Java基础

★1.背景知识

创始人

○ 詹姆斯·高斯林

历史

- 1995年Sun公司
- 2009年Oracle公司

应用

- 桌面应用开发
- 企业级应用开发
- 移动应用开发
- 服务器系统
- 大数据开发
- 游戏开发

Java技术体系

- Java SE: 标准版
- JavaEE: 企业版
- JavaME: 小型版

★ 2. 快速入门

JDK下载安装

- 官网: https://www.oracle.com/java/technologies/
- 环境变量配置
 - 方法一: 在系统环境变量的Path里面配置JDK安装的BIN的完整目录

如: D:abc\jdk-17.0.32\bin

○ 方法二:系统环境变量里先配置JAVA_HOME

变量名为: JAVA_HOME

变量值为: D:abc\jdk-17.0.32

然后再Path里面配置 %JAVA_HOME%\bin

cmd常见命令

O JDK查看编工具和运行工具版本号的命令: javac -version 和 java - version

1 E: //切换到E盘

- 2 cd [目录] //进入指定的目录
- 3 cd .. //退回到上一级目录
- 4 cd / //退回到根目录
- 5 dir //显示当前目录下所有的内容
- 6 cls //清空屏幕

Java程序编程的3个步骤



文件名称要和类名称一致

JDK的组成

- ① JVM: Java虚拟机,真正运行Java程序的地方
- ② 核心类库: Java自己写好的程序,给程序员自己的程序进行调用的
- 3 JRE: Java的运行环境
- 4 JDK: Java开发工具包(上面的所有)

javadoc命令

0

- 文档注释是一种特殊的注释格式,用于为 Java 程序中的类、方法、字段等元素提供文档说明。文档注释以 /** 开始,以 */ 结束,可以包含多行描述性文本和标记
- 文档注释是一种标准的注释格式,在使用工具生成 API 文档时可以被提取 出来,用于生成详细的程序文档。它们提供了对代码的解释、使用示例、 参数说明、返回值说明等重要信息,帮助其他开发者理解和使用代码

标签	作用
@author	标识一个类的作者
@param	方法的参数
@return	标明返回值类型,一般用于方法注释,不能出现在构造 方法中
{@value}	显示常量的值,该常量必须是 static 属性
@since	版本号,标明从哪个版本起开始有这个函数
@version	指定类的版本
@exception	可能抛出异常的说明,一般用于方法注释
@throws	也是可能抛出异常的说明
@serial	说明一个序列化属性
@serialData	说明通过 writeObject() 和 writeExternal() 方法写的数据
@serialField	说明一个 ObjectStreamField 组件

o javadoc 命令语法格式如下:


javadoc [options] [packagenames][sourcefiles]

格式说明:

- (1) options 表示 javadoc 命令的选项;
- (2) packagenames 表示包名;
- (3) sourcefiles 表示源文件名。

Java跨平台原理

跨平台性的原理是因为在不同版本的操作系统中安装有不同版本的Java虚拟机, Java程序的运行只依赖于Java虚拟机,和操作系统并没有直接关系。从而做到一处编 译,处处运行。



❖ 3. Java基础语法

注释

```
1
    1.单行注释:
2
       // 后面根解释文字
3
    2.多行注释
4
       /*
5
          这里写注释文字
6
          可以写多行
7
       */
8
    3. 文档注释
9
       /**
10
          这里写文档注释
11
          也可以写多行,文档注释可以利用JDK的工具生成帮助文档
12
       */
```

字面量

常用数 据	生活中的写 法	程序中的写 法	说明
整数	666, -88	666, -88,0	写法一致
小数	13.14, -5.21	13.14, -5.21	写法一致
字符	A,0,我	'A','0','我	程序中必须使用单引号,有且仅 能一个字符
字符串	开发喵	"开发喵","0"	程序中必须使用双引号,内容可 有可无
布尔值	真,假	true\false	只有两个值,true表示真,false表 示假
空值		值是null	一个特殊的值,空值

变量

数据类型 变量名称 = 初始值;


标识符

- ① 标识符由字母 (A~Z 和 a~z) 、数字 (0~9) 、下划线 (_) 、美元符号 (\$) 以及部分Unicode字符集 (各符号之间没有空格)组成。
- ② 标识符的首字母以字母、下划线或美元符号开头,后面可以是任何字母、 数字、美元符号或下划线,但不能以数字开头。
- ③ 标识符的命名不能是关键字、布尔值(true、false)和null。
- 4 标识符区分大小写,没有长度限制。

关键字


abstract	default	if	protected	throws
assert	do	implements	public	transient
boolean	double	import	return	try
break	else	instanceof	strictfp	void
byte	enum	int	short	volatile
case	extends	interface	static	while
catch	final	long	super	_
char	finally	native	switch	
class	float	new	synchronized	
const	for	package	this	
continue	goto	private	throw	

数据类型



数据类型转换

○ 自动类型转换(扩展原始转换)



多种数据类型参与运算,其结果以大的数据类型为准

- **i** byte, short, char 三种类型数据在和其他类型数据运算时,都会转换为 int 类型再运算
- 强制类型转换(缩小原始转换)

目标数据类型 变量名 = (目标数据类型)被转换的数据;

```
1 int a = 10;
2 byte b = (byte)a;
```

```
public class TypeConversionDemo3 {
 2
        public static void main(String[] args) {
 3
             // 目标: 掌握强制类型转换。
 4
            int a = 20;
 5
             byte b = (byte) a;
 6
            System.out.println(a);
 7
             System.out.println(b);
8
9
            int i = 1500;
10
             byte j = (byte) i;
11
             System.out.println(j);
12
13
             double d = 99.5;
14
             int m = (int) d; // 强制类型转换
             System.out.println(m); // 丟掉小数部分, 保留整数部分
15
16
        }
17
    }
```

字符在计算机中的存储原理

A

ASCII编码表中字符编码的规律:

- 1.字符0对应48,后面的1,2,3,4...9对应的十进制整数依次往后顺延
- ② 2.字符a对应97, 后面的b,c,d,e...z 对应的十进制整数依次往后顺延
- ③ 3.字符A对应65,后面的B,C,D,E...Z 对应的十进制整数依次往后顺延

ASCII 字符代码表 一

\ -	ram ().	ASCII非打印控制字符									ASCII 打印字符													
高四位		0000					0001				0010 0011			0100 0101				01	10	0111				
		0				1				2 3		4		5		6		7						
低四	位\	十进制	字符	ctrl	代码	字符解释	十進制	字符	ctrl	代码	字符解释	十进制	字符	十進制	字符	十进制	字符	十進制	字符	十进制	字符	十进制	字符	ctrl
0000	0	0	BLANK NULL	^@	NUL	호	16	•	^P	DLE	数据链路转意	32		48	+0	64	@	80	Р	96	,	112	р	
0001	1	1	0	^A	SOH	头标开始	17	•	^Q	DC1	设备控制 1	33	!	49	1	65	Α	81	Q	97	а	113	q	
0010	2	2	•	^B	STX	正文开始	18	1	^R	DC2	设备控制 2	34	"	50	2	66	В	82	R	98	b	114	r	
0011	3	3	٧	^c	ETX	正文结束	19	!!	^s	DC3	设备控制 3	35	#	51	3	67	С	83	S	99	С	115	s	
0100	4	4	٠	^D	EOT	传输结束	20	¶	^ T	DC4	设备控制 4	36	\$	52	4	68	ט	84	Т	100	d	116	t	
0101	5	5	*	^E	ENQ	查询	21	∮	^ U	NAK	反确认	37	%	53	5	69	Е	85	U	101	е	117	u	
0110	6	6	A	^F	ACK	确认	22		^ ¥	SYN	同步空闲	38	&	54	6	70	F	86	٧	102	f	118	٧	
0111	7	7	•	^G	BEL	震铃	23	1	^ W	ETB	传输块结束	39	'	55	7	71	G	87	W	103	g	119	w	
1000	8	8		^H	BS	退格	24	1	^ X	CAN	取消	40	(56	8	72	Н	88	Х	104	h	120	х	
1001	9	9	0	^Ι	TAB	水平制表符	25	1	^Y	EM	媒体结束	41)	57	9	73	_	89	Υ	105	i	121	У	
1010	A	10	0	^ј	LF	换行/新行	26	\rightarrow	^ Z	SUB	替换	42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z	
1011	В	11	Ō	^K	VI	竖直制表符	27	←	1 ^	ESC	特意	43	+	59	;	75	K	91	[107	k	123	{	
1100	С	12	Q	^L	FF	換页/新页	28	∟	^\	FS	文件分隔符	44	,	60	<	76	L	92	1	108	1	124		
1101	D	13	₽	^M	CR	回车	29	\leftrightarrow	^]	GS	組分隔符	45	-	61	=	77	М	93]	109	m	125	}	
1110	E	14	F	^N	SO	移出	30	\blacktriangle	^6	RS	记录分隔符	46		62	>	78	Ν	94	^	110	n	126	~	
1111	F	15	\Box	^0	SI	移入	31	•	^-	US	单元分隔符	47	/	63	?	79	0	95		111	0	127	Δ	Back space