邮件服务器配置与管理

邮件服务器介绍: Postfix是在IBM的GPL协议下开发的邮件传输代理软件。sendmail是RHEL6以前传统的邮件服务器,现 在已经被postfix取代。Postfix的开发者有一个比较有名的作品(tcpwrappers),所以这个软件的安全性是可以被保障的。 邮件服务器sendmail、postfix、qmail、exchange (windows平台)

电子邮件的组成部分: 邮件服务器采用服务器/客户端的工作模式,通过SMTP(Simple Message Transfer Protocol,简 单邮件传输协议)、POP(Post Office Protocol,邮局协议)和IMAP(Internet Mail Access Protocol,互联网邮件访 问协议)协议分别实现邮件的发送和接收。

SMTP: 简单邮件传输协议, 发邮件用的基本都是这个协议, 端口是25, 用于由源地址到目的地址的发送邮件。

POP3 (post office protocol 3) 邮局协议3, tcp/ip, 端口是110。

IMAP(Internet mail access protocol)互联网邮件访问协议,tcp/ip,端口是143。

pop3可以将邮件下载到本地来使用,imap只能在服务器上对邮件进行处理。

SMTP采用分布式的工作方式,实现邮件的接力传送,通过不同网络上的SMTP服务器,以接力传送的方式把电子邮件从客户端 传送到服务器,或者从一个SMTP服务器传送到另外一个SMTP服务器。

SMTP有两种工作模式: 发送和传输

- a. SMTP服务器在接收到用户的邮件请求后,判断此邮件是否为本地邮件。若是,则收下并投送到用户的邮箱: 否则解 析远端目标邮件服务器的IP地址,并与远端SMTP服务器之间建立一个双向的传送通道,并向目标服务器传送SMTP命
- b. 远端SMTP服务器接收请求后,如果确定可以接收邮件则返回OK应答
- c. 本地SMTP服务器再次发出RCPT命令确认邮件是否接收到。如果远端SMTP服务器接收,则返回OK应答。如果不能接收 到,则发出拒绝接受应答。
- d. 双方重复多次,当远端SMTP服务器收到全部邮件后会接收特别的命令,如果已经成功处理邮件,则返回OK应答

邮件服务器的术语:

MUA: 邮件用户代理(foxmail、闪电邮、outlook等),邮件系统的客户端程序,通过MUA阅读、收发邮件

MTA: 邮件传输代理(postfix、sendmail),用在邮件服务器端的服务器端软件,负责邮件的存储和转发。当接收到外 部主机寄来的邮件时。MTA检查邮件的收件人列表,如果收件人列表中有MTA内部账号,MTA收下这封邮件,否则MTA会把 邮件转发到邮件地址所对应的目的地MTA。MTA接收邮件:使用简单邮件传送协议(SMTP)

MDA: 邮件投递代理(postfix产生一个进程来完成邮箱收到用户邮件投递给用户的过程)

MDA (Mail Delivery Agent,邮件投递代理): 从MTA接收邮件并依照邮件发送的目的地将邮件放置在本机账户的收件 箱中,或者再经由MTA将信件转送到另一个MTA。MDA应该还具有邮件过滤等功能。(MDA是挂在MTA下的小程序)分析MTA 收到的邮件表头或内容等数据,来决定邮件的去向。

MRA: 邮件接收代理(dovecot)用户收信时服务器提供的相关协议,通过MRA服务器提供的邮政服务协议(Post Office Protocol, POP)接收邮件或通过IMAP协议(Internet Message Access Protocol)将自己的邮件保留在邮件主机上面

邮件中继(转发):邮件服务器通过smtp协议转发邮件给其他的邮件服务器,这个过程叫relay。

配置主机域名

[root@mail ~]# hostnamectl set-hostname mail.test.com

[root@mail ~]# hostname mail.test.com

[root@mail ~]# hostname

[root@mail ~]# vim /etc/hosts

root@mail ~| # nslookup > mail.test.com 192.168.88.2 Server: 192.168.88.2#53 Address: Non-authoritative answer: mail.test.com dress: 127 0 0 1

[root@mail ~]# nslookup > mail.test.com Server: 192.168.88.2 Address: 192.168.88.2#53

Non-authoritative answer:

Name: mail.test.com

Address: 127.0.0.1

2、 postfix基本配置

[root@mail ~]# yum install postfix

参数	作用
myhostname	邮局系统的主机名
mydomain	邮局系统的域名
myorigin	从本机发出邮件的域名名称
inet_interfaces	监听的网卡接口
mydestination	可接收邮件的主机名或域名

```
[root@mail ~]# vim /etc/postfix/main.cf
76行
     myhostname = mail.test.com
83行
      mydomain = test.com
101行 myorigin = $mydomain
117行 inet_interfaces = all
166行 mydestination = $myhostname, localhost. $mydomain, localhost, $mydomain
179行 local_recipient_maps =
Postfix与vsftpd服务程序一样,都可以调用本地系统的账户和密码,因此在本地系统创建常规账户即可。
[root@mail ~]# useradd boss
[root@mail ~]# echo "admin" | passwd --stdin boss
[root@mail ~]# systemctl restart postfix
[{\tt root@mail} \ \widehat{\ }] {\tt \# \ systemctl \ enable \ postfix}
[root@mail ~]# systemctl status postfix.service
[root@mail ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
[root@mail ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
[root@mail ~]# postconf myhostname
myhostname = mail.test.com
[root@mail ~]# postconf -e mydomain=test.com
```

B、 安装和配置dovecot

[root@mail ~]# yum install dovecot -y
[root@mail ~]# systemctl start dovecot
[root@mail ~]# systemctl is-active dovecot

[root@mail ~] # netstat -ntulp | grep dovecot # Dovecot的端口分别有110/143。其中110是专门为pop3服务开放的,143是为imap服务开放的。

 tcp
 0
 0.0.0.0:110
 0.0.0.0:*
 LISTEN
 1620/dovecot

 tcp
 0
 0.0.0.0:143
 0.0.0.0:*
 LISTEN
 1620/dovecot

[root@mail ~]# vim /etc/dovecot/dovecot.conf # 开启邮件接收的协议 # 可以取消imap协议

23 # Protocols we want to be serving
24 protocols = imap pop3 lmtp

```
[root@mail ~]# vim /etc/dovecot/conf. d/10-auth. conf # 允许明文传输内容
    10行
         disable plaintext auth = no
    100行 auth_mechanisms = plain login
    122行 !include auth-system.conf.ext
    [root@mail ~] # vim /etc/dovecot/conf. d/10-ssl. conf # 关闭ssl
    8行
         ss1 = no
    14行 #ssl cert = </etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem
    15行 #ssl key = </etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem
    [root@mail ~]# vim /etc/dovecot/conf. d/10-mail. conf # 针对不同的用户使用的邮件的目录
    25行 mail location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
            mail location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
    [root@mail ~]# su - boss # 切换到配置postfix服务程序时创建的boss账户,并在其家目录中建立用于保存邮件的目
    [boss@mail ~] $ mkdir -p mail/.imap/INBOX
    [boss@mail ~]$ exit
    [root@mail ~]# systemctl restart dovecot
    [root@mail ~]# systemctl enable dovecot
    [root@mail ~]# yum install thunderbird
垃圾邮件的过滤
[root@mail ~]# vim /etc/postfix/main.cf
   8 #header checks = regexp:/etc/postfix/header checks
     header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks
[root@mail ~]# vim /etc/postfix/header_checks # 过滤标题,.表示一个字符,*表示任意字符。此时邮件过滤针对标题
    /^Subject: .*sex/ REJECT xxxxxxxx
              header checks (default: empty)
                      These
                               are
                                     applied to
                                                    initial
                                                                         headers
                                                               message
邮件转发
[root@mail ~]# vim /etc/aliases
service: service, kf, boss, root
[root@mail ~]# vim /etc/postfix/main.cf
alias maps = hash:/etc/aliases -->用来指定含有用户别名定义的文件路径。
alias database = hash:/etc/aliases -->用来指定别名表数据库文件路径。
383 alias maps = hash: /etc/aliases
384 alias database = hash: /etc/aliases
[root@mail ~]# systemctl restart postfix
个人化的邮件转发(~/.forward):/etc/aliases是只有root才能修改的文件,一般用户也想进行邮件转发,可以修改
/, forward
[boss@mail~]$ vim~/.forward(当前用户是boss)
boss
root
boss的邮件自己保留一份,传给本机的root (一行一个邮件地址)
SSL
```

6.

```
[root@mail ~]# cd /etc/pki/tls/certs
[root@mail certs]# make server.key
[root@mail certs]# openssl rsa -in server.key -out server.key
[root@test certs]# make server.csr
[root@mail certs]# openssl x509 -in server.csr -out server.crt -req -signkey server.key -days 3650
[root@mail ~]# vim /etc/postfix/main.cf
#添加到最后
smtpd\_use\_t1s = yes
smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/server.crt
smtpd tls key file = /etc/pki/tls/certs/server.key
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtpd_tls_loglevel = 0
smtpd tls auth only = yes
[root@mail ~]# vim /etc/dovecot/conf. d/10-ssl. conf
ssl = yes
ssl_cert = </etc/pki/tls/certs/server.crt</pre>
ssl key = </etc/pki/tls/certs/server.key
[root@mail ~]# systemctl restart postfix
[root@mail ~]# systemctl restart dovecot
```

7、 附:

https://www.cnblogs.com/panliu/articles/4806947.html