システム制御II

目次

- -----中間編------
- 微分方程式から状態方程式の求め方
- e^{At} の求め方(対角化で)
- e^{At} の求め方(ラプラス変換で)
- 状態方程式**x**の一般解(積分で)
- 状態方程式**x**の一般解(ラプラス変換で)
- 出力方程式の求め方
- フルランク
- 線形独立
- 可制御の判定(やり方その1)
- 可制御の判定(やり方その2)
- 可観測の判定(やり方その1)
- 可観測の判定(やり方その2)
- ------期末編------
- 座標変換
- 可制御正準形とは
- 伝達関数
- 可制御正準形の求め方その1
- 可制御正準形の求め方その2
- 可制御正準形の求め方その3
- 正定値行列の判定法(シルベスターの判定法)
- 半正定値行列の判定法
- リアプノフの定理
- 可観測正準形
- -------補足(テストに直接はでない)------
- 可制御性とは
- 可制御性グラミアン(可制御性グラム行列)
- 可制御行列の定理の証明
- 正定値行列の定義
- 正定値行列の性質
- 安定性

-----中間編-----

微分方程式から状態方程式の求め方

一番高い階数の微分以外に状態量を割り当てるだけ。形は

$$\mathbf{X'(t)} = A\mathbf{X(t)} + Bu(t)$$
$$Y(t) = CX(t) + Du(t)$$

なお、Du(t)は直立項と呼ばれる。出力に入力が定数倍されてそのまま出る部分。

例えばRLC直列回路の場合

$$e(t) = Ri(t) + Li(t)' + rac{1}{c} \int_0^t i(t) dt$$

となるが、変形して

$$rac{1}{L}e(t)=rac{R}{L}i(t)+i(t)'+rac{1}{cL}\int_0^ti(t)dt$$

入力をe(t)、出力を $y(t)=\int_0^t i(t)dt$ だとおもうと

$$\frac{1}{L}e(t) = y'' + \frac{R}{L}y' + \frac{1}{cL}y$$

となる。ここで一番高い階数の微分以外に状態量を割り当ててる。つまり

$$x_1=y$$
 , $x_2=y'$, $X=egin{pmatrix} x_1\ x_2 \end{pmatrix}$

とおくと、

$$X' = egin{pmatrix} 1 & 0 \ -rac{1}{cL} & -rac{R}{L} \end{pmatrix} X + egin{pmatrix} 0 \ rac{1}{L} \end{pmatrix} u(t)$$

となる。

e^{At} の求め方(対角化で)

公式は

$$e^{At} = Te^{Bt}T^{-1}$$

なお、

$$T^{-1}AT = B$$

である。証明は

$$\begin{split} e^{At} &= I + At + \frac{A^2}{2!}t^2 + \frac{A^3}{3!}t^3 + \cdots \\ &= TT^{-1} + TBT^{-1}t + \frac{TB^2T^{-1}}{2!}t^2 + \frac{TB^3T^{-1}}{3!}t^3 + \cdots \\ &= T(I + Bt + \frac{B^2}{2!}t^2 + \frac{B^3}{3!}t^3 + \cdots)T^{-1} \\ &= Te^{Bt}T^{-1} \end{split}$$

ただしBは例えば $B=egin{pmatrix} 1 & 0 \ 0 & -2 \end{pmatrix}$ のような対角行列なので e^{Bt} は簡単に

$$e^{Bt}=egin{pmatrix} e^t & 0 \ 0 & e^{-2t} \end{pmatrix}$$

となる。

e^{At} の求め方(ラプラス変換で)

公式は

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$$

証明はu(t)=0とすると

$$X' = AX$$

となるのでラプラス変換して

$$sX(s)-X_0=AX(s) o (SI-A)X(s)=X_0$$

逆行列を左からかけて

$$X(s) = (SI - A)^{-1}X_0$$

よってu(t)=0ならば

$$X(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]X_0$$

ここでXの一般解は

$$X(t)=e^{At}X_0+\int_0^t e^{A(t- au)}bu(au)d au \mathop{\longrightarrow}\limits_{u(au)=0} X(t)=e^{At}X_0$$

なので比較して

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$$

となる。

状態方程式xの一般解(積分で)

公式は

$$X=e^{At}X_0+\int_0^t e^{A(t- au)}Bu(au)d au$$

なので e^{At} さえわかれば頑張るだけ。なお、 $\int_0^t e^{A(t- au)} Bu(au) d au$ を忘れたときは、

$$\int_0^t x(t- au)y(au)d au = \mathcal{L}^{-1}[XY]$$

の関係式を思い出して

$$\mathcal{L}^{-1}[(sI-A)^{-1}BU(s)] \underset{X=(sI-A)^{-1},\ Y=BU(s)}{\longrightarrow} \int_0^t e^{A(t- au)}Bu(au)d au$$

とすれば導ける。ラプラス変換の式は次の項へ↓

状態方程式xの一般解(ラプラス変換で)

公式は

$$X(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]X_0 + \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}BU(s)]$$

忘れたときは

$$\mathbf{X'}(\mathbf{t}) = A\mathbf{X}(\mathbf{t}) + Bu(t)$$

をラプラス変換して

$$sX(s) - X_0 = AX(s) + BU(s) \longrightarrow (sI - A)X(s) = X_0 + BU(s)$$

より $(sI-A)^{-1}$ を左からかけて

$$X(s) = (sI - A)^{-1}X_0 + (sI - A)^{-1}BU(s)$$

逆ラプラス変換して

$$X(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI-A)^{-1}]X_0 + \mathcal{L}^{-1}[(sI-A)^{-1}BU(s)]$$

出力方程式の求め方

$$Y(t) = CX(t) + Du(t)$$

に代入するだけ。

フルランク

Aを $n \times m$ 行列する。Aのフルランクとは

$$rank(A) = min(n, m)$$

のことを言う。なお、ランクは転置しても変わらない

t l n = m t s

$$rank(A) = n \Leftrightarrow det(A) = 0$$

正方行列がフルランクか調べるなら大抵 $\det(A)=0$ を使った方が早い。問題はせいぜい 4×4 とかの行列だから。

線形独立

Aをn imes m行列する。ここで

$$rank(A)=k$$

だったとする。ここで列ベクトルが線形独立なのかを調べるには(列は縦)

$$k=m\Leftrightarrow$$
 列ベクトルが線形独立

を調べればいい。ランクは意味を持つ式の本数なので列数=ランクとなればすべての列ベクトルは意味を持つことになる。

逆に行べクトルが線形独立なのかを調べるには(行は横)

$$k=n \Leftrightarrow 行ベクトルが線形独立$$

を調べればいい。ランクは意味を持つ式の本数なので行数=ランクとなればすべての行べクトルは意味を持つことになる。

可制御の判定(やり方その1)

定理

行列 $e^{At}B$ の行ベクトルが線形独立ならば可制御

よって $e^{At}B$ のランクを求めて**行数と一致するか調べる**。問題で既 e^{AT} を求めたならこっちの方が楽かな?

可制御はかせい"ぎょう"で調べる。と覚える。

可制御の判定(やり方その2)

状態変数の数(=Aの列数)をnとする。

$$M_C = egin{pmatrix} b & Ab & \dots & A^{n-1}b \end{pmatrix}$$

とすると

$$rankM_c = n$$

が成立すれば可制御。行フルランクともいうらしい。 e^{AT} を求てないならこっちの方が楽かな?

可観測の判定(やり方その1)

定理

行列 Ce^{At} の列ベクトルが線形独立ならば可制御

よって Ce^{At} のランクを求めて**列数と一致するか調べる**。問題で既 e^{AT} を求めたならこっちの方が楽かな?

可観測の判定(やり方その2)

状態変数の数(=Aの列数)をnとする。

$$M_O = egin{pmatrix} C \ CA \ \dots \ CA^{n-1} \end{pmatrix}$$

とすると

$$rankM_c = n$$

が成立すれば可制御。列フルランクともいうらしい。 e^{AT} を求てないならこっちの方が楽かな?

------期末編------

座標変換

$$\mathbf{X'(t)} = A\mathbf{X(t)} + Bu(t)$$
$$Y(t) = CX(t) + Du(t)$$

に対し、 $\mathbf{X}(\mathbf{t}) = \mathbf{TZ}(\mathbf{t})$ の線形変換を定義すると

$$\mathbf{TZ'}(\mathbf{t}) = A\mathbf{TZ}(\mathbf{t}) + Bu(t)$$

 $Y(t) = C\mathbf{TZ}(\mathbf{t}) + Du(t)$

となり、左から \mathbf{T}^{-1} をかけて

$$\mathbf{Z'(t)} = \mathbf{T^{-1}ATZ(t)} + \mathbf{T^{-1}}Bu(t)$$
$$Y(t) = C\mathbf{TZ(t)} + Du(t)$$

となる。 $ar{A}=\mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}$ 、 $ar{B}=\mathbf{T}^{-1}B$ 、 $ar{C}=C\mathbf{T}$ と置けば

$$\mathbf{Z'}(\mathbf{t}) = \bar{A}\mathbf{Z}(\mathbf{t}) + \bar{B}u(t)$$

 $Y(t) = \bar{C}Z(t) + Du(t)$

となる。なお、 $\bar{A}=\mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}$ は相似な行列の定義そのもので固有値(=固有多項式)や行列式等の行列関係の諸量は等しくなる。固有ベクトルは \mathbf{T}^{-1} を掛けた値となる。

可制御正準形とは

座標変換のうち特に

$$\mathbf{Z'(t)} = egin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & & & 0 \ 0 & 0 & 1 & & & 0 \ 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 \ dots & & \ddots & 1 \ -lpha_0 & -lpha_1 & -lpha_2 & \cdots & -lpha_{n-1} \end{pmatrix} \mathbf{Z(t)} + egin{pmatrix} 0 \ 0 \ dots \ 0 \ dots \ 0 \ 1 \end{pmatrix} u(t)$$

$$Y(t) = ig(eta_1 \quad eta_2 \quad \cdots \quad eta_nig)Z(t) + Du(t)$$

と **表せる時**、この表現形式を可制御正準形という。固有方程式は**A、Ā**について、座標変換後も相似な行列の性質より不変な事に注意すると

$$|sI - A| = |sI - \bar{A}| = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0 = 0$$

となり、伝達関数は

$$G(s) = rac{eta_n s^{n-1} + eta_{n-1} s^{n-2} + \dots + eta_2 s + eta_1}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

となる。分子の方が次数が小さいので注意・テストで出るようなシステム制御の問題は基本プロパー(分子の次数 < 分母の次数)になる(気がする)。

伝達関数

伝達関数は

$$G(s) = rac{eta_n s^{n-1} + eta_{n-1} s^{n-2} + \dots + eta_2 s + eta_1}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

となるが、普通に元の式をラプラス変換すれば

$$\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}U(s)$$

となることにも注意。

可制御正準形の求め方その1

$$\mathbf{X'(t)} = A\mathbf{X(t)} + Bu(t)$$
$$Y(t) = CX(t) + Du(t)$$

を

$$\mathbf{Z'(t)} = egin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & & & 0 \ 0 & 0 & 1 & & & 0 \ 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 \ dots & & \ddots & 1 \ -lpha_0 & -lpha_1 & -lpha_2 & \cdots & -lpha_{n-1} \end{pmatrix} \mathbf{Z(t)} + egin{pmatrix} 0 \ 0 \ dots \ 0 \ dots \ 0 \ 1 \end{pmatrix} u(t)$$

$$Y(t) = ig(eta_1 \quad eta_2 \quad \cdots \quad eta_nig)Z(t) + Du(t)$$

に可制御正準形に座標変換するには $\mathbf{X}(\mathbf{t}) = \mathbf{TZ}(\mathbf{t})$ の \mathbf{T} を知る必要がある。 \mathbf{T} は

$$\mathbf{T} = egin{pmatrix} b & Ab & \dots & A^{n-1}b \end{pmatrix} egin{pmatrix} a_1 & \cdots & a_{n-1} & 1 \ dots & a_{n-1} & 1 & 0 \ a_{n-1} & 1 & 0 & 0 \ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

で求められる。

$$\mathbf{M_c} = ig(b \quad Ab \quad \dots \quad A^{n-1}b ig), \, \mathbf{Q} = egin{pmatrix} a_1 & \cdots & a_{n-1} & 1 \ dots & a_{n-1} & 1 & 0 \ a_{n-1} & 1 & 0 & 0 \ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

と置くと、可制御正準形にするにはTには逆行列が存在しなければならないため、

$$|T| = |M_c||Q| = 0 \quad \rightarrow |M_c| = 0$$

となりこれはまさに可制御の判定(やり方その2)と同じことを言っている。

可制御正準形の求め方その2

$$\mathbf{X'}(\mathbf{t}) = A\mathbf{X}(\mathbf{t}) + Bu(t)$$

 $Y(t) = CX(t) + Du(t)$

に対し、 \mathbf{t}_i $(i=n,n-1,\cdots,2)$ を列ベクトルとする。ここで

$$\mathbf{t}_n = B, \mathbf{t}_{i-1} = A\mathbf{t}_i + \alpha_{i-1}\mathbf{t}_i$$

とすると

$$\mathbf{T} = [\mathbf{t}_n \quad \mathbf{t}_{n-1} \quad \cdots \quad \mathbf{t}_1]$$

となる。やってること自体はその1と同じ。例としてn=3ならば

$$egin{aligned} \mathbf{t}_3 &= B \ & \mathbf{t}_2 &= A \mathbf{t}_3 + lpha_2 \mathbf{t}_3 \ & \mathbf{t}_1 &= A \mathbf{t}_2 + lpha_1 \mathbf{t}_2 \ & \mathbf{T} &= [\mathbf{t}_3 \quad \mathbf{t}_2 \quad \mathbf{t}_1] \end{aligned}$$

となる。

可制御正準形の求め方その3

まず、可制御行列 M_c

$$M_C = \begin{pmatrix} b & Ab & \dots & A^{n-1}b \end{pmatrix}$$

の逆行列 M_c^{-1} を求める。 M_c^{-1} の第n行目の行ベクトルをeとおく。つまり一番下の行のことである。このeを用いると T^{-1} は

$$T^{-1} = egin{pmatrix} e \ eA \ \dots \ eA^{n-1} \end{pmatrix}$$

と求まる。ここで求まるのは T^{-1} なことに注意。

この求め方を見ると M_c^{-1} の存在がないと可制御正準形に出来ないことが分かる。

正定値行列の判定法(シルベスターの判定法)

Aが正定値行列がどうか調べたいとする。

- 1. Aが対称行列なら次へ
- 2. \mathbf{A} の対角成分(a_{ii} のこと)がすべて正なら次へ
- 3. 主座小行列を取り出し、それらの行列式がすべて正ならばAは正定値行列

例えば

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

の場合、対角成分は2、3、1よりすべて正なのでstep3へ

$$a_{11}=2>0,\ det(egin{pmatrix} 2 & -1 \ -1 & 3 \end{pmatrix})=5>0,\ det(egin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \ -1 & 3 & 1 \ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix})=-30<0$$

よりこの行列は正定値行列でない。

半正定値行列の判定法

正定値行列の判定法で紹介した方法の"正なら"の部分を"0以上なら"に置き換えたものとなる。ただしステップ2か3に一回も0を含まない場合それは正定値行列なので一回は0が出てくる必要あり。

リアプノフの定理

任意の正定行列Qに対して

$$^{t}\mathbf{AP}+\mathbf{PA}=-\mathbf{Q}$$

を満足する正定行列 **P**が存在する時、漸近安定となる。これをリアプノフの定理という。

よって \mathbf{A} を与えられたとき、てきとうに正定行列 \mathbf{Q} を決め \mathbf{P} を求め、その \mathbf{P} が正定行列なのかシルベスターの判定法で判定する。

可観測正準形

------補足(テストに直接はでない)------

可制御性とは

すべての初期状態 $\mathbf{x}(0)$ を、ある有限な時刻 t_f の間に、任意に与えられた状態 x_f に移すような操作量u(t)、 $0 \le t \le t_f$ が存在し、 $x(t_f) = x_f$ とできる時システムは可制御であるという。

対角正準形を用いて任意の $b_i(i=1,2,\cdots,n)=0$ について成り立つ(=すべてのモード $z_i(i=1,2,\cdots,n)$ に入力u(t)を影響させることが出来る。)

可制御性グラミアン(可制御性グラム行列)

可制御性グラミアンまたは可制御性グラム行列 $W_c(t)$ は

$$W_c(t) = \int_0^t (e^{-A au}b)(e^{-A au}b)^T d au$$

と定義される行列である。ここで以下の関係が成立する。

可制御性グラミアンが正則 ⇔ システムは可制御である。

証明は少しめんどくさいが(詳しくは書籍へ、わかりやすい現代制御理論 森 泰親P52~53)、

1. $t=t_f$ において、逆行列を作りたいため $W_c(t)$ を正則と仮定し、入力を

$$u(t) = -^T (e^{-At}b)W_c^{-1}(t_f)(x(0) - e^{-At}x_f)$$

とおいてxの解を求めると実は x_f になる。(必要性)

- 2. システムが可制御であるのに $W_c(t)$ がすべてのtにおいて正則でないと仮定し、矛盾を導く(具体的にはxのノルムが0になるが0ベクトルではないという結果になる)。 (十分性)
- 3. 正則となる $t=t_f$ が存在するならすべての時刻t>0で正則であることを示す。

証明終了となる。ちなみにグラム行列とはこれのこと。

可制御行列の定理の証明

可制御性グラミアンの証明のステップ2で $W_c(t)$ がすべてのtにおいて正則でないと仮定した際の考察で

$$^{T}xe^{-At}n=0$$

が成り立つ0でないxの存在が導ける。(わかりやすい現代制御理論森 泰親P53)

ここで、 $M_C=\begin{pmatrix} b & Ab & \dots & A^{n-1}b \end{pmatrix}$ が正則であるにも関わらずシステムが負可制御であるとする。 すると可制御性グラミアンの項の結果より $W_c(t)$ はすべてのtで正則でなくなる。 つまり

$$^{T}xe^{-At}n=0$$

が成り立つ0でないxの存在が成り立つ。これをtで微分を繰りかえしt=0とすると

$$Txb = 0$$
 $TxAb = 0$
 $TxA^2b = 0$
 $TxA^{n-1}b = 0$

よって

$$^Txig(b\quad Ab\quad \dots\quad A^{n-1}big)=0$$

が成り立つがxは0でないので、 $M_C=\begin{pmatrix} b & Ab & \dots & A^{n-1}b \end{pmatrix}$ は正則でなくなる。よってシステムが不可制御とした仮定が間違えであり、可制御である。必要十分の証明にはなってないので続きを見たい人はわかりやすい現代制御理論 森 泰親P56~P57へ。

正定値行列の定義

まず用語として、正定値とは符号が正のことを言う。

a > 0	aは正定
$a\geqq 0$	aは半正定値
a < 0	aは負定値
$a \leqq 0$	aは半負定値

ここでまず $\mathbf{A} \in M(n,n)$ 、 $\mathbf{x} \in R^n$ とする。つまり \mathbf{A} はn次正方行列、 \mathbf{x} はn次元列ベクトルである。 さらに \mathbf{A} は対称行列とする。つまり $^t\mathbf{A} = \mathbf{A}$ である。ここで列ベクトル \mathbf{x} 、 \mathbf{y} の内積 $<\mathbf{x}$ 、 \mathbf{y} >は

$$<\mathbf{x},\,\mathbf{y}>={}^t\mathbf{x}\mathbf{y}=\sum_{k=1}^n x_k y_k$$

$$\langle \mathbf{A}\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle > 0$$

となる時を言う。ここで転置行列の性質とAは対称行列なので

$$^{t}(\mathbf{A}\mathbf{x})={}^{t}\mathbf{x}^{t}\mathbf{A}\quad
ightarrow \ \ ^{t}(\mathbf{A}\mathbf{x})={}^{t}\mathbf{x}\mathbf{A}$$

となるので

$$\langle \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = {}^t\mathbf{x}\mathbf{A}\mathbf{x} > 0$$

となる。なおXは任意である。つまり2次形式が常に0より大きいと言ってもいい。

正定値行列の性質

対称行列Aが正定値行列 ⇒ 固有値がすべて正

この性質は色々考え方はあるが例えば、固有値がすべて正でない場合、2次形式の変数は任意のため変数変換をして2次形式の中でも特に標準形に変換した場合、それらの係数の中に正でないものが含まれてしまい2次形式が常に0より大きいに明らかに反してしまう。

または、対称行列は必ず直行行列で対角化可能であり、相似な行列の行列式は一定値より行列式とはすべての固有値の積であるので仮に固有値が0以下のものがある場合、主座小行列の行列式に0以下のものが出てしまいこれはシルベスターの判定法に反する。

安定性

安定性には漸近安定やリアプノフ安定、不安定が存在する。これらの安定性は $\mathbf A$ 固有値を見ることで判定可能である。

- 固有値の実部がすべて0以下ならリアプノフ安定
- 固有値の実部がすべて負なら漸近安定
- 固有値の実部に正を含むなら不安定

リアプノフの定理は固有値を見ずに漸近安定なのか不安定なのかを見ようというコンセプトの定理。おそらくシステム制御においては入力を0にした際の安定性のことを言っており入力を0にしてほっといたら0に行くのかそれともどっかに発散するのかを聞いている。例えばドローンの電源の落としたら落ち続ける。これは発散であり逆に電気回路なんかは電源を0にすれば出力もいずれ0になる。これは安定・システム制御における安定性は"入力を0にしたら出力も0にいくのか?"やステップ関数を入力したらある一定値に収束するのか?"や"有限値を入力したら出力も有限値になるのか?"等の指標がある。全部等価だったような気がしなくもない。。。

なお、リアプノフ安定は遠ざかりはしない、漸近安定は収束する、不安定は発散するといったイメージ

1/10/2023

さらに、イメージとして**A**を表現行列とした線形変換を考えると固有値に虚数を含む場合は渦巻き状になるが実部が正の場合は外方向に放出される感じの渦巻き、負の場合は渦潮のように内側に吸い込まれる渦巻き、0の場合は位置ベクトルに常に垂直に回る円模様になるのでイメージに一致するし、固有値がすべて実数で正ならその固有ベクトルの写像は常に外側に伸びて発散し、負ならその固有ベクトルは常に原点に戻されるかの様な形になるので収束する。これもイメージと一致する。イメージ図はこちら