实验课讲义

中国科大计算机学院

http://staff.ustc.edu.cn/~wjluo/mcps/

内容

- 时间安排
- 实验环境
- 实验内容
- 实验教程

时间安排

- 一组(面向011165.01,本班,建议)
 - ▶时间:周三晚(18:30-21:30)
 - ▶地点: 电三楼516/519

- 二组(面向011165.02)
 - ▶时间:周四晚(18:30-21:30)
 - ▶地点: 电三楼516/519

内容

- 时间安排
- 实验环境
- 实验内容
- 实验教程

实验环境

- 机房环境
 - MASMv5.0+DOSBOX, EMU8086
- MASMv5.0 (建议)
 - 微软官方的DOS汇编语言编译工具箱
 - 16位程序已经无法直接运行,需要DOSBOX配合使用
 - 命令行工具,运行速度快

EMU8086

- 本质是8086的模拟器兼汇编IDE
- GUI工具,界面简单、直观
- 运行速度慢,不支持x87协处理器命令

内容

- 时间安排
- 实验环境
- 实验内容
- 实验教程

实验内容

- 实验1: 输入输出实验(第11~12周)
- 实验2: 分支程序设计实验(第12周)
- 实验3: 排序程序设计实验(第13周)
- 实验4: 子程序设计实验(第14周)
- 实验5: 整数加减运算实验(第15周)
- 实验6: 浮点运算实验(第16~17周)
- 实验7: 8255接口程序设计实验(暂无安排)

实验1: 输入输出实验

• 实验目的:

- 1. 掌握汇编程序的基本编写方式
- 2. 学习汇编语言的基础1/0操作,为后续实验做准备

- 1. 创建一个名为Input1. txt的文件
- 2. 使用键盘输入一个包含大写字母、小写字母和数字的字符串,并将这个字符串写入文件中
- 3. 读取这个文件,将小写字母转换成大写形式,大写字母和数字保持不变,最后整个字符串输出到屏幕,并写入 Output1. txt文件

实验2: 分支程序设计实验

• 实验目的:

- 1. 掌握汇编语言中比较和跳转命令
- 2. 掌握汇编语言中循环命令的使用

• 实验内容:

- 1. 键盘输入一个数字N(0<N<10)
- 2. $H1 \sim N^2$ 的自然数按行顺序存入二维数组
- 3. 在屏幕上打印出该数组的左下半三角

*例: N=6时,应打印成类似下图形式:

```
1
7 8
13 14 15
19 20 21 22
25 26 27 28 29
31 32 33 34 35 36
```

实验3: 排序程序设计实验

实验目的:

- 1. 综合运用汇编中的1/0、比较、跳转、循环等指令
- 2. 掌握用汇编语言实现数字排序程序的方法

- 1. 从名为 "Input3. txt"的文本文件中读取一组数字
- 2. 将这些数字从小到大进行排序
- 3. 将这些数字按照排序后的次序打印在屏幕上
- 4. 数字范围[-1024, 1023], 排序数字不超过100个
- 5. 排序算法不限

实验4: 子程序设计实验

实验目的:

- 1. 掌握汇编语言中子程序的编写与调用方法
- 2. 理解汇编语言中的递归调用

- 1. 编写一个程序,使用子程序调用的方式计算n!
- 2. n的值通过键盘输入
- 3. n的范围(0, 20)
- 4. 程序设计中请注意运算结果的范围

实验5:整数加减计算实验

实验目的:

- 1. 掌握汇编语言的整数加减运算
- 2. 掌握汇编语言的堆栈操作

- 1. 编程计算任一整数加减运算表达式
- 2. 表达式从键盘输入,可带括号
- 3. 表达式的长度不超过1024个字节
- 4. 表达式示例: 15-(4-2)

实验6: 浮点运算设计实验

实验目的:

- 1. 理解浮点数的存储和运算原理
- 2. 掌握x87算术协处理器的运算指令
- 3. 掌握汇编语言中浮点数与字符串的转换方法

• 实验内容:

- 1. 从键盘输入x和a_{1、}a_{2、}a₃
- 2. 计算 $a_1\sqrt{x} + a_2 \log_2 x + a_3 \sin(x)$ 并将结果打印到屏幕
- 3. 当x小于0时,输出信息 "Error: x<0!"

*注:因为EMU8086不支持FPU指令,所以此实验无法在EMU8086中完成

内容


- 时间安排
- 实验环境
- 实验内容
- 实验教程
 - MASMv5.0+DOSBOX
 - EMU8086
 - 32位汇编环境


MASMv5.0+DOSBOX配置(1)

1. 在非中文目录下新建文件夹,将MASMv5.0套件解压至此




2. 安装DOSBOX





MASMv5.0+DOSBOX配置(2)

 在DOSBOX的安装目录下运行DOSBox 0.74-2 Options.bat 来进行DOSBOX的启动参数配置



4. 在弹出的配置文件中找到 [autoexec], 在其下根据个人实际情况填写MASM的解压目录, Ctrl + S保存之后退出


[autoexec]

- # Lines in this section will be run at startup.
- # You can put your MOUNT lines here.

MOUNT C F:\ustc\experiment\masm+dosbox\masm5

MASMv5.0+DOSBOX使用(1)

• 程序设计流程



MASMv5.0+DOSBOX使用(2)

1. 使用Notepad++、VS Code等编写.asm文件,并将其放入之前配置好的masm文件夹,这里命名为"hello.asm"



DATAS SEGMENT STRING DB 'Hello World!\$' DATAS ENDS CODES SEGMENT ASSUME CS:CODES,DS:DATAS START: MOV AX, DATAS MOV DS.AX LEA DX,STRING MOV AH,9 INT 21H MOV AX,4C00H INT 21H CODES ENDS **END START**

MASMv5.0+DOSBOX使用(3)

2. 启动DOSBOX

首先输入挂载的盘符号,这里是C:。



3. 运行MASM进行编译

输入要编译的. asm文件名(不加后缀名),按照提示完成编译

```
Z:\>MOUNT C F:\ustc\experiment\masm+dosbox\masm5
Drive C is mounted as local directory F:\ustc\experiment\masm+dosbox\masm5\
Z:\>C:\>C:\>masm
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.00
Copyright (C) Microsoft Corp 1981-1985, 1987. All rights reserved.

Source filename [.ASM]: hello
Object filename [hello.OBJ]:
Source listing [NUL.LST]:
Cross-reference [NUL.CRF]:

51758 + 464786 Bytes symbol space free

0 Warning Errors
0 Severe Errors

C:\>
```

MASMv5.0+DOSBOX使用(4)

4. 运行LINK进行链接 输入. obj文件名hello,按照提示完成链接

```
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.00
Copyright (C) Microsoft Corp 1981-1985, 1987. All rights reserved.

Source filename [ASM1: hello
Object filename [hello.OBJ]:
Source listing [NUL.LST]:
Cross-reference [NUL.CR]:

51758 + 464786 Bytes symbol space free

0 Warning Errors
0 Severe Errors

::\link
dicrosoft (R) Overlay Linker Version 3.60
Copyright (C) Microsoft Corp 1983-1987. All rights reserved.

Disect Modules [.OBJ]: hello
RMM FITE (HELLO_EXET):
List File [NUL.MP]:
Libraries 1.LIBI:
LINK: warning L4021: no stack segment

C:\>_
```

- 5. (可选)运行debug进行调试
- 6. 执行编译好的hello.exe 显示出 "Hello World!"

```
Object Modules [.OBJ]: hello
Run File [HELLO.EXE]:
List File [NUL.MAP]:
Libraries [.LIB]:
LINK : warning L4021: no stack segment

C:\>hello
Hello World!
C:\>
```

基本功能调用: 基本操作

- · INT 21H中断命令(DOS功能调用)
 - 根据AH的值(功能号)来执行不同的中断命令

AH	功能	调用参数	返回参数	备注
00H	程序终止	CS=程序段前缀		同INT 20
4CH	带返回码的终止	AL=返回码		

• 用法: 先将功能号存入AH, 再执行INT 21H

• 示例: 执行以下命令后,程序终止,返回码为0

MOV AX, 4C00H INT 21H

基本功能调用: 基础I/O操作

- · INT 21H中断命令(DOS功能调用)
 - 根据AH的值(功能号)来执行不同的中断命令

AH	功能	调用参数	返回参数	备注
01H	键盘输入并回显		AL=输入字 符的ASCII码	
02H	屏幕输出字符	DL=输出字符的 ASCII码		
07H	键盘输入无回显		AL=输入字 符的ASCII码	
09H	屏幕输出字符串	DS:DX=串地址		字符串末尾应为'\$'
0AH	键盘输入到缓冲 区(即键盘输入 字符串)	DS:DX=缓冲区 地址	[DS:DX+1]= 实际输入的 字符数	[DS:DX]=缓冲区可容 纳的最大字符数; [DS:DX+1]=实际输入 字符数; 字符数; 字符串本身从 [DS:DX+2]开始存储

基本功能调用:基础文件操作

- · INT 21H中断命令(DOS功能调用)
 - 根据AH的值(功能号)来执行不同的中断命令

AH	功能	调用参数	返回参数	备注
3CH	建立文件	DS:DX=文件名串地址; CX=文件类型	成功:AX=文件句柄; 失败:AX=错误码	CX=00H(普通) 02H(隐藏文件) 04H(系统文件)
3DH	打开文件	DS:DX=文件名串地址; AL=0(读)/1(写)/3(读/写)	成功:AX=文件句柄; 失败:AX=错误码	
3EH	关闭文件	BX=文件句柄	失败:AX=错误码	
3FH	读文件/设 备	DS:DX=缓冲区地址; BX=文件句柄; CX=读取的字节数	成功:AX=实际读入 的字节数; 失败:AX=错误码	若返回 AX=0 ,即 已读到文件尾
40H	写文件/设备	DS:DX=缓冲区地址; BX=文件句柄; CX=写入的字节数	成功:AX=实际写入 的字节数; 失败:AX=错误码	
41H	删除文件	DS:DX=文件名串地址	成功:AX=00 失败:AX=错误码	


基本功能调用:参考资料

- 《DOS Programmer's Reference》
 - 中译《DOS程序员参考手册》
 - 图书馆有电子版可供借阅




- 详情访问:

http://staff.ustc.edu.cn/~wjluo/mcps/



EMU8086

GUI比较直观,不再赘述



32位汇编环境

- MASM32 SDK
 - 面向Windows操作系统
 - 虽然名为"MASM", 但实际上不是微软官方出品
 - 一系列汇编工具的集合
- Visual Studio 系列
 - 仍然支持汇编程序的编写, 但是需要一些设置
- 更多课程相关汇编环境配置的资源请访问课程主页

http://staff.ustc.edu.cn/~wjluo/mcps/

谢谢!