Linuc101 01.md 2023/6/6

# 1-1. ハードウェア設定の決定と構成

## 1-1-1. デバイスファイルと/proc/ディレクトリ

- デバイスファイル (/dev/)
  - ハードウェア情報(/dev/hdaなど)
- /proc/ディレクトリ
  - カーネル情報(/proc/cpuinfoなど)

/proc/cpuinfo #CPUに関する情報 /proc/meminfo #メモリに関する情報 /proc/cmdline #起動時のカーネルオプション

- udev
  - udevはハードウェアの状態に応じて、動的にデバイスファイルを生成する。/etc/udev/rules.d/ディレクトリにルールファイルを配置して、自動生成される際のルールを構成することができる。

#### 1-1-2. カーネルモジュールの操作

lsmod #現在読み込まれているカーネルモジュール一覧を表示する
insmod ファイル #カーネルモジュールを読み込み、有効にする
rmmod ファイル #カーネルモジュールを削除し、無効にする
modprobe [ option ] モジュール名 #カーネルモジュールを読み込む、もしくは削除(-r)する。依存関係にあるモジュールも操作対象とする
modinfo モジュール名 #指定したカーネルモジュールの情報を表示する

## 1-1-3. PCIデバイスとUSBデバイスの操作

- PCIデバイス
  - マザーボードに差し込んだもの

```
lspci [ option ] #認識しているPCIデバイスの一覧を表示する
# -vで詳細な情報
lsusb [ option ] #認識しているUSBデバイス一覧を表示する
# -vで詳細な情報
```

# 1-2. システムのブート

## 1-2-1. Linuxの起動フロー

電源投入 -> ファームウェア(BIOS) -> ブートローダ -> カーネル -> init/systemd -> ログインプロンプト

Linuc101 01.md 2023/6/6

- 電源投入
- ファームウェア(BIOS)
  - キーボードなど必要最低限のデバイスを認識する
  - 。 機器の初期設定をする
  - 。 以前はBIOSというファームウェアが標準だった
  - 。 UEFIが後継として使われる(GUI操作・GPT形式(part)のディスクからの起動サポート)
- ブートローダ
  - 。 OS(カーネル)の選択
  - 。 主要なブートローダはGRUB
  - 起動時にメッセージを出力する(リンクバッファに出力)

dmesg [ option ] #リンクバッファの内容を表示する

# 1-3. ランレベル/ブートターゲットの変更とシステム のシャットダウン

## 1-3-1. initとsystemd

- プログラムを自動起動させたりする仕組み
- サービスと呼ぶ
- initはUNIX系で古くから利用されている仕組み、systemdは最近のディストリビューション

#### 1-3-2. init

- ランレベル
  - システム起動状態を表す値
  - 0~6の数値で管理されている

cat /etc/inittab #デフォルトのランレベルが記載されている init ランレベル #ランレベルを切り替える

telinit [ option ] ランレベル #GUI環境で起動する (-q : initの設定ファイルを再読み込み) runlevel #現在起動中のランレベルと1つ前のランレベルを表示する

## 1-3-3. サービスの制御スクリプト

- /etc/init.d/ディレクトリには、サービスを制御するスクリプトが格納
  - 。 Sで始まる: そのランレベルで起動させるスクリプト
  - o Kで始まる: そ s のランレベルで起動させないスクリプト

/etc/init.d/ スクリプト名 引数

- start
- stop

Linuc101\_01.md 2023/6/6

- restart
- status

service サービス名 引数 #RH系ディストリビューションでSysV init環境におけるサービスを制御する

- サービスを自動起動させるには、シンボリックリンクのファイル名を変更する
- CentOSでは「chkconfig」コマンドが用意されていて、自動起動の設定を行うことができる

```
[root@localhost rc5.d]# pwd
/etc/rc5.d
[root@localhost rc5.d]# ls -l
lrwxrwxrwx. 1 root root 20 11月 4 2022 K50netconsole -> ../init.d/netconsole
lrwxrwxrwx. 1 root root 17 11月 4 2022 S10network -> ../init.d/network
```

```
chkconfig [ option ] サービス名 on off # --listでサービスの自動起動の状態を一覧表示
```

### 1-3-4. systemd

- 並列処理による高速な起動と終了処理
  - initは順次起動
- cgroupsによるプロセス管理
- 設定ファイルによるシステムの管理
  - /etc/init.d/のシェルスクリプトでの管理からの変更
- ユニットによる様々な処理の管理

#### systemctl サブコマンド [ ユニット名 ]

- start
- stop
- restart
- status
- enable #自動起動の有効化
- disable #自動起動の無効化
- is-enabled #自動起動の状態確認
- get-default #既定のターゲットを表示
- set-default #既定のターゲットを変更
- isolate #現在のターゲットを変更 (systemctl isolate rescue.target)
- list-unit-files #ユニットの状態を表示 ◎
- systemdでは様々な要素をユニットとして管理している
- 管理対象となっているユニットは「/usr/lib/systemd/system/」ディレクトリに配置

Linuc101\_01.md 2023/6/6

- o .service
- o .target (複数のユニットがとりまとめられている、システム起動時に利用)

### 1-3-5. システムのシャットダウンと再起動

shutdown option タイミング ["メッセージ"]

-h : シャットダウン-r : 再起動

-k: テスト用に処理(実際はシャットダウンしない)
 -c: シャットダウン・再起動の予約をキャンセル
 -f: 次回起動時にfsck(整合性確認)を行わない
 -F: 次回起動時にfsck(整合性確認)を行う

- now: 今すぐ実行 - 18:00: 18時に実行 - +5: 5分後に実行

#### • 互換性コマンド

#シャットダウン

init 0

halt

poweroff

#再起動

init 6

reboot

systemctl reboot

wall メッセージ #他ユーザへの警告メッセージなどを送ることができる