Rift Guard

Godot UI 手动编辑图文指导书

八类界面可视化调整 · UI 素材替换 · 与 CC 并行协作

PDF 版本：2026-09-14



工程坐标 1280×720，发布窗口 1920×1080。所有布局由 Profile 资源统一控制。

master 当前可以在 Godot 的 UI 实验台中参与调整八类界面：剧情、选模式、选关、选角色、普通战斗、无尽战斗、选强化卡牌、设置。普通战斗和无尽战斗使用不同参考截图，但共享 battle_* 几何字段，保证两种模式的 HUD 一致。

先认识三个文件

- game/data/ui_layout_profile.tres：唯一布局数据源，保存位置、尺寸、网格起点与间距。
- game/data/ui_skin_profile.tres：唯一 UI 贴图绑定源，保存背景、框体、按钮三态与技能框。
- content/game_config.xlsx：剧情姓名、正文、人物图名、上下左右位置、缩放、翻转等内容数据。

master 每次修改的标准流程

1. master 用 Godot 4.4.1 导入并打开 game/project.godot。
2. master 打开 项目 → 项目设置 → 插件，确认 Rift Guard UI Lab 已启用。
3. master 在右侧 UI 实验台点击“打开实验台场景”，再从下拉框选择页面。
4. master 在 2D 视口点击红色半透明框，拖动改变位置，拖角点改变大小；右侧 Inspector 可精确输入 Position 和 Size。
5. master 点击“校验并写回”，再按 F6、F7、F4、F10 或运行主场景检查实机效果。
6. master 若要放弃未保存调整，点击“刷新 / 撤销未写回”。

> 工程内部坐标是 1280×720，发布窗口是 1920×1080。外部截图坐标除以 1.5 才是 Profile 坐标，例如截图向右移动 30 px，Profile 的 x 增加 20。

怎么替换素材

1. master 把透明 PNG 放入 game/assets/ui/custom/，不要直接覆盖系统素材。
2. master 打开 ui_skin_profile.tres，把 PNG 从 FileSystem 拖到 Inspector 对应 Texture2D 字段。
3. master 也可以在实验台向下滚动到 720 线以下，选中 Skin_字段名，把 PNG 拖到 Texture，再点击“校验并写回”。
4. master 应保留框体四角和透明边距；会拉伸的底板优先使用九宫格友好的素材。

1. 剧情界面（实验台页面：Dialogue）




剧情界面标注图

字段	控制内容	素材或数据来源
dialogue_portrait_rect / partner_rect	人物立绘的位置与尺寸	立绘图片由 Excel 的 image 字段选择；位置、缩放、翻转也可由 Excel 行覆盖
dialogue_box_rect / name_rect / body_rect	对话底板、姓名、正文	dialogue_box 绑定对话框 PNG；文字内容在 content/game_config.xlsx
dialogue_choice_rects[0..1]	两个分支选项框	choice_frame_gray/red 控制普通和焦点状态
dialogue_skip/history/auto/advance_rect	底部操作入口	使用 common_button_* 三态素材

master 修改这页时先选 Dialogue，按图中编号找到红框，再在 Inspector 输入精确值。

2. 选模式界面（实验台页面：Mode）



选模式界面标注图

字段	控制内容	素材或数据来源
mode_header_rect	标题和说明区	文字在 mode_select_panel.gd；位置在 Profile
mode_campaign_rect / mode_endless_rect	普通与无尽模式大卡	mode_card_gray/red
mode_checkpoint_rect	远征存档和继续按钮	common_panel 与 common_button_*
mode_settings_rect	设置入口	common_button_*

master 修改这页时先选 Mode，按图中编号找到红框，再在 Inspector 输入精确值。

3. 选关卡界面（实验台页面：Mission）



选关卡界面标注图

字段	控制内容	素材或数据来源
mission_header_rect	标题与说明	位置、尺寸可拖
mission_grid_origin / card_size / gap	八张关卡卡的起点、尺寸、间距	mission_card_gray/red/locked
mission_preview_rect	每张卡里的缩略图	关卡图在 assets/ui/rift_v2/stage_thumbnails
mission_status_rect / action_rect	状态和进入按钮	卡内局部坐标
mission_endless_rect	底部无尽入口	mission_endless

master 修改这页时先选 Mission，按图中编号找到红框，再在 Inspector 输入精确值。

4. 选角色界面（实验台页面：Squad）



选角色界面标注图

字段	控制内容	素材或数据来源
squad_frame_rect	整块编队面板	common_panel；背景是 squad_background
squad_grid_origin / card_size / gap	角色卡网格	起点、卡宽高和横纵间距
squad_preview_rect	卡内呼吸循环预览	角色素材由角色数据库 asset_key 决定
squad_confirm_rect / footer_rect	确认按钮与操作提示	common_button_*

master 修改这页时先选 Squad，按图中编号找到红框，再在 Inspector 输入精确值。

5. 普通模式战斗界面（实验台页面：Campaign Battle）



普通模式战斗界面标注图

字段	控制内容	素材或数据来源
battle_title/status/timeline_rect	标题、状态、波次条	战斗顶部占用已经压缩
battle_playfield_rect	实际战场可视区	地图由 stage_visual_profile.tres 控制
battle_right_shell/party/hero_card_rect	右侧角色栏	hero_frame_gray/red
battle_skill/ultimate_rect	Q/E 格、能量和 CD	skill_* 与 ultimate_* 两套状态图

master 修改这页时先选 Campaign Battle，按图中编号找到红框，再在 Inspector 输入精确值。

6. 无尽模式战斗界面（实验台页面：Endless Battle）



无尽模式战斗界面标注图

字段	控制内容	素材或数据来源
battle_title/status_rect	模式名、时间、击杀和密度	和普通模式共用 battle_* 几何
battle_playfield_rect	四屏地图的当前视口	世界地图层由 stage_visual_profile.tres 控制
battle_right_shell/party_rect	跟随角色栏	角色无需部署，仍可调右栏
battle_buff/skill/ultimate_rect	强化与 Q/E	强化卡与技能 CD 实时刷新

master 修改这页时先选 Endless Battle，按图中编号找到红框，再在 Inspector 输入精确值。

7. 选强化卡牌界面（实验台页面：Reward）



选强化卡牌界面标注图

字段	控制内容	素材或数据来源
reward_header_rect	标题、等级、幸运	位置和尺寸可调
reward_grid_origin / card_size / gap	三张卡的排列	三态贴图 reward_card_gray/red/cyan
reward_tag/title/preview/description/action_rect	卡内文字区域	这些都是相对每张卡的局部坐标
reward_history/footer_rect	本局构筑和操作提示	位置和尺寸可调

master 修改这页时先选 Reward，按图中编号找到红框，再在 Inspector 输入精确值。

8. 设置界面（实验台页面：Settings）



设置界面标注图

字段	控制内容	素材或数据来源
settings_frame_rect	设置主面板	settings_background + common_panel
settings_slider_origin / gap	三条音量滑杆起点和行距	拖位置；Inspector 精调 gap
settings_slider_track/value_rect	轨道和值的局部位置	相对设置主框坐标
settings_fullscreen/reduced/reset/close_rect	四个操作按钮	common_button_*

master 修改这页时先选 Settings，按图中编号找到红框，再在 Inspector 输入精确值。

地图与特效不是 UI Profile

master 修改战场地形、地板、前景遮挡和关卡色板时，打开 game/data/stage_visual_profile.tres。master 替换攻击特效时使用 game/assets/vfx/，角色技能图标使用 game/assets/ui/icons/，这些内容与 UI 布局分开维护。

与 CC 一起修改时的规则

- master 拖动 UI 前先点击“刷新”，避免拿旧数据覆盖 CC 的新字段。
- master 调完后点击“校验并写回”，然后 Ctrl+S。
- 实验台打开时会生成 game/editor/ui_lab/.master_editing.lock；CC 会先检查这个锁。
- 若出现“Profile 已被外部修改”，master 先刷新，再重新做本次拖动。
- editor/ 只服务 Godot 编辑器，发布版不会依赖它；CC 后续重写运行时代码仍从两个 Profile 读取。

常见问题

- 红框看不到：master 确认打开的是 editor/ui_lab/ui_lab_workspace.tscn，并点一次“刷新”。
- 图片被压扁：master 使用与原素材接近的宽高比，或同时修改对应 Rect2。
- 运行后没变化：master 确认点了“校验并写回”，并彻底停止上一次运行后再启动。
- 角色图不对：master 修改角色数据库或 Excel 的图片名，不要把角色立绘绑定到 Skin Profile。
- Q/E 不显示 CD：master 先确认技能已释放；CD 秒数由运行时写入技能格，格子位置由 battle_skill_rect 与 battle_ultimate_rect 控制。