
WarungCerdas POS


PANDUAN PELANGGAN

Panduan Penggunaan WarungCerdas POS

Panduan langkah demi langkah untuk pemilik usaha dan kasir—mulai dari masuk, mencatat pesanan, menerima pembayaran, sampai melihat laporan.

Bahasa sederhana · Praktis · Dari dasar





MULAI DI SINI

Selamat datang

WarungCerdas POS membantu tim mencatat pesanan dan pembayaran, memantau status pesanan, serta—untuk admin—mengelola menu dan melihat ringkasan usaha. Panduan ini ditulis untuk pengguna yang baru pertama kali memakai aplikasi.

Ikuti bagian **Kasir** untuk pekerjaan melayani pesanan. Bagian **Admin** menjelaskan pengaturan menu, akun, toko, laporan, dan keuangan. Menu yang terlihat dapat berbeda sesuai peran akun Anda.

> **Catatan antarmuka:** nama tombol dan menu di panduan mengikuti tulisan yang ada di aplikasi. Tampilan bisa berubah jika aplikasi diperbarui.

Daftar isi

1. Kenali aplikasi dan istilahnya
2. Persiapan dan akun
3. Masuk dan keluar
4. Mencatat pesanan di Kasir
5. Menyelesaikan pembayaran
6. Memantau pesanan dan mencetak struk
7. Mengatur kategori, produk, dan topping
8. Membuat dan memakai promo
9. Mengatur profil toko, status toko, dan QRIS
10. Mengelola akun Admin dan Kasir
11. Membaca Dashboard dan Laporan Penjualan
12. Mencatat keuangan
13. Membuat dan mengunduh Arsip Transaksi
14. Situasi umum dan cara menanganinya

15. Checklist kerja harian

16. Glosarium dan bantuan

01 · ORIENTASI

Kenali aplikasi dan istilahnya

Menu yang mungkin Anda lihat

Menu	Untuk apa	Akses
Kasir	Memilih produk, menyusun keranjang, mencatat jenis pesanan, dan menyelesaikan pembayaran.	Admin dan Kasir
Pesanan	Melihat pesanan aktif atau seluruh riwayat, membuka detail, memperbarui status, dan melihat struk.	Admin dan Kasir
Dashboard	Ringkasan penjualan, transaksi, HPP, laba kotor, pembayaran, dan produk terlaris.	Admin
Keuangan	Ringkasan pemasukan dan pengeluaran; termasuk catatan non-penjualan.	Admin
Laporan	Ringkasan penjualan per periode, produk/topping terjual, pembayaran, dan riwayat transaksi.	Admin
Arsip	Membuat berkas transaksi untuk rentang tanggal dan mengunduhnya kembali.	Admin
Kategori, Produk, Topping, Promo, Pengguna, Profil Toko, QRIS	Pengaturan operasional dan data yang digunakan kasir.	Admin

Istilah sederhana

Istilah	Artinya di aplikasi
Pesanan / transaksi	Catatan pembelian pelanggan beserta barang, total, pembayaran, dan statusnya.
Keranjang	Daftar produk yang sedang disiapkan kasir sebelum transaksi disimpan. Keranjang hanya tersimpan sementara di perangkat/halaman ini.
Dine In	Pesanan untuk makan di tempat. Nomor meja perlu diisi.
Takeaway / Bungkus	Pesanan yang dibawa pulang.

Istilah	Artinya di aplikasi
Delivery	Pesanan melalui platform ShopeeFood, GoFood, atau GrabFood. Kasir memilih platform pada form.
Topping	Tambahan pada produk, misalnya telur, jika admin menghubungkannya ke produk.
Promo	Potongan yang dibuat admin dan dapat diterapkan dengan kode promo saat checkout.
Diskon	Potongan manual yang ditambahkan kasir pada keranjang, nominal Rupiah atau persentase.
HPP	Harga Pokok Penjualan—perkiraan biaya pokok produk/topping. Dipakai untuk perhitungan laba.
Arsip	Salinan file transaksi pada periode tertentu. Membuat arsip tidak menghapus transaksi asal.

> **Perbedaan penting:** status pesanan (misalnya *Disiapkan*) tidak sama dengan status pembayaran (*Lunas*). Struk menampilkan keduanya.

02 · SEBELUM MULAI

Persiapan dan akun

1. Pastikan Anda memiliki akun dari admin usaha. Aplikasi tidak menyediakan pendaftaran akun mandiri.
2. Siapkan alamat email dan kata sandi yang diberikan kepada Anda. Jangan menuliskan kata sandi di tempat yang dapat dilihat pelanggan.
3. Untuk menerima pembayaran QRIS, admin perlu mengunggah gambar QRIS usaha melalui menu **QRIS**. Kasir tetap harus mengecek pembayaran melalui aplikasi atau bukti transaksi merchant.
4. Untuk menerima pesanan, status toko harus **TOKO BUKA**. Jika toko tutup, minta admin membukanya kembali.

> **Belum punya akun?** Minta admin membuat akun dan menentukan peran Anda sebagai Admin atau Kasir. Jangan mencoba membuat akun melalui halaman lain; pendaftaran publik memang tidak tersedia.

Urutan persiapan pertama kali (Admin)

Jika usaha baru mulai memakai aplikasi, Admin dapat menyiapkan data secara berurutan sebelum kasir mulai melayani:

1. Isi nama pada **Profil Toko** dan pastikan status toko sesuai keadaan operasional.
2. Buat **Kategori** agar daftar menu mudah ditemukan, misalnya kelompok makanan dan minuman.
3. Buat **Topping** yang memang ditawarkan, lalu hubungkan topping itu ke produk terkait.
4. Buat **Produk** beserta kategori, harga jual, dan HPP jika diketahui. Pastikan produk tersedia.
5. Unggah gambar QRIS usaha pada menu **QRIS** bila akan menerima pembayaran QRIS.
6. Buat akun masing-masing staf pada **Pengguna** dengan peran yang sesuai.
7. Periksa tampilan menu dari **Kasir** sebelum toko mulai menerima pesanan.

Promo, kategori pengeluaran, dan pengaturan lain dapat dibuat saat diperlukan. Jangan membuat transaksi pelanggan hanya untuk mencoba tombol.

Perbedaan peran

Peran	Yang dapat dilakukan
Kasir	Mengakses menu Kasir dan Pesanan. Dapat mencatat transaksi, memantau pesanan, mengubah status sesuai alur, dan melihat struk.


Peran	Yang dapat dilakukan
Admin	Memiliki akses kasir dan pesanan, serta menu pengelolaan: Dashboard, Keuangan, Laporan, Arsip, Profil Toko, Kategori, Produk, Topping, Promo, QRIS, dan Pengguna.

03 · AKSES AKUN

Masuk dan keluar

Masuk ke aplikasi

1. Buka alamat aplikasi yang diberikan oleh admin usaha.
2. Di halaman **Masuk**, isi **Email** akun Anda.
3. Isi **Kata sandi**, lalu tekan **Masuk**.
4. Jika berhasil, aplikasi menampilkan halaman awal. Gunakan menu **Kasir** untuk mulai mencatat pesanan.




Gambar 1. Halaman Masuk WarungCerdas POS pada browser desktop. Kolom sengaja dibiarkan kosong.

> Jika email atau kata sandi tidak cocok, aplikasi menampilkan pesan umum “Email atau kata sandi tidak sesuai.” Periksa pengetikan, lalu coba kembali. Akun yang dinonaktifkan juga tidak dapat masuk.

Jika lupa kata sandi

1. Pada halaman Masuk, pilih **Lupa kata sandi?**.

2. Masukkan email akun dan tekan **Kirim tautan reset**.
3. Periksa email. Jika akun dapat menerima email reset, buka tautan dari email tersebut.
4. Isi **Kata sandi baru** dan **Konfirmasi kata sandi**, lalu simpan.
5. Kata sandi baru minimal 8 karakter. Setelah berhasil, kembali ke halaman Masuk dan masuk dengan kata sandi baru.




Gambar 2. Form Lupa kata sandi. Pesan pada halaman menjaga respons tetap umum, baik email terdaftar maupun tidak.

Pesan setelah meminta reset dibuat sama, baik email terdaftar maupun tidak. Jika email reset tidak datang, periksa kembali alamat email dan folder spam, lalu minta bantuan admin.

Membuat kata sandi baru

Setelah membuka tautan reset dari email, isi kedua kolom kata sandi baru dengan nilai yang sama. Aplikasi menerima kata sandi minimal 8 karakter. Jika validasi menolak, periksa pesan di dekat kolom, lalu isi ulang. Jangan membagikan tautan reset kepada orang lain.



Gambar 3. Form Reset kata sandi pada tautan reset. Gambar diambil dari tampilan form; tidak ada kata sandi yang dikirim atau disimpan.

Keluar


1. Buka menu navigasi, lalu tekan **Keluar** di bagian bawah menu.
2. Pastikan Anda kembali ke halaman Masuk, terutama jika memakai perangkat bersama.

04 · PEKERJAAN KASIR

Mencatat pesanan di Kasir

Menu **Kasir** menampilkan produk yang kategorinya aktif, produknya tersedia, dan topping yang tersedia. Produk atau topping yang tidak tersedia tidak dapat dipilih.

Temukan produk › **Susun keranjang** › **Periksa total** › **Bayar**



Gambar 4. Tampilan menu Kasir dengan katalog demo. Produk dan harga pada gambar adalah data contoh.

1. Buka menu **Kasir**.
2. Untuk menemukan menu, ketik nama produk atau kategori pada kotak **Cari produk atau kategori...**. Anda juga dapat memilih tombol kategori, atau tekan **Semua** untuk menampilkan semua kategori.
3. Ketuk kartu produk yang dipesan pelanggan. Produk tanpa pilihan topping langsung masuk ke keranjang.
4. Jika produk memiliki topping, jendela pilihan topping akan muncul. Gunakan tombol minus dan plus di samping topping untuk mengatur jumlahnya. Jumlah topping tiap topping dibatasi 20.

5. Atur jumlah produk dengan tombol minus/plus. Jumlah awal satu, dan maksimum 99 untuk satu baris produk.
6. Periksa **Subtotal item**, lalu tekan **Tambahkan ke pesanan**.
7. Ulangi untuk semua produk. Di panel **Pesanan**, gunakan plus/minus untuk mengubah jumlah, tombol hapus pada baris untuk membuang item, atau **Kosongkan** untuk menghapus seluruh keranjang.

Memahami ringkasan keranjang

Sebelum checkout, lihat jumlah setiap barang dan rincian total. **Subtotal** adalah harga produk sebelum potongan. Topping menambah biaya sesuai jumlah yang dipilih. Promo dan diskon mengurangi nilai yang memenuhi ketentuan, sedangkan biaya tambahan menaikkan jumlah yang harus dibayar. Total akhir dapat berubah setiap kali isi keranjang berubah.

1. Cocokkan nama produk dan jumlahnya dengan pesanan yang diucapkan pelanggan.
2. Pastikan pilihan topping dan jumlah topping sudah benar.
3. Pastikan tidak ada baris yang tidak diminta. Gunakan tombol hapus pada baris itu bila perlu.
4. Baca kembali subtotal, potongan, biaya tambahan, dan total akhir sebelum menekan **Proses Transaksi**.

> **Contoh hitung (angka ilustrasi):** jika dua produk masing-masing Rp15.000 dan satu topping Rp2.000 dipilih untuk setiap produk, subtotal ilustrasi menjadi Rp34.000 sebelum promo, diskon, atau biaya lain. Gunakan harga yang benar-benar tampil pada aplikasi saat melayani pelanggan.

Memakai kode promo

1. Pastikan barang yang memenuhi ketentuan promo sudah ada di keranjang.
2. Isi **Kode promo**, lalu tekan **Terapkan** (atau Enter).
3. Periksa pesan hasil dan baris potongan promo pada ringkasan total. Promo yang tidak memenuhi syarat akan menampilkan alasan penolakan.

Jika keranjang berubah setelah promo diterapkan, promo akan terhapus dari keranjang. Terapkan kembali kode setelah selesai mengubah item.

Diskon manual dan biaya tambahan (opsional)

- Tekan **Diskon** untuk memilih **Nominal Rupiah** atau **Persentase**, masukkan nilainya, lalu tekan **Simpan**. Diskon tidak boleh melebihi subtotal setelah promo; persentase maksimal 100.
- Tekan **+ Tambah Harga** untuk mengisi **Label biaya** dan **Nominal**, lalu tekan **Simpan**. Label wajib diisi jika nominalnya lebih dari nol.

- Untuk membatalkan, buka dialog terkait dan pilih **Hapus diskon** atau **Hapus biaya**. Tombol **Batal** menutup dialog tanpa menyimpan perubahan.

> Perubahan keranjang, diskon, atau biaya akan mengubah total. Baca kembali ringkasan **Subtotal**, **Total topping**, potongan, biaya tambahan, dan **Total** sebelum melanjutkan.


05 · CHECKOUT

Menyelesaikan pembayaran

Setelah keranjang benar dan total diperiksa, tekan **Proses Transaksi**. Checkout berjalan melalui tiga tahap.

1 · Tipe Pesanan › **2 · Preview Total** › **3 · Pembayaran**

Tahap 1 — Tipe pesanan




Gambar 5. Tahap Tipe Pesanan. Takeaway dipilih pada contoh tampilan; belum ada transaksi disimpan.

1. Pilih salah satu: **Dine In**, **Takeaway**, atau **Delivery**.
2. Untuk Dine In, isi **Nomor meja** (wajib).
3. Untuk Delivery, pilih satu platform: **ShopeeFood**, **GoFood**, atau **GrabFood** (wajib). Form kasir saat ini tidak menampilkan kolom alamat pengiriman.
4. Isi **Nama pelanggan** jika diperlukan. Isian ini opsional.
5. Isi **Catatan** jika diperlukan, misalnya permintaan khusus pelanggan. Isian ini opsional.

6. Tekan **Lanjut**. Jika ada isian wajib yang belum dipenuhi, baca pesan merah, lengkapi, lalu tekan Lanjut kembali. Tekan **Batal** atau tombol tutup untuk keluar dari tahap ini.


Tahap 2 — Preview Total

1. Periksa nilai **TOTAL PEMBAYARAN**.
2. Jika perlu mengubah tipe atau catatan, tekan **Kembali**. Jika sudah sesuai, tekan **Lanjut ke Pembayaran**.



Gambar 6. Tahap Preview Total sebelum pembayaran. Nilai transaksi hanya contoh dan belum disimpan.


Tahap 3 — Metode pembayaran



Gambar 7. Pilihan metode pembayaran. Tidak ada tombol Bayar & Selesaikan yang ditekan.

Tunai

1. Pilih **Tunai**.
2. Isi **Nominal uang yang diterima**. Nilainya harus lebih besar atau sama dengan total pesanan.
3. Periksa nilai **Kembalian** yang dihitung aplikasi.
4. Tekan **Bayar & Selesaikan**. Jika nominal belum diisi atau kurang, ikuti pesan yang muncul dan perbaiki nominal.



Gambar 8. Form pembayaran Tunai. Nominal belum dimasukkan dan transaksi belum diselesaikan.

QRIS

1. Pilih **QRIS**, lalu tekan **Lanjut ke Pembayaran QRIS**.
2. Minta pelanggan memindai gambar QRIS yang tampil.
3. Periksa pembayaran melalui aplikasi atau bukti transaksi merchant. Gambar QRIS hanya petunjuk pembayaran; konfirmasi tidak dilakukan otomatis.
4. Setelah pembayaran benar-benar diterima, centang **Saya sudah memverifikasi pembayaran ini secara manual**.
5. Tekan **Bayar & Selesaikan**. Jika belum diverifikasi, aplikasi meminta konfirmasi terlebih dahulu.


> **Jangan mengonfirmasi QRIS sebelum pembayaran terlihat di aplikasi atau bukti transaksi merchant.** Jika gambar QRIS tidak tersedia atau gagal dimuat, jangan lanjutkan pembayaran QRIS; minta admin memeriksa menu QRIS.

Setelah pesanan tersimpan, aplikasi membuka struk transaksi. Jika koneksi terputus atau muncul pesan gagal, jangan langsung membuat transaksi yang sama lagi. Periksa menu **Pesanan** lebih dulu untuk memastikan apakah transaksi sudah tercatat.

06 · TINDAK LANJUT

Memantau pesanan dan mencetak struk

Melihat daftar



Gambar 9. Daftar Pesanan dari instance demo. Data pada daftar merupakan data contoh.

1. Buka menu **Pesanan**. Tampilan awal menunjukkan pesanan aktif dengan status **Baru**, **Diproses**, atau **Siap**.
2. Gunakan filter **Status** untuk memilih Aktif, Semua, Baru, Diproses, Siap, Selesai, atau Dibatalkan.
3. Gunakan filter **Tipe** untuk memilih Semua tipe, Bungkus, Dine-in, atau Delivery.
4. Pilih **Detail** untuk melihat barang, topping, catatan, total, pembayaran, serta informasi pelanggan yang tersedia.

Mengubah status pesanan

Pada detail pesanan, gunakan tombol tindakan yang tersedia. Status mengikuti urutan berikut:

Baru › **Diproses** › **Siap** › **Selesai**

- Pesanan Baru dapat ditandai **Diproses** atau dibatalkan.
- Pesanan Diproses dapat ditandai **Siap** atau dibatalkan.
- Pesanan Siap dapat ditandai **Selesai** atau dibatalkan.
- Status Selesai dan Dibatalkan tidak dapat diubah lagi. Pembatalan meminta konfirmasi.

Status	Arti praktis untuk tim
Baru	Pesanan baru tercatat dan belum ditandai sedang dikerjakan.
Diproses	Pesanan sedang disiapkan.
Siap	Pesanan sudah siap dilanjutkan kepada pelanggan atau proses berikutnya.
Selesai	Pesanan sudah ditandai selesai; status ini tidak dapat diubah lagi.
Dibatalkan	Pesanan dibatalkan setelah konfirmasi; status ini tidak dapat diubah lagi.

Jika toko sedang tutup, perubahan status selain pembatalan tidak dapat diproses. Minta admin membuka toko jika pesanan masih perlu dilanjutkan.

Melihat dan mencetak struk

1. Pilih **Struk** dari daftar atau **Lihat Struk** pada detail.
2. Periksa nomor, waktu, tipe, produk, jumlah, topping, potongan, biaya tambahan, total, status pembayaran, dan kembalian jika ada.
3. Tekan **Cetak** untuk membuka dialog cetak perangkat Anda. Pilih printer atau opsi simpan PDF dari dialog browser bila tersedia.
4. Tekan **Kembali** untuk kembali ke detail pesanan.

Mengatur kategori, produk, dan topping


> Bagian ini hanya tersedia untuk **Admin**. Siapkan kategori dan topping terlebih dahulu bila diperlukan, lalu hubungkan topping ke produk.

Kategori

1. Buka **Kategori**, lalu tekan **+ Tambah Kategori**.
2. Isi **Nama kategori**, misalnya “Minuman”. Isi **Urutan tampil**; angka kecil muncul lebih dulu di Kasir.
3. Biarkan centang **Tampilkan kategori ini di halaman kasir** aktif agar kategori dan produknya dapat dilihat kasir.
4. Tekan **Simpan**. Gunakan **Ubah** untuk memperbarui atau **Batal** untuk kembali.

Kategori yang masih berisi produk tidak dapat dihapus. Pindahkan/hapus produknya atau nonaktifkan kategori terlebih dahulu. Menonaktifkan kategori menyembunyikannya dari Kasir.

Produk



Gambar 10. Daftar Produk pada instance demo. Nama dan harga yang tampil adalah data contoh.

1. Buka **Produk**, lalu tekan **+ Tambah Produk**.
2. Pilih **Kategori**, isi **Nama produk**, dan **Harga jual**. Masukkan harga sebagai angka tanpa titik, contoh `15000`.
3. Isi **HPP** jika nilainya diketahui. Isian ini opsional, tetapi data HPP yang lengkap membuat perhitungan laba lebih berguna.
4. Unggah **Gambar Produk** jika ingin. Format JPG, PNG, atau WebP; maksimal 2 MB.
5. Pastikan **Produk tersedia dan bisa dipesan** aktif.
6. Pada bagian **Topping untuk produk ini**, centang tambahan yang boleh dipilih pelanggan untuk produk tersebut.
7. Tekan **Simpan**. Untuk membatalkan tanpa menyimpan, tekan **Batal**.

Produk tidak tersedia atau kategorinya nonaktif tidak tampil untuk dipilih di Kasir. Menghapus produk tidak menghapus riwayat transaksi lama.

Topping

1. Buka **Topping**, lalu tekan **+ Tambah Topping**.


2. Isi **Nama topping** dan **Harga tambahan** (angka tanpa titik). Isi HPP bila diketahui.
3. Tambahkan gambar bila diperlukan (JPG, PNG, WebP; maksimal 2 MB), lalu pastikan **Topping tersedia dan bisa dipilih** aktif.
4. Tekan **Simpan**. Setelah itu, buka Produk dan hubungkan topping ke produk terkait.

Topping hanya muncul saat kasir memilih produk yang telah dihubungkan dengannya. Menghapus topping tidak mengubah catatan topping pada transaksi yang sudah terjadi.

08 · POTONGAN HARGA

Membuat dan memakai promo

Admin membuat promo di menu **Promo**. Kasir memakai kodenya pada kotak **Kode promo** di panel keranjang.



Gambar 11. Daftar Promo dari instance demo. Promo pada gambar merupakan data contoh.

Membuat promo (Admin)

1. Buka **Promo** dan tekan **+ Tambah Promo**.
2. Isi **Kode promo** yang unik dan **Nama promo**. Kode akan menjadi huruf kapital.
3. Pilih **Jenis potongan**—Persentase atau Nominal—kemudian isi **Nilai potongan**. Persentase maksimal 100.
4. Atur **Minimal belanja** bila ada dan **Maksimal potongan** bila ingin membatasi nilai diskon.
5. Pilih **Cakupan promo**: Semua item, Produk tertentu, atau Kategori tertentu. Untuk cakupan produk/kategori, pilih sasaran yang dimaksud.
6. Atur waktu **Mulai berlaku (WIB)** dan **Berakhir (WIB)**. Tanggal akhir tidak boleh sebelum tanggal mulai.

7. Isi **Batas penggunaan** bila ada. Kosongkan bila tidak ingin membatasi jumlah penggunaan.
8. Pastikan **Promo aktif** dicentang, lalu tekan **Simpan**.

Pada daftar Promo, status dapat menunjukkan Aktif, Nonaktif, Terjadwal, Berakhir, atau Habis. Periode, kuota, dan status membantu admin memastikan promo siap dipakai.

Memakai promo (Kasir)

1. Tambahkan produk ke keranjang.
2. Ketik kode yang diberikan admin pada **Kode promo**, lalu tekan **Terapkan**.
3. Baca pesan hasil dan cek nilai potongan. Promo ditolak jika belum aktif, di luar periode, kuota habis, belanja kurang dari minimum, atau tidak ada item yang memenuhi cakupan.
4. Perubahan isi keranjang menghapus promo yang telah diterapkan; terapkan lagi setelah selesai mengubah barang.

> Promo berbeda dari **Diskon** manual: promo menggunakan kode dan aturan yang telah ditetapkan admin; diskon manual diatur langsung kasir pada transaksi.

Profil toko, status toko, dan QRIS

Profil Toko (Admin)

1. Buka **Profil Toko**.
2. Perbarui **Nama Toko** dan **Nama POS** (keduanya wajib).
3. Isi **Judul halaman Welcome**, unggah **Logo Toko** (JPG/PNG/WebP, maksimal 2 MB), dan isi **Subjudul** bila perlu.
4. Untuk menghapus logo yang tersimpan, centang **Hapus logo dari profil**.
5. Tekan **Simpan Perubahan**. Tekan **QRIS** untuk menuju pengaturan gambar QRIS.

Membuka atau menutup toko

1. Pada bagian **Status Toko**, tekan lencana **TOKO BUKA** atau **TOKO TUTUP**.
2. Pilih **Tutup Toko** atau **Buka Toko**, baca dialog konfirmasi, lalu pilih tindakan konfirmasi atau **Batal**.

Status berlaku untuk semua kasir. Saat toko tutup, transaksi baru tidak dapat diselesaikan. Pastikan toko dibuka sebelum mulai menerima pesanan.

Mengatur gambar QRIS (Admin)

1. Buka menu **QRIS**.
2. Periksa bagian **Gambar saat ini**.
3. Pilih file gambar QRIS usaha di bagian **Unggah gambar baru**. Format JPG/JPEG, PNG, atau WebP; maksimal 2 MB.
4. Tekan **Unggah dan Simpan**. Gambar baru akan dipakai oleh halaman Kasir saat QRIS dipilih.

Unggah gambar QRIS yang benar-benar milik usaha. Admin perlu menguji keterbacaan gambar melalui proses operasional usaha sebelum digunakan.

10 · PENGGUNA

Mengelola akun Admin dan Kasir

> Hanya Admin yang dapat membuka menu **Pengguna**. Tidak ada pendaftaran akun dari halaman login.

Menambahkan akun

1. Buka **Pengguna**, lalu tekan **+ Tambah Akun**.
2. Isi **Nama lengkap** dan **Email** yang benar serta belum dipakai.
3. Pilih peran **Admin** atau **Kasir**. Berikan akses Admin hanya kepada orang yang memang perlu mengelola pengaturan.
4. Buat **Kata sandi** minimal 12 karakter dan harus mengandung huruf serta angka. Isi kembali pada **Konfirmasi kata sandi**.
5. Pastikan **Akun aktif (dapat masuk ke aplikasi)** dicentang, lalu tekan **Simpan**.
6. Sampaikan email dan kata sandi awal secara aman kepada pemilik akun.


Mengubah atau menonaktifkan akun

1. Pada daftar akun, tekan **Ubah** pada akun yang dimaksud.
2. Perbarui nama, email, peran, atau status akun. Untuk mempertahankan kata sandi, biarkan kolom kata sandi kosong. Jika menggantinya, isi dan konfirmasi kata sandi baru sesuai aturan minimal 12 karakter dengan huruf dan angka.
3. Tekan **Simpan**. Menonaktifkan akun mencegah akun tersebut masuk ke aplikasi.

> Admin tidak dapat menonaktifkan atau mengubah perannya sendiri. Admin aktif terakhir juga tidak dapat dinonaktifkan, diturunkan perannya, atau dihapus. Jangan menghapus akun sebelum memastikan masih ada Admin aktif yang dapat mengelola aplikasi.

Dashboard dan Laporan Penjualan

Dashboard (Admin)




Gambar 12. Dashboard pada instance demo. Angka ringkasan adalah data contoh.

1. Buka **Dashboard**.
2. Pilih rentang **7 Hari** atau **30 Hari**.
3. Baca kartu omzet, jumlah transaksi, total HPP, laba kotor, pembayaran Tunai, dan QRIS.
4. Gunakan grafik tren harian, analisis pembayaran, daftar 10 produk terlaris, dan transaksi terbaru untuk melihat perubahan usaha.
5. Pilih **Lihat Semua** untuk membuka daftar Pesanan.

> **Cara membaca istilah ringkasan:** omzet adalah nilai penjualan yang dihitung aplikasi; jumlah transaksi adalah banyaknya pesanan yang masuk dalam perhitungan; nilai rata-rata menunjukkan rata-rata nilai per transaksi; HPP adalah biaya pokok yang dimasukkan pada data produk/topping; laba kotor dan margin dihitung dari data penjualan serta HPP yang tersedia. Periksa rentang

tanggal yang dipilih sebelum membandingkan angka.

Laporan Penjualan (Admin)



Gambar 13. Laporan Penjualan pada instance demo. Angka dan transaksi adalah data contoh.

1. Buka **Laporan**. Periode awal adalah **Hari Ini**.
2. Pilih periode Hari Ini, Kemarin, 7 Hari Terakhir, 30 Hari Terakhir, Bulan Ini, atau Rentang Tanggal Custom.
3. Untuk rentang custom, isi **Tanggal Mulai** dan **Tanggal Akhir**, lalu tekan **Terapkan**.
4. Periksa ringkasan omzet, jumlah transaksi, nilai rata-rata, HPP, laba kotor, dan margin. Baca juga rincian Produk Terjual, Topping Terjual, Analisis Metode Pembayaran, serta Analisis Jenis Pesanan.
5. Di Riwayat Transaksi, cari nomor transaksi atau pilih metode Tunai/QRIS, lalu tekan **Filter**. Gunakan Reset untuk menghapus pencarian atau filter metode.
6. Tekan **Ekspor PDF** atau **Ekspor CSV** untuk mengunduh laporan dengan periode/filter yang sedang dipilih.


Perhatikan peringatan HPP. Jika produk atau topping terjual belum memiliki HPP, laba kotor dan margin ditandai belum lengkap/estimasi dan bisa tampak lebih tinggi dari laba sebenarnya.

> Admin dapat melengkapi HPP pada data produk/topping; laporan hanya menghitung transaksi lunas yang tidak dibatalkan.

12 · CATATAN KAS

Mencatat keuangan

Ringkasan Keuangan (Admin)



Gambar 14. Dashboard Keuangan pada instance demo. Angka yang tampil adalah data contoh.

Menu **Keuangan** menampilkan ringkasan pemasukan, pengeluaran, laba kotor, laba operasional, arus kas, margin, dan grafik harian. Pilih periode pada filter—Hari Ini, Kemarin, 7 Hari Terakhir, 30 Hari Terakhir, Bulan Ini, atau Rentang Tanggal Custom—lalu tekan **Terapkan**. Gunakan **Ekspor CSV** untuk mengunduh data sesuai filter.

HPP dan laba di ringkasan bergantung pada HPP produk/topping yang dicatat. Jika ada peringatan HPP belum lengkap, bacalah angka laba sebagai estimasi.

Memahami catatan Keuangan

- **Omzet Bersih** merangkum penjualan yang dihitung untuk periode yang dipilih.
- **HPP** adalah biaya pokok dari produk/topping yang terjual dan datanya tersedia.
- **Laba Kotor** memperhitungkan omzet terhadap HPP.
- **Laba Operasional** memperhitungkan catatan biaya operasional selain HPP.

Gunakan filter periode yang sama saat membandingkan dua ringkasan. Keuangan juga membedakan uang masuk dari penjualan, pemasukan lain, dan uang keluar sesuai jenis catatannya.

Mencatat Pengeluaran

1. Dari Keuangan, tekan **Kelola Pengeluaran**, lalu **Catat Pengeluaran**.
2. Isi tanggal (tidak boleh melewati hari ini), nominal, dan kategori. Kategori harus dibuat admin lebih dulu melalui **Kategori Pengeluaran**.
3. Pilih metode pembayaran: Tunai, QRIS, Transfer, atau Lainnya.
4. Isi keterangan bila perlu. Lampirkan bukti struk/foto jika ada (JPG, PNG, atau PDF; maksimal 2 MB).
5. Tekan **Simpan**. Gunakan **Batal** untuk kembali tanpa menyimpan.

Mencatat Pemasukan Lain

1. Dari Keuangan, tekan **Kelola Pemasukan Lain**, lalu **Catat Pemasukan**.
2. Isi tanggal, nominal, kategori **Modal** atau **Lainnya**, dan metode pembayaran (Tunai, QRIS, Transfer, atau Lainnya).
3. Isi keterangan bila perlu, lalu tekan **Simpan**.

Filter dan mengubah catatan

Daftar Pengeluaran dan Pemasukan Lain menyediakan filter periode dan **Filter**; pemasukan juga dapat disaring berdasarkan Modal/Lainnya, sedangkan pengeluaran berdasarkan kategori. Pilih **Edit** untuk memperbaiki catatan. Tombol **Hapus** menghapus catatan tersebut setelah konfirmasi—pastikan Anda memilih catatan yang benar.

Kategori Pengeluaran

1. Buka bagian kategori pengeluaran melalui Kelola Pengeluaran.
2. Tekan **Tambah Kategori**, isi **Nama Kategori**, pilih status Aktif/Nonaktif, atur **Urutan Tampil**, lalu tekan **Simpan**.
3. Kategori Aktif tersedia saat admin mencatat pengeluaran. Gunakan Edit untuk mengubah nama/status/urutan.

Membuat dan mengunduh Arsip Transaksi

1. Buka menu **Arsip**, lalu tekan **Buat Arsip Baru**.
2. Isi **Tanggal Mulai** dan **Tanggal Akhir**. Rentang maksimum satu tahun dan tanggal akhir tidak boleh sebelum tanggal mulai.
3. Pilih **Filter Status**: Semua Status, Lunas, Belum Lunas, atau Dibatalkan.
4. Pilih **Format Arsip**: ZIP (CSV + manifest), CSV Only, atau PDF Ringkasan.
5. Tekan **Pratinjau & Buat**. Periksa rentang, filter, jumlah transaksi, total nominal, dan contoh transaksi.
6. Jika sudah sesuai, tekan **Buat & Unduh Arsip**. File diunduh otomatis dan catatannya tersimpan dalam riwayat Arsip.

Arsip dibatasi maksimal 50.000 transaksi. Jika data terlalu banyak, persempit rentang tanggal. ZIP berisi CSV transaksi dan manifest; CSV berisi data transaksi, sedangkan PDF berupa ringkasan landscape.

Mengunduh ulang atau menghapus arsip

- Di riwayat Arsip, tekan **Unduh** untuk mengunduh file yang pernah dibuat.
- **Hapus** pada riwayat Arsip menghapus catatan arsip beserta file arsipnya. Tindakan ini tidak menghapus transaksi asli, tetapi arsip yang dihapus tidak dapat diunduh ulang dari riwayat.

Situasi umum dan cara menanganinya

Yang terjadi	Yang bisa dilakukan
Email/kata sandi tidak sesuai	Periksa ejaan email dan kata sandi. Jika lupa, gunakan Lupa kata sandi? Jika akun tidak aktif, minta Admin memeriksa status akun.
Tidak menemukan produk	Pastikan pencarian tidak membatasi hasil, pilih Semua kategori, lalu minta Admin memastikan kategori aktif, produk tersedia, dan produk terhubung ke kategori.
Produk tidak memiliki topping	Minta Admin memastikan topping tersedia dan dihubungkan ke produk melalui menu Produk.
Keranjang kosong setelah halaman dimuat ulang	Keranjang disimpan sementara di halaman/perangkat. Susun ulang pesanan, lalu hindari memuat ulang halaman sebelum checkout tersimpan.
Toko sedang tutup	Transaksi baru tidak dapat diproses. Hubungi Admin agar status toko dibuka jika operasional memang sudah dimulai.
Nomor meja diminta	Nomor meja wajib untuk Dine In. Isi sebelum menekan Lanjut.
Platform delivery diminta	Pilih ShopeeFood, GoFood, atau GrabFood sebelum menekan Lanjut.
Promo ditolak	Baca pesan di bawah kode promo. Periksa ejaan, periode, kuota, minimum belanja, dan apakah item masuk cakupan promo. Minta Admin memeriksa pengaturan jika tetap gagal.
QRIS tidak tampil	Jangan mengonfirmasi pembayaran. Minta Admin mengunggah atau memeriksa gambar QRIS.
Uang tunai kurang dari total	Masukkan nominal yang benar-benar diterima dan minimal sama dengan total pesanan. Periksa angka dan kembalian.
Checkout gagal atau koneksi terputus	Periksa menu Pesanan sebelum mengulang transaksi. Jika tidak ada pesanan, cek koneksi lalu ulangi; jika ada, buka detail/struknya.
Status pesanan tidak dapat diubah	Status hanya bisa maju sesuai alur. Pesanan Selesai/Dibatalkan tidak dapat diubah lagi. Selain pembatalan, toko perlu dalam status buka.
Angka laba tampak tidak lengkap	Periksa peringatan HPP. Minta Admin mengisi HPP produk dan topping yang belum memiliki data.
Validasi form admin muncul	Baca pesan di dekat kolom; lengkapi kolom wajib, pastikan nilai tanggal/angka sesuai petunjuk, lalu simpan lagi.

Checklist kerja harian

Sebelum melayani

- Masuk dengan akun Anda sendiri.
- Pastikan menu yang dijual tersedia di Kasir.
- Pastikan status toko **TOKO BUKA**.
- Jika memakai QRIS, pastikan gambar QRIS tampil dan dapat dipindai.

Untuk setiap pesanan

- Pilih produk dan topping sesuai pesanan pelanggan.
- Periksa jumlah, promo, diskon/biaya tambahan, dan total.
- Pilih tipe pesanan yang benar. Isi nomor meja untuk Dine In atau platform untuk Delivery.
- Terima uang minimal sebesar total, atau verifikasi QRIS secara manual sebelum memberi konfirmasi.
- Pastikan pesanan tersimpan; lanjutkan status dan cetak/tampilkan struk bila diperlukan.

Setelah operasional

- Periksa Pesanan dan status yang masih aktif.
- Admin dapat memeriksa Dashboard, Laporan, dan Keuangan sesuai kebutuhan.
- Catat pengeluaran/pemasukan lain dengan tanggal dan kategori yang tepat.
- Keluar dari aplikasi jika perangkat akan ditinggalkan atau dipakai orang lain.

Glosarium dan butuh bantuan?

Istilah	Arti singkat
Admin	Pengguna yang dapat mengatur menu, akun, toko, promo, keuangan, serta laporan.
Kasir	Pengguna yang mencatat pesanan dan memantau pesanan.
HPP	Harga Pokok Penjualan, yaitu biaya pokok untuk membuat produk atau topping.
Subtotal	Jumlah harga barang sebelum potongan dan biaya tambahan.
QRIS	Metode pembayaran melalui kode QR; pembayaran diperiksa manual oleh kasir.
CSV	Format tabel sederhana yang dapat dibuka dengan aplikasi spreadsheet.
ZIP	File paket yang dapat berisi lebih dari satu file, pada arsip ini berisi CSV dan manifest.
Manifest	File keterangan isi paket arsip.

Butuh bantuan?
Hubungi Admin usaha Anda terlebih dahulu untuk masalah akun, menu, status toko, QRIS, atau transaksi.

Kontak bantuan usaha: **[Isi nama/nomor telepon/email dukungan di sini]**

Panduan ini menggunakan nama menu dan alur yang ditemukan pada proyek WarungCerdas POS saat ditinjau pada 26 Oktober 2026. Screenshot diambil dari instance demo pada 26 Oktober 2026. Nama, menu, harga, dan angka usaha yang terlihat adalah data contoh dan dapat berbeda dari usaha Anda. Tahap checkout ditampilkan sebelum tombol Bayar & Selesaikan; tidak ada transaksi dibuat. Contoh hitung juga bukan transaksi nyata.