人生剧本后端计算逻辑

一、计算总则

（一）原始总分

某个大限某个维度的原始总分=该大限维度原始分+该大限风险提示修正分

大限维度原始分=该大限该维度所有映射的（单宫原始分*权重）之和

单宫原始分 = 主星模块分 + 辅星模块分 + 静态修正模块分 + 生年四化修正分+大限四化修正分

风险提示修正分 = 查表(当前维度, 被冲宫位)

（二）归一化比例

归一化比例 = (维度最终raw - 该维度raw下限) / (该维度raw上限 - 该维度raw下限)

（三）最终展示分

最终展示分 = 45 + 归一化比例 × 55

最终展示分 = clamp(最终展示分, 45, 100)

二、计算细则

（一）宫位权重表

在计算每十年的5个运势维度时，不同维度需要提取对应的大限宫位映射。

注意：三方四正原始分 = (宫A大限宫位原始分 + 宫B大限宫位原始分 + 宫C大限宫位原始分）/ 3

1. 总运

类型	宫位	权重
主宫	命宫	0.50
辅宫	福德	0.18
辅宫	迁移	0.12
三方四正参考宫	命宫	0.15

身宫修正	身宫	0.05

2. 事业

类型	宫位	权重
主宫	官禄	0.50
辅宫	命宫	0.10
辅宫	迁移	0.10
辅宫	交友	0.10
三方四正参考宫	官禄	0.15
身宫修正	身宫	0.05

3. 财运

类型	宫位	权重
主宫	财帛	0.50
辅宫	官禄	0.10
辅宫	福德	0.08
辅宫	田宅	0.12
三方四正参考宫	财帛	0.15
身宫修正	身宫	0.05

4. 感情

类型	宫位	权重
主宫	夫妻	0.52
辅宫	命宫	0.10
辅宫	福德	0.12
辅宫	交友	0.06

辅宫	子女	0.05
三方四正参考宫	夫妻	0.10
身宫修正	身宫	0.05

5. 健康

类型	宫位	权重
主宫	疾厄	0.52
辅宫	命宫	0.10
辅宫	福德	0.12
辅宫	交友	0.06
辅宫	子女	0.05
三方四正参考宫	夫妻	0.10
身宫修正	身宫	0.05

（二）模块上限表

模块	总运	事业	财运	感情	健康
主星模块上限	14	14	14	12	12
辅星模块上限	6	6	6	5	5
静态修正模块范围	-5 ~ +5	-5 ~ +5	-5 ~ +5	-5 ~ +5	-5 ~ +5

（三）主星模块分

1. 主星模块分计算规则

单颗主星分

单颗主星分 = 主星基础分 × 状态系数 × 宫位适配系数

主星模块分（考虑多颗主星合并情况）

主星模块分 = 平均(所有主星分) × (1 + 0.10 × (主星数 - 1))

2. 主星基础分表

每颗主星在不同维度的基础分不同

主星	总运	事业	财运	感情	健康
紫微	10	10	6	4	4
天府	10	7	9	4	5
武曲	7	10	10	2	4
贪狼	6	8	8	7	1
破军	5	8	5	1	0
七杀	5	8	7	1	0
廉贞	5	7	4	5	2
天相	7	7	5	5	4
天梁	8	5	3	4	9
天同	7	2	3	8	6
太阴	7	4	8	7	5
太阳	7	8	4	5	4
巨门	3	6	4	2	2
天机	6	7	4	3	4

3. 主星状态系数表（庙旺平陷）

状态	系数
庙	1.25
旺	1.12

平	1.00
陷	0.72

4. 主星宫位适配系数表

每颗主星在不同宫位的系数不同

主星＼宫位	命宫	兄弟	夫妻	子女	财帛	疾厄	迁移	交友	官禄	田宅	福德	父母
紫微	1.15	0.95	0.96	0.95	1.05	0.95	1.02	1.05	1.10	1.00	1.08	1.00
天府	1.05	0.95	0.98	0.96	1.15	0.98	0.95	0.96	1.02	1.12	1.10	1.00
武曲	1.05	0.95	0.88	0.92	1.20	0.98	0.96	0.95	1.15	1.08	0.92	0.98
贪狼	1.00	0.98	1.05	1.00	1.08	0.90	1.03	1.10	1.08	0.95	0.95	0.92
破军	1.05	0.95	0.85	0.95	0.98	0.88	1.05	0.96	1.08	0.90	0.90	0.92
七杀	1.02	0.94	0.82	0.92	1.05	0.90	1.05	0.94	1.08	0.92	0.90	0.92
廉贞	1.00	0.98	1.05	0.98	0.96	0.96	1.05	1.02	1.02	0.98	0.98	0.95
天相	1.05	0.98	1.05	0.98	1.00	1.00	1.02	1.02	1.05	1.00	1.05	1.00
天梁	1.02	0.96	0.96	0.95	0.90	1.20	0.98	0.98	0.95	0.96	1.12	1.08
天同	1.00	0.98	1.08	1.08	0.92	1.02	0.95	1.00	0.88	0.98	1.10	0.98
太阴	1.00	0.98	1.08	1.00	1.12	1.00	0.90	0.96	0.92	1.18	1.10	1.02
太阳	1.02	0.98	0.95	0.96	0.96	0.98	1.05	1.02	1.12	0.92	0.98	1.00
巨门	0.95	1.02	0.90	0.92	0.95	0.95	0.98	1.05	1.02	0.95	0.92	0.98
天机	1.02	0.98	0.95	0.96	0.96	0.98	1.05	1.00	1.08	0.98	1.00	1.05

（四）辅星模块分

1. 辅星模块分计算规则

单颗辅星分

单颗辅星分 = 辅星基础分 × 状态系数 × 宫位适配系数

辅星模块分

辅星模块分 = 所有辅星分相加

辅星模块分 = min(辅星模块分, 该维度辅星模块上限)

2. 辅星基础分表

每颗辅星在不同维度的基础分不同

辅星	总运	事业	财运	感情	健康
左辅	3	4	2	2	1
右弼	3	4	2	2	1
文昌	2	4	1	1	0
文曲	2	3	1	2	0
天魁	4	4	2	1	1
天钺	4	4	2	1	1
禄存	4	3	6	1	1
天马	2	3	3	1	0
擎羊	-3	-3	-2	-3	-4
陀罗	-3	-2	-2	-2	-4
火星	-2	-1	-2	-3	-4
铃星	-2	-2	-2	-2	-3
地空	-3	-3	-4	-1	-1
地劫	-3	-3	-5	-1	-1

3. 辅星状态系数表（庙旺平陷）

状态	系数
庙	1.25
旺	1.12
平	1.00
陷	0.72

4. 辅星宫位适配系数表

每颗辅星在不同宫位的系数不同，默认值为1.00

辅星＼宫位	命宫	兄弟	夫妻	子女	财帛	疾厄	迁移	交友	官禄	田宅	福德	父母
左辅	1.08	0.98	0	1.00	1.00	0.98	1.00	1.05	1.08	0.98	1.02	1.00
右弼	1.08	0.98	0	1.00	1.00	0.98	1.00	1.05	1.08	0.98	1.02	1.00
文昌	1.00	1.00	0.96	0.96	0.98	0.95	1.00	1.00	1.10	1.05	1.00	1.05
文曲	1.00	1.02	1.00	0.98	0.98	0.95	1.00	1.02	1.05	1.02	1.00	1.02
天魁	1.08	0.98	1.00	0.98	1.02	1.00	1.02	1.05	1.08	1.00	1.02	1.08
天钺	1.08	0.98	1.00	0.98	1.02	1.00	1.02	1.05	1.08	1.00	1.02	1.08
禄存	1.02	0.96	0.95	0.95	1.20	0.95	0.98	0.98	1.05	1.10	1.08	0.96
天马	1.00	0.96	0.92	0.95	1.05	0.95	1.15	1.05	1.08	0.95	0.98	0.95
擎羊	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
陀罗	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
火星	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
铃星	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
地空	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
地劫	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

（五）静态修正模块分

1. 静态修正模块组成

静态修正模块分 = 小星/杂曜分 + 十二长生分 + 神煞分

2. 小星/杂曜分

小星/杂曜	总运	事业	财运	感情	健康
截路	-2	-2	-4	0	0
天刑	-2	-1	0	-2	-3
天伤	-2	-1	0	-2	-3
破碎	-2	-2	-1	-2	-1
旬空	-1	-1	-2	-1	0
空亡	-1	-1	-2	-1	0
寡宿	-1	0	0	-3	0
孤辰	-1	0	0	-3	0
天哭	-1	0	0	-2	-1
天虚	-1	-1	-1	-1	-1
阴煞	-1	0	0	-1	-1
天煞	-1	0	0	-1	-1
月煞	-1	0	0	-2	0
亡神	-1	-1	0	-1	-1
白虎	-2	0	0	0	-3
天寿	2	0	0	0	2
红鸾	1	0	0	2	0
恩光	1	1	0	0	0

天月	0	0	0	1	1
八座	1	2	0	0	0
龙池	1	1	0	1	0
华盖	1	1	0	-1	0
天厨	1	0	0	1	1
月德	1	0	0	1	1
天姚	1	0	0	2	0
天官	1	1	0	0	0
天使	0	0	0	0	1
天巫	0	0	1	0	1
蜚廉	-1	-1	-1	0	0
天喜	1	0	0	2	0
咸池	0	0	0	1	0
封诰	1	1	0	0	0
天福	1	0	1	0	1
天德	1	0	0	1	1
三台	1	1	0	0	0
凤阁	1	1	0	1	0
年解	1	0	0	0	1
天贵	1	1	0	0	0
解神	1	0	0	0	1
天才	1	1	0	0	0
台辅	1	1	0	0	0
天空	-1	0	-1	0	0

3. 十二长生分

十二长生	修正值
帝旺	+3
临官	+3
冠带	+2
长生	+2
养	+1
胎	+1
沐浴	0
衰	-1
病	-1
死	-2
墓	-2
绝	-2

5.神煞分

神煞	总运	事业	财运	感情	健康
博士	1	1	0	0	0
丧门	-1	0	0	-1	-1
岁驿	1	0	0	0	0
官府	-1	-1	0	0	0
贯索	-1	0	-1	0	0
息神	1	0	0	0	1
伏兵	-1	-1	0	0	0
官符	-1	-2	0	0	0
华盖	1	1	0	-1	0
大耗	-2	0	-3	0	0

小耗	-1	0	-1	0	0
劫煞	-1	-1	0	-1	0
病符	-1	0	0	0	-2
灾煞	-2	0	0	0	-2
喜神	1	0	0	1	1
龙德	2	0	0	0	1
天煞	-1	0	0	-1	-1
飞廉	-1	-1	-1	0	0
白虎	-2	0	0	0	-3
指背	-1	-1	0	-1	0
奏书	1	1	0	0	0
将军	1	2	0	0	0
吊客	-1	0	0	-1	-1
月煞	-1	0	0	-1	0
亡神	-1	-1	0	0	-1
青龙	1	1	1	0	0
岁建	1	1	0	0	0
力士	1	0	0	0	1
晦气	-1	0	0	0	-1
攀鞍	1	1	0	0	0

（六）生年四化修正分

若该宫位有生年四化则需加修正分，没有则不加

生年四化	修正值
禄	+3

权	+2
科	+2
忌	-3

（七）大限四化修正分

若该宫位有大限四化化入则需加修正分，没有则不加。

大限四化修正总分 = 所有命中该宫的大限四化实际修正之和

大限四化	修正值
禄	+6
权	+3
科	+3
忌	-6

（八）风险提示修正分

根据大限的风险提示被“冲”宫计算，不同维度不同宫位分数不同

被冲宫位	总运	事业	财运	感情	健康
命宫	-8	-6	-6	-2	-6
福德	-2	0	0	-2	-2
迁移	-3	-1	0	0	0
官禄	-3	-8	-3	0	0
财帛	-3	-4	-8	0	0
夫妻	-1	0	0	-6	0
疾厄	-2	0	-1	-2	-8

田宅	-1	0	-3	0	0
交友	-1	-2	-1	-2	0
子女	0	0	0	-2	0
父母	-1	0	0	0	0
兄弟	0	-1	-1	0	0