

Spring IOC 容器中 Bean 的生命周期


Spring IOC 容器可以管理 Bean 的生命周期, Spring 允许在 Bean 生命周期的特定点执行定制的任务。

Spring IOC 容器中 Bean 的生命周期如下:

- ①. 通过构造器或工厂方法创建 Bean 实例: 调用构造器
- ②. 为 Bean 的属性设置值和对其他 Bean 的引用: 调用 setter
- ③ . 将 Bean 实 例 传 递 给 Bean 后 置 处 理 器 的 postProcessBeforeInitialization 方法
 - ④. 调用 Bean 的初始化方法: init-method
- ⑤ . 将 Bean 实 例 传 递 给 Bean 后 置 处 理 器 的 postProcessAfterInitialization方法
 - ⑥. Bean 可以使用了
 - ⑦. 当容器关闭时,调用 Bean 的销毁方法: destroy-method。

Bean 的初始化和销毁方法: 可以通过 bean 节点的 init-method 和 destroy-method 来配置 Bean 的初始化方法和销毁方法:

注意: ApplicationContext 接口中没有关闭容器的方法,所以使用ApplicationContext 接口作为 IOC 容器的引用, destroy-method 将不会起到作用, 需要使用 ApplicationContext 的子接口ConfigurableApplicationContext。



详解 Bean 后置处理器:



Bean 后置处理器: Spring 提供的特殊的 Bean

- ①. Bean 后置处理器允许在调用初始化方法(即: bean 节点 init-method 属性对应的方法的前后)前后对 Bean 进行额外的处理.
- ②. Bean 后置处理器对 IOC 容器里的所有 Bean 实例逐一处理,而非单一实例. 其典型应用是:检查 Bean 属性的正确性或根据特定的标准更改 Bean 的属性.
 - ③. 对 Bean 后置处理器而言, 需要实现 BeanPostProcessor 接口

```
\verb"public class PersonPostProcessor implements BeanPostProcessor \{
```

```
/**
 * arg0: IOC 容器中 bean 的实例
 * argl: IOC 容器中该 bean 的名字
 */
@Override
public Object postProcessAfterInitialization(Object arg0, String arg1)
        throws BeansException {
    if (arg0 instanceof Person) {
        System.out.println("postProcessAfterInitialization");
        Person person = (Person) arg0;
       String name = person.getName();
        if(!name. equals("AAAA")) {
            System. out. println("name 值必须为 AAAA!");
            person. setName("AAAA");
        }
    }
    return arg0;
}
@Override
public Object postProcessBeforeInitialization(Object arg0, String arg1)
        throws BeansException {
    System. out. println("postProcessBeforeInitialization");
    return arg0;
}
```

④. Bean 后置处理器需要在 IOC 容器中进行配置,但不需要指定 id 属性,

}



Spring IOC 容器会自动的识别这是个 Bean 后置处理器,自动的使用它。

 $\verb|\com.atguigu.spring.lifecycle.PersonPostProcessor"/>|$