Routergrundkonfiguration (Cisco IOS)

Alte Konfiguration löschen

ROUTER#erase startup-config löscht NVRAM ROUTER#reload neu booten

Hostname

ROUTER#configure terminal Umschalten in globalen Konfigurationsmodus

ROUTER (config) #hostname XXXX Hostname einstellen

Anmeldebanner (erscheint vor dem Login)

ROUTER (config) #banner motd #XXXX# Anmeldebanner eingeben (Anfang und Ende z.B. mit #)

Hosttabelle

ROUTER (config) #ip host NAME 192.168.17.12 Eintrag zur Hosttabelle hinzufügen

DNS-Lookup deaktivieren

ROUTER (config) #no ip domain-lookup

Passwörter für privilegierten Modus

ROUTER (config) #enable secret XXXX MD5-verschlüsseltes Passwort einstellen ROUTER (config) #enable password XXXX unverschlüsseltes Passwort einstellen

Konsole

ROUTER (config) #line console 0 Umschalten in Konsolen-Konfigurationsmodus

ROUTER(config-line) #password XXX Passwort vergeben

ROUTER (config-line) #login
ROUTER (config-line) #logging synchronous

Benutzer muss sich anmelden
Logmeldungen in extra Zeile

Telnet

ROUTER (config) #line vty 0 4 Umschalten in Telnet-Konfigurationsmodus

ROUTER(config-line) #password XXXX Passwort vergeben

ROUTER (config-line) #login Benutzer muss sich anmelden

Passwörter verschlüsseln

ROUTER (config) #service password-encryption alle Passwörter Typ-7 verschlüsseln (zurückrechenbar!)

Netzwerkschnittstellen

a) Ethernet

ROUTER(config) #interface Ethernet0/0 Umschalten aus globalem Konf.-modus ROUTER(config-if) #description XXXX Beschreibung

ROUTER(config-if) #ip address 192.111.111.111 255.255.255.0 IP/SM einstellen

ROUTER(config-if) #no shutdown Interface aktivieren

b) Seriell

ROUTER (config) #interface Serial 0/0 Umschalten aus globalem Konfigurationsmodus

ROUTER(config-if) #description XXXX Beschreibung

ROUTER(config-if) #ip address 192.111.111.111 255.255.255.0 IP/SM einstellen ROUTER(config-if) #clock rate 56000 Clockrate einstellen (nur bei DCE!)

ROUTER(config-if) #no shutdown Interface aktivieren

c) Loopback

ROUTER (config) #interface loopback 0 Umschalten aus globalem Konfigurationsmodus

ROUTER (config-if) #ip address 192.168.31.33 255.255.255.255

Konfiguration speichern

ROUTER#copy running-config startup-config aktive Konfiguration -> Startkonfiguration (NVRAM)

TFTP-Server

ROUTER#copy running-config tftp aktive Konfiguration -> TFTP-Server
ROUTER#copy startup-config tftp Startkonfiguration -> TFTP-Server
ROUTER#copy tftp startup-config TFTP-Server -> Startkonfiguration

show

ROUTER#show version IOS-Version, Plattform, Konfigurationsregister

ROUTER#show flash: IOS-Abbild, Speicherplatz
ROUTER#show running-config aktuelle Konfiguration
ROUTER#show startup-config Startkonfiguration

ROUTER#show ip interface brief kurze Schnittstellenbeschreibung
ROUTER#show interfaces ausführliche Schnittstellenbeschreibung

ROUTER#show controllers serial 0 serielles Kabel DCE/DTE

ROUTER#show hosts Hosttabelle
ROUTER#show arp ARP-Tabelle

ROUTER#show users angemeldete Benutzer
ROUTER#show clock Datum und Uhrzeit
ROUTER#show protocols Schicht 3 Protokolle