WWW.HATTWIG-WEB.COM

Inhalt

CDP(Cisco Discovery Protocol)-Befehle		4
IOS Debug Kommandos		4
IOS DNS-Befehle		
Ethernet-Schnittstellenkonfiguration		
Serielle-Schnittstellenkonfiguration		
Allgemeines zu Routing		
IOS-Kommandos zu statischen Routen		
RIP - Routing Information Protocol	4.4	
Config-Register		11
Beispielkonfiguration		

Grundlegende CISCO IOS Befehle

Steuerzeichen: Basisbefehle:

	Bei Mehrseitigen Ausgaben , Sprung in die	?	Hilfe zum Befehl oder Parameter
	nächste Zeile	disable	vom Privilegierten Modus in Benutzer Modus
	Bei Mehrseitigen Ausgaben , Sprung auf die	enable	vom Benutzer Modus in den Privilegierten Modus
	nächste Seite	exit	verlassen eines Submodes (Konfiguration)
	Abbruch bei Mehrseitigen Ausgaben	end (oder STRG	- Z) Verlassen des Konfigurationsmodus
		show	Anzeigen von Zuständen oder Konfigurationen
STRG _ A	Zum Zeilenanfang	show Version	Hardware und IOS Infos
STRG _ E	Zeilenende	show clock	Anzeigen der Uhrzeit
STRG _ U	Zeile löschen	clock set	Einstellen der Uhrzeit
STRG _ R	Zeile Wiederherstellen		
STRG - B oder	Ein Zeichen nach Links		
STRG - F oder →	Ein Zeichen nach Rechts		
STRG - Poder 1	Vorige Zeile (Befehl)		
STRG - N oder ↓	Nächste Zeile (Befehl)		
STRG - H oder	Löscht das Zeichen Links vom Cursor		
STRG _ Z	Verlassen des Konfigurationsmodus		
	Ergänzen eines Befehls		
STRG _ 0 X	Wechseln zwischen Telnet Sessions,		
	oder Abbruch von Befehlen(z.Bsp Traceroute)		
configure terminal		privilegierten M	odus in den globalen Konfigurationmodus
copy x-config y-config		z.Bsp running-c	onfig nach startup-config
erase startup-config	switch1#(conf-term)		guration im NVRAM
delete flash:vlan.dat			AN-Konfiguration in Switches
show running-config		-	elle Konfiguration an
show startup-config		Zeigt die Konfi	guration im NVRAM an (gespeicherte)

CDP(Cisco Discovery Protocol)-Befehle

Befehl Beschreibung

cdp enable CDP für eine Schnittstelle einschalten (Schnittstellenkonfiguration)

cdp run CDP global einschalten (globaler Konfigurationsmodus)

cdp holdtimeKonfiguriert die Zeit, die ein cdp-Paket in der Tabelle bleibt (10-255s)cdp timerKonfiguriert das Intervall für das Absenden der cdp-Pakete (5-254s)

clear cdp countersLöscht die cdp-Zählerclear cdp tableLöscht die cdp-Tabelle

debug cdp adjancenyDebugger für cdp: Information über die Nachbarndebug cdp eventsDebugger für cdp: Informationen über Ereignisse

debug cdp ipDebugger für cdp: Informationen über ipdebug cdp packetsDebugger für cdp: Informationen über Pakete

show cdp Ausgabe der cdp-Parameter

show cdp entry <entryname> CDP-Informationen über den Eintrag <entryname> (z.B.: Lab_B)

show cdp interface <typ> <nummer> CDP-Informationen über die Schnittstelle <typ> <nummer> (z.B.: fastethernet 0/0)

show cdp neighboursAnzeige von CDP-Informationen über den Nachbarnshow cdp trafficAnzeige von Informationen über den CDP-Datenverkehr

show debugging Anzeige der Debug-Einstellungen

IOS Debug Kommandos

<u>Befehl</u> <u>Beschreibung</u>

debug <parameter> Debug für <parameter> einschalten
no debug <parameter> Debug für <parameter> ausschalten

debug all Alle Debugmöglichkeiten einschalten (Vorsicht: Routerleistung kann stark beeinträchtigt werden)

undebug all Alle Debugmöglichkeiten ausschalten

4

no debug allAlle Debugmöglichkeiten ausschaltenshow debuggingAnzeige der Debugeinstellungen

terminal monitor Kopiert die Debugausgabe von der Konsole auf das momentane Terminal (z.B.: telnet-Sitzung)

Debugparameter Beschreibung

cdp Details siehe CDP-Kommandos
 ip nat Anzeige von NAT-Ereignissen
 ip ospf Anzeige von OSPF-Informationen
 ip rip Anzeige von RIP-Informationen

IOS DNS-Befehle

Befehl Beschreibung

enable Wechsel vom Benutzermodus in den privilegierten Modus

configure terminal Wechsel vom privilegierten Modus in den globalen Konfigurationmodus

ip name-server <dns-ip1> [[<dns-ip2>] ...] Festlegen eines oder mehrerer Nameservers (max. 6)

no ip name-server <dns-ip1> [[<dns-ip2>] ...] Löschen eines oder mehrerer Nameserversip domain-name <domain>Festlegen eines Defaultdomainnamensip domain-lookupSchaltet die Namensauflösung einno ip domain-lookupSchaltet die Namensauflösung aus

ip host <name> <ip1> [[<ip2>] ...] Macht einen Eintrag in die lokale Hoststabelle no ip host <name> Löscht einen Eintrag aus der lokalen Hoststabelle

exit Verlassen des Schnittstellen bzw. des globalen Konfigurationsmodus

show hosts

Anzeige der lokalen Hoststabelle

disable Wechsel vom privilegierten Modus in den Benutzermodus

<host> telnet <host> (soferne "ip domain-lookup aktiv" ist)

Ethernet-Schnittstellenkonfiguration

Cisco unterscheidet im Namen 10- (ethernet) bzw. 100Mbit/s-Schnittstellen (fastethernet), die Nummer der Schnittstelle ist bei sehr einfachen Routern nur eine Zahl, bei modularen Routern überlicherweise aus zwei mit "/" getrennten Zahlen zusammengesetzt (Modulnummer/Schnittstellennummer; seltener auch aus drei Teilen zusammengesetzt). Sogenannte Subinterfaces (logische Schnittstellen, die einer physischen Schnittstelle zugeordnet sind) werden mit "." und einer Nummer (1..4 294 967 295) hinter dem physischen Namen bezeichnet.

Beispiele: ethernet 0 ethernet 1/2 fastethernet 0/0 fastethernet 0/1 ethernet 1/3.2 fastethernet 0/0.1

Befehl

enable configure terminal

interface <name> <nummer>

description <text>

ip address <ip-Adresse> <Subnetmaske>

 $ip\ address < ip-Adresse > < Subnetmaske >$

secondary

ip address dhcp

shutdown

no shutdown

Beschreibung

Wechsel vom Benutzermodus in den privilegierten Modus

Wechsel vom privilegierten Modus in den globalen Konfigurationmodus

Wechsel vom globalen Konfigurationmodus in den Schnittstellenkonfigurationmodus (z.B.: int f 0/0)

Angabe einer Schnittstellenbeschreibung

Angabe der IP-Adresse und der Subnetmaske (z.B.: ip address 192.168.1.1 255.255.255.0)

Weitere IP-Adressen der Schnittstelle zuweisen

IP-Adresse über DHCP holen

Deaktivieren der Schnittstelle (Default)

Aktivieren der Schnittstelle

exit disable Verlassen des Schnittstellen bzw. des globalen Konfigurationsmodus Wechsel vom privilegierten Modus in den Benutzermodus

Serielle-Schnittstellenkonfiguration

Der Name einer seriellen Schnittstelle ist "serial", die Nummer der Schnittstelle ist bei sehr einfachen Routern nur eine Zahl, bei modularen Routern überlicherweise aus zwei mit "/" getrennten Zahlen zusammengesetzt (Modulnummer/Schnittstellennummer; seltener auch aus drei Teilen zusammengesetzt). Sogenannte Subinterfaces (logische Schnittstellen, die einer physischen Schnittstelle zugeordnet sind) werden mit "." und einer Nummer (1..4 294 967 295) hinter dem physischen Namen bezeichnet.

Beispiele:

serial 0

serial 1/2

serial 0.1

serial 1/3.2

Befehl

enable configure terminal

interface <name> <nummer>

description <text>

ip address <ip-Adresse> <Subnetmaske>

ip address <ip-Adresse> <Subnetmaske>

secondary

ip address dhcp

clock rate <taktrate>

Wechsel vom Benutzermodus in den privilegierten Modus

Wechsel vom privilegierten Modus in den globalen Konfigurationmodus

Wechsel vom globalen Konfigurationmodus in den Schnittstellenkonfigurationmodus (z.B.: int s 0/0)

Beschreibung

Angabe einer Schnittstellenbeschreibung

Angabe der IP-Adresse und der Subnetmaske (z.B.: ip address 192.168.1.1 255.255.255.0)

Weitere IP-Adressen der Schnittstelle zuweisen

IP-Adresse über DHCP holen

Angabe der Taktrate auf der DCE-Seite der seriellen Verbindung (300 bis 4000000 (in Bit/s))

shutdown Deaktivieren der Schnittstelle (Default)

no shutdown Aktivieren der Schnittstelle

exit Verlassen des Schnittstellen bzw. des globalen Konfigurationsmodus

disable Wechsel vom privilegierten Modus in den Benutzermodus

Allgemeines zu Routing

Begriff (engl.)	Begriff (dt.)	<u>Bedeutung</u>
Routed Protocol	Geroutetes Protokoll	Protokoll, das vom Router weitergeleitet wird (z.B.: IP, IPX,)
Routing Protocol	Routing-Protokoll	Ein Protokoll, mit dessen Router Informationen über Routen austauschen (RIP, OSPF,)
Charles David	Q I. D	
Static Route	Statische Route	Route, die von einem Administrator im Router konfiguriert wird
Dynamic Route	Dynamische Route	Route, die ein Router über ein Routingprotokoll von einem anderen Router lernt
Default Route	Standard-Route	Route, die verwendet wird, wenn es keinen spezielleren Eintrag in der Routingtabelle gibt
Autonomous System (AS)	Autonomes System	Gruppe gemeinsam administrierter Netzwerke, die nach außen als eine Einheit auftreten
Interior Gateway Protocol (IGP)	-	Protokoll innerhalb eines Autonomen Systems
Exterior Gateway Protocol (EGP)	<u>-</u>	Protokoll zwischen Autonomen Systemen
Administrative distance	Administrative Distanz	Maß für die Zuverlässigkeit einer Route (0-255; 0=höchste Zuverlässigkeit, Werte siehe <u>Tabelle</u>)
Metrics	Metrik	Eine Maßzahl, um zu beurteilen, welche Route am besten geeignet ist (Mögliche Eigenschaften siehe <u>Tabelle</u>)

<u>Routingklasse</u> <u>Beschreibung</u>

8

Distance-Vector-Routing

Durch regelmäßige Integration der Routingtabellen der Nachbarrouter, wird der kürzeste Weg zum Ziel in die eigene Routingtabelle eingetragen (langsamere Konvergenz, wenig Anforderungen an den Router, z.B.: RIP)

Link-State-Routing

Jeder Router besitzt eine vollständige Sicht auf die Topologie des Netzwerkes und errechnet daraus den besten Weg zum Ziel

(schnellere Konvergenz, mehr Anforderungen an den Router, z.B.: OSPF)

Hybrid-Routing Metrik wie ein Distance-Vector-Protocol, aber die Updates wie ein Link-State-Protocol (z.B.: EIGRP)

Administrative Distanz - Standardwerte

Werte Beschreibung

- 0 Direkt angeschlossene Schnittstelle
- 1 Statische Route (ip route)
- 5 EIGRP-Summenroute
- 20 externes BGP
- 90 internes EIGRP
- 100 IGRP
- 110 OSPF
- 115 IS-IS
- 120 RIP
- 140 EGP
- 170 externes EIGRP
- 200 internes BGP
- 255 nicht erreichbar

Eigenschaften, die von Routern zur Ermittlung der Metrik von Verbindungen benutzt werden können:

Dafür sind messbare Kriterien notwendig, dabei gilt, dass kleinere Werte besser (=Definition) sind.

<u>Eigenschaft</u> <u>Property</u> <u>Beschreibung</u>

Anzahl der Zwischenknoten Number of hops Anzahl der Router zum Empfänger

Bandbreite Bandwidth Die Übertragungskapazität in Bit/s (KBit/s, MBit/s, GBit/s)

Kosten Costs Vom Administrator wählbarer Wert, um z.B. die Kosten abzubilden

Last Load Die Auslastung der Verbindung

Verzögerung Delay Die Zeit, die ein Paket bis zum Empfänger benötigt

Zuverlässigkeit Reliability Die Fehlerrate pro Zeiteinheit

IOS-Kommandos zu statischen Routen

Befehl Beschreibung

enable Wechsel vom Benutzermodus in den privilegierten Modus

configure terminal Wechsel vom privilegierten Modus in den globalen Konfigurationmodus

ip route <netzwerk> <subnetmaske> Definition einer statischen Route zum Netzwerk (<netzwerk> <subnetmaske>)

{<gatewayadresse> | <schnittstelle>} via <gatewayadresse> oder <schnittstelle>

[<administrative distanz>] mit optionaler administrativer Distanz (1..255; Defaultwerte siehe <u>Tabelle</u>)

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 {<gatewayadresse>|<schnittstelle>} Definition einer Defaultroute

no ip route ... Löschen einer Route (... siehe oben)

exit Verlassen des Schnittstellen bzw. des globalen Konfigurationsmodus

disable Wechsel vom privilegierten Modus in den Benutzermodus

show ip route Anzeige der verfügbaren Routen

Beispiele:

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1 Route zum Netz 192.168.1.0/24 via Gateway 192.168.2.1

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 Defaultroute via Gateway 10.0.0.1

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ethernet 0 Defaultroute via Schnittstelle "ethernet 0"

ip route 172.16.0.0 255.240.0.0 fastethernet 0/1 Route zum Netz 172.16.0.0/12 via Schnittstelle "fastethernet 0/1"

10

Samstag, 24. März 2007

RIP - Routing Information Protocol

RIP kann maximal 15 Zwischenknoten und verwendet deren Anzahl als Metrik.

RIP V1 unterstützt nur Classful-Netze (Klasse A,B oder C-Netze), das es keine Subnetzinformationen überträgt;

RIP V2 unterstützt auch Classless-Netze, da die Subnetzmaske mit übertragen wird.

$\underline{\mathbf{Befehl}}$	Beschreibung	
enable	Wechsel vom Benutzermodus in den privilegierten Modus	
configure terminal	Wechsel vom privilegierten Modus in den globalen Konfigurationmodus	
router rip	Wechsel vom globalen Konfigurationmodus in den RIP-Konfigurationsmodus	
network <a.b.c.d></a.b.c.d>	Netzwerk <a.b.c.d> für Routingupdates verwenden</a.b.c.d>	
version $\{1 \mid 2\}$	Nur RIP V1 bzw. RIP V2 senden und empfangen (Default: RIP V1 senden und beide Versionen empfangen)	
redistribute static	Statische Routen in die RIP-Updates mit aufnehmen	
timers basic $<$ t1> $<$ t2> $<$ t3> $<$ t4>	Einstellungen der Zeiten in Sekunden (Standardeinstellung: timers basic 30 180 180 240); mit	
	<t1> Zeitdauer, nach der ein RIP-Update geschickt wird</t1>	
	<t2> Zeitdauer, die ein Eintrag auch ohne Update gültig bleibt (t2>3*t1)</t2>	
	<t3> Zeitdauer, die eine als unerreichbar markierte Route noch weiter in der Tabelle bleibt (t2>3*t1)</t3>	
	<t4> Zeitdauer, nach der eine ungültige Route aus der Tabelle entfernt wird (t4>t2)</t4>	
exit	Verlassen des Schnittstellen bzw. des globalen Konfigurationsmodus	
ip rip send version $\{1 \mid 2 \mid 1 \mid 2\}$	Im Schnittstellenkonfigurationsmodus um die jeweilige(n) RIP-Version(en) auf dieser Schnittstelle zu senden	
ip rip receive version {1 2 1 2} Im Schnittstellenkonfigurationsmodus um die jeweilige(n) RIP-Version(en) auf dieser Schnittstelle zu empfan		
debug ip rip	Zeigt Debug-Informationen zu den RIP-Updates an	
show ip route	Anzeige der verfügbaren Routen	
disable	Wechsel vom privilegierten Modus in den Benutzermodus	

Config-Register

<u>Befehl</u> <u>Beschreibung</u>

show version Anzeige diverser Versionsdaten, in der letzten Zeile steht der Wert, der im Konfigurationsregister gespeichert ist

configure terminal Wechsel vom privilegierten Modus in den globalen Konfigurationmodus

config-register <0xNNNN> Ändern des Wertes im KonfigurationsregistersexitVerlassen des globalen Konfigurationsmodus

Die möglichen Werte im Konfigurationsregister ergeben sich aus der Addition der in der Tabelle angegeben Werte für die einzelnen Teile. "Häufige" vorkommende Werte:

0x2102 "Normalwert" mit 9600 Baud

0x2142 wie oben, aber "startup-config" ignorieren

<u>Bitnummer</u>	<u>Binärwert</u>	Hexwert	<u>Bedeutung</u>
15	x000 0000 0000 0000	0x8000	Diagnosenachrichten aktivieren (NVRAM ignorieren)
14	0x00 0000 0000 0000	0x4000	IP Broadcast verwendet Netzanteil Tabelle umfasst Bit 10 und Bit 14 0x0000 Netzanteil: 1er, Hostanteil: 1er 0x0400 Netzanteil: 0er, Hostanteil: 0er 0x4000 Netzanteil: Netz, Hostanteil: 1er
13	00x0 0000 0000 0000	0x2000	0x4400 Netzanteil: Netz, Hostanteil: 0er Bootet ROM, wenn Netzwerkboot fehlschlägt
			Baudrate der Konsolenleitung; die möglichen Werte:
			0x0000 9600 Baud
			0x0800 4800 Baud
			0x1000 1200 Baud
11-12, 05	000x x000 00x0 0000	siehe Tabelle	0x1800 2400 Baud
		A TOLL	0x0020 19200 Baud
		A A A A	0x0820 38400 Baud
			0x1020 57600 Baud
		A.	0x1820 115200 Baud
10	0000 0x00 0000 0000	0x0400	IP Broadcast verwendet "0er" statt "1er" (siehe Bit 14)
Samstag, 2	4. März 2007	12	

	09	$0000\ 00x0\ 0000\ 0000$	0x0200	Derzeit nicht dokumentiert	
	08	$0000\ 000x\ 0000\ 0000$	0x0100	<break> funktioniert nicht</break>	
	07	0000 0000 x000 0000	0x0080	Bootnachrichten nicht anzeigen	
	06	0000 0000 0x00 0000	0x0040	Inhalt des NVRAM (startup-config) ignorieren	
	05	$0000\ 0000\ 00x0\ 0000$	0x0020	Baudrate der Konsolenleitung (siehe Bit 11,12)	
	04	0000 0000 000x 0000	0x0010	Derzeit nicht dokumentiert	
00-03 0000 00		0x0000-0x000F	Bootparameter; die möglichen Werte:		
	0000 0000 0000 xxxx 0x0		0x0000 Bleibt im ROM-Monitor		
			0x0001 Bootet das IOS aus dem EPROM		
			0x0002-0x000F Bootet das IOS aus dem Flash		

Beispielkonfiguration

Musterkonfiguration mit folgender Ausgangslage: Ein LAN wird mit dem Router über eine WAN-Verbindung an einen ISP angebunden. Der ISP gibt für die WAN-Verbindung Framerelay vor, wobei sein Router alle Parameter bestimmt.

<u>Befehl</u>	<u>Beschreibung</u>
! Allgemeines	
service password-encryption	Einschalten der Verschlüsselung der Passwörter in der Konfigurationsdatei
hostname Wien	Festlegung des Routernamens mit "Wien"
enable password zualt	Das Passwort für den privilegierten Modus bei einem älteren IOS lautet "zualt"
enable secret aktuell	Das Passwort für den privilegierten Modus bei einem aktuellen IOS lautet "aktuell"
ip subnet zero	Ermöglicht auch das Subnetz mit der Subnetzadresse 0
ip domain name firma.local	Legt den DNS-Namen für den Router fest
ip name-server 192.168.1.254	Legt den zu benutzenden DNS-Server fest
! LAN Schnittstelle	
interface Fastethernet0	Für die LAN-Anbindung wird eine Fastethernetschnittstelle 0 benutzt (100MBit/s)
Samstag, 24. März 2007	13

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Die Adresse für diese Schnittstelle ist 192.168.1.1, das Netz ist 192.168.1.0/24

no shutdown Aktiviert diese Schnittstelle

! WAN Schnittstelle

interface serial0 Für die WAN-Anbindung wird die serielle Schnittstelle 0 verwendet

ip address 10.0.1.1 255.255.252 Die von ISP vorgegebene Adresse für diese Schnittstelle ist 10.0.1.1 in einem /30-Netz

encapsulation frame-relay ietf Der ISP verwendet Frame-Relay für diese Schnittstelle, der Rahmentyp ist "ietf"

frame-relay lmi-type ansi Der lmi-type für das Frame-Relay ist "ansi"

no shutdown Aktiviert diese Schnittstelle

! Routing informationen

ip classless Internet Domain Routing wird aktiviert

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.2 Das Defaultgateway für das Netz ist 10.0.1.2 (ISP-Router)

! Zugang über Console

line con 0 Zugang über die lokale Routerkonsole

password cisco mittels Passwort "cisco" erlaubt

login

! Zugang über telnet

line vty 0 4 Zugang über telnet an den Router
password cisco mittels Passwort "cisco" erlaubt

login