引导过程Troubleshooting与服务控制

一、Linux操作系统的引导过程***笔试+面试***
1.引导过程总揽
1.1 BIOS开机自检
1.2 MBR引导
1.3 GRUB菜单
1.4 加载Linux内核
1.5 init进程初始化
2.系统初始化进程及文件
2.1 init进程
2.2 Systemd 概述
二、服务控制及优化启动过程
1.系统服务控制
2.切换运行级别
3.优化启动过程
三、排除系统启动类故障
1.MBR扇区故障备份
2.GRUB引导故障修复
1.配置文件/boot/grub2/grub.cfg
2.故障
3.误删除/boot/目录下的所有内容修复
4.遗忘root密码
5.排除文件系统类故障 面试题

6.磁盘资源耗尽故障

7.检测磁盘坏道

四、linux系统优化 -----模板DEMO

一、Linux操作系统的引导过程***^{%试+面试***}

1.引导过程总揽

开机自检 > MBR引导 > GRUB菜单 > 加载Linux内核 > init进程初始化

1.1 BIOS开机自检

硬件设备充电,检查硬件状态

- 加电自检
- 硬件初始化
- 引导操作系统 (boot)

课外扩展

BIOS "Basic Input Output System" "基本输入输出系统"。

它是一组固化到计算机内主板上一个ROM芯片上的程序,是连接硬件和 软件的桥梁,它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、开机后自检程序和 系统自启动程序,它可从CMOS中读写系统设置的具体信息。

它负责系统从硬件启动到操作系统, 当然还负责开机的自检,

以及对计算机功能的设置,比如启用、禁用USB,更改硬盘接口模式等等。我们装系统时候按F2所进入的蓝色界面就是BIOS了,常见的BIOS有: Award BIOS AMI BIOS Phoenix BIOS等。

CMOS是Complementary Metal Oxide Semiconductor, 互补金属氧化物, 从名字就可以看出是硬件。它负责存储BIOS的信息, 其通常由一块纽扣电池供电, 通过取下电池,可以清除里面保存的数据信息。

BIOS的基础语言

1. CMOS battery failed (CMOS 电池失效)。

原因:说明CMOS 电池的电力已经不足,请更换新的电池。

2. CMOS check sum error - Defaults loaded (CMOS 执行全部检查时发现错误,因此载入 预设的系统设定值)。

原因:通常发生这种状况都是因为电池电力不足所造成,所以不妨先换个电池试试看。如果问题依然存在的话,那就说明 CMOS RAM 可能有问题,最好送回原厂处理。

3. Display switch is set incorrectly (显示开关配置错误)。

原因:较旧型的主板上有<u>跳线</u>可设定显示器为单色或彩色,而这个错误提示表示主板上的设定和 BIOS 里的设定不一致,重新设定即可。

4. Press ESC to skip memory test (内存检查,可按ESC键跳过)。

原因:如果在 BIOS 内并没有设定快速加电自检的话,那么开机就会执行内存的测试,如果你不想等待,可按 ESC 键跳过或到 BIOS 内开启 Quick Power On Self Test。

5. HARD DISK initializing 【Please wait a moment...】 (硬盘正在初始化 请等待片刻)。原因:这种问题在较新的硬盘上根本看不到。但在较旧的硬盘上,其启动较慢,所以就会出现这个问题。

6. HARD DISK INSTALL FAILURE (硬盘安装失败)。

原因:硬盘的电源线、数据线可能未接好或者<u>硬盘跳线</u>不当出错误(例如一根数据线上的两个硬盘都设为 Master 或 Slave。)

7. Secondary slave hard fail (检测从盘失败)。

原因: 1 CMOS 设置不当(例如没有从盘但在CMOS里设有从盘) 2 硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。

8. Hard disk(s) diagnosis fail (执行硬盘诊断时发生错误)。

原因:这通常代表硬盘本身的故障。你可以先把硬盘接到另一台电脑上试一下,如果问题一样,那只好送修了。

9. Floppy Disk(s) fail 或 Floppy Disk(s) fail(80) 或Floppy Disk(s) fail(40)(无法驱动软驱)。原因:软驱的排线是否接错或松脱?电源线有没有接好?如果这些都没问题,那买个新的吧。

10. Keyboard error or no keyboard present (键盘错误或者未接键盘)

原因:键盘连接线是否插好?连接线是否损坏?

11. Memory test fail (内存检测失败)

原因:通常是因为内存不兼容或故障所导致。

12. Override enable - Defaults loaded (当前CMOS设定无法启动系统,载入 BIOS 预设值以启动系统)。

原因:可能是你在 BIOS 内的设定并不适合你的电脑 (像你的内存只能跑100MHz但你让它跑133MHz),这时进入 BIOS 设定重新调整即可。

13. Press TAB to show POST screen (按 TAB 键 可以切换屏幕显示)

原因:有一些 OEM 厂商会以自己设计的显示画面来取代 BIOS 预设的开机显示画面,而此提示就是要告诉使用者可以按TAB来把厂商的自定义画面和BIOS预设的开机画面进行切换。

14. Resuming from disk, Press TAB to show POST screen (从硬盘恢复开机,按TAB显示开机自检画面)。

原因:某些主板的BIOS 提供了 Suspend to disk (挂起到硬盘)的功能,当使用者以 Suspend to disk 的方式来关机时,那么在下次开机时就会显示此提示消息。]

15.warning!!! the previous performance of overclocking is failed(警告! 超频失败!)

原因:基本上是内存问题。这里并不是说内存条一定有故障了,存在内存条有故障的可能,但大部分是内存条的金手指和内存槽接触不良。特别是电脑使用半年以上的客户,没有超频而开机出现"超频失败"红字提示的,内存条接触不良的可能性最大。

1.2 MBR引导

系统启动初始

当从本机硬盘中启动系统时,首先根据硬盘第一个扇区中MBR(Master Boot Record 主引导记录)的设置,将系统控制权传递给包含操作系统引导文件的分区(/boot);或者直接根据MBR记录中的引导信息调用启动菜单(如GRUB)

ps:硬盘的0磁道的第一个扇区称为MBR,它的大小是512字节,而这个区域可以分为三个部分。

第一部分为pre-boot区(预启动区),占446字节;

第二部分是Partition table区(分区表),占64个字节,硬盘中分区有多少以及每一分区的大小都记在其中。

第三部分是magic number,占2个字节,固定为55AA。

1.3 GRUB菜单

- GRUB-----GRand Unified Bootloader 统一启动加载器
- CentOS7---- GRUB2 启动引导器
- 保存了用户的位置,内核的位置、名字、以及内核传递的参数;提供菜单供选

择;使用什么样的内核,去哪加载等等。

1.4 加载Linux内核

内核做硬件资源调度,是系统中最重要的东西

1.5 init进程初始化

是启动系统的第一个用户级进程,是父进程 启动getty(用于用户登录)、实现运行级别、以及处理孤立进程

2.系统初始化进程及文件

2.1 init进程

进程process PID: 进程的身份

2.2 Systemd 概述

CentOS7系统中采用了全新的Systemd启动方式,System是Linux操作系统的一种init软件Systemd的目标与SysVinit的运行级别

运行级别	Systemd的target	说明		
0	poweroff.target	关机状态,使用该级别时将会关闭主机		
1	rescue.target	单用户模式,不需要密码验证即可登录系统,多用于系统维护		
2	multi-user.target	用户定义/域特定运行级别,默认等同于3,但是不支持网络		
3	multi-user.target	字符界面的完整多用户模式,大多数服务器主机运行在此级别		
4	multi-user.target	用户定义/域特定运行级别,默认等同于3		
5	graphical.target	图形界面的多用户模式,提供了图形桌面操作环境		
6	reboot.target	重新启动,使用该级别时会重启主机		

二、服务控制及优化启动过程

Linux中服务的管理方式:

1、独立管理(门市房) systemctl start dhcpd systemctl stop dhcpd 2、集中管理(商场) xinetd vim /etc/xinted.d/tftp disable = no

systemctl start tftp

1.系统服务控制

systemctl 控制类型 服务名称

restart(重启): 先退出, 再重新运行指定的系统服务程序

reload(重载):不退出服务程序,只是刷新配置

有关systemctl的命令

[root@localhost ~]# systemctl status sshd.service

```
[root@localhost ~]# systemctl restart sshd
[root@localhost ~]# systemctl reload sshd
[root@localhost ~]# systemctl restart network
```

当前系统运行级别

```
[root@localhost ~]# runlevel
[root@localhost ~]# init 3
[root@localhost ~]# runlevel
5 3
```

查看默认环境

[root@localhost ~]# systemctl get-default
graphical.target

ps:将系统切换到字符模式后,图形桌面环境不再可用,这时通过Alt+Fl组合键无法恢复图形桌面环境

2.切换运行级别

[root@localhost ~]# systemctl isolate graphical.target = init5

设置默认运行级别

[root@localhost ~] # ln -sf /lib/systemd/system/multi-user / etc/systemd/system/default.target

- -s 创建软连接
- -f 强制覆盖已有文件

3.优化启动过程

开机启用/禁用服务 ntsysv工具

- 1) 便于管理多个服务
- 2) systemct1工具

enable : 开机自动启动 disable : 开机自动关闭

is-enabled: 查看开机启动状态

[root@localhost ~] # systemctl list-units --type=service | wc -1

Cent0S6

[root@localhost ~]# chkconfig --level 35 network on
[root@localhost ~]# chkconfig --list network

[root@localhost ~]# chkconfig --level 35 network off
[root@localhost ~]# chkconfig --list network

三、排除系统启动类故障

1.MBR扇区故障 ---备份

无法进入菜单,找不到分区信息,无法加载操作系统,进入黑屏状态

1.1 备份MBR扇区数据

PS: MBR中保存了分区表信息,MBR损坏时无法读取当前硬盘中的分区信息,需要备份到别的硬盘上。

实验

配置sdb硬盘,给一个分区,不需要太大

更新硬盘

格式化

建文件夹

挂载

备份 一个设备前512字节

dd命令: dd if=/dev/sda of=/backup/sda-mbr-bak bs=512 count=1 检查备份

模拟MBR故障 使用dd命令将MBR扇区记录覆盖

dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=512 count=1 多按几次 sync sync sync reboot

修复 进入急救系统

新建文件夹A 挂载/dev/sdb1到文件夹A中 df -h 查看

2.GRUB引导故障修复

● GRUB程序:通过启动菜单进入操作系统

● 故障: /boot/grub2/grub.cfg配置文件表失或配置错误

MBR中引导程序被破坏

• 现象:系统停留在grub>界面,无法启动系统

• 备份: grub.cfg配置文件 cp /boot/grub2/grub.cfg

1.配置文件/boot/grub2/grub.cfg

menuentry:操作系统名称

set root: 内核的/boot分区所在位置

insmod: 加载模块到内核, xfs, gzp

linux16:内核所在位置,指定initrd16:系统镜像所在位置

2.故障

2.1.针对模拟删除grub.cfg文件

rm -rf /boot/grub2/grub.cfg
reboot

引导时手动输入引导命令进入系统后(基本不用)**重建**引导文件,不然会下次启动还需要手动输入。

修复-----手敲/备份 cp /boot/grub2/grub.cfg /tmp

2.2.针对/boot/grub2/grub.cfg配置文件表失或配置错误

进入系统修复模式重建or备份 调整BIOS引导设备顺序 CD

• 将备份恢复

chroot /mnt/sysimage
cp /boot/grub2/grub.cfg /tmp

现场生成

chroot /mnt/sysimage
grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg
exit

2.3.GRUB引导程序遭到破坏

rm -rf /boot/grub

修复

chroot /mnt/sysimage/
grub2-install /dev/sda
grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg

3.误删除/boot/目录下的所有内容修复

```
故障
```

rm -rf /boot/

reboot

```
error: file '/grub2/i386-pc/normal.mod' not found.
Entering rescue mode...
grub rescue> _
```

挂载光盘

mount /dev/sr0 /media/cdrom

重新配置yum仓库

cat /etc/yum.repos.d/local.repo

vim /etc/yum.repos.d

[local]

name=local

baseurl=file:///media/cdrom

gpgcheck=1 #或者 gpgcheck=0, 就不需要gpgkey

enabled=1

gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

重新安装kernel

yum -y reinstall kernel

修复程序 安装grub2到sda

grub2-install /dev/sda

修复文件 重定向文件

grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg

4.遗忘root密码

方法一: 急救模式

chroot /mnt/sysimage

passwd root

方法二: vim:/etc/passwd 清空密码行

5.排除文件系统类故障 面试题

数据无法估量,建立完善的备份机制

故障:非正常关机,突然断电,设备数据读写异常>>文件系统被破坏 #扫盘

超级块(Super-block)损坏,文件系统的类型,大小,空闲磁盘块等信息

模拟故障

先把/backup卸载

umount /backup

dd if=/dev/zero of=/dev/sdb1 bs=512 count=4

无法挂载

修复文件系统 (面试题)

xfs repair /dev/sdb1

#扫盘,自动修复 针对ext4文件系统时,使用 fsck -y -t

ext4

重新挂载使用

对于/etc/fstab,开机自动运行时,会停在故障,自行修复

模拟故障

卸载 umount /backup

dd if=/dev/zero of=/dev/sdb1 bs=512 count=4

重启 reboot

Welcome to emergency mode! After logging in, type "journalctl -xb" to view system logs, "systemctl reboot" to reboot, "systemctl default" or ^D to try again to boot into default mode.

Give root password for maintenance

xfs repair /dev/sdb1

vim /etc/fstab

#2 影响系统启动,设置为0,最好

reboot

• 定期扫盘;执行命令,防止出现故障

6.磁盘资源耗尽故障

- 1) 文件容量耗尽,清理转移文件
- 2) 文件数量耗尽, inode数量用尽

卸载

umount /dev/sdb1
mkfs.ext4 /dev/sdb1

挂载

mount /dev/sdb1 /backup

模拟故障

df -Th / df -i
cd /backup
touch {1..65525}.txt
df -Th / df -i
touch abc.txt
容量够,数量不够

ps:

数据没用,格式化,重新配额 数据有用,转移再格式化

修复

umount /dev/sdb1
mkfs.ext4 -N 100000 /dev/sdb1
mount /dev/sdb1

注意: 如果是因为软件bug导致的

- 1. 找软件开发人员修复
- 2. 磁盘配额

7.检测磁盘坏道

物理坏道:无法修复 ---低格,排除含坏块的磁盘空间-----不建议用来存储重要数

据,可以用来临时存储数据

逻辑坏道:可以尝试修复

故障: 异响; 反复读取错误; 无法格式化; 频繁死机

注意: 定期检测; 检查是否有坏道

Linux操作系统中-----badblocks命令

-s: 显示进度信息

-v: 显示详情

badblockd -sv /dev/sdb

四、linux系统优化 -----模板DEMO

sed -i '/^SELINUX/s/enforcing/disabled/g' /etc/selinux/config
setenforce 0

systemctl stop firewalld.service
systemctl disable firewalld.service

mkdir /media/cdrom

echo "/dev/cdrom /media/cdrom/ iso9660 defaults 0 0" >> /etc/fstab mount /dev/cdrom

hwclock -w

echo "* */5 * * * /usr/sbin/ntpdate

pool.ntp.org > /dev/null 2>&1" >> /var/spool/cron/root

chmod 600 /var/spool/cron/root

sed -i '/UseDNS/ s/yes/no/' /etc/ssh/sshd_config

sed -i '/UseDNS/ s/#//' /etc/ssh/sshd_config

sed -i '/^GSS/s/yes/no/g' /etc/ssh/sshd_config

 ${\tt systemct1} \quad {\tt restart} \quad {\tt sshd} \\$

systemctl enable sshd

```
cd /etc/yum.repos.d/
mkdir backup
mv CentOS-[BCDfSV]*.repo backup
```

sed -i '/enabled/ s/0/1/' CentOS-Media.repo

yum -y install gcc gcc-c++ cmake bzip2-devel curl-devel libjpegdevel libpng-devel freetype-devel libXpm-devel gmp-devel openldapdevel postgresql-devel sqlite-devel net-snmp-devel libxsltdevel libxml2-devel pcre-devel mysql-devel zlibdevel vim wget lrzsz tree elinks openssldevel curl lynx make net-tools *apr*

yum install man-pages-zh-CN.noarch -y
echo "alias cman='man -M /usr/share/man/zh_CN'" >> /etc/rc.local

1n -sf /lib/systemd/system/multiuser.target /etc/systemd/system/default.target

vim /etc/resolv.conf

nameserver 223.5.5.5

nameserver 223.6.6.6

wget http://mirrors.aliyun.com/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm

关闭邮件提示功能

echo "unset MAILCHECK">> /etc/profile