实验: IPv6 基础

HCIE 综合实验 - IPv6 基础

臧家林制作



IPv6 基础 1: IPv6 基础

IPv6 基础 2: IPv6 over IPv4 手动隧道 IPv6 基础 3: IPv6 over IPv4 自动隧道

=======

IPv6 基础 1: IPv6 基础

IPv6 是 Internet Protocol Version 6 的缩写,其中 Internet Protocol 译为"互联网协议"。



链路本地地址 link-local

手工配置 R1 的 g0/0/1 IPv6 地址

R1:

undo ter mo

sy

sys R1

ipv6

int g0/0/1

ipv6 enable

ipv6 add 2000:0:130f::1 64

q

手工配置 IPv6 地址后,接口会自动配置一个链路本地地址。 该地址专门用来和相同链路上的其他主机通信。 dis ipv6 in t g0/0/1

```
[R1]dis ipv6 int g0/0/1
GigabitEthernet0/0/1 current state : UP
IPv6 protocol current state : UP
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::2E0:FCFF:FE2A:15F8
Global unicast address(es):
    2000:0:130F::1, subnet is 2000:0:130F::/64
Joined group address(es):
    FF02::1:FF00:1
    FF02::2
    FF02::1
    FF02::1:FF2A:15F8
MTU is 1500 bytes
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
```

配置 IPv6 地址会自动产生,但如果没有配置 IPv6 地址,也可以通过命令行,让接口自动产生链路本地地址


```
R2:
undo ter mo

Sy

Sys R2
ipv6
int g0/0/1
ipv6 enable
ipv6 add auto link-local

[R2]dis ipv6 int g0/0/1
GigabitEthernet0/0/1 current state: UP
IPv6 protocol current state: UP
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::2E0:FCFF:FE5B:AB3
No global unicast address configured
Joined group address(es):
```

这个地址是怎么自动产生的?链路本地地址前缀 FE80::/10 , 将接口 ID 添加在后面作为地址的低 64 位。



dis int g0/0/1 查看 R2 的物理 mac 地址 为 00e0-fc5b-0ab3 生成的 link-local 地址是 : FE80::2E0:FCFF:FE5B:AB3,是 根据 mac 地址进行 eui-64 产生的

```
GigabitEthernet0/0/1 Interface
t Unit is 1500
disabled
<TFMT_ETHNT_2, Hardware address is 00e0-fc5b-0ab3
-12-18 07:05:14 UTC-08:00
```

eui-64 (64 位扩展唯一标识符)

R1 的 g0/0/0 通过 eui-64 的方式配置 IPv6 地址

R1:

int g0/0/0 ipv6 enable

ipv6 add 2001:3:fd:: 64 eui-64

q

查看 R1 的 IPv6 地址 dis ipv6 int brief

Interface Physical Protocol

GigabitEthernet0/0/0 up up

[IPv6 Address] 2001:3:FD:0:2E0:FCFF:FE2A:15F7

GigabitEthernet0/0/1 up up

[IPv6 Address] 2000:0:130F::1

[R1]

可以看到完整的地址为 2001:3:FD:0:2E0:FCFF:FE2A:15F7,

dis int g0/0/0 查看 mac 地址

接口 mac 地址为 00e0-fc2a-15f7

将 48bit 的 MAC 地址对半劈开,然后插入"FFFE" 00e0-fc

FFFE 2a-15f7

再对从左数起的第7位,也就是 U/L 位取反

0000000 0000010

即可得到对应的接口ID

02E0:FCFF:FE2A:15F7

静态 IPv6 路由

通过配置 静态 IPv6 路由,让两边的 PC 可以相互通信

R2:

int g0/0/0

ipv6 enable

ipv6 add 2002:3:de::/64 eui-64

int g0/0/1

ipv6 add 2000:0:130f::2/64

设置 PC 地址

查看 R1 R2 通过 eui-64 生成的完整的地址, 做为 PC 的网关

<R1>dis ipv6 int bri
*down: administratively down
(1): loopback
(s): spoofing
Interface Physical
GigabitEthernet0/0/0 up
[IPv6 Address] 2001:3:FD:0:2E0:FCFF:FE2A:15F7
GigabitEthernet0/0/1 up

R1 g0/0/1:2001:3:FD:0:2E0:FCFF:FE2A:15F7 R2 g0/0/1:2002:3:DE:0:2E0:FCFF:FE5B:AB2

把完整的地址,复制到 PC 的网关上

[IPv6 Address] 2000:0:130F::1

IPv6 配置	
●静态	○ DHCPv6
IPv6 地址:	2001:3:fd::2
前缀长度:	64
IPv6网关:	2001:3:FD:0:2E0:FCFF:FE2A:15F7
IPv6 配置	
●静态	○DHCPv6
IPv6 地址:	2002:3:de::2
前缀长度:	64
IPv6网关:	2002:3:DE:0:2E0:FCFF:FE5B:AB2

R1 R2 配置 静态 IPv6 路由

R1:

ipv6 route-static 2002:3:de:: 64 2000:0:130f::2

R2:

ipv6 route-static 2001:3:fd:: 64 2000:0:130f::1

查看路由 dis ipv6 routing-table

```
2002:3:DE:: PrefixLength : 64
2000:0:130F::2 Preference : 60
0 Protocol : Static
:: TunnelID : 0x0
GigabitEthernet0/0/1 Flags : RD
```

两台 PC 进行 ping 的测试 ,可以 ping 通

```
PC>ping 2002:3:de::2

Ping 2002:3:de::2: 32 data bytes, Press Ctrl_C t
From 2002:3:de::2: bytes=32 seq=1 hop limit=253
From 2002:3:de::2: bytes=32 seq=2 hop limit=253
From 2002:3:de::2: bytes=32 seq=3 hop limit=253
From 2002:3:de::2: bytes=32 seq=4 hop limit=253
From 2002:3:de::2: bytes=32 seq=4 hop limit=253
From 2002:3:de::2: bytes=32 seq=5 hop limit=253
```

R1 ping 一下另一台 PC

ping ipv6 2002:3:de::2 需要加一个关键词 ipv6


```
[R1]ping ipv6 2002:3:de::2
PING 2002:3:de::2 : 56   data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 2002:3:DE::2
  bytes=56 Sequence=1 hop limit=254   time = 50 ms
Reply from 2002:3:DE::2
```

=======

IPv6 基础 2: IPv6 over IPv4 手动隧道

IPv6 和 IPv4 都是网络层协议,但是 IPv6 是一种与 IPv4 不同的网络协议,其取代 IPv4 还需要经过一个较长的时间。IPv4 向 IPv6 的过渡不是一次性的,而是逐步地分层次地。在过渡

时期,为了保证 IPv4 和 IPv6 能够共存、互通,人们发明了一些 IPv4/IPv6 的互通技术。



隧道: IPv6 报文作为 IPv4 的载荷,由 IPv4 Internet 中连接多个 IPv6 孤岛。

IPv6 over IPv4 手动隧道:源/目的地址为手动配置的 IPv4 地址

简单的 IPv6 网络或主机之间的点到点连接,隧道仅可以承载 I Pv6 报文。

IPv6 over IPv4 GRE 隧道:源/目的地址为手动配置的 IPv4 地址

简单的 IPv6 网络或主机之间的点到点连接,隧道可以承载包括 IPv6 协议在内的多种上层协议。

IPv6 over IPv4 手动隧道:

基本的 IPv4 地址, OSPF 协议

R1:

undo ter mo

sy sys R1 int g0/0/0 ip add 192.168.12.1 24 ospf router-id 1.1.1.1 area 0 net 192.168.12.1 0.0.0.0 q R2: undo ter mo Sy sys R2 int g0/0/0 ip add 192.168.12.2 24 int g0/0/1ip add 192.168.23.2 24 ospf router-id 2.2.2.2 area 0 net 192.168.12.2 0.0.0.0 net 192.168.23.2 0.0.0.0 q R3: undo ter mo Sy sys R3 int g0/0/1 ip add 192.168.23.3 24 ospf router-id 3.3.3.3 area 0 net 192.168.23.3 0.0.0.0 q

```
配置 IPv6 地址
R1:
ipv6
int g0/0/1
ipv6 enable
ipv6 address 2001::1/64
R3:
ipv6
int g0/0/0
ipv6 enable
ipv6 address 2003::3/64
q
配置 IPv6 over IPv4 手动隧道,让两台 PC 可以通信
R1:
int Tunnel 0/0/0
tunnel-protocol ipv6-ipv4
source 192.168.12.1
destination 192.168.23.3
ipv6 enable
ipv6 address 2013::1/64
q
ipv6 route-static 2003:: 64 2013::3
R3:
int Tunnel 0/0/0
tunnel-protocol ipv6-ipv4
source 192.168.23.3
destination 192.168.12.1
ipv6 enable
ipv6 address 2013::3/64
```

ipv6 route-static 2001:: 64 2013::1

在 R1 的 g0/0/0 接口开启抓包

```
Frame 9: 114 bytes on wire (912 bits), 114 bytes captured (912 bits Ethernet II, Src: HuaweiTe_a2:36:b2 (00:e0:fc:a2:36:b2), Dst: Huawe Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.23.3, Dst: 192.168.12.1 Internet Protocol Version 6, Src: 2003::10, Dst: 2001::10 Internet Control Message Protocol v6
```

测试两台 PC 可以相互 ping 通

```
PC>ping 2001::1: 32 data bytes, Press Ctrl_C
From 2001::1: bytes=32 seq=1 hop limit=64
From 2001::1: bytes=32 seq=2 hop limit=64
From 2001::1: bytes=32 seq=3 hop limit=64
From 2001::1: bytes=32 seq=4 hop limit=64
From 2001::1: bytes=32 seq=5 hop limit=64
```

IPv6 over IPv4 GRE 隧道:

把上面实验的 tunnel 协议修改为 GRE 隧道,修改之后隧道的 IPv4 地址会消失,再重新配置

R1:

int Tunnel 0/0/0 tunnel-protocol gre source 192.168.12.1 destination 192.168.23.3 R3: int Tunnel 0/0/0 tunnel-protocol gre source 192.168.23.3 destination 192.168.12.1

```
Frame 124: 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes captured (95 Ethernet II, Src: HuaweiTe_a2:36:b2 (00:e0:fc:a2:36:b2), Dst:

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.23.3, Dst: 192.168.23

Generic Routing Encapsulation (IPv6)

Internet Protocol Version 6, Src: 2003::10, Dst: 2001::10

Internet Control Message Protocol v6
```


两台 PC 同样可以相互 ping 通

两者的区别

IPv6 over IPv4 手动隧道:仅可以承载 IPv6 报文。 IPv6 over IPv4 GRE 隧道:可以承载包括 IPv6 协议在内的 多种上层协议。

= = = = = = =

IPv6 基础 3: IPv6 over IPv4 自动隧道



IPv6 over IPv4 自动隧道

基本的 IPv4 地址, OSPF 协议 R1: undo ter mo sy sys R1 int g0/0/0 ip add 192.168.12.1 24 ospf router-id 1.1.1.1 area 0 net 192.168.12.1 0.0.0.0 q

R2: undo ter mo sy sys R2 int g0/0/0 ip add 192.168.12.2 24 int g0/0/1 ip add 192.168.23.2 24 ospf router-id 2.2.2.2 area 0 net 192.168.12.2 0.0.0.0 net 192.168.23.2 0.0.0.0 q

R3: undo ter mo sy sys R3 int g0/0/1 ip add 192.168.23.3 24 ospf router-id 3.3.3.3 area 0 net 192.168.23.3 0.0.0.0

配置 IPv6 over IPv4 自动隧道,让两台路由器可以通信

6to4 自动隧道

IPv6 over IPv4 自动隧道,源地址为手动配置的 IPv4 地址,目的地址不需配置

IPv4 兼容 IPv6 地址,其格式为

::IPv4-source-address/96,多用于 IPv6 主机之间的点到多点的连接。

配置思路

- 1.配置物理接口的 IP 地址,使设备能够在 IPv4 网络中进行通信。
- 2.配置隧道接口的 IPv6 地址和源接口,使设备可以和网络进行通信。
- 3.使能协议类型为自动隧道协议,使 IPv6 网络和主机能够通过 IPv4 网络进行通信。

```
R1:
ipv6
int Tunnel 0/0/0
tunnel-protocol ipv6-ipv4 auto-tunnel
ipv6 enable
ipv6 add ::192.168.12.1/64
source 192.168.12.1
q
R3:
ipv6
int Tunnel 0/0/0
tunnel-protocol ipv6-ipv4 auto-tunnel
ipv6 enable
ipv6 add ::192.168.23.3/64
source 192.168.23.3
q
R1 ping 一下对面 tunnel 0/0/0 的地址,是可以通的
[R1]dis ipv6 int tunnel 0/0/0
Tunnel0/0/0 current state : UP
IPv6 protocol current state : UP
IPv6 is enabled, link-local address is
FE80::C0A8:C01
    Global unicast address(es):
         ::192.168.12.1, subnet is ::/64
[R1]ping ipv6 ::192.168.23.3
    PING ::192.168.23.3 : 56 data bytes,
```

press CTRL_C to break

Reply from ::192.168.23.3

bytes=56 Sequence=1 hop limit=64

time = 40 ms

Reply from ::192.168.23.3