HCIP-Datacom 分解实验 - VRRP

臧家林制作



VRRP 实验 1: VRRP 基本配置

=======

VRRP 实验 1: VRRP 基本配置


随着 Internet 的发展,人们对网络可靠性的要求越来越高。对于用户来说,能够时刻与外部网络保持通信非常重要,但内部网络中的所有主机只能设置一个网关 IP 地址,通过该出口网关实现主机与外部网络的通信。若此时出口网关设备发生故障,主机与外部网络的通信就会中断,所以配置多个出口网关是提高网络可靠性的常用方法。为此,IETF 组织推出了VRRP 协议,主机在多个出口网关的情况下,仅需要配置一个虚拟网关 IP 地址作为出口网关即可,解决了局域网主机访问外部网络的可靠性问题。

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)全称是虚拟路由器冗余协议,它是一种容错协议。该协议通过把几台路由设备联合组成一台虚拟的路由设备,该虚拟路由器在本

地局域网拥有唯一的一个虚拟 ID 和虚拟 IP 地址。实际上,该虚拟路由器是由一个 Master 设备和若干 Backup 设备组成。正常情况下,业务全部由 Master 承担,所有用户端仅需设置此虚拟 IP 为网关地址。当 Master 出现故障时, Backup 接替工作,及时将业务切换到备份路由器,从而保持通信的连续性和可靠性。而用户端无需做任何配置更改,对故障无感知。

VRRP 的 Master 的选举基于优先级,优先级取值范围是 0-255,默认情况下,配置优先级为 100,在接口上可以通过配置优先级的大小来手工选择 Master 设备。

比较优先级的大小,优先级高者当选为 Master 设备。 当两台设备优先级相同时,如果已经存在 Master,则其保持 Master 身份,无需继续选举;如果不存在 Master,则继续比 较接口 IP 地址大小,接口 IP 地址较大的设备当选为 Master 设备。



部署 OSPF 网络

在公司出口网关路由器 R1 R2 R3 上配置 OSPF 协议,网段通告进区域 0 中

R1: undo ter mo SVS sysname R1 user-interface console 0 idle-timeout 0 0 int loo0 ip add 1.1.1.1 24 int q0/0/0ip add 192.168.2.254 24 int g0/0/1ip add 192.168.3.254 24 q ospf router-id 1.1.1.1 area 0 net 1.1.1.1 0.0.0.0 net 192.168.2.254 0.0.0.0 net 192.168.3.254 0.0.0.0 q

R2: undo ter mo sys sysname R2 user-interface console 0 idle-timeout 0 0 int g0/0/0 ip add 192.168.2.100 24 int e0/0/1 ip add 192.168.1.100 24 q ospf router-id 2.2.2.2 area 0 net 192.168.2.100 0.0.0.0 net 192.168.1.100 0.0.0.0 q

R3: undo ter mo Sys sysname R3 user-interface console 0 idle-timeout 0 0 int g0/0/1 ip add 192.168.3.200 24 int e0/0/1 ip add 192.168.1.200 24 q ospf router-id 3.3.3.3 area 0 net 192.168.3.200 0.0.0.0 net 192.168.1.200 0.0.0.0 q

配置完成后,查看 OSPF 邻居的建立 <R1>display ospf peer brief

[R1]dis ospf peer bri

OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1 Peer Statistic Information

Area Id	Interface	Neighbor id	State
0.0.0.0	GigabitEthernet0/0/0	2.2.2.2	Full
0.0.0.0	GigabitEthernet0/0/1	3.3.3.3	Full

========

配置 VRRP 协议

为了提高网络的可靠性,公司采用双出口的方式连接到外网。现网络管理员想针对两台出口网关路由器实现主备备份,即正常情况下,只有主网关工作,当其发生故障时能够自动切换到备份网关。现在通过配置 VRRP 协议来实现这样的要求。

在R2R3上配置 VRRP协议,创建 VRRP备份组 1, 虚拟 IP 地址为 192.168.1.254,注意虚拟 IP 地址必须和当前接口在同一网段。将R2的优先级改为 120,优先级决定路由在备份组中的角色,优先级高的成为 Master,如果相同,比较接口的 IP 地址大小,较大的成为 Master ,默认优先级为 100。

R2 成为 Master, R3 为 Backup

R2:

int e0/0/1 vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.1.254 vrrp vrid 1 priority 120 q

R3:

int e0/0/1 vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.1.254 q

配置完成后,查看一下 VRRP 信息 <R2>display vrrp

<R3>display vrrp

```
[R3]dis vrrp
Ethernet0/0/1 | Virtual Router 1
   State : Backup
Virtual IP : 192.168.1.254
   Master IP : 192.168.1.100
   PriorityRun : 100
   PriorityConfig : 100
   MasterPriority : 120
```

可以看到 R2 的 VRRP 状态是 Master ,R3 是 Backup,两者都处在 VRRP 备份组 1 中

PriorityRun 表示设备当前的运行优先级, PriorityConfig 表示设备配置的优先级,

MasterPriority 表示该备份组中 Master 的优先级

<R2>display vrrp brief

PC 访问公司时的数据包转发路径,是通过 R2 走的

PC>tracert 1.1.1.1

```
PC>tracert 1.1.1.1

traceroute to 1.1.1.1, 8 hops max

(ICMP), press Ctrl+C to stop

1 192.168.1.100 62 ms 63 ms 93 ms

2 1.1.1.1 141 ms 94 ms 125 ms
```

=======

验证 VRRP 主备切换

手动模拟网络出现故障,将 SW1 的 e0/0/1 接口关闭 SW1:

sy sys SW1 int e0/0/1 shutdown

R3 切换成为了 Master ,从而能够确保用户对公网的访问, 几乎感知不到故障的发生 <R3>display vrrp brief

[R3]dis vrrp brief

VRID State Interface Type Virtual IP

1 Master Eth0/0/1 Normal 192.168.1.254

Total:1 Master:1 Backup:0 Non-active:0

```
PC>tracert 1.1.1.1

traceroute to 1.1.1.1, 8 hops max
(ICMP), press Ctrl+C to stop
1 192.168.1.100 62 ms 63 ms 93 ms
2 1.1.1.1 141 ms 94 ms 125 ms

PC>tracert 1.1.1.1

traceroute to 1.1.1.1, 8 hops max
(ICMP), press Ctrl+C to stop
1 192.168.1.200 109 ms 62 ms 47 ms
2 1.1.1.1 94 ms 94 ms 94 ms
```

如果 R2 从故障中恢复过来,手动开启 SW 的 e0/0/1 接口 SW1: int e0/0/1 undo shutdown

R2 会重新切换到 Master 状态,默认 VRRP 开启抢占功能

```
[R2]dis vrrp
Ethernet0/0/1 | Virtual Router 1
   State : Master
   Virtual IP : 192.168.1.254
   Master IP : 192.168.1.100
   PriorityRun : 120
   PriorityConfig : 120
   MasterPriority : 120
   Preempt : YES    Delay Time : 0 s
   TimerRun : 1 s
   TimerConfig : 1 s
   Auth type : NONE
   Virtual MAC : 0000-5e00-0101
```

= = = = = = =

配置 VRRP 多备份组

当 VRRP 配置为单备份组时,业务全部由 Master 设备承担,而 Backup 设备完全处于空闲状态,没有得到充分利用。VR RP 可以通过配置多备份组来实现负载分担,有效地解决了这一问题。

VRRP 允许同一台设备的同一个接口加入多个 VRRP 备份组,在不同备份组中有不同的优先级,使得各备份组中的 Master 设备不同,也就是建立多个虚拟网关路由器,各主机可以使用不同的虚拟组路由器作为网关出口,这样可以达到分担数据流而又相互备份的目的,充分利用了每一台设备的资源。


VRRP的优先级取值范围中,255 是保留给 IP 地址拥有者使用的,当一个 VRRP 路由器的物理接口 IP 地址和虚拟路由器的虚拟 IP 地址相同,这台路由称为虚拟 IP 地址拥有者,VR RP 优先级自动设置为255,优先级0也是特殊值,当 Master设备删除 VRRP 配置停止运行 VRRP 时,会发送优先级为0的 VRRP 报文通知 Backup 设备,当 Backup 收到该消息后,立即从 Backup 状态转为 Master 状态。

在 R2 R3 上创建 VRRP 虚拟组 2,虚拟 IP 地址为 192.168.1. 253,指定 R3 的优先级为 120, R2 不变默认 100

R2: int e0/0/1 vrrp vrid 2 virtual-ip 192.168.1.253 q R3: int e0/0/1 vrrp vrid 2 virtual-ip 192.168.1.253 vrrp vrid 2 priority 120 q

R2 配置完成后,分别查看 R2 和 R3 的 VRRP 信息,可以看到 R3 为组 2 的 Master, R2 为 Backup <R2>display vrrp brief

PC1 上设置网关为 192.168.1.254, PC2 设置网关为 192.16 8.1.253



PC1 去往公网 1.1.1.1 从 R2 走

```
PC>tracert 1.1.1.1

traceroute to 1.1.1.1, 8 hops max
(ICMP), press Ctrl+C to stop
1 192.168.1.100 78 ms 47 ms 47 ms
2 1.1.1.1 62 ms 63 ms 62 ms
```

PC2 去往公网 1.1.1.1 从 R3 走,实现了网络优先的需求

```
PC>tracert 1.1.1.1

traceroute to 1.1.1.1, 8 hops max
(ICMP), press Ctrl+C to stop
1 192.168.1.200 94 ms 47 ms 31 ms
2 1.1.1.1 78 ms 63 ms 62 ms
```

========

验证 VRRP 抢占特性

VRRP 默认开启抢占特性的,在虚拟组 2 中,现在 R3 是 Ma ster,优先级 120,将 R2 优先级改为 150

R2: int e0/0/1 vrrp vrid 2 priority 150

	is vrr				
VRID	State	Inte	erface	Туре	Virtual IP
1	Maste Maste	r Eth0	0/0/1	Normal	192.168.1.254
2	Maste	r Eth0	0/0/1	Normal	192.168.1.253
Total	:2	Master:2	Backup:0	Non-active:0	

R2 再改回默认值 100, R3 就会抢占 Master

R2: int e0/0/1 vrrp vrid 2 priority 100

	lis vrrp State		rface	Туре	Virtual IP
1 2	Master Backup	_	/0/1 /0/1		192.168.1.254 192.168.1.253
Total	:2	 Master:1	Backun:1	Non-active:0	

将 R2 优先级改为非抢占方式,优先改为 180 R2: int e0/0/1 vrrp vrid 2 preempt-mode disable vrrp vrid 2 priority 180

Ethernet0/0/1 | Virtual Router 2

State : Backup

Virtual IP : 192.168.1.253 Master IP : 192.168.1.200

PriorityRun : 180

PriorityConfig : 180 MasterPriority : 120

Preempt : NO TimerRun : 1 s

TimerConfig : 1 s Auth type : NONE

尽管 R2 的配置优先级大于 R3 ,但是非抢占模式, R2 不会 抢占成为 Master

========

配置虚拟 IP 拥有者

在组 1 中,R2 的配置优先级为 120, R2 暂时是组 1 的 Master。现在网络管理员为了保证 R2 在组 1 始终是 Master,在 R2 的 e1/0/1 接口上修改 IP 地址为 192.168.1.254/24,这样 R2 就成为了该 虚拟组的虚拟 IP 地址拥有者。

R2:

int e0/0/1 ip add 192.168.1.254 24

[R2-Ethernet0/0/1]ip add 192.168.1.254 24

Warning: The priority of this VRRP backup group has changed to 255 and will not change.

[R2-Ethernet0/0/1]

[R2]dis vrrp

Ethernet0/0/1 | Virtual Router 1

State : Master

Virtual IP : 192.168.1.254 Master IP : 192.168.1.254

PriorityRun : 255

PriorityConfig : 120 MasterPriority : 255

Preempt : YES Delay Time : 0 s

=======

配置 VRRP 的跟踪接口及认证

当 VRRP 的 Master 设备的上行接口出现问题,而 Master 设备一直保持 Active 状态,那么就导致网络出现中断,所以必须要使得 VRRP 运行状态和上行接口能够关联。在配置 VRRP 冗余的网络中,为了进一步提高网络的可靠性,需要在 Master 设备上配置上行接口监视,监视连接了外网的出接口。即当此接口断掉时,自动减小优先级一定的数值(该数值由人为配置),使减小后的优先级小于 Backup 设备的优先级,这样 Backup 设备就会抢占 Master 角色接替工作。

VRRP 支持报文的认证。默认情况下,设备对要发送和接收的 VRRP 报文不进行任何认证处理,认为收到的都是真实的、合法的 VRRP 报文。为了使 VRRP 运行更加安全和稳定,可以配置 VRRP 的认证。VRRP 支持简单认证和 MD5 认证。

在组 2 中 . R3 是 Master。当 R3 的上行接口发生故障时 . 将

自动降低优先级使得 Backup 设备能抢占 Master,接替工作,将网络中断所造成的影响最小化。

R3 监视上行接口 g0/0/1,当此接口断掉时,减少优先级 30, 使得优先级变为 90,小于 R2 的 100

R2 开启抢占功能

R2:

int e0/0/1

undo vrrp vrid 2 preempt-mode

R3:

int e0/0/1

vrrp vrid 2 track interface g0/0/1 reduced 30

int g0/0/1 shutdown

Config type : normal-vrrp

Track IF : GigabitEthernet0/0/1 Priority reduced : 30

IF state : DOWN

配置 VRRP 认证

在 R2 R3 的组 1 上配置 VRRP 认证,模式为 MD5,密码为 h uawei

R2:

int e0/0/1

vrrp vrid 1 authentication-mode md5 huawei

R3:

int e0/0/1

vrrp vrid 1 authentication-mode md5 huawei

配置完成后,查看一下