linux系统打开telnet端口的方法

windows客户端如果通过cmd窗口连接到远程linux服务器,可以使用telnet; centos系统默认telnet 23端口是关闭的。

```
服务器本地使用nmap ip地址 -p 23 查看telnet状态是关闭的;
[root@localhost ~]# nmap 192.168.20.3 -p 23
Starting Nmap 5.51 (http://nmap.org) at 2016-03-11 09:04 CST
Nmap scan report for 192.168.20.3
Host is up (0.00014s latency).
PORT STATE SERVICE
23/tcp closed telnet
打开telnet端口的步骤如下:
1、服务器安装telnet包(telnet-server包依赖xinetd包)
# yum install telnet telnet-server -y
2、修改telnet配置文件
# vi /etc/xinetd.d/telnet
修改disable=yes 改为no
service telnet
{
    flags = REUSE
    socket_type = stream
    wait = no
    user = root
    server = /usr/sbin/in.telnetd
    log_on_failure += USERID
    disable
           = no
}
```

保存退出,重启xinted服务

[root@localhost ~]# /etc/init.d/xinetd restart

Stopping xinetd: [OK]
Starting xinetd: [OK]

再次扫描发现状态变为open

[root@localhost ~]# nmap 192.168.20.3 -p 23

Starting Nmap 5.51 (http://nmap.org) at 2016-03-11 10:08 CST

Nmap scan report for 192.168.20.3

Host is up (0.00051s latency).

PORT STATE SERVICE

23/tcp open telnet

查看监听的端口23也有了

[root@localhost ~]# netstat -nlt

Active Internet connections (only servers)

Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address

State

tcp	0	0 0.0.0.0:3306	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0 0.0.0.0:22	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0 127.0.0.1:25	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0 :::22	•••*	LISTEN
tcp	0	0 :::23	···*	LISTEN
tcp	0	0 ::1:25	···*	LISTEN

3、iptables添加规则允许23端口通过,保存规则,并重启iptables服务

iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 23 -j ACCEPT

/etc/init.d/iptables save

/etc/init.d/iptables restart

4、windows本地打开cmd窗口

输入命令: telnet ip地址 连接到远程linux服务器

默认情况下telnet连接后不能使用超级用户,如果要使用超级用户root登录, 有2种方法可以实现:

第一种:# mv /etc/securetty /etc/securetty.bak 这样就可以使用root登录,

非常不建议这样操作!!!!

第二种:# vi /etc/securetty

添加

pts/0

pts/1

pts/2

pts/3