# cmake

# 安装

cmake: <a href="https://cmake.org/download/">https://cmake.org/download/</a>

MinGW: Releases · niXman/mingw-builds-binaries (github.com)

# 构建和运行

• 新建一个构建目录

mkdir build

• 进入该目录并配置项目

```
cd build cmake ../src
```

如果不是使用默认的Generator,应当添加-G选项:

```
cmake ../src -G "MinGw Makefiles" -Bc:/Users/29848/Desktop/demo/build #-B选项用于指定生成的构建系统文件的目录
```

构建

```
cmake --build . #在build目录下
```

运行

# 说明

- cmake命令不区分大小写,但是参数、变量区分大小写
- 参数用空格或分号隔开
- 使用 \${VAR} 引用变量
- 引号可加可不加,但如果字符串中有空格必须加

## 概念

• 目标文件 (target): 可执行文件 (add\_executable) 、库文件 (add\_library)

# 命令

## cmake\_minimum\_required

设置最低cmake版本。

```
cmake_minimum_required(VERSION <min>)
```

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.10)
```

## project

设置项目名。

```
project(<PROJECT-NAME> [<language-name>...])
project(<PROJECT-NAME>
        [VERSION <major>[.<minor>]]
        [LANGUAGES <language-name>...])

# 项目名会被存储在变量 PROJECT_NAME 和 CMAKE_PROJECT_NAME 中
# PROJECT_SOURCE_DIR 等价于 <PROJECT-NAME>_SOURCE_DIR
# PROJECT_BINARY_DIR 等价于 <PROJECT-NAME>_BINARY_DIR

# 如果定义了版本号
# 版本号被保存在 PROJECT_VERSION 和 <PROJECT-NAME>_VERSION 中
# 主版本号被保存在 PROJECT_VERSION_MAJOR 和 <PROJECT-NAME>_VERSION_MAJOR 中
# 次版本号被保存在 PROJECT_VERSION_MINOR 和 <PROJECT-NAME>_VERSION_MINOR 中

project(Tutorial)
project(Tutorial C CXX)
project(Tutorial VERSION 2.3 LANGUAGES CXX)
```

### add\_executable

用指定的源文件为项目添加可执行文件。

```
      add_executable(<name> <source1...> )

      # <name>即生成可执行文件的名字(与项目名没有关系),在一个项目中必须唯一

      # 如windows系统会生成<name>.exe文件

add_executable(Tutorial tutorial.cxx)
```

### message

打印信息。

```
message([<mode>] "message text" ...)

# STATUS 前缀为--的信息
# FATAL_ERROR 产生错误,终止运行
```

#### set

将变量设置为指定值。

```
set(<variable> <value>)
```

#### 设置C++标准

```
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)
```

#### 设置输出文件位置

```
# 设置运行时目标文件 (exe、dll) 的输出位置
set(CMAKE_RUNTIME_OUTPUT_DIRECTORY ${CMAKE_BINARY_DIR}/bin)

# 设置存档目标文件 (lib、a) 的输出位置
set(CMAKE_ARCHIVE_OUTPUT_DIRECTORY ${CMAKE_BINARY_DIR}/lib)
```

### option

定义一个开关。

```
option(<variable> "<help_text>" [value])

# value的值为 ON 或 OFF ,默认为 OFF
# 命令行 -D<variable>=ON/OFF
```

### configure\_file

将输入文件进行替换并生成输出文件。

```
configure_file(<input> <output>)

# 输入文件中形如 @VAR@ 或 ${VAR} 的字符串会被替换为这些变量的当前值,如果未定义则被替换为空字符串

# 其他规则见下
```

```
#cmakedefine VAR ...

// 会被替换为以下两行之一,取决于VAR是否被设置位非零值

#define VAR ...

/* #undef VAR */
```

## target\_include\_directories

指定目标的头文件路径。

|         | INCLUDE_DIRECTORIES | INTERFACE_INCLUDE_DIRECTORIES |
|---------|---------------------|-------------------------------|
| PRIVATE | $\checkmark$        |                               |

|           | INCLUDE_DIRECTORIES | INTERFACE_INCLUDE_DIRECTORIES |
|-----------|---------------------|-------------------------------|
| INTERFACE |                     | $\sqrt{}$                     |
| PUBLIC    | $\checkmark$        | $\checkmark$                  |

参考: cmake: target \*\* 中的 PUBLIC, PRIVATE, INTERFACE - 知平 (zhihu.com)

## add\_subdirectory

添加源文件目录。

```
      add_subdirectory(source_dir)

      # 添加之后,会进入子目录,执行子目录的CMakeLists.txt文件
```

## add\_library

用指定的源文件生成库。

```
add_library(<name> <STATIC | SHARED | MODULE> <source...>)

# STATIC 静态库
# SHARED 动态库
# 生成的库文件名为 lib<name>.xxx
```

## target\_link\_libraries

为目标链接库。

```
target_link_libraries(<target> <PRIVATE|PUBLIC|INTERFACE> <item...>)
# item 可以是库的目标名、库的绝对路径(必须保证文件存在),PRIVATE: 只链接自己的目标,PUBLIC 还提供给其他目标链接自己链接的库
```

参考: CMake的链接选项: PRIVATE, INTERFACE, PUBLIC - 知平 (zhihu.com)