选择题

7. 半圆形载流线圈半径为R电流为I与 \vec{B} 共面且直径


与 \vec{B} 夹角为 θ ,则线圈所受的磁力矩大小为

(A) 0

(B)
$$\frac{IB\pi R^2 \sin \theta}{2}$$

(C) $\frac{IB\pi R^2\cos\theta}{2}$

(D)
$$\frac{IB\pi R^2}{2}$$







第二章 地名印象





第十三章 磁场中的磁介质

13-1 磁介质 磁化强度

磁介质——能与磁场产生相互作用的物质 磁化——磁介质在磁场作用下所发生的变化

一、物质磁性的概述


$$\vec{B} = \vec{B}_o + \vec{B}'$$
 附加磁场

根据B'的大小和方向可将磁介质分类






无磁介质时



$$B_0 = \mu_0 nI$$




$$B \neq B_0$$

说明介质对磁场有影响


对不同介质,可能出现三种情况:

$$\left\{ egin{aligned} B > B_0; & B < B_0 \\ B >> B_0(F_e, Co, Ni) & 撤去 I, 磁性保留 \end{aligned}
ight.$$






1) $B > B_0$ 顺磁质



2) $B < B_0$ 抗磁质



3)
$$B >> B_0$$
 $B' \approx B$ 铁磁质



Central South University

二、介质的磁化微观机理

分子磁矩——轨道磁矩——电子绕核的轨道运动自旋磁矩——电子本身自旋

自旋的故事 → 相干性 → 量子纠缠 → 跨越时空

《雨霖铃》

--童传佳

明妃抚弦,西子浣纱,未若神颜。玉皇见我垂怜, 特赐伊,临净凡间。六月廿八契定,姻缘一纸签。五千载,书生佳人,岂独今生聚情缘。

由来与卿量纠缠,更记否,誓不退相干。惜天地有时尽,喜此情万世犹绵。愿执子手,笑看山无棱乾坤颠。便纵有江水为竭,欲与卿同眠。



二、介质的磁化微观机理

分子磁矩 ——电子绕核的轨道运动 ● 自旋磁矩 ——电子本身自旋


等效于圆电流——分子电流

分子电流所对应的磁矩在外磁场中的行为决定介质的特性。

分子磁矩在外磁场中受到<mark>磁力矩,</mark> 使它向磁场方向偏转,且按统计规 律取向

$$\vec{p}_{m} = IS\vec{n}$$

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{B}$$



Central South University


三、磁介质的顺磁性与抗磁性

1. 顺磁质及其磁化


顺磁质物质分子的固有磁矩不为零

 $\vec{p}_m \neq 0$


在无外磁场作用时,由于分子的热运动,分 子磁矩取向各不相同,整个介质对外不显磁性。



有外磁场时,分子磁矩受 到磁力矩的作用,使分子磁矩 转向外磁场的方向。







分子磁矩转向过程中,由其产生的磁场,在方向上逐渐和外磁场方向趋同,这就是顺磁质的磁化过程。

磁化结果,在顺磁质中形成附加的磁化场,使 介质内部磁场增强。

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$
 $B > B_0$

2. 抗磁质及其磁化

抗磁质分子的固有磁矩为零 $\sum \vec{p}_m = 0$

在外磁场中,抗磁质分子会产生附加磁矩 $\Delta \vec{p}_{m}$

可以证明: $\Delta \vec{p}_m$ 总是与外磁场反向

电子在磁场中运动的附加磁矩总是削弱外磁场的作用

使 $B < B_0$


抗磁性是一切磁介质共同具有的特性。在顺磁 质物质中,同样具有抗磁质效应,只不过这种抗磁 质效应低于顺磁质效应。






*二、磁化机理

抗磁质效应的简略解释





使电子绕核运动的轨道平面产生绕外磁场方向的进 动称为<mark>拉莫进动</mark>。





3.介质磁化的过程如下:

介质磁化的过程如下(知道结论):

顺磁质	抗磁质
$\vec{p}_m \neq 0$	$\vec{p}_m = 0$
在外场中 $\vec{p}_m >> \Delta \vec{p}_m$	在外场中 $\Delta \vec{p}_m \neq 0$
\vec{p}_m 取向与 \vec{B}_0 一致	$\Delta \bar{p}_m$ 取向与 \bar{B}_0 反向
$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' > \vec{B}_0$	$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' < \vec{B}_0$

铁磁质		
$\vec{p}_m \neq 0$		
在外场中 $\vec{p}_m >> \Delta \vec{p}_m$		
\vec{p}_m 取向与 \vec{B}_0 一致		
$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' >> \vec{B}_0$		

都有抗磁性,但是对于铁磁和顺磁材料, $\Delta \bar{p}_{m} << \bar{p}_{m}$ 抗磁性不重要!






超导体:<

 T_c 以下,R=0. (零电阻效应)

体内磁场永远为 $\mathbf{0}$,完全抗磁性, $B = B_0 - B' = 0$ (迈斯纳效应)

超导体在磁场中产生宏观表面感应电流,附加磁场抵消外磁场









1. 把两种不同的磁介质放在磁铁的两个不同名磁极之间,磁化后也称为磁体。但两级的位置不同,如图a和b所示,试指出哪一种是顺磁质,哪一种是抗磁质?


N	N S	S		N	S	N	S
	(a)		•		(b)	



Central South University

四、磁化电流 I'(类似于极化电荷 Q')和磁化强度

当介质磁化时,磁矩将定向排列,宏观上出现表面环形电流。这种因磁化而出现的表面电流叫做磁化电流或束缚电流。用 *I*′表示。






注意:


I'是分子电流整齐排列在表面未被抵消的集体效应 非电荷宏观运动形成,不同于传导电流 但激发磁场的规律与传导电流相同。 $I' \to \vec{B}'$





定义: 磁化强度
$$\vec{M} = \frac{\sum \vec{p}_{mi} + \sum \Delta \vec{p}_{m}}{\Delta V} \approx \frac{\sum \vec{p}_{mi}}{\Delta V}$$
 顺磁质







 I_s ——磁化电流

$$\vec{M} = \frac{\sum \vec{p}_{mi} + \sum \Delta \vec{p}_{m}}{\Delta V} = \frac{\sum \Delta \vec{p}_{m}}{\Delta V}$$

抗磁质





抗磁质











☆抗磁性物质

α_s——沿轴线单位长度上的磁化电流 (磁化面电流的"线"密度)

$$|\vec{p}_m| = I_s S = \alpha_s L S$$
 $M = |\vec{M}| = \frac{|\vec{p}_m|}{V} = \frac{\alpha_s L S}{L S} = \alpha_s$

磁化强度M在量值上等于磁化面电流的线密度。

$$\oint \vec{M} \cdot d\vec{l} = \alpha_s l = I_s$$

磁化强度对闭合回路L的线积分,等于穿过以L为周界的任意曲面(L围住的)的磁化电流的代数和。



13-2 介质中的磁场

磁场强度

一、磁介质中的高斯定理

$$\oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \qquad \vec{B} = \vec{B}_{0} + \vec{B}'$$

$$\oint_{S} \vec{B}_{o} \cdot d\vec{S} = 0 \qquad \oint_{S} \vec{B}' \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint_{S} (\vec{B}_{o} + \vec{B}') \cdot d\vec{S} = 0$$

磁介质中的高斯定理

通过磁场中任一闭合曲面的总磁通量为零



磁介质中的安培环路定理 $: \int_{t} \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum I_{s}$

$$\because \oint_{L} \vec{M} \bullet d\vec{l} = \sum_{I} I_{s}$$

$$\oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_{0} \sum_{L} (I_{0} + I_{s}) = \mu_{0} \sum_{L} I_{0} + \mu_{0} \oint_{L} \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\oint_{L} (\frac{\vec{B}}{\mu_{0}} - \vec{M}) \cdot d\vec{l} = \sum_{L} I_{0}$$

$$\Rightarrow$$
 磁场强度 $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$

介质中的安培环路定理

$$\oint_{L} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{(L|\Delta)} I_{0}$$

只与穿过 L的传导电流代数和有

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{L \nmid 1} I_0$$

- 1) \hat{H} 是一辅助物理量,描述磁场的基本物理量 \hat{B} (\hat{B} \hat{H} 名称张冠李戴了)
 - 2) $\vec{H} = \frac{B}{\mu_0} \vec{M}$ 是一普遍关系式





各向同性磁介质实验规律: $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$

磁化率

$$\mathbf{H} \quad \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0(1 + \chi_m)\vec{H}$$
$$= \mu_0\mu_r\vec{H} = \mu\vec{H}$$


真空磁导率 μ_0

介质相对磁导率

$$\mu_r = 1 + \chi_m$$

介质磁导率

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$







比较磁介质与电介质





١	H	Y.	4	Z	>
Į		U			6

电介质

磁介质

$$\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\varepsilon_r = 1 + \chi_e$$

$$\vec{D} = \boldsymbol{\varepsilon}_0 \boldsymbol{\varepsilon}_r \vec{E}$$

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

$$\mu_r = 1 + \chi_m$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

求解思路

- (1) 对称性分析, 选高斯面
- (2) 由 $\int_{S} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{(S \bowtie I)} q_0$

求 $ec{D}$

(3) 由
$$\vec{E} = \vec{D}/\varepsilon_0 \varepsilon_r$$

求Ē

(1) 对称性分析,选安培环路

(2) 由
$$\oint_{L} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{(\hat{y} : \underline{y}L)} I_{0}$$

求 Ā

(3) 由 $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$ 求 \vec{B}



B, H, M之间的关系

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\vec{B} = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H}$$

$$\mu_r = (1 + \chi_m)$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

 μ 称为相对磁导率 $\mu = \mu_0 \mu_0 \text{ 磁导率}$

 \bar{P} 、 \bar{D} 、 \bar{E} 之间的关系

$$\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{\boldsymbol{D}} \equiv \boldsymbol{\varepsilon}_0 \vec{\boldsymbol{E}} + \vec{\boldsymbol{P}}$$

$$\vec{D} = (1 + \chi_e) \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\varepsilon_r = (1 + \chi_e)$$

$$\vec{\boldsymbol{D}} = \boldsymbol{\varepsilon}_r \boldsymbol{\varepsilon}_0 \vec{\boldsymbol{E}} = \boldsymbol{\varepsilon} \vec{\boldsymbol{E}}$$

 ε_r 称为相对电容率 或相对介电常量



Central South University

磁介质中的 安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_I I_0 + \mu_0 \sum_I I_s$$

$$\oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_{0} \sum_{L} I + \mu_{0} \oint_{L} \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\oint_L (\frac{B}{\mu_0} - \vec{M}) \cdot d\vec{l} = \sum_L I$$

$$\vec{H} \equiv \frac{B}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\boxed{\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_L I_0}$$

电介质中的 高斯定理

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \sum_{S} (q + q_{i})$$

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \sum_{S} q - \frac{1}{\varepsilon_{0}} \oint_{S} \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

$$\int_{S} (\varepsilon_{0}\vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = \sum_{S} q$$

$$\vec{D} = \varepsilon_{0}\vec{E} + \vec{P}$$

$$\oint_{S} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_{V} \rho_{e} dV$$



Central South University


例1 一环形螺线管,管内充满磁导率为 μ ,相对磁导率为 μ _r的顺磁质。环的横截面半径远小于环的半径。单位长度上的导线匝数为n_e

求:环内的磁场强度和磁感应强度

解:
$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = H \, 2\pi r = N I$$

$$H = \frac{NI}{2\pi r} = nI$$

$$B = \mu H = \mu_0 \mu_r H$$





例2 一无限长载流圆柱体,通有电流*I* ,设电流 *I* 均匀分布在整个横截面上。柱体的磁导率为μ,柱外为真空。


求: 柱内外各区域的磁场强度和磁感应强度。

解: r < R

$$\oint_{L} \vec{H} \cdot d\vec{l} = H 2\pi r = I'$$


$$= \frac{r^{2}}{R^{2}} I$$

$$H = \frac{Ir}{2\pi R^2} \quad B = \frac{\mu Ir}{2\pi R^2}$$










在分界面上H 连续, B 不连续



Central South University

练习 一磁导率为 μ_1 的无限长圆柱形直导线,半径为 R_1 ,其中均匀地通有电流 I 。在导线外包一层磁导率为 μ_2 的圆柱形不导电的磁介质,其外半径为 R_2 ,如图所示。求磁场强度和磁感应强度的分布。








解: 由安培环路定律

$$\oint_{L} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_{i} \quad H \cdot 2\pi r = \sum I_{i}$$

$$r < R_{1} \quad H = \frac{Ir}{2\pi R_{1}^{2}} \quad B = \frac{\mu_{1} Ir}{2\pi R_{1}^{2}}$$

$$R_{1} < r < R_{2} \quad H = \frac{I}{2\pi r} \quad B = \frac{\mu_{2} I}{2\pi r}$$

$$r > R_{2} \quad H = \frac{I}{2\pi r} \quad B = \frac{\mu_{0} I}{2\pi r}$$





均匀磁介质中磁场的毕-沙伐定律

$$d\vec{B} = \frac{\mu}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$\vec{B} = \int_{l} d\vec{B} = \int_{l} \frac{\mu}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^{3}}$$

电 流 模 型	H	В
无限长直电流的磁场	$H = \frac{1}{2\pi} \frac{I}{a}$	$B = \frac{\mu}{2\pi} \frac{I}{a}$
圆电流中心的磁场	$H = \frac{NI}{2R}$	$B = \frac{N\mu I}{2R}$
长直螺线管电流中部的磁场	H = nI	$B = \mu nI$
细环形螺线管中部的磁场	H = nI	$B = \mu nI$





静电场与稳恒磁场的比较

静电场

稳恒磁场

对应量

 \vec{E} \vec{D} $1/\epsilon$

高斯定理
$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

环路定理
$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$$

性质方程
$$\vec{E} = \vec{D}/\epsilon$$


$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$





选择题

(2021)在一无限长载有电流I的直导线产生的磁场中,一块磁介质如图放置,以导体上一点为圆心作一圆环回路L,则对此圆环回路 【 】



(B)
$$\oint_I \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$
 成立,但不能用它求出回路L各点的磁感应强度

(C)
$$\int_{L}^{\vec{B}} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$
 不成立,但通过回路L上的磁场强度的环流与磁介质无关


(D) L上各点磁场强度与磁介质无关,其大小仍等于 $H=\frac{I}{2\pi r}$,但磁感应强度与磁介质有关





选择题

(2020).在一点电荷q产生的静电场中,一块电介质如图放置,以点电荷所在处为球心作一球形闭合面S,则对此球形闭合面()



(B) $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = q/\varepsilon_0$ 成立,但不能用它求出闭合面S上各点的场强

(c) $\int_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = q/\varepsilon_0$ 不成立,但通过闭合面S的电位移通量与电介质无关

(D)闭合面S上各点的电位移矢量与电介质无关,其大小仍等于 $\frac{q}{4\pi r^2}$,但场强与电介质有关






13-3 铁磁质

一 铁磁质的磁化规律

测量磁滞回线的实验装置






1、磁化曲线

原理: 励磁电流 I;

用安培定理得H




$$H = \frac{NI}{2\pi R}$$

磁强计测量B,如用感应电动势测量或用小线圈在缝口处测量;

由
$$\mu_r = \frac{B}{\mu_o H}$$
 得出 $\mu_r \sim H$ 曲线

铁磁质的 μ_r 不一定是个常数,它是 \vec{H} 的函数





2、磁滞回线

Bs 一饱和磁感应强度

 B_r — 剩余磁感应强度


 $H_{\mathbf{c}}$ — 矫顽力

初始磁化曲线


铁磁质的磁化规律

磁滞现象: B滞后于

H 的变化










磁滞回线--不可逆过程

B的变化落后于H,从而具有剩磁,即磁滞效应。每个H对应不同的B 与磁化的历史有关。




在交变电流的励磁下反复磁化使其温度升高的磁滞损耗与磁滞回线所包围的面积成正比。





下面是铁磁质在外磁场磁化过程的示意图:








、铁磁质内的磁畴结构

(1) 在无外磁场时,<u>电子自旋磁矩</u>能在小区域内<u>自发地</u>平行排列,形成<u>自发磁化达到饱和状态</u>的微小区域"磁畴"

无外磁场时,各磁畴的磁矩取向混乱,整体不显磁性。

多晶磁畴结构 示意图



Central South University

(2) 在外磁场作用下,磁畴发生变化。分两步:


A <u>外磁场较弱</u>时,凡磁矩方向与外磁场相同或相近的<u>磁畴都要扩大</u>(畴壁向外移动)。

B <u>外磁场较强</u>时,每个磁畴的磁矩方向都程度不同地向<u>外磁场方向靠拢(即取向</u>)。 外磁场越强,取向作用也越强。

此上两种变化都导致单位物理小体积内<u>磁矩矢量</u>和(即磁化强度M)从零逐渐增大,其方向与外场相同。外磁场越强, M也越强,这便是起始磁化曲线的成因。








箭头指向表示磁畴方向。





铁磁质磁化过程示意图



$$\sum \vec{P}_{ij} \neq 0$$

饱和, 无外场仍有磁性



当再加外磁场时, M不再增加,磁化达到饱和(WHY?)

- (3) <u>畴壁的外移及磁畴磁矩的取向</u>是不可逆的, 当<u>外磁场减弱或消失</u>时磁畴不按原来变化规律逆着 退回原状。这解释了磁滞的原因。
- (4) 既然磁畴起因于<u>电子自旋磁矩的自发有序</u>排列,而热运动是有序排列的破坏者,因而当温度高于某一临界时,磁畴就不复存在,铁磁质就变为普通顺磁质。这一临界温度叫<u>居里点</u>。 T_c

$$F_e: T_c = 770^{\circ} C; Ni: T_c = 358^{\circ} C$$





把一块有剩磁的铁磁质加热至居里点以上再冷却, 其剩磁会完全消失。

三种磁介质起因的比较

顺磁性 来自分子的固有磁矩。

抗磁性 起因于电子的轨道运动在外磁场作 用的变化。

铁磁性 起因于电子自旋磁矩的自发有序排列。



Central South University **铁磁质的特性**

- 1. 磁导率μ不是一个常量,它的值不仅决定于原线 圈中的电流,还决定于铁磁质样品磁化的历史。 *B* 和*H* 不是线性关系。
- 2. 有很大的磁导率。 放入线圈中时可以使磁场增强10²~10⁴倍。
- 3. 有剩磁、磁饱和及磁滞现象。
- 4.温度超过居里点时,铁磁质转变为顺磁质。





1、 在工厂搬移烧到赤红的钢锭,为什么不用电磁铁起重机?






三 铁磁质的应用

(1) 软磁材料

软磁材料作变压器的铁芯。 纯铁, 硅钢坡莫合金(Fe, Ni), 铁氧体等。



还用于继电器、电机、以及各种高频电磁元件的磁 芯、磁棒。





(2) 硬磁材料——作永久磁铁

钨钢,碳钢,铝镍钴合金 矫顽力(Hc)大($>10^2$ A/m),<u>剩磁 B_r 大</u> 磁滞回线的面积大,损耗大。


还用于磁电式电表中的永磁铁。 耳机中的永久磁铁,永磁扬声器。


(3) 矩磁材料——作存储元件

锰镁铁氧体,锂锰铁氧体 2-2 以不士 磁类回线显标

 $B_r = B_s$, H_c 不大,磁滞回线是矩形。

当+脉冲产生 $H > H_c$ 使磁芯呈+B态,则 - 脉冲产生 $H < -H_c$ 使磁芯呈 -B态,可做为二进制的两个态,用于计算机记忆元件 。












小 结

A 软磁材料 作变压器的铁芯 B 硬磁材料 作永久磁铁 C 矩磁材料 作存储元件











2. 如图, 曲线 I 、 II 、 III 分别表示三种不同磁介质的B-H关系。请判断那一条代表抗磁质或顺磁质?

