```
1
        ;代码清单15-1
        ;文件名: c15 core.asm
2
        ;文件说明:保护模式微型核心程序
3
4
        ;创建日期: 2011-11-19 21:40
5
        ;以下常量定义部分。内核的大部分内容都应当固定
6
        core code seg sel equ 0x38 ;内核代码段选择子
7
                       equ 0x30 ;内核数据段选择子
8
        core data seg sel
        sys_routine_seg_sel equ 0x28 ;系统公共例程代码段的选择子
9
        video_ram_seg_sel equ 0x20 ;视频显示缓冲区的段选择子
10
                       equ 0x18 ;内核堆栈段选择子
11
        core stack seg sel
        mem_0_4_gb_seg_sel equ 0x08 ;整个0-4GB内存的段的选择子
12
13
14 ;----
        ;以下是系统核心的头部,用于加载核心程序
16
        core length
                    dd core end ;核心程序总长度#00
17
18
        sys routine seg dd section.sys routine.start
19
                                  ;系统公用例程段位置#04
20
21
        core data seg dd section.core data.start
22
                                  ;核心数据段位置#08
23
24
        core code seg dd section.core code.start
25
                                  ;核心代码段位置#0c
26
27
                   dd start
                                  ;核心代码段入口点#10
28
        core entry
29
                     dw core code seg sel
30
[bits 32]
;系统公共例程代码段
34 SECTION sys routine vstart=0
        ;字符串显示例程
                                  ;显示0终止的字符串并移动光标
37 put string:
                                  ;输入: DS:EBX=串地址
38
       push ecx
39
40 .getc:
41
       mov cl, [ebx]
        or cl,cl
42
        jz .exit
43
44
        call put char
        inc ebx
45
        jmp .getc
46
47
48
  .exit:
49
       pop ecx
50
       retf
                                  ;段间返回
51
                                  ;在当前光标处显示一个字符,并推进
53 put char:
```

```
;光标。仅用于段内调用
 54
 55
                                                 ;输入: CL=字符ASCII码
 56
            pushad
 57
 58
             ;以下取当前光标位置
            mov dx,0x3d4
 59
 60
            mov al, 0x0e
            out dx, al
 61
            inc dx
                                                 ;0x3d5
 62
 63
            in al, dx
                                                 ;高字
 64
            mov ah, al
 65
            dec dx
                                                 ;0x3d4
 66
 67
            mov al, 0x0f
            out dx, al
 68
 69
            inc dx
                                                 ;0x3d5
70
                                                 ;低字
            in al, dx
 71
            mov bx,ax
                                                 ;BX=代表光标位置的16位数
 72
73
                                                 ;回车符?
            cmp cl,0x0d
 74
            jnz .put 0a
 75
            mov ax,bx
 76
            mov bl,80
77
            div bl
 78
            mul bl
 79
            mov bx,ax
 80
             jmp .set cursor
 81
 82
     .put_0a:
 83
                                                 ;换行符?
            cmp cl,0x0a
 84
             jnz .put other
 85
             add bx,80
             jmp .roll screen
 86
 87
 88
                                                 ;正常显示字符
      .put other:
 89
            push es
 90
                                                ;0xb8000段的选择子
            mov eax, video ram seg sel
 91
            mov es, eax
 92
            shl bx,1
 93
            mov [es:bx],cl
 94
            pop es
 95
             ;以下将光标位置推进一个字符
 96
 97
            shr bx,1
            inc bx
 98
 99
100
      .roll screen:
101
             cmp bx,2000
                                                 ;光标超出屏幕?滚屏
102
             jl .set_cursor
103
104
            push ds
            push es
105
106
            mov eax, video ram seg sel
```

```
mov ds, eax
107
108
           mov es, eax
109
           cld
110
           mov esi, 0xa0
                                            ;小心! 32位模式下movsb/w/d
111
           mov edi,0x00
                                            ;使用的是esi/edi/ecx
112
           mov ecx, 1920
113
           rep movsd
114
                                            ;清除屏幕最底一行
           mov bx, 3840
                                            ;32位程序应该使用ECX
115
           mov ecx,80
116 .cls:
117
           mov word[es:bx],0x0720
           add bx, 2
118
           loop .cls
119
120
121
           pop es
122
           pop ds
123
124
           mov bx, 1920
125
126 .set cursor:
127
           mov dx, 0x3d4
           mov al, 0x0e
128
           out dx, al
129
           inc dx
130
                                            ;0x3d5
131
           mov al, bh
           out dx, al
132
           dec dx
133
                                            ;0x3d4
           mov al, 0x0f
134
           out dx, al
135
136
           inc dx
                                            ;0x3d5
           mov al, bl
137
138
           out dx, al
139
140
           popad
141
142
           ret
143
144 ;-----
                                            ;从硬盘读取一个逻辑扇区
145 read hard disk 0:
                                            ;EAX=逻辑扇区号
146
147
                                            ;DS:EBX=目标缓冲区地址
148
                                            ;返回: EBX=EBX+512
           push eax
149
150
           push ecx
151
           push edx
152
153
           push eax
154
155
           mov dx,0x1f2
           mov al, 1
156
157
                                            ;读取的扇区数
           out dx, al
158
           inc dx
159
                                            ;0x1f3
```

```
160
            pop eax
161
            out dx,al
                                              ;LBA地址7~0
162
163
            inc dx
                                              ;0x1f4
164
            mov cl,8
            shr eax, cl
165
166
            out dx, al
                                              ;LBA地址15~8
167
            inc dx
                                              ;0x1f5
168
            shr eax,cl
169
170
                                              ;LBA地址23~16
            out dx, al
171
            inc dx
                                              ;0x1f6
172
173
            shr eax, cl
                                              ;第一硬盘 LBA地址27~24
174
            or al, 0xe0
            out dx, al
175
176
177
            inc dx
                                              ;0x1f7
178
            mov al, 0x20
                                              ;读命令
179
            out dx, al
180
181
     .waits:
182
            in al, dx
            and al, 0x88
183
184
            cmp al, 0x08
                                              ;不忙,且硬盘已准备好数据传输
185
            jnz .waits
186
187
                                              ; 总共要读取的字数
            mov ecx, 256
            mov dx,0x1f0
188
189 .readw:
190
            in ax, dx
191
            mov [ebx],ax
            add ebx, 2
192
193
            loop .readw
194
195
            pop edx
196
            pop ecx
197
            pop eax
198
199
                                              ;段间返回
            retf
200
202;汇编语言程序是极难一次成功,而且调试非常困难。这个例程可以提供帮助
                                              ;在当前光标处以十六进制形式显示
203 put hex dword:
204
                                              ;一个双字并推进光标
205
                                              ;输入: EDX=要转换并显示的数字
                                              ;输出:无
206
207
            pushad
208
            push ds
209
210
                                              ;切换到核心数据段
            mov ax, core data seg sel
211
            mov ds, ax
212
```

```
;指向核心数据段内的转换表
213
            mov ebx, bin hex
214
            mov ecx, 8
215 .xlt:
216
            rol edx, 4
217
            mov eax, edx
            and eax,0x0000000f
218
219
            xlat
220
            push ecx
221
222
            mov cl, al
223
            call put char
224
            pop ecx
225
226
            loop .xlt
227
228
            pop ds
229
            popad
230
            retf
231
                                              ;分配内存
233 allocate memory:
                                              ;输入: ECX=希望分配的字节数
234
                                              ;输出: ECX=起始线性地址
235
236
            push ds
237
            push eax
238
            push ebx
239
240
            mov eax, core data seg sel
241
            mov ds, eax
242
243
            mov eax,[ram alloc]
244
            add eax, ecx
                                              ;下一次分配时的起始地址
245
246
            ;这里应当有检测可用内存数量的指令
247
248
                                              ;返回分配的起始地址
            mov ecx,[ram alloc]
249
250
            mov ebx, eax
            and ebx, 0xfffffffc
251
252
            add ebx, 4
                                              ;强制对齐
253
                                              ;下次分配的起始地址最好是4字节对齐
            test eax, 0x00000003
254
                                              ;如果没有对齐,则强制对齐
            cmovnz eax, ebx
                                              ;下次从该地址分配内存
255
            mov [ram alloc],eax
256
                                              ; cmovcc指令可以避免控制转移
257
            pop ebx
258
            pop eax
259
            pop ds
260
261
            retf
262
                                              ;在GDT内安装一个新的描述符
264 set up gdt descriptor:
265
                                              ;输入: EDX:EAX=描述符
```

```
;输出: CX=描述符的选择子
266
267
           push eax
268
           push ebx
269
           push edx
270
271
           push ds
272
           push es
273
                                            ;切换到核心数据段
274
           mov ebx, core data seg sel
275
           mov ds, ebx
276
                                             ;以便开始处理GDT
277
           sgdt [pgdt]
278
279
           mov ebx, mem 0 4 gb seg sel
280
           mov es, ebx
281
282
                                             ;GDT界限
           movzx ebx,word [pgdt]
283
           inc bx
                                             ;GDT总字节数,也是下一个描述符偏移
284
                                             ;下一个描述符的线性地址
           add ebx, [pgdt+2]
285
286
           mov [es:ebx],eax
287
           mov [es:ebx+4],edx
288
289
                                             ;增加一个描述符的大小
           add word [pgdt],8
290
                                             ;对GDT的更改生效
291
           lqdt [pqdt]
292
293
                                             ;得到GDT界限值
           mov ax, [pgdt]
294
           xor dx, dx
295
           mov bx,8
296
                                             ;除以8, 去掉余数
           div bx
297
           mov cx, ax
                                             ;将索引号移到正确位置
298
           shl cx,3
299
300
           pop es
301
           pop ds
302
303
           pop edx
304
           pop ebx
305
           pop eax
306
307
           retf
                                             ;构造存储器和系统的段描述符
309 make seg descriptor:
310
                                             ;输入: EAX=线性基地址
311
                                                  EBX=段界限
                                                  ECX=属性。各属性位都在原始
312
313
                                                       位置, 无关的位清零
                                             ;返回: EDX:EAX=描述符
314
315
           mov edx, eax
316
           shl eax, 16
                                             ;描述符前32位(EAX)构造完毕
317
           or ax, bx
318
```

```
;清除基地址中无关的位
319
          and edx, 0xffff0000
320
          rol edx,8
                                        ;装配基址的31~24和23~16 (80486+)
321
          bswap edx
322
323
          xor bx,bx
                                        ;装配段界限的高4位
324
          or edx, ebx
325
326
                                        ;装配属性
          or edx, ecx
327
328
          retf
329
330 ;-----
                                        ;构造门的描述符(调用门等)
331 make gate descriptor:
332
                                        ;输入: EAX=门代码在段内偏移地址
333
                                               BX=门代码所在段的选择子
334
                                               CX=段类型及属性等(各属
335
                                                 性位都在原始位置)
                                        ;返回: EDX:EAX=完整的描述符
336
337
          push ebx
338
          push ecx
339
340
          mov edx, eax
                                        ;得到偏移地址高16位
341
          and edx, 0xffff0000
342
                                        ;组装属性部分到EDX
          or dx,cx
343
                                        ;得到偏移地址低16位
344
          and eax,0x0000ffff
          shl ebx, 16
345
346
                                        ;组装段选择子部分
          or eax, ebx
347
348
          pop ecx
          pop ebx
349
350
351
          retf
352
353 ;-----
                                        ;终止当前任务
354 terminate current task:
                                        ;注意,执行此例程时,当前任务仍在
355
                                        ;运行中。此例程其实也是当前任务的
356
357
                                        ;一部分
358
          pushfd
                                        ;获得EFLAGS寄存器内容
359
          mov edx, [esp]
360
                                        ;恢复堆栈指针
          add esp, 4
361
          mov eax, core data seg sel
362
          mov ds, eax
363
364
365
          test dx,0100 0000 0000 0000B
                                       ;测试NT位
366
          jnz .b1
                                        ;当前任务是嵌套的,到.b1执行iretd
367
          mov ebx,core msg1
                                        ;当前任务不是嵌套的,直接切换到
          call sys routine seg sel:put string
368
369
          jmp far [prgman tss]
                                       ;程序管理器任务
370
371
    .b1:
```

```
372
           mov ebx, core msq0
373
           call sys routine seg sel:put string
374
           iretd
375
376 sys_routine end:
377
;系统核心的数据段
379 SECTION core data vstart=0
380 ;-----
381
                                           ;用于设置和修改GDT
           padt
                          dw 0
                          dd 0
382
383
           ram alloc dd 0x00100000 ;下次分配内存时的起始地址
384
385
386
           ;符号地址检索表
387
           salt:
388
           salt 1
                          db '@PrintString'
389
                      times 256-(\$-salt 1) db 0
390
                          dd put string
391
                          dw sys routine seg sel
392
393
           salt 2
                          db '@ReadDiskData'
                      times 256-($-salt 2) db 0
394
395
                          dd read hard disk 0
396
                          dw sys routine seg sel
397
                          db '@PrintDwordAsHexString'
398
           salt 3
399
                      times 256-(\$-salt 3) db 0
                          dd put hex dword
400
401
                          dw sys routine seg sel
402
                          db '@TerminateProgram'
403
           salt 4
                      times 256-($-salt 4) db 0
404
405
                          dd terminate current task
406
                             sys routine seg sel
407
408
           salt item len equ $-salt 4
           salt items
                         equ ($-salt)/salt item len
409
410
                          db ' If you seen this message, that means we '
411
           message 1
                          db 'are now in protect mode, and the system'
412
413
                          db 'core is loaded, and the video display '
                          db 'routine works perfectly.', 0x0d, 0x0a, 0
414
415
                          db ' System wide CALL-GATE mounted.', 0x0d, 0x0a, 0
416
           message 2
417
418
           bin hex
                          db '0123456789ABCDEF'
419
                                           ;put hex dword子过程用的查找表
420
421
           core buf times 2048 db 0
                                           ;内核用的缓冲区
422
                          db 0x0d,0x0a,' ',0
423
           cpu brnd0
           cpu brand times 52 db 0
424
```

```
425
           cpu brnd1
                           db 0x0d, 0x0a, 0x0d, 0x0a, 0
426
427
           ;任务控制块链
428
           tcb chain
                           dd 0
429
           ;程序管理器的任务信息
430
                                            ;程序管理器的TSS基地址
431
           prgman tss
                           dd 0
                                            ;程序管理器的TSS描述符选择子
432
                           dw 0
433
434
                               0x0d,0x0a
           prgman msg1
                           db
435
                               '[PROGRAM MANAGER]: Hello! I am Program Manager,'
                           db
436
                               'run at CPL=0.Now, create user task and switch '
                           db
437
                               'to it by the CALL instruction...', 0 \times 0 d, 0 \times 0 a, 0
438
439
           prgman msg2
                               0x0d,0x0a
                           db
440
                               '[PROGRAM MANAGER]: I am glad to regain control.'
                           db
441
                           db
                               'Now, create another user task and switch to '
                               'it by the JMP instruction...', 0 \times 0 d, 0 \times 0 a, 0
442
                           db
443
444
           prgman msg3
                               0x0d,0x0a
                           db
445
                           db
                               '[PROGRAM MANAGER]: I am gain control again,'
                               'HALT...',0
446
                           db
447
448
                               0x0d,0x0a
           core msg0
                           db
449
                               '[SYSTEM CORE]: Uh...This task initiated with '
                           db
                               'CALL instruction or an exeception/ interrupt,'
450
                           db
                               'should use IRETD instruction to switch back...'
451
                           db
452
                               0x0d, 0x0a, 0
                           db
453
454
           core msg1
                           db
                               0x0d,0x0a
455
                               '[SYSTEM CORE]: Uh...This task initiated with '
                           db
456
                           db
                               'JMP instruction, should switch to Program '
457
                               'Manager directly by the JMP instruction...'
                           db
458
                               0x0d, 0x0a, 0
459
460 core data end:
461
463 SECTION core code vstart=0
464 ;-----
                                            ;在LDT内安装一个新的描述符
465 fill descriptor in ldt:
466
                                            ;输入: EDX:EAX=描述符
467
                                                      EBX=TCB基地址
468
                                            ;输出: CX=描述符的选择子
469
           push eax
470
           push edx
471
           push edi
472
           push ds
473
474
           mov ecx,mem_0_4_gb_seg_sel
475
           mov ds, ecx
476
                                            ;获得LDT基地址
477
           mov edi,[ebx+0x0c]
```

```
478
479
           xor ecx, ecx
                                           ;获得LDT界限
480
           mov cx, [ebx+0x0a]
481
                                           ;LDT的总字节数,即新描述符偏移地址
           inc cx
482
           mov [edi+ecx+0x00],eax
483
484
           mov [edi+ecx+0x04],edx
                                           ;安装描述符
485
486
           add cx,8
487
                                           ;得到新的LDT界限值
           dec cx
488
489
                                           ;更新LDT界限值到TCB
           mov [ebx+0x0a], cx
490
491
           mov ax, cx
492
           xor dx, dx
493
           mov cx,8
494
           div cx
495
496
           mov cx,ax
497
                                           ;左移3位,并且
           shl cx,3
498
           or cx,0000_0000 0000 0100B
                                           ;使TI位=1,指向LDT,最后使RPL=00
499
500
           pop ds
501
           pop edi
502
           pop edx
503
           pop eax
504
505
           ret
506
507 ;-----
                                           ;加载并重定位用户程序
508 load relocate_program:
509
                                           ;输入: PUSH 逻辑扇区号
510
                                                 PUSH 任务控制块基地址
511
                                           ;输出:无
512
           pushad
513
           push ds
514
515
           push es
516
                                           ;为访问通过堆栈传递的参数做准备
517
           mov ebp, esp
518
519
           mov ecx, mem 0 4 gb seg sel
520
           mov es,ecx
521
                                           ;从堆栈中取得TCB的基地址
522
           mov esi,[ebp+11*4]
523
524
           ;以下申请创建LDT所需要的内存
525
           mov ecx, 160
                                           ;允许安装20个LDT描述符
526
           call sys routine seg sel:allocate memory
527
           mov [es:esi+0x0c],ecx
                                           ;登记LDT基地址到TCB中
528
                                           ;登记LDT初始的界限到TCB中
           mov word [es:esi+0x0a], 0xffff
529
           ;以下开始加载用户程序
530
```

```
531
           mov eax, core data seg sel
532
           mov ds, eax
                                            ;切换DS到内核数据段
533
534
           mov eax, [ebp+12*4]
                                            ;从堆栈中取出用户程序起始扇区号
535
           mov ebx, core buf
                                            ;读取程序头部数据
           call sys routine seg sel:read hard disk 0
536
537
538
           ;以下判断整个程序有多大
                                            ;程序尺寸
539
           mov eax,[core buf]
540
           mov ebx, eax
541
           and ebx, 0xfffffe00
                                            ;使之512字节对齐(能被512整除的数低
542
                                            ;9位都为0
           add ebx,512
                                            ;程序的大小正好是512的倍数吗?
543
           test eax, 0x000001ff
544
                                            ;不是。使用凑整的结果
           cmovnz eax,ebx
545
                                            ;实际需要申请的内存数量
546
           mov ecx, eax
547
           call sys routine seg sel:allocate memory
548
           mov [es:esi+0x06],ecx
                                            ;登记程序加载基地址到TCB中
549
550
           mov ebx,ecx
                                            ;ebx -> 申请到的内存首地址
551
           xor edx, edx
           mov ecx, 512
552
           div ecx
553
554
                                            ;总扇区数
           mov ecx, eax
555
                                           ;切换DS到0-4GB的段
556
           mov eax, mem 0 4 gb seg sel
           mov ds, eax
557
558
559
                                            ;起始扇区号
           mov eax, [ebp+12*4]
560
    .b1:
561
           call sys routine seg sel:read hard disk 0
562
           inc eax
                                            :循环读, 直到读完整个用户程序
563
           loop .b1
564
565
           mov edi,[es:esi+0x06]
                                            ;获得程序加载基地址
566
567
           ;建立程序头部段描述符
                                            ;程序头部起始线性地址
568
           mov eax, edi
                                            ;段长度
569
           mov ebx, [edi+0x04]
570
           dec ebx
                                            ;段界限
571
                                            ;字节粒度的数据段描述符,特权级3
           mov ecx, 0x0040f200
572
           call sys routine seg sel:make seg descriptor
573
574
           ;安装头部段描述符到LDT中
575
           mov ebx, esi
                                            ;TCB的基地址
576
           call fill descriptor in ldt
577
578
           or cx,0000 0000 0000 0011B
                                           ;设置选择子的特权级为3
579
           mov [es:esi+0x44],cx
                                            ;登记程序头部段选择子到TCB
                                            ;和头部内
580
           mov [edi+0x04], cx
581
582
           ;建立程序代码段描述符
           mov eax, edi
583
```

```
;代码起始线性地址
584
           add eax, [edi+0x14]
585
           mov ebx, [edi+0x18]
                                             ;段长度
586
           dec ebx
                                             ;段界限
587
           mov ecx, 0x0040f800
                                             ;字节粒度的代码段描述符,特权级3
           call sys routine seg sel:make seg descriptor
588
                                             :TCB的基地址
589
           mov ebx, esi
           call fill descriptor in ldt
590
           or cx,0000 0000 0000 0011B
                                            ;设置选择子的特权级为3
591
           mov [edi+0x14], cx
                                             ;登记代码段选择子到头部
592
593
594
           ;建立程序数据段描述符
595
           mov eax, edi
596
                                             ;数据段起始线性地址
           add eax, [edi+0x1c]
597
           mov ebx, [edi+0x20]
                                            ;段长度
                                             ;段界限
598
           dec ebx
599
                                             ;字节粒度的数据段描述符,特权级3
           mov ecx, 0x0040f200
600
           call sys routine seg sel:make seg descriptor
601
           mov ebx, esi
                                            :TCB的基地址
602
           call fill descriptor in ldt
603
           or cx,0000 0000 0000 0011B
                                            ;设置选择子的特权级为3
604
           mov [edi+0x1c],cx
                                             ;登记数据段选择子到头部
605
606
           ;建立程序堆栈段描述符
607
                                            ;4KB的倍率
           mov ecx,[edi+0x0c]
608
           mov ebx,0x000fffff
609
           sub ebx,ecx
                                             ;得到段界限
610
           mov eax, 4096
           mul ecx
611
612
                                             ;准备为堆栈分配内存
           mov ecx, eax
613
           call sys routine seg sel:allocate memory
                                             ;得到堆栈的高端物理地址
614
           add eax, ecx
615
           mov ecx, 0x00c0f600
                                             ;字节粒度的堆栈段描述符,特权级3
           call sys routine seg sel:make seg descriptor
616
617
           mov ebx, esi
                                            ;TCB的基地址
618
           call fill descriptor in ldt
619
           or cx,0000 0000 0000 0011B
                                             ;设置选择子的特权级为3
620
                                             ;登记堆栈段选择子到头部
           mov [edi+0x08], cx
621
622
           ;重定位SALT
                                            ;这里和前一章不同,头部段描述符
623
           mov eax, mem 0 4 gb seg sel
624
                                             ;已安装,但还没有生效,故只能通
           mov es, eax
625
                                             ;过4GB段访问用户程序头部
           mov eax, core data seg sel
626
           mov ds, eax
627
628
629
           cld
630
                                            ;U-SALT条目数(通过访问4GB段取得)
631
           mov ecx,[es:edi+0x24]
632
           add edi, 0x28
                                             ;U-SALT在4GB段内的偏移
633
     .b2:
634
           push ecx
           push edi
635
636
```

```
mov ecx, salt_items
637
638
           mov esi, salt
639 .b3:
640
           push edi
641
           push esi
           push ecx
642
643
644
                                            ;检索表中,每条目的比较次数
           mov ecx, 64
                                            ;每次比较4字节
645
           repe cmpsd
646
           jnz .b4
647
                                            ;若匹配,则esi恰好指向其后的地址
           mov eax,[esi]
                                            ;将字符串改写成偏移地址
648
           mov [es:edi-256],eax
           mov ax,[esi+4]
649
650
           or ax,000000000000011B
                                            ;以用户程序自己的特权级使用调用门
651
                                            ;故RPL=3
                                            ;回填调用门选择子
652
           mov [es:edi-252],ax
653 .b4:
654
655
           pop ecx
656
           pop esi
657
           add esi, salt item len
658
                                            ;从头比较
           pop edi
           loop .b3
659
660
661
           pop edi
           add edi, 256
662
           pop ecx
663
664
           loop .b2
665
666
           mov esi,[ebp+11*4]
                                            ;从堆栈中取得TCB的基地址
667
668
           ;创建0特权级堆栈
           mov ecx, 4096
669
670
                                            ;为牛成堆栈高端地址做准备
           mov eax, ecx
671
           mov [es:esi+0x1a],ecx
672
           shr dword [es:esi+0x1a],12
                                            ;登记0特权级堆栈尺寸到TCB
           call sys routine seg sel:allocate memory
673
674
                                            : 堆栈必须使用高端地址为基地址
           add eax, ecx
675
                                            ;登记0特权级堆栈基地址到TCB
           mov [es:esi+0x1e],eax
                                            ;段长度(界限)
676
           mov ebx, 0xffffe
677
           mov ecx, 0x00c09600
                                            ;4KB粒度,读写,特权级0
           call sys routine seg sel:make seg descriptor
678
679
           mov ebx, esi
                                            ;TCB的基地址
680
           call fill descriptor in ldt
                                            ;设置选择子的特权级为0
681
           ;or cx,0000 0000 0000 0000
682
                                            ;登记0特权级堆栈选择子到TCB
           mov [es:esi+0x22],cx
                                            ;登记0特权级堆栈初始ESP到TCB
683
           mov dword [es:esi+0x24],0
684
685
           ;创建1特权级堆栈
           mov ecx, 4096
686
687
                                            ;为生成堆栈高端地址做准备
           mov eax, ecx
           mov [es:esi+0x28],ecx
688
                                            ;登记1特权级堆栈尺寸到TCB
689
           shr [es:esi+0x28],12
```

```
call sys routine seg sel:allocate memory
690
691
           add eax, ecx
                                           ; 堆栈必须使用高端地址为基地址
                                           ;登记1特权级堆栈基地址到TCB
692
           mov [es:esi+0x2c],eax
693
           mov ebx, 0xffffe
                                           ;段长度(界限)
694
           mov ecx, 0x00c0b600
                                           ;4KB粒度,读写,特权级1
695
           call sys routine seg sel:make seg descriptor
696
           mov ebx, esi
                                           ;TCB的基地址
           call fill descriptor in ldt
697
           or cx,0000 0000 0000 0001
                                           ;设置选择子的特权级为1
698
                                           ;登记1特权级堆栈选择子到TCB
699
           mov [es:esi+0x30],cx
                                           ;登记1特权级堆栈初始ESP到TCB
           mov dword [es:esi+0x32],0
700
701
702
           ;创建2特权级堆栈
703
           mov ecx, 4096
704
                                           ;为生成堆栈高端地址做准备
           mov eax, ecx
705
           mov [es:esi+0x36],ecx
706
           shr [es:esi+0x36],12
                                           ;登记2特权级堆栈尺寸到TCB
           call sys routine seg sel:allocate memory
707
708
           add eax, ecx
                                           ; 堆栈必须使用高端地址为基地址
709
           mov [es:esi+0x3a],ecx
                                           ;登记2特权级堆栈基地址到TCB
710
           mov ebx, 0xffffe
                                           ;段长度(界限)
                                           ;4KB粒度,读写,特权级2
711
           mov ecx, 0x00c0d600
           call sys routine seg sel:make seg descriptor
712
713
                                           ;TCB的基地址
           mov ebx, esi
714
           call fill descriptor in ldt
                                           ;设置选择子的特权级为2
715
           or cx,0000 0000 0000 0010
                                           ;登记2特权级堆栈选择子到TCB
716
           mov [es:esi+0x3e],cx
                                           ;登记2特权级堆栈初始ESP到TCB
717
           mov dword [es:esi+0x40],0
718
719
           ;在GDT中登记LDT描述符
720
                                          ;LDT的起始线性地址
           mov eax,[es:esi+0x0c]
721
           movzx ebx,word [es:esi+0x0a]
                                           ;LDT段界限
722
                                           ;LDT描述符,特权级0
           mov ecx, 0x00408200
723
           call sys routine seg sel:make seg descriptor
724
           call sys routine seg sel:set up gdt descriptor
725
           mov [es:esi+0x10],cx
                                           ;登记LDT选择子到TCB中
726
727
           ;创建用户程序的TSS
728
                                          ;tss的基本尺寸
           mov ecx, 104
           mov [es:esi+0x12],cx
729
730
           dec word [es:esi+0x12]
                                           ;登记TSS界限值到TCB
           call sys_routine_seg_sel:allocate memory
731
732
                                           ;登记TSS基地址到TCB
           mov [es:esi+0x14],ecx
733
           ;登记基本的TSS表格内容
734
735
           mov word [es:ecx+0],0
                                          ;反向链=0
736
                                           ;登记0特权级堆栈初始ESP
737
           mov edx, [es:esi+0x24]
738
           mov [es:ecx+4],edx
                                           ;到TSS中
739
740
           mov dx,[es:esi+0x22]
                                           ;登记0特权级堆栈段选择子
                                           ;到TSS中
741
           mov [es:ecx+8],dx
742
```

743	mov edx,[es:esi+0x32]	;登记1特权级堆栈初始ESP
744	mov [es:ecx+12],edx	;到TSS中
745		
746	mov dx,[es:esi+0x30]	;登记1特权级堆栈段选择子
747	mov [es:ecx+16],dx	;到TSS中
748	2,7	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
749	mov edx,[es:esi+0x40]	;登记2特权级堆栈初始ESP
750	mov [es:ecx+20],edx	;到TSS中
751	mov [cs.ccx+20]/cdx	, 24100 1
752	mov dx,[es:esi+0x3e]	;登记2特权级堆栈段选择子
753	mov [es:ecx+24],dx	;到TSS中
754	mov [es.ecx+24], dx	, Ed 199. L.
755	de [;登记任务的LDT选择子
756	mov dx, [es:esi+0x10]	
757	mov [es:ecx+96],dx	;到TSS中
	1	びいた々め- / () () () () ()
758	mov dx,[es:esi+0x12]	;登记任务的1/0位图偏移
759	mov [es:ecx+102],dx	;到TSS中
760		
761	mov word [es:ecx+100],0	; T=0
762		
763	mov dword [es:ecx+28],0	;登记CR3(PDBR)
764		
765	;访问用户程序头部,获取数据填充TSS	
766	mov ebx, [ebp+11*4]	;从堆栈中取得TCB的基地址
767	<pre>mov edi,[es:ebx+0x06]</pre>	;用户程序加载的基地址
768		
769	<pre>mov edx,[es:edi+0x10]</pre>	;登记程序入口点(EIP)
770	mov [es:ecx+32],edx	;到TSS
771		
772	mov dx,[es:edi+0x14]	;登记程序代码段(CS)选择子
773	mov [es:ecx+76],dx	;到TSS中
774		
775	mov dx,[es:edi+0x08]	;登记程序堆栈段(SS)选择子
776	mov [es:ecx+80],dx	;到TSS中
777	.,	
778	mov dx, [es:edi+0x04]	;登记程序数据段(DS)选择子
779	mov word [es:ecx+84],dx	;到TSS中。注意,它指向程序头部段
780		, 21100 0 ENGL 211 1 ENGL 21
781	mov word [es:ecx+72],0	;TSS中的ES=0
782	met werd [es.een. /2]/o	, 155 1,125 0
783	mov word [es:ecx+88],0	;TSS中的FS=0
784	mov word [cs.ccx;oo],o	, 155 HJ15-0
785	mov word [es:ecx+92],0	;TSS中的GS=0
786	mov word [es.ecx+92],0	, 133 1 4363-0
787	nuchfd	
788	pushfd	
	pop edx	
789	more desard [age-gar-126] and-	· EEI ACC
790 701	mov dword [es:ecx+36],edx	; EFLAGS
791	+	
792	;在GDT中登记TSS描述符	&& +q & / &
793	mov eax,[es:esi+0x14]	;TSS的起始线性地址
794	movzx ebx,word [es:esi+0x12]	;段长度(界限)
795	mov ecx,0x00408900	;TSS描述符,特权级0

```
796
           call sys routine seg sel:make seg descriptor
797
           call sys routine seg sel:set up gdt descriptor
                                         ;登记TSS选择子到TCB
798
          mov [es:esi+0x18],cx
799
800
                                         ;恢复到调用此过程前的es段
          pop es
                                         ;恢复到调用此过程前的ds段
801
          pop ds
802
803
          popad
804
                                         ; 丢弃调用本过程前压入的参数
805
          ret 8
806
807 ;-----
                                         ;在TCB链上追加任务控制块
808 append to tcb link:
                                         ;输入: ECX=TCB线性基地址
809
810
          push eax
811
          push edx
812
          push ds
813
          push es
814
815
                                        ;令DS指向内核数据段
          mov eax, core data seg sel
816
          mov ds, eax
                                         ;令ES指向0..4GB段
817
          mov eax, mem 0 4 gb seg sel
          mov es, eax
818
819
820
                                         ;当前TCB指针域清零,以指示这是最
          mov dword [es: ecx+0x00],0
                                         ;后一个TCB
821
822
823
                                         ;TCB表头指针
          mov eax,[tcb chain]
824
                                         ;链表为空?
          or eax, eax
825
          jz .notcb
826
827 .searc:
          mov edx, eax
828
829
          mov eax, [es: edx+0x00]
830
          or eax, eax
831
          jnz .searc
832
833
          mov [es: edx+0x00], ecx
834
          jmp .retpc
835
836 .notcb:
                                         ;若为空表,直接令表头指针指向TCB
837
          mov [tcb chain],ecx
838
839 .retpc:
840
          pop es
841
          pop ds
842
          pop edx
843
          pop eax
844
845
          ret
847 ;-----
848 start:
```

```
849
            mov ecx,core_data seg sel
                                               ;令DS指向核心数据段
850
            mov ds, ecx
851
852
                                               ;令ES指向4GB数据段
            mov ecx, mem 0 4 gb seg sel
853
            mov es,ecx
854
855
            mov ebx, message 1
            call sys routine seg sel:put string
856
857
858
            ;显示处理器品牌信息
859
            mov eax, 0x80000002
860
            cpuid
            mov [cpu brand + 0x00], eax
861
            mov [cpu brand + 0x04], ebx
862
            mov [cpu brand + 0x08], ecx
863
864
            mov [cpu brand + 0x0c], edx
865
866
            mov eax, 0x80000003
867
            cpuid
868
            mov [cpu brand + 0x10], eax
869
            mov [cpu brand + 0x14], ebx
            mov [cpu brand + 0x18], ecx
870
            mov [cpu brand + 0x1c], edx
871
872
873
            mov eax, 0x80000004
874
            cpuid
            mov [cpu brand + 0x20], eax
875
            mov [cpu brand + 0x24], ebx
876
            mov [cpu brand + 0x28],ecx
877
878
            mov [cpu brand + 0x2c], edx
879
880
                                               ;显示处理器品牌信息
            mov ebx, cpu brnd0
            call sys routine seg sel:put string
881
882
            mov ebx,cpu brand
883
            call sys routine seg sel:put string
884
            mov ebx, cpu brnd1
            call sys routine seg sel:put string
885
886
887
            ;以下开始安装为整个系统服务的调用门。特权级之间的控制转移必须使用门
888
            mov edi, salt
                                               ;C-SALT表的起始位置
889
                                               ;C-SALT表的条目数量
            mov ecx, salt items
     .b3:
890
891
            push ecx
892
                                               ;该条目入口点的32位偏移地址
            mov eax, [edi+256]
893
            mov bx, [edi+260]
                                               ;该条目入口点的段选择子
894
                                               ;特权级3的调用门(3以上的特权级才
            mov cx,1 11 0 1100 000 00000B
                                               ;允许访问),0个参数(因为用寄存器
895
896
                                               ;传递参数,而没有用栈)
897
            call sys routine seg sel:make gate descriptor
            call sys routine seg sel:set up gdt descriptor
898
899
                                               ;将返回的门描述符选择子回填
            mov [edi+260], cx
                                               ;指向下一个C-SALT条目
900
            add edi, salt item len
901
            pop ecx
```

```
903
           ;对门进行测试
904
905
           mov ebx, message 2
906
           call far [salt 1+256]
                                           ;通过门显示信息(偏移量将被忽略)
907
           ;为程序管理器的TSS分配内存空间
908
909
           mov ecx, 104
                                           ;为该任务的TSS分配内存
910
           call sys routine seg sel:allocate memory
911
           mov [prgman tss+0x00],ecx
                                           ;保存程序管理器的TSS基地址
912
913
           ;在程序管理器的TSS中设置必要的项目
914
                                           ;没有LDT。处理器允许没有LDT的任务。
           mov word [es:ecx+96],0
                                           ;没有I/O位图。0特权级事实上不需要。
915
           mov word [es:ecx+102],103
                                           ;反向链=0
916
           mov word [es:ecx+0],0
917
                                           ;登记CR3(PDBR)
           mov dword [es:ecx+28],0
           mov word [es:ecx+100],0
918
                                           T = 0
                                           ;不需要0、1、2特权级堆栈。0特级不
919
920
                                           ; 会向低特权级转移控制。
921
922
           ;创建TSS描述符,并安装到GDT中
923
                                           ;TSS的起始线性地址
           mov eax, ecx
                                           ;段长度(界限)
924
           mov ebx, 103
                                           ;TSS描述符,特权级0
925
           mov ecx, 0x00408900
926
           call sys routine seg sel:make seg descriptor
           call sys routine seg sel:set up gdt descriptor
927
928
                                           ;保存程序管理器的TSS描述符选择子
           mov [prgman tss+0x04],cx
929
           ;任务寄存器TR中的内容是任务存在的标志,该内容也决定了当前任务是谁。
930
931
           ;下面的指令为当前正在执行的0特权级任务"程序管理器"后补手续(TSS)。
932
           ltr cx
933
934
           ;现在可认为"程序管理器"任务正执行中
           mov ebx, prgman msg1
935
936
           call sys routine seg sel:put string
937
           mov ecx, 0x46
938
939
           call sys routine seg sel:allocate memory
940
                                           ;将此TCB添加到TCB链中
           call append to tcb link
941
                                           ;用户程序位于逻辑50扇区
942
           push dword 50
943
                                           ;压入任务控制块起始线性地址
           push ecx
944
           call load relocate program
945
946
                                           ;执行任务切换。和上一章不同,任务切
947
           call far [es:ecx+0x14]
                                           ;换时要恢复TSS内容,所以在创建任务
948
                                           ;时TSS要填写完整
949
950
951
           ;重新加载并切换任务
952
           mov ebx, prgman msg2
953
           call sys routine seg sel:put string
```

902

954

loop .b3

```
955
        mov ecx, 0x46
        call sys routine seg sel:allocate memory
956
957
                                 ;将此TCB添加到TCB链中
        call append to tcb link
958
                                 ;用户程序位于逻辑50扇区
959
        push dword 50
960
        push ecx
                                 ;压入任务控制块起始线性地址
961
962
        call load relocate program
963
964
                               ;执行任务切换
        jmp far [es:ecx+0x14]
965
        mov ebx,prgman msg3
966
967
        call sys routine seg sel:put string
968
969
        hlt
970
971 core code end:
972
973 ;-----
974 SECTION core trail
975 ;-----
```

976 core end: