


COMBO COMPLETO DE CROCHÊ


12 Capas de Bíblia em Crochê

Passo a passo de cada projeto, com materiais, contagem de pontos, nível, tamanho e dica de acabamento. Uma página por projeto, para você escolher, fazer e vender.










Antes de começar

Fio	Algodão ou barbante fino, de preferência cru ou em cores lisas. O consumo de cada peça está na página do projeto.
Agulha	Use a medida indicada em cada projeto. Se o seu ponto ficar frouxo, desça meio número.
Amostra	Faça as primeiras voltas e meça: se o tamanho bater com o do projeto, o seu ponto está certo.
Contagem	O número entre parênteses, no fim de cada volta, é o total de pontos. Conte sempre antes de seguir.
Marcador	Prenda um marcador no primeiro ponto de cada volta.

Abreviações

AM	anel mágico
corr	correntinha
pb	ponto baixo
pa	ponto alto
aum	aumento (2 pontos no mesmo ponto)
BLO	só o laço de trás do ponto
x6	repita 6 vezes
( )	total de pontos no fim da volta
*** ***	repita o que está entre os asteriscos

01 Capa Lisa Cru



MATERIAIS

Barbante de algodão em cru, agulha de crochê 4,0 mm, botão de 2 cm ou elástico chato, tesoura e agulha de tapeçaria.

DICA DE ACABAMENTO

Antes de costurar, coloque a Bíblia dentro e confira se há 1 cm de folga em cada lado.

PASSO A PASSO

Corpo

Faça 44 corr e a carreira 1: 1 pb em cada corr (43).

Carreiras 2 a 96: 1 pb em cada ponto (43). Vire a cada carreira.

Marque com fios de cor: fim da aba (carreira 12), fim da frente (44), fim da lombada (52), fim do verso (84) e fim da aba (96).

A peça fecha com 48 cm de comprimento e 24 cm de altura: é a Bíblia de 16 x 23 cm mais folga.

Montagem


Dobre 6 cm (12 carreiras) de cada ponta para dentro e costure em cima e embaixo; assim se formam os bolsos para as capas da Bíblia.

Fecho de botão

Na borda da frente, faça uma alça de 8 correntinhas, fixa no meio da altura, e costure um botão de 2 cm no verso.

NÍVEL	TAMANHO	TEMPO	FIO	PONTOS NA VOLTA FINAL
Iniciante	para Bíblia de 16 x 23 cm	6 h	~124 g	43

02 Capa Canelada Terracota



MATERIAIS

Barbante de algodão em terracota, agulha de crochê 4,0 mm, botão de 2 cm ou elástico chato, tesoura e agulha de tapeçaria.

DICA DE ACABAMENTO

Antes de costurar, coloque a Bíblia dentro e confira se há 1 cm de folga em cada lado.

PASSO A PASSO

Corpo

Faça 44 corr e a carreira 1: 1 pb em cada corr (43).

Carreiras 2 a 96: 1 pb em cada ponto, só no laço de trás (BLO) (43). Vire a cada carreira.

Marque com fios de cor: fim da aba (carreira 12), fim da frente (44), fim da lombada (52), fim do verso (84) e fim da aba (96).

A peça fecha com 48 cm de comprimento e 24 cm de altura: é a Bíblia de 16 x 23 cm mais folga.

Montagem


Dobre 6 cm (12 carreiras) de cada ponta para dentro e costure em cima e embaixo; assim se formam os bolsos para as capas da Bíblia.

Fecho de elástico

Corte um elástico chato de 1 cm com 26 cm; costure uma ponta no verso, no meio da altura e a outra por dentro da dobra: ele envolve a capa.

NÍVEL	TAMANHO	TEMPO	FIO	PONTOS NA VOLTA FINAL
Iniciante	para Bíblia de 16 x 23 cm	6 h	~124 g	43

03 Capa Grão de Arroz Azul-Claro com Cruz



MATERIAIS

Barbante de algodão em azul-claro e off-white, agulha de crochê 4,0 mm, botão de 2 cm ou elástico chato, tesoura e agulha de tapeçaria.

DICA DE ACABAMENTO

Antes de costurar, coloque a Bíblia dentro e confira se há 1 cm de folga em cada lado.

PASSO A PASSO

Corpo

Faça 45 corr e a carreira 1: 1 pb em cada corr (44).

Carreiras 2 a 96: alterne 1 pb e 1 pa, deslocando um ponto a cada carreira (44). Vire a cada carreira.

Marque com fios de cor: fim da aba (carreira 12), fim da frente (44), fim da lombada (52), fim do verso (84) e fim da aba (96).

A peça fecha com 48 cm de comprimento e 24 cm de altura: é a Bíblia de 16 x 23 cm mais folga.

Montagem

Dobre 6 cm (12 carreiras) de cada ponta para dentro e costure em cima e embaixo; assim se formam os bolsos para as capas da Bíblia.

Fecho de botão

Na borda da frente, faça uma alça de 8 correntinhas, fixa no meio da altura, e costure um botão de 2 cm no verso.

Cruz de aplique

Tira vertical: 10 corr, 1 pb em cada uma a partir da 2ª (9) e mais 2 carreiras de 9 pb (27 pb).


Tira horizontal: 6 corr, 5 pb e mais 2 carreiras de 5 pb (15 pb).

Cruze a tira horizontal sobre a vertical, a um terço do topo, e prenda com pontos firmes no verso.

Costure a cruz no centro da frente, a 1/3 do topo.

NÍVEL	TAMANHO	TEMPO	FIO	PONTOS NA VOLTA FINAL
Intermediário	para Bíblia de 16 x 23 cm	6 h	~128 g	44

04 Capa Listrada Bege e Marrom



MATERIAIS

Barbante de algodão em bege e marrom-café, agulha de crochê 4,0 mm, botão de 2 cm ou elástico chato, tesoura e agulha de tapeçaria.

DICA DE ACABAMENTO

Antes de costurar, coloque a Bíblia dentro e confira se há 1 cm de folga em cada lado.

PASSO A PASSO

Corpo

Faça 44 corr e a carreira 1: 1 pb em cada corr (43).

Carreiras 2 a 96: 1 pb em cada ponto (43), trocando de cor a cada 4 carreiras (bege e marrom-café). Vire a cada carreira.

Marque com fios de cor: fim da aba (carreira 12), fim da frente (44), fim da lombada (52), fim do verso (84) e fim da aba (96).

A peça fecha com 48 cm de comprimento e 24 cm de altura: é a Bíblia de 16 x 23 cm mais folga.

Montagem


Dobre 6 cm (12 carreiras) de cada ponta para dentro e costure em cima e embaixo; assim se formam os bolsos para as capas da Bíblia.

Fecho de elástico

Corte um elástico chato de 1 cm com 26 cm; costure uma ponta no verso, no meio da altura e a outra por dentro da dobra: ele envolve a capa.

NÍVEL	TAMANHO	TEMPO	FIO	PONTOS NA VOLTA FINAL
Intermediário	para Bíblia de 16 x 23 cm	6 h	~124 g	43

05 Capa Média Lisa Rosa-Chá



MATERIAIS

Barbante de algodão em rosa-chá, agulha de crochê 4,0 mm, botão de 2 cm ou elástico chato, tesoura e agulha de tapeçaria.

DICA DE ACABAMENTO

Antes de costurar, coloque a Bíblia dentro e confira se há 1 cm de folga em cada lado.

PASSO A PASSO

Corpo

Faça 41 corr e a carreira 1: 1 pb em cada corr (40).

Carreiras 2 a 86: 1 pb em cada ponto (40). Vire a cada carreira.

Marque com fios de cor: fim da aba (carreira 12), fim da frente (40), fim da lombada (46), fim do verso (74) e fim da aba (86).

A peça fecha com 43 cm de comprimento e 22 cm de altura: é a Bíblia de 14 x 21 cm mais folga.

Montagem


Dobre 6 cm (12 carreiras) de cada ponta para dentro e costure em cima e embaixo; assim se formam os bolsos para as capas da Bíblia.

Fecho de botão

Na borda da frente, faça uma alça de 8 correntinhas, fixa no meio da altura, e costure um botão de 2 cm no verso.

NÍVEL	TAMANHO	TEMPO	FIO	PONTOS NA VOLTA FINAL
Iniciante	para Bíblia de 14 x 21 cm	5 h	~103 g	40

06 Capa Média Canelada Verde-Sálvia com Cruz



MATERIAIS

Barbante de algodão em verde-sálvia e off-white, agulha de crochê 4,0 mm, botão de 2 cm ou elástico chato, tesoura e agulha de tapeçaria.

DICA DE ACABAMENTO

Antes de costurar, coloque a Bíblia dentro e confira se há 1 cm de folga em cada lado.

PASSO A PASSO

Corpo

Faça 41 corr e a carreira 1: 1 pb em cada corr (40).

Carreiras 2 a 86: 1 pb em cada ponto, só no laço de trás (BLO) (40). Vire a cada carreira.

Marque com fios de cor: fim da aba (carreira 12), fim da frente (40), fim da lombada (46), fim do verso (74) e fim da aba (86).

A peça fecha com 43 cm de comprimento e 22 cm de altura: é a Bíblia de 14 x 21 cm mais folga.

Montagem

Dobre 6 cm (12 carreiras) de cada ponta para dentro e costure em cima e embaixo; assim se formam os bolsos para as capas da Bíblia.

Fecho de elástico

Corte um elástico chato de 1 cm com 24 cm; costure uma ponta no verso, no meio da altura e a outra por dentro da dobra: ele envolve a capa.

Cruz de aplique

Tira vertical: 10 corr, 1 pb em cada uma a partir da 2ª (9) e mais 2 carreiras de 9 pb (27 pb).

Tira horizontal: 6 corr, 5 pb e mais 2 carreiras de 5 pb (15 pb).

Cruze a tira horizontal sobre a vertical, a um terço do topo, e prenda com pontos firmes no verso.

Costure a cruz no centro da frente, a 1/3 do topo.

NÍVEL	TAMANHO	TEMPO	FIO	PONTOS NA VOLTA FINAL
Iniciante	para Bíblia de 14 x 21 cm	5 h	~104 g	40

07 Capa Pequena Grão de Arroz Lilás



MATERIAIS

Barbante de algodão em lilás, agulha de crochê 4,0 mm, botão de 2 cm ou elástico chato, tesoura e agulha de tapeçaria.

DICA DE ACABAMENTO

Antes de costurar, coloque a Bíblia dentro e confira se há 1 cm de folga em cada lado.

PASSO A PASSO

Corpo

Faça 35 corr e a carreira 1: 1 pb em cada corr (34).

Carreiras 2 a 73: alterne 1 pb e 1 pa, deslocando um ponto a cada carreira (34). Vire a cada carreira.

Marque com fios de cor: fim da aba (carreira 10), fim da frente (34), fim da lombada (39), fim do verso (63) e fim da aba (73).

A peça fecha com 36 cm de comprimento e 19 cm de altura: é a Bíblia de 12 x 18 cm mais folga.

Montagem


Dobre 5 cm (10 carreiras) de cada ponta para dentro e costure em cima e embaixo; assim se formam os bolsos para as capas da Bíblia.

Fecho de botão

Na borda da frente, faça uma alça de 8 correntinhas, fixa no meio da altura, e costure um botão de 2 cm no verso.

NÍVEL	TAMANHO	TEMPO	FIO	PONTOS NA VOLTA FINAL
Intermediário	para Bíblia de 12 x 18 cm	3 h	~74 g	34

08 Capa Pequena Lisa Marrom-Café com Cruz



MATERIAIS

Barbante de algodão em marrom-café e cru, agulha de crochê 4,0 mm, botão de 2 cm ou elástico chato, tesoura e agulha de tapeçaria.

DICA DE ACABAMENTO

Antes de costurar, coloque a Bíblia dentro e confira se há 1 cm de folga em cada lado.

PASSO A PASSO

Corpo

Faça 35 corr e a carreira 1: 1 pb em cada corr (34).

Carreiras 2 a 73: 1 pb em cada ponto (34). Vire a cada carreira.

Marque com fios de cor: fim da aba (carreira 10), fim da frente (34), fim da lombada (39), fim do verso (63) e fim da aba (73).

A peça fecha com 36 cm de comprimento e 19 cm de altura: é a Bíblia de 12 x 18 cm mais folga.

Montagem

Dobre 5 cm (10 carreiras) de cada ponta para dentro e costure em cima e embaixo; assim se formam os bolsos para as capas da Bíblia.

Fecho de elástico

Corte um elástico chato de 1 cm com 21 cm; costure uma ponta no verso, no meio da altura e a outra por dentro da dobra: ele envolve a capa.

Cruz de aplique

Tira vertical: 10 corr, 1 pb em cada uma a partir da 2ª (9) e mais 2 carreiras de 9 pb (27 pb).


Tira horizontal: 6 corr, 5 pb e mais 2 carreiras de 5 pb (15 pb).

Cruze a tira horizontal sobre a vertical, a um terço do topo, e prenda com pontos firmes no verso.

Costure a cruz no centro da frente, a 1/3 do topo.

NÍVEL	TAMANHO	TEMPO	FIO	PONTOS NA VOLTA FINAL
Iniciante	para Bíblia de 12 x 18 cm	3 h	~76 g	34

09 Capa Grande Lisa Mostarda com Cruz



MATERIAIS

Barbante de algodão em mostarda e off-white, agulha de crochê 4,0 mm, botão de 2 cm ou elástico chato, tesoura e agulha de tapeçaria.

DICA DE ACABAMENTO

Antes de costurar, coloque a Bíblia dentro e confira se há 1 cm de folga em cada lado.

PASSO A PASSO

Corpo

Faça 48 corr e a carreira 1: 1 pb em cada corr (47).

Carreiras 2 a 101: 1 pb em cada ponto (47). Vire a cada carreira.

Marque com fios de cor: fim da aba (carreira 12), fim da frente (46), fim da lombada (55), fim do verso (89) e fim da aba (101).

A peça fecha com 50 cm de comprimento e 26 cm de altura: é a Bíblia de 17 x 25 cm mais folga.

Montagem

Dobre 6 cm (12 carreiras) de cada ponta para dentro e costure em cima e embaixo; assim se formam os bolsos para as capas da Bíblia.

Fecho de botão

Na borda da frente, faça uma alça de 8 correntinhas, fixa no meio da altura, e costure um botão de 2 cm no verso.

Cruz de aplique

Tira vertical: 10 corr, 1 pb em cada uma a partir da 2ª (9) e mais 2 carreiras de 9 pb (27 pb).

Tira horizontal: 6 corr, 5 pb e mais 2 carreiras de 5 pb (15 pb).

Cruze a tira horizontal sobre a vertical, a um terço do topo, e prenda com pontos firmes no verso.

Costure a cruz no centro da frente, a 1/3 do topo.

NÍVEL	TAMANHO	TEMPO	FIO	PONTOS NA VOLTA FINAL
Iniciante	para Bíblia de 17 x 25 cm	6 h	~144 g	47

10 Capa Grande Canelada Azul-Petróleo



MATERIAIS

Barbante de algodão em azul-petróleo, agulha de crochê 4,0 mm, botão de 2 cm ou elástico chato, tesoura e agulha de tapeçaria.

DICA DE ACABAMENTO

Antes de costurar, coloque a Bíblia dentro e confira se há 1 cm de folga em cada lado.

PASSO A PASSO

Corpo

Faça 48 corr e a carreira 1: 1 pb em cada corr (47).

Carreiras 2 a 101: 1 pb em cada ponto, só no laço de trás (BLO) (47). Vire a cada carreira.

Marque com fios de cor: fim da aba (carreira 12), fim da frente (46), fim da lombada (55), fim do verso (89) e fim da aba (101).

A peça fecha com 50 cm de comprimento e 26 cm de altura: é a Bíblia de 17 x 25 cm mais folga.

Montagem


Dobre 6 cm (12 carreiras) de cada ponta para dentro e costure em cima e embaixo; assim se formam os bolsos para as capas da Bíblia.

Fecho de elástico

Corte um elástico chato de 1 cm com 28 cm; costure uma ponta no verso, no meio da altura e a outra por dentro da dobra: ele envolve a capa.

NÍVEL	TAMANHO	TEMPO	FIO	PONTOS NA VOLTA FINAL
Iniciante	para Bíblia de 17 x 25 cm	6 h	~142 g	47

11 Capa Média Listrada Off-White e Terracota



MATERIAIS

Barbante de algodão em off-white e terracota, agulha de crochê 4,0 mm, botão de 2 cm ou elástico chato, tesoura e agulha de tapeçaria.

DICA DE ACABAMENTO

Antes de costurar, coloque a Bíblia dentro e confira se há 1 cm de folga em cada lado.

PASSO A PASSO

Corpo

Faça 41 corr e a carreira 1: 1 pb em cada corr (40).

Carreiras 2 a 86: 1 pb em cada ponto (40), trocando de cor a cada 4 carreiras (off-white e terracota). Vire a cada carreira.

Marque com fios de cor: fim da aba (carreira 12), fim da frente (40), fim da lombada (46), fim do verso (74) e fim da aba (86).

A peça fecha com 43 cm de comprimento e 22 cm de altura: é a Bíblia de 14 x 21 cm mais folga.

Montagem


Dobre 6 cm (12 carreiras) de cada ponta para dentro e costure em cima e embaixo; assim se formam os bolsos para as capas da Bíblia.

Fecho de botão

Na borda da frente, faça uma alça de 8 correntinhas, fixa no meio da altura, e costure um botão de 2 cm no verso.

NÍVEL	TAMANHO	TEMPO	FIO	PONTOS NA VOLTA FINAL
Intermediário	para Bíblia de 14 x 21 cm	5 h	~103 g	40

12 Capa Corda Vermelho-Tijolo com Cruz



MATERIAIS

Barbante de algodão em vermelho-tijolo e cru, agulha de crochê 4,0 mm, botão de 2 cm ou elástico chato, tesoura e agulha de tapeçaria.

DICA DE ACABAMENTO

Antes de costurar, coloque a Bíblia dentro e confira se há 1 cm de folga em cada lado.

PASSO A PASSO

Corpo

Faça 44 corr e a carreira 1: 1 pb em cada corr (43).

Carreiras 2 a 96: 1 pb em cada ponto (43). Vire a cada carreira.

Marque com fios de cor: fim da aba (carreira 12), fim da frente (44), fim da lombada (52), fim do verso (84) e fim da aba (96).

A peça fecha com 48 cm de comprimento e 24 cm de altura: é a Bíblia de 16 x 23 cm mais folga.

Borda

Ao redor de toda a peça: 1 volta de pb e 1 volta de ponto caranguejo.

Montagem

Dobre 6 cm (12 carreiras) de cada ponta para dentro e costure em cima e embaixo; assim se formam os bolsos para as capas da Bíblia.

Fecho de botão

Na borda da frente, faça uma alça de 8 correntinhas, fixa no meio da altura, e costure um botão de 2 cm no verso.

Cruz de aplique

Tira vertical: 10 corr, 1 pb em cada uma a partir da 2ª (9) e mais 2 carreiras de 9 pb (27 pb).

Tira horizontal: 6 corr, 5 pb e mais 2 carreiras de 5 pb (15 pb).

Cruze a tira horizontal sobre a vertical, a um terço do topo, e prenda com pontos firmes no verso.

Costure a cruz no centro da frente, a 1/3 do topo.

NÍVEL	TAMANHO	TEMPO	FIO	PONTOS NA VOLTA FINAL
Intermediário	para Bíblia de 16 x 23 cm	6 h	~125 g	43

Como cuidar das suas peças

Lavar	À mão, com água fria e sabão neutro. Não torça.
Secar	Assente a peça úmida sobre uma superfície plana, no formato certo, e deixe secar à sombra.
Guardar	Dobre sem apertar e guarde longe da umidade.

Para vender seus capa de Bíblias

Preço	Some o fio, o seu tempo e a margem de lucro. A calculadora de preços do app faz essa conta.
Conjuntos	Venda em jogo de 4 ou 6 peças na mesma cor: o valor por peça sobe.
Fotos	Luz de janela, fundo liso e claro, a peça sobre uma mesa posta.
Embalagem	Papel de seda, fita e um cartão de agradecimento.