第30章 Slider(滑动条)组件

学习要点:

- 1.加载方式
- 2.属性列表
- 3.事件列表
- 4. 方法列表

主讲教师: 李炎恢 本课程由北风网和瓢城 Web 俱乐部提供

本节课重点了解 EasyUI 中 Slider(滑动条)组件的使用方法,这个组件依赖于 Draggable(拖动)组件。

一. 加载方式

```
//class 加载方式
<input class="easyui-slider" value="12" style="width:300px"
data-options="showTip:true,rule:[0,'|',25,'|',50,'|',75,'|',100]" />

//JS 加载调用
$('#box').slider({
    width : 300,
    value : 12,
    rule : [0,'|',25,'|',50,'|',75,'|',100],
});
```

二. 属性列表

Slider 属性

属性名	值	说明
width	number	滑动条宽度。默认值 auto。
height	number	滑动条高度。默认值 auto。
mode	string	声明滚动条类型。可用值有: 'h'(水平)、'v'(垂直)。默认值'h'。
reversed	boolean	设置为 true 时,最小值和最大值将对调他们的位置。默认值 false。
showTip	boolean	定义是否显示值信息提示。默认值 false。
disabled	boolean	定义是否禁用滑动条。默认值 false。
value	number	默认值。默认值0。
min	number	允许的最小值。默认值0。
max	number	允许的最大值。默认值100。





step	number	值增加或减少。默认值1。	
rule	array	显示标签旁边的滑块,' ' - 只显示一行。 默认值[]。	
tipFormatter	Formatter function 该函数用于格式化滑动条。返回的字符串值料显示提示。		

//属性设置

```
$('#box').slider({
    width : 300,
    value : 12,
    mode : 'h',
    reversed : false,
    showTip : true,
    disabled : false,
    min : 10,
    max : 90,
    step : 10,
    tipFormatter : function (value) {
        return value + '%';
    },
    rule : [0,'|',25,'|',50,'|',75,'|',100],
});
```

三. 事件列表

Slider 事件

4 11					
事件名	传参	说明			
onChange	newValue, oldValue	在字段值更改的时候触发。			
onSlideStart	value	在开始拖拽滑动条的时候触发。			
onSlideEnd	value	在结束拖拽滑动条的时候触发。			

//事件列表

```
$('#box').slider({
    rule : [0,'|',25,'|',50,'|',75,'|',100],

    onChange : function (newValue, oldValue) {
        $('#text').css('font-size', newValue);
    },
    onSlideStart : function (value) {
        console.log(value);
    },
    onSlideEnd : function (value) {
        console.log(value);
    }
}
```





```
},
});
```

四. 方法列表

Slider 方法

STICE MA			
方法名	传参	说明	
options	none	返回滑动条属性。	
destroy	none	销毁滑动条对象。	
resize	设置滑动条大小。'param'参数包含一下属 param 性: width: 新滑动条宽度。height: 新滑动 条高度。		
getValue	none 获取滑动条的值。		
setValue	value 设置滑动条的值。		
clear	none 清除滑动条的值。		
reset	none	重置滑动条的值。	
enable	none	启用滑动条控件。	
disable	none	禁用滑动条控件。	

```
//返回滑动条属性
console.log($('#box').slider('options'));
//销毁滚动条对象
$('#box').slider('destroy');
//设置滚动条大小
$('#box').slider('resize', {
   width : 500,
   height: 30,
})
//获取滚动条值
console.log($('#box').slider('getValue'));
//设置滚动条值
$('#box').slider('setValue', 40);
//清理重置
$('#box').slider('clear');
$('#box').slider('reset');
```





```
//禁用启用
$('#box').slider('enable');
$('#box').slider('disable');
使用$.fn.slider.defaults 重写默认值对象。
```

感谢收看本次教程!

本课程是由北风网(ibeifeng.com)

瓢城 Web 俱乐部(ycku.com)联合提供:

本次主讲老师:李炎恢

谢谢大家,再见!



