## python中的new方法

- 1.创建类时先执行type的init方法
- 2.当一个类实例化时(创建一个对象)执行type的call方法, call方法的返回值就是实例化的对象
- ①call内部调用:
  - 类.new方法, 创建一个对象
  - 类.init方法,初始化对象
- ②new() 方法的特性:
  - new() 方法是在类准备将自身实例化时调用。
  - new() 方法始终都是类的静态方法,即使没有被加上静态方法装饰器
- 3.实例化对象是谁取决于new方法,new返回什么就是什么【可以在一个类中重写父类object的new方法】
- ① 所有的类都继承自object (即所有类的父类都是object或者说object是所有新式类的基类)
- ②如果(新式)类中没有重写**new**()方法,即在定义新式类时没有重新定义**new**()时,Python默认是调用该类的直接父类的**new**()方法来构造该类的实例,如果该类的父类也没有重写**new**(),那么将一直按此规矩追溯至object的**new**()方法,因为object是所有新式类的基类。
- ③如果要得到当前类的实例,应当在当前类中的 new() 方法语句中调用当前类的父类的 new() 方法。
- 例如,如果当前类是直接继承自 object,那当前类的 new()方法返回的对象应该为:

```
1 def __new__(cls, *args, **kwargs):
2 ...
3 return object.__new__(cls) #传入参数是类对象, 所以创建类的实例对象时(在不重写基类__new__方法的前提下), 返回的就是是类的实例对象。
```

- new至少要有一个参数cls, 代表要实例化的类, 此参数在实例化时由Python解释器自动提供
- **new**必须要有返回值,返回实例化出来的实例,这点在自己实现**new**时要特别注意,可以return父类**new**出来的实例,或者直接是object的**new**出来的实例
- init有一个参数self,就是这个new返回的实例,init在new的基础上可以完成一些其它初始化的动作,init不需要返回值

## 4.例子:

```
1 class Foo(object):
2 pass
3 obj=Foo() #默认是调用该类的直接父类的__new__()方法来构造该类的实例
4 print(obj) #打印结果: <__main__.Foo object at 0x000002636FEAA208>
5 class F1(object):
7 #重写__new__方法, 返回这个重写的__new__方法
8 def __new__(cls, *args, **kwargs):
9 return 123
10 obj=F1() #实例化对象是谁取决于__new__方法,__new__返回什么就是什么
11 print(obj,type(obj)) #打印结果: 123 <class 'int'>
```

```
1 class F2(object):
2 pass
3 class F3(object):
4 def __new__(cls, *args, **kwargs):
5 return F2()
6 obj=F3() #实例化对象是谁取决于__new__方法,__new__返回什么就是什么
7 print(obj) #<__main__.F2 object at 0x00000210119BA4A8>
```