# bxbase パッケージ (v1.0) (ユーザ命令の解説)

八登崇之 (Takayuki YATO; aka. "ZR") 2013/04/29

## 1 パッケージの読込

\usepackage で読み込む。オプションは無い。

\usepackage{bxbase}

※本パッケージのライブラリとしての機能は特定のエンジンや DVI ウェアに依存しないが、以下に述べる命令については必ずしもそうでないことに注意。

## 2 機能

### 2.1 DVI special 出力

● \recordpapersize : 次の形の papersize special 命令を DVI の先頭に出力する。 papersize=<幅>,<高さ>

(幅と高さは現在の \paperwidth と \paperheight の値。)

※ papersize special は dvips、dvipdfmx、dviout 等の DVI ウェアで有効である。(pdfTFX では無効。)

- ◆ \dvipdfmxmapfile{⟨修飾子⟩⟨ファイル名⟩} : dvipdfmx のマップファイル指定を文書中で行う。⟨ 修飾子⟩ は空(置換)、+(追加)、-(削除)の何れかである。当然 dvipdfmx 専用である。
  - ※次の形の special 命令を DVI の先頭に出力する。

pdf:mapfile <修飾子><ファイル名>

- ◆ \dvipdfmxmapline{⟨修飾子⟩⟨マップ行⟩}: dvipdfmxのマップ行指定を文書中で行う。⟨修飾子⟩ については前項と同じ。dvipdfmx 専用。
  - ※次の形の special 命令を DVI の先頭に出力する。 pdf:mapline <修飾子><マップ行>

### 2.2 符号値による文字入力

◆ \Ux{⟨コード値⟩,...}

 $\UI\{\langle i^{1}-i^{1}e_{i}\rangle,\ldots\}$ : Unicode  $\Ux$  Unicode  $\U$ 

 $-\langle 16$  進数 $\rangle$  : A72C, 02000B, 1bd 等。

- + (10 進数): +254, +0937 等。

- '(8 進数): '376, '1651 等。

Unicode 文字の出力には次の順番で利用可能な最初の機能を用いる。(\UI の場合 3)を飛ばす。)

- 1) zxjatype パッケージ。この場合、その機構に従って出力される。すなわち \UI は必ず和文フォントで出力し、\Ux は和文/欧文切替の対象となる。
- 2) XeTeX の Unicode 出力。
- 3) (\Ux のみ) bxucs パッケージ。
- 4) upT<sub>F</sub>X の和文 Unicode 出力。
- 5) UTF / OTF パッケージ。
- 6) ums / bxsuika パッケージ。

どれも使えない場合は「16進表現による代替表現」になる。

- ◆ \AJ{⟨コード値⟩,...} : Adobe-Japan1 のコード値による入力を行う。コード値は 10 進数で指定する。出力には次の順番で利用可能な最初の機能を用いる。
  - 1) zxotf パッケージ。
  - 2) UTF / OTF パッケージ。

どれも使えない場合は代替表現になる。

- \JI{〈コード値〉,...}: いわゆる「JIS コード」(JIS X 0208 の GL 表現)のコード値による入力を行う。コード値指定の方法は \Ux と同じ。出力には (u)pTEX の JIS コード和文出力の機能を使う。使えない場合は代替表現になる。
- \KI{⟨コード値⟩,...} : いわゆる「区点コード」のコード値による入力を行う。コード値指定は「RRCC」(RR は区番号、CC は点番号を 10 進 2 桁で表したもの)の形式で指定する。出力には (u)pT<sub>E</sub>X の JIS コード和文出力の機能を使う。使えない場合は代替表現になる。
- \bxUx / \bxUI / \bxAJ / \bxJI / \bxKI : \Ux 等は非常に短い名前なので他のパッケージと衝突 する恐れがあり、そこでこのパッケージでは既に同名の命令がある場合は上書きしないようにしている。\bxUx 等はそれぞれ \Ux 等と同じで、先のような場合にも常に使える。

なお、このパッケージは bxutf8 の為のドライバ (\bxUHex) および bxutf8x の為のドライバを \Ux に相当 するものに設定する。