pxjodel パッケージ

八登崇之 (Takayuki YATO; aka. "ZR") v0.2 [2019/02/02]

概要

本パッケージは japanese-otf パッケージの和文フォント設定に対して「直接入力に対する TFM を特定の接頭辞を付けた名前のものに変更する」という変更を加える。例えば、ユーザが指定した接頭辞が fooである場合、nmlminr-h という TFM は foo--nmlminr-h に置き換えられる。

1 前提環境

- T_EX フォーマット: L^AT_EX
- T_FX エンジン: pT_FX / upT_FX (派生も含む)
- DVI ウェア: 和文 TFM と VF をサポートするもの
- 前提パッケージ:
 - japanese-otf パッケージ
 - − ifptex パッケージ
 - xkeyval パッケージ

2 何がしたいのか

pIFTFX の文書作成において、カスタムのメトリックをもった独自の和文 VF を用いていたとする。

- 横組・明朝体(JY1/mc/m/n): hoge-h
- 縦組・明朝体 (JT1/mc/m/n): hoge-v
- 横組・ゴシック体 (JY1/gt/m/n): hogeg-h
- 縦組・ゴシック体 (JT1/gt/m/n): hogeg-v
- ※これらの VF は pT_{EX} の原メトリック TFM (rml / gbm) を参照しているものとする。 ここで、以下のような理由で japanese-otf パッケージを使いたくなったとする。
 - 1. 今の設定は単ウェイトであるが、多ウェイトの和文フォントの設定(太明朝など)を使いたい。
 - 2. japanese-otf パッケージのもつ豊富な文字入力機能(\CID や\ajMaru など)を使いたい。

しかし、単純に japanese-otf パッケージを読みこんだのでは、和文 VF が japanese-otf のものに置き換わっってしまうため、カスタムのメトリックが維持されない。どうすればいいだろうか。

もし japanese-otf を使う目的が 2 だけであるなら、japanese-otf の noreplace を使えば済む。目的が 1 だ

けで場合については、「元の hoge などの VF を用意できる」人であれば追加の VF を作って対応できるであるう。(そうでないと対応は困難である。)しかし、1 と 2 の両方を満たす必要がある場合は、追加の VF の作製はもっと困難になる。japanese-otf の複雑な VF の内部設計に合わせる必要があるからである。

本パッケージは、japanese-otf の VF を置き換えるための和文 VF の作成を支援するものである。具体的には

カスタムのメトリックをもった横組・縦組の和文 VF の組があるときに、japanese-otf をそのメトリックで使えるような設定を作り出す

ための作業を容易にする。

3 実際の手順

実際に、前述の例に従って、hoge-h と hoge-v の VF の組 *1 から、そのメトリックを継承した新しい japanese-otf の和文フォント設定を作成するための手順を示す。

使うソフトウェアは次の2つ。

- pxjodel パッケージ (本パッケージ)。
- jfmutil パッケージが提供する jfmutil コマンド。

■手順 最初に一度だけ行う準備作業。

- 1. 入力となる和文 VF のファイル(hoge-h.tfm、hoge-h.vf、hoge-v.tfm、hoge-v.vf)を T_EX から見える場所(カレントディレクトリでもよい)に置く。これらの VF が T_EX で使えている状態であれば、既にそうなっているはずである。
- 2. 今作ろうとしている設定に対する名前を用意する。これは生成される VF の名前の接頭辞として使われるので、接頭辞と呼ぶことにする。ここでは "hoge" を使うことにする。
- 3. 次のコマンドを実行する。

jfmutil jodel hoge-h hoge jfmutil jodel hoge-v hoge

※最後の引数は「接頭辞」である。

これで hoge--で始まる名前の VF (*.tfm と*.vf ファイル) が大量に生成される。

- 4. 生成された VF のファイルを T_{EX} から見える場所に配置する。例えば:
 - *.tfm → \$TEXMFHOME/fonts/tfm/public/jodel-hoge/
 - *.vf → \$TEXMFHOME/fonts/vf/public/jodel-hoge/

※末尾のディレクトリの名前は何でもよい。

※必要に応じて mktexlsr。

ここで作製した新しい japanese-otf の設定を pIFTFX 文書を適用するための手順。

1. プレアンブルで japanese-otf (IATFX パッケージ名は otf) を読みこんだ後(直後が望ましい)に、

^{*1} 代わりに hogeg-h と hogeg-v の VF の組を使ってもよい。とにかく入力として使う VF の組みは 1 つであり、そのメトリックが全部の書体(ウェイト)に対して適用される。

pxjodel パッケージを prefix=hoge のオプションを付けて読み込む。例えば以下のようになる。

\usepackage[deluxe,jis2004]{otf}

\usepackage[prefix=hoge]{pxjodel}

※もちろんこの hoge は「接頭辞」である。

※あるいは次のように2つのパッケージの読込をまとめられる。

\usepackage[deluxe,jis2004,prefix=hoge]{pxjodel}

4 注意事項

- 先の例では pT_FX の VF を用いたが、upT_FX の VF を用いる場合でも手順は全く音字である。
- 入力とする和文 VF は「 pT_EX または upT_EX の標準の日本語用原メトリック TFM」(すなわち rm1(v)、 gbm(v)、 $uprml-\{h,hq,v\}$ 、 $upgbm-\{h,hq,v\}$ の何れか) のみを参照するものでなければならない。 ※ただしこれらの TFM を間接的に(別の VF を挟んで)参照していてもよい。
- jfmutil jodel の実行において、入力の VF のエンジン種別および書字方向は自動的に判定され、出力の VF の種別もそれに応じたものになる。
 - 例えば、入力の VF が「pT_EX 横組用」であれば、出力は hoge--nmlminr-h のようになり、入力 の VF が「upT_EX 縦組用」であれば、出力は hoge--upnmlminr-v のようになる。
 - ただし、参照先の TFM のエンジン種別が混在している場合は、入力の VF は pT_{EX} 用と見なされる。ここで upT_{FX} 用として扱いたい場合は jfmutil jodel c--uptex を付ける必要がある。
- jfmutil jodel に--unicode を付けることで、「pxufont パッケージを併用した場合の和文 VF」を作製できる。この場合は zu-hoge--upnmlminr-h のような名前の VF が衆力される。ただし入力の VF は upT_EX 用に限られ、またその参照先の TFM は全て upT_EX 用のものでなければならない。
- jfmutil jodel を使う場合は、japanese-otf の expert 指定に対応する和文 VF は作られないため、 expert を用いることはできない。
 - ※ pxjodel 自体は対応しているので、自力で hoge--expminr-h などの VF を作れば、それを適用させることはできる。

5 ところで jodel って何

多分、"japanese otf deluxe"の略、のはず。"yodel"ではないことに注意。