# pxjodel パッケージ

八登崇之 (Takayuki YATO; aka. "ZR") v0.3 [2020/05/04]

#### 概要

本パッケージは、カスタムのメトリックをもつ和文フォントを japanese-otf パッケージの多書体設定に拡張する作業を支援する機能を提供する。

### 1 前提環境

- T<sub>E</sub>X フォーマット: I₄T<sub>E</sub>X
- T<sub>F</sub>X エンジン: pT<sub>F</sub>X / upT<sub>F</sub>X (派生も含む)
- DVI ウェア: 和文 TFM と VF をサポートするもの
- 前提パッケージ:
  - japanese-otf パッケージ
  - ifptex パッケージ
  - xkeyval パッケージ

#### 2 何をするのか

japanese-otf の和文フォント設定に対して「直接入力に対する TFM を特定の接頭辞を付けた名前のものに変更する」という変更を加える。例えば、ユーザが指定した接頭辞が foo である場合、nmlminr-h という TFM は foo--nmlminr-h に置き換えられる。

### 3 何がしたいのか

pIFT<sub>E</sub>X の文書作成において、カスタムのメトリックをもった独自の和文 VF を用いていたとする。

- 横組・明朝体(JY1/mc/m/n): hogemc-h
- 縦組・明朝体 (JT1/mc/m/n): hogemc-v
- 横組・ゴシック体 (JY1/gt/m/n): hogegt-h
- 縦組・ゴシック体 (JT1/gt/m/n): hogegt-v
- ※これらの VF は  $pT_EX$  の原メトリック TFM(rml / gbm)を参照しているものとする。ここで、以下のような理由で japanese-otf パッケージを使いたくなったとする。
  - 1. 今の設定は単ウェイトであるが、多ウェイトの和文フォントの設定(太明朝など)を使いたい。

2. japanese-otf パッケージのもつ豊富な文字入力機能(\CID や\ajMaru など)を使いたい。

しかし、単純に japanese-otf パッケージを読みこんだのでは、和文 VF が japanese-otf のものに置き換わっってしまうため、カスタムのメトリックが維持されない。どうすればいいだろうか。

もし japanese-otf を使う目的が 2 だけであるなら、japanese-otf の noreplace を使えば済む。目的が 1 だけで場合については、「元の hogemc-h などの VF を用意できる」だけの知識をもつ人であれば追加の VF を作って対応できるであろう。(そうでないと対応は困難である。)しかし、1 と 2 の両方を満たす必要がある場合は、追加の VF の作製はもっと困難になる。japanese-otf の複雑な VF の内部設計に合わせる必要があるからである。

本パッケージは、jfmutil と併用することで、japanese-otf の VF を置き換えるための和文 VF の設定を支援するものである。具体的には

カスタムのメトリックをもった横組・縦組の和文 VF の組があるときに、japanese-otf をそのメトリックで使えるような設定を作り出す

ための作業を容易にする。

#### 4 実際の手順

実際に、前述の例に従って、hogemc-h と hogemc-v の VF の組 $^{*1}$ から、そのメトリックを継承した新しい japanese-otf の和文フォント設定を作成するための手順を示す。

使うソフトウェアは次の2つ。

- pxjodel パッケージ (本パッケージ)。
- jfmutil パッケージが提供する jfmutil コマンド。

#### ■手順1:VF の生成と配置 最初に一度だけ行う準備作業。

- 1. 入力となる和文 VF のファイル(hogemc-h.tfm、hogemc-h.vf、hogemc-v.tfm、hogemc-v.vf)を  $T_{EX}$  から見える場所(カレントディレクトリでもよい)に置く。これらの VF が  $T_{EX}$  で使えている状態であれば、既にそうなっているはずである。
- 2. 今作ろうとしている設定に対する名前を用意する。これは生成される VF の名前の接頭辞として使われるので、接頭辞と呼ぶことにする。ここでは "hoge" を使うことにする。
- 3. 次のコマンドを実行する。

jfmutil jodel hogemc-h hoge
jfmutil jodel hogemc-v hoge

※最後の引数は「接頭辞」である。

これで hoge--で始まる名前の VF (\*.tfm と\*.vf ファイル) が大量に生成される。

- 4. 生成された VF のファイルを T<sub>F</sub>X から見える場所に配置する。例えば:
  - \*.tfm → \$TEXMFHOME/fonts/tfm/public/jodel-hoge/

<sup>\*1</sup> 代わりに hogegt-h と hogegt-v の VF の組を使ってもよい。とにかく入力として使う VF の組みは 1 つであり、そのメトリックが全部の書体(ファミリ・ウェイト)に対して適用される。

- \*.vf → \$TEXMFHOME/fonts/vf/public/jodel-hoge/
- ※末尾のディレクトリの名前は何でもよい。
- ※必要に応じて mktexlsr。
- ■手順 2:新しい VF の適用 手順 1 で作製した新しい VF を pLやTr-X 文書に適用するための手順。
  - 1. プレアンブルで japanese-otf(I♣TEX パッケージ名は otf)を読みこんだ後(直後が望ましい)に、pxjodel パッケージを prefix=hoge のオプションを付けて読み込む。例えば以下のようになる。

\usepackage[deluxe,jis2004]{otf}

\usepackage[prefix=hoge]{pxjodel}

※もちろんこの hoge は「接頭辞」である。

※あるいは次のように2つのパッケージの読込をまとめられる。

\usepackage[deluxe,jis2004,prefix=hoge]{pxjodel}

#### 5 注意事項

- 先の例では pT<sub>F</sub>X の VF を用いたが、upT<sub>F</sub>X の VF を用いる場合でも手順は全く音字である。
- 入力とする和文 VF は「pTEX または upTEX の標準の日本語用原メトリック TFM」(すなわち rm1(v)、gbm(v)、uprm1-{h,hq,v}、upgbm-{h,hq,v} の何れか)のみを参照するものでなければならない。
   ※ただしこれらの TFM を間接的に(別の VF を挟んで)参照していてもよい。
- jfmutil jodel の実行において、入力の VF のエンジン種別および書字方向は自動的に判定され、出力の VF の種別もそれに応じたものになる。
  - 例えば、入力の VF が「pT<sub>E</sub>X 横組用」であれば、出力は hoge--nmlminr-h のようになり、入力 の VF が「upT<sub>F</sub>X 縦組用」であれば、出力は hoge--upnmlminr-v のようになる。
  - ただし、参照先の TFM のエンジン種別が混在している場合は、入力の VF は pTeX 用と見なされる。ここで upTeX 用として扱いたい場合は jfmutil jodel c--uptex を付ける必要がある。
- jfmutil jodel に--unicode を付けることで、「pxufont パッケージを併用した場合の和文 VF」を作製できる。この場合は zu-hoge--upnmlminr-h のような名前の VF が衆力される。ただし入力の VF は upTpX 用に限られ、またその参照先の TFM は全て upTpX 用のものでなければならない。
- jfmutil jodel を使う場合は、japanese-otf の expert 指定に対応する和文 VF は作られないため、 expert を用いることはできない。
  - ※ pxjodel 自体は対応しているので、自力で hoge--expminr-h などの VF を作れば、それを適用させることはできる。

## 6 ところで jodel って何

多分、"japanese otf deluxe"の略、のはず。"yodel"ではないことに注意。