# II. AgensSQL 시작

# 2장. AgensSQL 설치

2023년 2월 현재 최신버전은 PostgreSQL 13.7버전을 기반으로한 AgensSQL 2.13.7.0 버전입니다.

# 2.1 최소 사양

CPU	1 GHz 이상 프로세서
RAM	2GB 이상
DISK	1GB 이상 여유 공간 (AgensSQL설치 파일을 제외한 DATA 공간이 필요합니다)
OS	CentOS 7 이상

# 2.2 OS 환경 설정(Linux 기준)

윈도우OS 계열에도 설치 및 구축 가능하나, 운영 서비스는 Linux(x86 Processor 64 bit) 계열을 권장합니다.

### 2.2.1 사용자 계정 생성

외부에 접근할 수 있는 서버 Daemon과 마찬가지로 AgensSQL을 별도의 사용자 계정으로 실행하는 것이 좋습니다. 이 사용자 계정은 서버가 관리하는 데이터만 소유해야 합니다. 또한 다른 Daemon과 계정을 공유하지 않는 것이 좋습니다.

시스템에 사용자 계정을 추가하려면 useradd(Redhat 계열) 또는 adduser(on Ubuntu) 명령을 사용하면 됩니다. agens 또는 postgres라는 사용자 이름이 주로 사용되며, 설령 다른 이름을 사용해도 무방합니다.

사용자 계정 생성 및 패스워드 설정 (root 또는 sudo 권한 유저 이용) (Redhat 계열에서 수행시 예제)

# useradd agens

# passwd agens	
New password:	
Retype new password:	
passwd: all authentication tokens updated successfully.	

# 2.2.2 환경변수 설정 및 적용

```
$ vi ~/.bash_profile

export AGHOME=/home/agens/AgensSQL-2.14.5.0

export PGDATA=/home/agens/AgensSQL-2.14.5.0/db_cluster

export PATH=$AGHOME/bin:$PATH

export PS1=[`whoami`:'$PWD']#

export LD_LIBRARY_PATH=$AGHOME/lib:/usr/lib:/lib:$LD_LIBRARY_PATH

:wq
```

AGHOME : AgensSQL Engine 설치 경로PGDATA : AgensSQL Data Cluster 저장경로

\$ source ~/.bash\_profile

#### 2.2.3 공유 메모리 설정

OS의 공유 메모리는 프로세스 간에 데이터를 공유하고자 할 때 사용하는 메모리로 커널에 의해서 관리되어집니다. PostgreSQL은 Sub Process 모델 기반으로 각 프로세스별 데이터를 공유하기 위해서는 공유 메모리가 필요하고, 이를 Shared\_buffer 파라미터로 지정합니다. 따라서 OS에서 PostgreSQL이 요구하는 Shared\_buffer 메모리 값보다 적은 공유 메모리를 설정하면 PostgreSQL이 동작하지 않습니다. 따라서 물리 메모리의 크기에 따라 Shared\_Buffer 값을 정하게 되면 마찬가지로 공유 메모리 설정 파라미터도 변경해줘야 합니다. 변경 방법은 아래와 같습니다.

물리 메모리가 32 GB인 경우
Shared\_buffer: 8GB \* 보통 물리 메모리의 25~40%로 지정
# SHMMAX(최대 공유 메모리, 새 메모리 영역 할당시 사용가능한 최대 메모리양)는 최소 8GB 이상 설정
# 설정 단위는 bytes, 8 \* 1024 \* 1024 \* 1024
# sysctl -w kernel.shmmax=8589934592
# SHMAX(모든 공유 메모리)는 28 GB 정도 설정하는 경우
# 설정 단위는 page(4 KB), (32 - 4 GB) \* 1024 \* 1024 \* 1024 / 4096
# sysctl -w kernel.shmall=7340032
# ipcs -lm
------ Shared Memory Limits ------max number of segments = 4096 # SHMMNI
max seg size (kbytes) = 8388608 # SHMAX
max total shared memory (kbytes) = 29360128 # SHMALL
min seg size (bytes) = 1

#### 2.2.4 최대 프로세스 및 열기 파일 설정

아래와 같이 설정을 하면 충분하나, 메모리가 크면 클수록 높여줄 수 있습니다.

# vi /etc/security/limits.conf agens soft nproc 65535 agens hard nproc 65535 agens soft nofile 65535 agens hard nofile 65535

# 2.3 AgensSQL 설치 및 초기화

AgensSQL을 설치 파일은 Bitnine 홈페이지(www.bitnine.net)에 접속하여 설치 파일을 다운로드하여 진행 하실수 있습니다. 다운받은 설치파일을 서버에 업로드 진행 합니다.

(업로드 위치는 사용자 계정의 홈디렉토리에 주로 위치시킵니다.)

## 2.3.1 AgensSQL Engine 설치

\$ tar -zxvf AgensSQL-v2.14.5.0\_linux\_SE.tar.gz

(AgensSQL 엔진 설치 디렉토리는 앞서 .bash\_profile에 설정한 AGHOME 경로와 일치)

\$ cd /home/agens/AgensSQL-2.13.7.0

## 2.3.2 Database Cluster 초기화

Database Cluster는 디스크의 데이터베이스 저장 영역을 의미하며, 실행 중인 데이터베이스 서버의 단일 인스턴스를 통해 관리되는 데이터베이스의 모음입니다. 초기화가 끝나면 기본적으로 postgres라는 Database가 포함되며, 이 Database는 유틸리티, 사용자 및 응용 프로그램에서 사용합니다. 또한 template1이라는 Database는 이후에 생성되는 다른 Database의 템플릿으로 사용됩니다. 일반적으로 아래와 같이 초기화를 진행합니다.

initdb -E UTF8 --locale=ko\_KR.UTF-8 -U agens -D \$AGDATA --wal-segsize=128

• -E or -encoding : 신규 Database의 기본 인코딩 지정

• -locale : 신규 Database의 기본 Locale 지정

• -U or -username : Database 슈퍼유저명

• -D or -pgdata : Database Cluster의 경로

● -wal-segsize : WAL 파일 사이즈(단위 : MB)

# 2.4 Configuration 파일 설정

AgensSQL을 기동 하기 전에 기본적으로 DB파라미터 설정 파일인 postgresql.conf와 Client 인증설정 파일인 pg\_hba.conf 파일을 수정합니다.

## 2.4.1 postgresql.conf 설정

postgresql.conf 파일은 PostgreSQL에 대한 기본 설정하는 파일로 Database Cluster가 설치된 경로에 위치합니다. 기본 변경 파라미터는 아래와 같습니다.(세부적인 파라미터 정보는 ?장을 참고 바랍니다.)

```
listen_addresses = '*'

port = 5432

logging_collector = on

log_filename = 'agenssql-%Y-%m-%d.log'
```

## 2.4.2 pg\_hba.conf 설정

pg\_hba.conf 파일은 PostgreSQL에 접속하는 Client에 대한 인증 설정을 하는 파일로 Database Cluster가 설치된 경로에 위치합니다. 한 줄이 하나의 레코드로 이루어진 레코드들의 집합으로 기본 설정은 아래와 같습니다.

# IPv4				
TYPE	DATABASE	USER	ADDRESS	METHOD
host	all	all	0.0.0.0/0	md5

- TYPE: local, host, hostssl, hostnossl 중 하나를 설정
- DATABASE: 연결할 수 있는 데이터베이스 이름을 지정. 복수 지정시 쉼표 (,)로 구분
- USER: 연결할 수 있는 역할 이름을 지정
- ADDRESS: 연결할 수 있는 호스트 이름 또는 IP 주소 범위를 지정
- METHOD: 인증 방법을 지정(세부 인증 방식은 ?장을 참고 바랍니다.)

# 2.5 AgensSQL 기동

AgensSQL 서비스 관리는 ag\_ctl 명령어를 이용하여 관리 합니다.

### **2.5.1 Syntax**

```
ag_ctl ( start | stop | restart | status ) [-D DATADIR]
-D 옵션을 추가하여 PGDATA 경로를 지정할 수 있습니다.
(미설정시 .bash profile에 지정된 PGDATA를 기본으로 동작 )
```

start : AgensSQL을 기동 합니다. stop : AgensSQL을 정지 합니다. restart : AgensSQL을 재시작 합니다. status : AgensSQL의 상태를 확인 합니다.

### 2.5.2 기동

#### \$ ag\_ctl start

waiting for server to start....2023-05-11 13:52:21.679 KST [72513] LOG: starting PostgreSQL 13.7 (AgensSQL 2.13.7.0) on x86\_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44), 64-bit

2023-05-11 13:52:21.681 KST [72513] LOG: listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5400 2023-05-11 13:52:21.682 KST [72513] LOG: listening on IPv6 address "::", port 5400 2023-05-11 13:52:21.708 KST [72513] LOG: listening on Unix socket "/tmp/.s.PGSQL.5400"

2023-05-11 13:52:21.730 KST [72514] LOG: database system was shut down at 2023-05-11 13:52:17 KST

2023-05-11 13:52:21.743 KST [72513] LOG: database system is ready to accept connections done

server started

# 2.6 AgensSQL 접속

AgensSQL이 정상적으로 기동됐다면, initdb 수행시 지정했던 superuser(미지정시 OS 사용자계정명이 자동적으로 superuser명이 됨)를 통해 접속이 가능합니다.

#### **2.6.1 Syntax**

asql[-h|-p|-U|-d]

**Options** 

-h: 접속 IP (기본값 Localhost)

-p : 접속 Port (기본값 Default 5432)

-U: 접속 User (기본값 OS User)

-d: 접속 Database (기본값 OS User명과 동일)

## 2.6.2 접속

asql -U agens -d postgres -p 5432

asql (13.7)

Type "help" for help.

#### 2.6.3 DB User Password 설정

alter user agens with password 'agens';

**ALTER ROLE** 

#### 2.6.4 버전 확인

postgres=# SELECT version();

version

PostgreSQL 13.7 (AgensSQL 2.13.7.0) on x86\_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44), 64-bit

## 2.6.5 PSQL 명령어

psql 프로그램은 DB를 사용하기 위한 많은 내부 명령을 가지고 있습니다. 그들은 백슬래시 문자"\"로 시작합니다. 예를 들어, 다양한PostgreSQL SQL 명령의 구문에 대한 도움말을 다음과 같이 얻을 수 있습니다.

mydb=> \h

psql을 종료하려면 다음을 입력하십시오.

 $mydb = > \q$