


1 RNN 的缺陷——长期依赖的问题 (The Problem of Long-Term Dependencies)

前面一节我们学习了RNN神经网络,它可以用来处理序列型的数据,比如一段文字,视频等等。RNN网络的基本单元如下图所示,可以将前面的状态作为当前状态的输入。



但也有一些情况,我们需要更"长期"的上下文信息。比如预测最后一个单词"我在中国长大······我说一口流利的**。""短期"的信息显示,下一个单词很可能是一种语言的名字,但如果我们想缩小范围,我们需要更长期语境——"我在中国长大",但这个相关信息与需要它的点之间的距离完全有可能变得非常大。

不幸的是,随着这种距离的扩大,RNN 无法学会连接这些信息。

从理论上讲,RNN 绝对有能力处理这种"长期依赖性"。人们可以为他们精心选择参数,以解决这种形式的问题。遗憾的是,在实践中,RNN 似乎无法学习它们。

幸运的是,LSTM 没有这个问题!

2、LSTM 神经网络


长期短期记忆网络通常被称为"LSTM",是一种特殊的 RNN,能够学习长期依赖关系。它们由 Hochreiter & Schmidhuber(1997)引入,并在随后的工作中被许多人提炼和推广。

LSTM 的设计就是为了避免长期依赖问题,在各种各样的问题上都做得非常好,现在被广泛使用,并取得了令人难以置信的成功:语音识别、语言建模、翻译、图像字幕等等。

2.1 总体结构框架

前面我们讲到,神经网络的各种结构都是为了挖掘变换数据特征的,所以下面我们也将结合数据特征的维度来对比介绍一下 RNN&&LSTM 的网络结构。

多层感知机 (线性连接层)



从特征角度考虑:


输入特征: 是 n*1 的单维向量(这也是为什么卷积神经网络在 linear 层前要把所有特征层展平),

隐藏层: 然后根据隐藏层神经元的数量 m 将前层输入的特征用 m*1 的单维向量进行表示(对特征进行了提取变换,隐藏层的数据特征),单个隐藏层的神经元数量就代表网络参数,可以设置多个隐藏层;

输出特征: 最终根据输出层的神经元数量 y 输出 y*1 的单维向量。

卷积神经网络结构

4@128x128




从特征角度考虑:

输入特征: 是(batch)*channel*width*height 的张量,

卷积层(等):然后根据输入通道 channel 的数量 c_i 和输出通道 channel 的数量 c_i 如 会有 c_i 如 会有 c_i c_i 的数量 c_i 的数量 c_i 的特征进行卷积(对特征进行了提取变换, c_i 为卷积核尺寸),卷积核的大小和数量 c_i c_i

输出特征:根据场景的需要设置后面的输出,可以是多分类的单维向量等等。

循环神经网络 RNN 结构



从特征角度考虑:

输入特征: 是(batch)*T_seq*feature_size 的张量(T_seq 代表序列长度,注意不是 batch size).

我们来详细对比一下卷积神经网络的输入特征,

(batch)*T_seq*feature_size (batch)*channel*width*height, 逐个进行分析,RNN 系列的基础输入特征表示是 feature_size*1 的单维向量,比如一个单词的词向量,比如一个股票价格的影响因素向量,而 CNN 系列的基础输入特征是 width*height 的二维张量;

再来看一下序列 T_seq 和通道 channel,RNN 系列的序列 T_seq 是指一个连续的输入,比如一句话,一周的股票信息,而且这个序列是有时间先后顺序且互相关联的,而 CNN 系列的通道 channel 则是指不同角度的特征,比如彩色图像的 RGB 三色通道,过程中每个通道代表提取了每个方面的特征,不同通道之间是没有强相关性的,不过也可以进行融合。

最后就是 batch,两者都有,在 RNN 系列,batch 就是有多个句子,在 CNN 系列,就是有多张图片(每个图片可以有多个通道)

隐藏层:明确了输入特征之后,我们再来看看隐藏层代表着什么。隐藏层有 T_{seq} 个隐状态 H_{t} (和输入序列长度相同),每个隐状态 H_{t} 类似于一个 channel,对应着 T_{seq} 中的 t 时刻的输入特征;而每个隐状态 H_{t} 是用 hidden_size*1 的单维向量表示的,所以一个隐含层是 T_{seq} *hidden_size 的张量;对应时刻 t 的输入特征由 feature_size*1 变为 hidden_size*1 的向量。如图中所示,同一个隐含层不同时刻的参数 W_{ih} 和 W_{hh} 是共享的;隐藏层可以有 num_{layers} 个(图中只有1个)

以t时刻具体阐述一下:

X t 是 t 时刻的输入,是一个 feature size*1 的向量

W ih 是输入层到隐藏层的权重矩阵

H t 是 t 时刻的隐藏层的值,是一个 hidden size*1 的向量


W hh 是上一时刻的隐藏层的值传入到下一时刻的隐藏层时的权重矩阵

Ot 是 t 时刻 RNN 网络的输出


从上右图中可以看出这个 RNN 网络在 t 时刻接受了输入 Xt 之后,隐藏层的值是 St,输出的值是 Ot。但是从结构图中我们可以发现 St 并不单单只是由 Xt 决定,还与 t-1 时刻的隐藏层的值 St-1 有关。

LSTM 与 RNN 的区别与联系

LSTM 在总的框架上基本同 RNN 一致,也是链状的,不同之处即在于从输入特征到隐状态的计算方式是不同的,不是只有一个神经网络层,而是有四个以非常特殊的方式进行交互的层,下面将详细介绍如何计算的。




对于图中的符号:




在上图中,每条线都承载着整个矢量,从一个节点的输出到另一节点的输入。 粉色圆圈表示逐点操作,例如矢量加法,而黄色框表示学习的神经网络层。 合 并的行表示串联,而分叉的行表示要复制的内容,并且副本将到达不同的位置。

2.2 LSTM 背后的核心思想 (The Core Idea Behind LSTMs)

LSTM 的关键是<mark>单元状态</mark>(cell state),水平线贯穿图的顶部。通过利用三个门来选择性地删除或向单元状态添加信息。单元状态有点像传送带,它沿整个链条一直沿直线延伸,只有一些较小的线性相互作用,信息不加改变地流动非常容易。



门是一种<mark>选择性地让信息通过的方式</mark>。 它们由一个含有 sigmoid 激活函数 的网络层和点乘操作组成。



sigmoid layer 输出介于 0 和 1 之间的数字,描述每个组件应允许通过多少。

值为 0 表示"不让任何内容通过",

值为 1 表示"让所有内容通过!"

LSTM 具有三个这样的门,以保护和控制单元状态。


2.3 LSTM 详细步骤分析

(1) 明确输入

首先明确 LSTM 的输入包括 xt 和 ht-1, xt 是当前时刻的输入,是 (batch)*1*feature_size 的张量; ht-1 是上一时刻的隐状态,(batch)*1*hidden_size 的张量。


(2) 分别计算3个门,进一步控制往单元状态删除或添加信息。

第一个是"遗忘门"(forget gate layer): 决定要从上一单元状态中丢弃哪些信息。其根据当前时刻的输入 xt 和上一时刻的隐状态 ht-1 输出介于 0 和 1 之间的数字,并决定上一单元状态 Ct-1 传到当前单元状态 Ct 的比例,1 代表"完全保留 Ct-1",0 代表"完全删除 Ct-1"。如下:




第二个是"输入门":决定要在当前单元状态存储哪些新信息。这包括两个部分。首先,称为"输入门"的 sigmoid 层决定了我们将更新的比例。这一步的输入仍是当前时刻的输入 xt 和上一时刻的隐状态 ht-1,输出介于 0 和 1 之间的数

字,接下来是 tanh 层创建一个新候选值 \tilde{C}_t 的向量,这个是实际要添加到当前单元状态的,将两者结合起来即是当前单元状态的最终更新方法。




第一步是前一单元状态遗忘多少(换句话说还留到当前单元状态多少),第二步是决定当前单元状态新增多少信息,接下来就是融合更新最终的当前单元状

态了。即将旧状态 Ct-1 乘以 ft,然后加上 $i_t * \tilde{C}_t$ 。



$$C_t = f_t * C_{t-1} + i_t * \tilde{C}_t$$

第三个是"输出门",有了当前单元状态,我们还需要知道怎么由当前单元状态输出得到当前隐状态,同样地,使用一个 sigmoid 层,输入仍是当前时刻的输入 xt 和上一时刻的隐状态 ht-1,输出介于 0 和 1 之间的数字; 然后通过 tanh 放置单元状态(将值推到-1 和 1 之间),然后将其乘以输出门的数值,得到隐状态。



$$o_t = \sigma (W_o [h_{t-1}, x_t] + b_o)$$
$$h_t = o_t * \tanh (C_t)$$

3 代码

model.py

import torch import torch.nn as nn import random

#直接使用 pytorch 自带的 LSTM 类 #可以看到,LSTM 网络也是继承自 nn.Module 的 class LSTM(nn.Module):

这里的输入参数和 RNN 相同,包括最开始输入特征"词向量"维度,隐藏层的每个隐状态的特征维度,隐藏层数量,输出层的特征维度(一般和隐状态特征维度一致)

def __init__(self,feature_size,hidden_size,num_layers,output_size):
 super(LSTM,self).__init__()
 self.lstm=nn.LSTM(
 input_size=feature_size,hidden_size=hidden_size,

```
num layers=num layers,batch first=True
        )
        for k in self.lstm.parameters():
            nn.init.normal (k,mean=0.0,std=0.001)
            # 输入和输出的维度可以是任意,只需要保证最后一个维度是特征
维度 in features&out features 就行
            ##- Input: :math: `(*, H {in})` where :math: `*` means any number of
                dimensions including none and :math: 'H {in} =
\text{in\ features}`.
            # - Output: :math: `(*, H {out})` where all but the last dimension
                are the same shape as the input and :math: 'H {out} =
\text{out\ features}
            # Examples::
            \# >> > m = nn.Linear(20, 30)
            \# >> > input = torch.randn(128, 20)
            \# >> >  output = m(input)
            #>>> print(output.size())
            # torch.Size([128, 30])
        self.linear=nn.Linear(hidden size,output size)
        self.hidden size=hidden size
    # 这里比 RNN 多了一个参数, c prev, 这也是 LSTM 的核心单元状态, 具
体参照原理讲解
    def forward(self,x,hidden prev,c prev):
        # 每一次调用 rnn 层返回的就是输出层和隐状态值和单元状态, 隐状态
和单元状态又是下一循环的上一状态值,所以用 hidden prev&c prev表示
        out,(hidden prev,c prev)=self.lstm(x,(hidden prev,c prev))
        print("out1&hidden prev.shape",out.shape,hidden prev.shape)
        #view()相当于 reshape、resize, 重新调整 PyTorch 中的 Tensor 形状,
若非 Tensor 类型,可使用 data = torch.tensor(data)来进行转换。
        #out=out.view(-1,self.hidden size)
        print("out2.shape", out.shape)
        out=self.linear(out)
        print("out3.shape", out.shape)
       # out=out.unsqueeze(0)
        print("out4.shape", out.shape)
        #输出的维度是 batch size*T_seq*hidden_size
        return out, (hidden prev, c prev)
#自己实现一个 LSTMN 函数
#这里的函数参数需要手动给定网络结构参数,
def My LSTM(input,initial states,w ih,w hh,b ih,b hh):
    #比 RNN 多了一个初始状态 c0
```

```
h0,c0=initial states
    batch size, T seq, feature size=input.shape
    hidden size=w ih.shape[0]//4
    prev h=h0
    prev c=c0
    batch w ih=w ih.unsqueeze(0).tile(batch size,1,1)
    batch w hh=w hh.unsqueeze(0).tile(batch size,1,1)
    output feature size=hidden size
    output=torch.zeros(batch size,T seq,output feature size)
    for t in range(T seq):
        #当前时刻的输入向量, (batch size*feature size)
        x=input[:,t,:]
        #计算两个 tensor 的矩阵乘法, torch.bmm(a,b),tensor a 的 size 为
(b,h,w),tensor b 的 size 为(b,w,m)
        # 也就是说两个 tensor 的第一维是相等的, 然后第一个数组的第三维和
第二个数组的第二维度要求一样,其实就是第一维不变,后面二维张量相乘,
h*w*w*m=h*m
        # 对于剩下的则不做要求,输出维度 (b,h,m)
        # batch w ih=batch size*(4*hidden size)*feature size
        #x=batch size*feature size*1
        #w times x=batch size*(4*hidden size)*1
        ##squeeze, 在给定维度(维度值必须为1)上压缩维度, 负数代表从后
开始数
        w_times_x=torch.bmm(batch_w_ih,x.unsqueeze(-1))
        w times x=w times x.squeeze(-1)
       # print(batch w ih.shape, x.shape)
        # batch w hh=batch size*(4*hidden size)*hidden size
        # prev h=batch size*hidden size*1
        # w times h prev=batch size*(4*hidden size)*1
       # print(batch w hh.shape,prev h.shape)
        w times h prev=torch.bmm(batch w hh,prev h.unsqueeze(-1))
        w times h prev=w times h prev.squeeze(-1)
        #分别计算输入门(i),遗忘门(f), cell 门(g), 输出门(o), 这里可以看到参
数是共享的
        i t=torch.sigmoid(w times x[:,:hidden size]+b ih[:hidden size]+
                          w times h prev[:,:hidden size]+b hh[:hidden size])
        f t = torch.sigmoid(w times x[:, hidden size:2 * hidden size] +
b ih[hidden size:2 * hidden size] +
                             w times h prev[:, hidden size:2 * hidden_size] +
b hh[hidden size:2 * hidden size])
```

```
g t = torch.sigmoid(w times x[:, 2*hidden size:3*hidden size] +
b ih[2*hidden size:3 * hidden size] +
                             w times h prev[:, 2*hidden size:3 * hidden size]
+ b hh[2*hidden size:3 * hidden size])
        o t = \text{torch.sigmoid}(w \text{ times } x[:, 3 * \text{hidden size}: 4 * \text{hidden size}] + b \text{ ih}[3
* hidden size:4 * hidden size] +
                             w times h prev[:, 3 * hidden size:4 * hidden size]
+ b hh[3 * hidden size:4 * hidden size])
        prev c=f t*prev c+i t*g t
        prev h=o t*torch.tanh(prev c)
        output[:,t,:]=prev h
    return output,(prev h,prev c)
# 测试代码
        #每个 python 模块 (python 文件)都包含内置的变量 __name__,当该
模块被直接执行的时候, name 等于文件名(包含后缀 .pv )
        # 如果该模块 import 到其他模块中,则该模块的 name 等于模块
名称(不包含后缀.py)
        #" main "始终指当前执行模块的名称(包含后缀.py)
        #if 确保只有单独运行该模块时,此表达式才成立,才可以进入此判断
语法,执行其中的测试代码,反之不行
if __name__=="__main__":
    batch size=2
    T seq=5
    feature size=8
    hidden size=6
    input=torch.randn(batch size,T seq,feature size)
    c0=torch.randn(batch size,hidden size)
    h0=torch.randn(batch size,hidden size)
    lstm layer=nn.LSTM(feature size,hidden size,batch first=True)
    output,(h final,c final)=lstm layer(input,(h0.unsqueeze(0),c0.unsqueeze(0)))
    print(output,(h final,c final))
    #.named parameters()遍历得到网络参数
    for k,v in lstm layer.named parameters():
        print(k,v.shape)
```

```
my_output,(my_h_final,my_c_final)=My_LSTM(input,(h0,c0),lstm_layer.weight_ih_l0,lstm_layer.weight_hh_l0,

lstm_layer.bias_ih_l0,lstm_layer.bias_hh_l0)

print(my_output,(my_h_final,my_c_final))

train.py
```

import torch.nn as nn import numpy as np

#import LSTM 仅仅是把 LSTM.py 导入进来,当我们创建 LSTM 的实例的时候需要通过指定 LSTM.py 中的具体类.

#例如:我的 LSTM.py 中的类名是 LSTM,则后面的模型实例化 LSTM 需要通过 **LSTM.LSTM()**来操作

#还可以通过 from 还可以通过 from LSTM import * 直接把 LSTM.py 中除了以 _ 开头的内容都导入

from models.nlp import LSTM from models.nlp.LSTM import *

import datetime import torch.optim as optim #导入画图的库,后面将主要学习使用 axes 方法来画图 from matplotlib import pyplot as plt

batch_size=2#批大小 T_seq=30#输入序列长度(时间步) feature_size=3#输入特征维度

hidden_size=3#隐含层维度output_size=2#输出层维度

num_layers=1 lr_rate=0.001 epoch=1000

#input 即 LSTM 网络的输入,维度应该为(T_seq, batch_size, input_size)。如果设置 batch_first=True,输入维度则为(batch, seq_len, input_size) input=torch.randn(batch_size,T_seq,feature_size)

def train(input):

model=LSTM(feature_size,hidden_size,num_layers,output_size)
print("model:\n",model)

```
# 设置损失函数
    loss fn=nn.MSELoss()
    # 设置优化器
    optimizer=optim.Adam(model.parameters(),lr rate)
    # 初始化 h prev, 它和输入 x 本质是一样的, hidden size 就是它的特征维度
    #维度应该为(num layers * num directions, batch, hidden size)。num layers 表
示堆叠的 RNN 网络的层数。
    # 对于双向 RNNs 而言 num directions= 2, 对于单向 RNNs 而言,
num directions= 1
    hidden prev=torch.zeros(1,batch size,hidden size)
    c prev=torch.zeros(1,batch size,hidden size)
    loss plt=[]
    #开始训练
    for iter in range(epoch):
        x = input
        print("x:", x.shape)
        output,(hidden prev,c prev)=model(x,hidden prev,c prev)
        print("output size:",output.shape)
        y = torch.randn(batch size,T seq,output size)
        print("y:", y.shape)
        #返回一个新的 tensor,从当前计算图中分离下来的,但是仍指向原变
量的存放位置,
        # 不同之处只是 requires grad 为 false, 得到的这个 tensor 永远不需要计
算其梯度,不具有 grad。
        hidden prev=hidden prev.detach()
        c prev = c prev.detach()
        loss=loss fn(output,y)
        model.zero grad()
        loss.backward()
        optimizer.step()
        if iter%100==0:
            print("iteration:{} loss {}".format(iter,loss.item()))
            loss plt.append(loss.item())
    fig,ax=plt.subplots(1,1)
    ax.plot(loss plt, 'r')
    ax.set xlabel('epcoh')
    ax.set ylabel('loss')
    ax.set title('LSTM-train-loss')
    return hidden_prev,c_prev, model
```

```
if __name__ == '__main__':
    # 计算训练时间,结束时间减去开始时间
    start_time = datetime.datetime.now()
    hidden_pre,c_prev, model = train(input)
    end_time = datetime.datetime.now()
    print('The training time: %s' % str(end_time - start_time))
    plt.show()
```

参考资料

https://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/ https://zh-v2.d2l.ai/chapter_recurrent-neural-networks/rnn.html https://www.bilibili.com/video/BV1zq4y1m7aH/?spm_id_from=333.788&vd_source=cf7630d31a6ad93edecfb6c5d361c659