DHCP协议之报文稿 式



DHCP提文格式

OP	H.type	H.length	Hops		
Transaction ID					
Seconds		Flags			
Client IP Address					
Your IP address					
Server IP Address					
Router IP Address					
Client Hard Address(16B)					
Server Name(64B)					
Boot File Name(128B)					
Options(nB)					

- OP操作码: 1表示请求报文, 2表示响应报文
- H.type硬件类型: 说明物理网络的类型
- H.length硬件地址长度:定义了物理地址的 长度(以太网为6)
- Hops跳计数:用于记录报文的转发次数
- TransactionID事务标识:客户机随机生成,用来匹配客户机/服务器的交互
- · Seconds秒计数:客户机给出租赁的IP地址已经过多长时间
- Flags标志: 高位设置成1其余位设置成0表示 客户机要求服务器以广播地址返回响应报文

DHCP报文格式(续)

OP	H.type	H.length	Hops		
Transaction ID					
Seconds		Flags			
Client IP Address					
Your IP address					
Server IP Address					
Router IP Address					
Client Hard Address(16B)					
Server Name(64B)					
Boot File Name(128B)					
Options(nB)					

- 客户机IP地址:未分配IP地址时该字段为0,标志 高位设置1;已获得IP地址时填入,并标志高位设 置为0
- · 您的IP地址:服务器提供给客户机的IP地址
- 服务器IP地址:服务器在DHCPOFFER和 DHCPACK中提供的服务器地址
- · 路由器IP地址: DHCP中继代理的IP地址
- 客户机硬件地址:客户机的硬件地址
- 服务器名字: 可选字段, 包括服务器的域名
- 引导文件名字: 服务器给出引导文件的全路径名
- 选项:定义了客户机和服务器交互的DHCP报文类型。

DHCP报文选项

选项 (长度 ≤ 320B)

Code (53)

Length(1)

Type(1-8)



- 1 DHCPDISCOVER
- 2 DHCPOFFER
- 3 DHCPREQUEST
- 4 DHCPDECLINE
- 5 DHCPACK
- 6 DHCPNAK
- 7 DHCPRELEASE
- 8 DHCPINFORM

- 在客户机没获得IP地址之前,服务 器通常用IP广播和硬件单播回复响 应报文
- 在客户机获得IP地址后,服务器用 IP单播回复相应报文



客户机请求IP地址——过程示例


早

客户机

· 广播发送请求报文,寻找 DHCP服务器

· 从所有返回OFFER的服务 器中选择一个,广播告之所 有服务器将使用的IP地址

· 用ARP本地测试获得的IP 地址是否可用,若已有节点 使用则向服务器返回 DHCPDECLINE报文;否 则用该IP地址配置本地网络



DHCP 服务器




• 所有服务器从可用IP地址 表中取出一个未分配的IP 地址响应

被选服务器确认分配的IP 地址并提供其他参数,其 余服务器将OFFER的IP地 址放回可用IP地址列表中

• 收到DHCPDECLINE报文 后将该IP地址设为不可用



客户机请求IP地址——报文示例






客户机续租IP地址示例

- 在使用了IP地址租赁时间50%后,单播方式向服务器发送请求继续使用IP地址报文
- 客户机更新租期, 继续使用该IP地址
- 在使用了IP地址租赁时间87.5%后,向服务器发送请求继续使用IP地址报文

客户机



· 服务器同意客户机继 续使用IP地址,用 DHCPACK通知客户 机更新租用期

被请求服务器同意客 户机继续使用IP地址 用DHCPACK通知客 户更新租用期





DHCP工作过程示例

示例2: 主机H2、H3刚加电,需要获得一个IP地址才能接入网络。

