位运算的一些技巧

张坤

清华大学

May 27, 2017

简单介绍

当计算某一算法的总操作次数时,任何一个 CPP 语言的运算符被当做一条操作,写内存的中间操作不被计算在内。但这种操作数计算方法假设每一条不同操作耗费的时间是相同的,但事实并非如此。有很多细节会影响到在某个系统上一段代码的运行时间,比如如缓存大小,内存带宽,指令集等。

简单介绍

计算机中的数据都是以二进制的形式存储。位运算, 就是直接对整数在内存中以二进制的形式进行计算,各位 之间彼此独立,因此处理速度非常快。

位运算的基本操作

Table: 位运算的六种操作

名称	符号	作用	
与	&	对于每个位,只有两个位都为1时,该位为1	
或		对于每个位,只有两个位都为0时,该位为0	
异或	\wedge	对于每个位,只有两个位不同时,该位为1	
取反	~	对于每个位,0变1,1变0	
左移	«	各二进位全部左移若干位,高位丢弃,低位补 0	
右移	»	各二进位全部右移若干位,低位丢弃,高位补 0 有符号数,各编译器处理方法不一样, 有的补符号位(算术右移),有的补 0(逻辑右移)	

位运算的优先级

尤先级	运算符	结合性
1	0 [] .	从左到右
2	! + 正) - 儉)~ ++	从右向左
3	* / %	从左向右
4	+ (加) - (咸)	从左向右
5	<< >> >>>	从左向右
6	< <= > >= instanceof	从左向右
7	==]=	从左向右
8	&(按位与)	从左向右
9	^	从左向右
10	J.	从左向右
11	&&	从左向右
12	ll l	从左向右
13	?:	从右向左
14 6 El	= += -= *= /= % = &= = ^= ~= <<= >>>=	从右向左

虽然掌握各个运算符的优先级并不困难,但是为了避免出错,增强程序的可读性,利于调试,我们还是在需要的地方添加括号来保证优先运算。

判断一个整数的符号

```
1 int v; // 判断v的符号
2 int sign; // 判断的结果存在这里
3
4 // CHAR_BIT 一个字节(byte)包含的位数(通常是8).
5 // 方法1
6 sign = -(v < 8); // if v < 8 then -1, else 8.
7 // 方法2 避免通过使用CPU寄存器的标志位进行分支(IA32):
8 sign = -(int)((unsigned int)((int)v) >> (sizeof(int) * CHAR_BIT - 1));
9 // 方法3 再减少一条指令 (但不具有可移植性):
18 sign = v >> (sizeof(int) * CHAR_BIT - 1);
11
```

上面最后一个表达式等效于 sign = v >> 31 (用于计算 32 位整数的符号),这种方法只进行一次运算,比通常的 sign = -(v < 0) 要快。

这种方法可以奏效是因为当有符号的整数 v 进行右移时, 最左边的位被拷贝到了其他位。当 v 的值为负数时,最左边的位 为 1,否则的话最左边的位为 0 (v 为整数或者 0 时);所有的位 为 1 表示的数为-1 (-1 在内存中为 0xfffffff)。

判断一个整数的符号

如果你想要的结果是-1 或 1, 方法如下:

```
1 int v; // 判断v的符号
2 int sign; // 判断的结果存在这里
3
4 // CHAR_BIT 一个字节(byte)包含的位数(通常是8).
5
6 // if v < 0 then -1, else +1;
7 sign = +1 | (v >> (sizeof(int) * CHAR_BIT - 1));
8
```

如果你想要的结果是-1,0 或 +1, 那么方法如下:

```
1 int v; // 判断v的符号
2 int sign; // 判断的结果存在这里
3
4 // CHAR_BIT 一个字节(byte)包含的位数(通常是8).
5
6 // if v < 0 then -1, else +1;
7 sign = +1 | (v >> (sizeof(int) * CHAR_BIT - 1));
8
```

比较两个整数的符号是否相反

比较两个整数的符号是否相反, 若相反返回 1

```
1 int x, y; // 待比较的两变量
2
3 bool f = ((x ^ y) < 0); // 如果x和y的符号相反,结果为真
```

计算一个整数的绝对值

计算一个整数的绝对值,不使用分支语句

```
int v; // 求v的绝对值
2 unsigned int r; // 结果存在这里
3 int const mask = v >> sizeof(int) * CHAR BIT - 1;
4
6 r = (v + mask) ^ mask;
9 r = (v ^ mask) - mask;
```

求两个整数中的最小值或最大值

求两个整数中的最小值或最大值,不使用分支结构

```
1 int x; // 求x y中的最小值
2 int y;
3 int r; // 存放结果
4
5 //求最小值的方法为
6 r = y ^ ((x ^ y) & -(x < y)); // min(x, y)
7
8 //求最大值的方法为:
9 r = x ^ ((x ^ y) & -(x < y)); // max(x, y)
18
```

上面的方法**可能**会比方法 r=(x < y)?x:y 高效,虽然上面的方法多两条指令。如果 x < y,那么 -(x < y) 的每一位都是 1,那么 $r=y \wedge (x \wedge y)$ & $^{\sim}0=y \wedge x \wedge y=x$ 。

判断一个整数是不是 2 的幂

一个整数是不是 2 的幂

```
1 unsigned int v; // 判断 v 是不是 2 的幂
2 bool f; // 结果放在这里
3
4 f = (v & (v - 1)) == 0;
```

在这里0被认为是2的幂

例: 0001 1000 & 0001 0111 = 0001 0000 例: 0010 0000 & 0001 1111 = 0000 0000

判断并进行设置位或清除位的运算

```
1 bool f; // conditional flag
2 unsigned int m; // the bit mask
3 unsigned int w; // the word to modify
4
5 //if (f) w |= m; else w &= ~m;
6
7 //方法—
8 w ^= (-f ^ w) & m;
9
10 // 方法二
11 w = (w & ~m) | (-f & m);
12
```

使用异或运算交换两个变量的值

```
int swap_nums(int *a, int *b) {
```

使用异或运算交换两个变量的值

```
int swap_nums(int *a, int *b) {
      *a = *a ^ *b;
  int a = 1;
2 swap nums(&a, &a);
3 printf("%d\n", a);
```

用户可能传入两个相同的地址,交换以后,数字就变成0。

枚举子集

在限定必须不取某些元素的前提下枚举子集 mask 的第 x 位为 0 表示 x 必须不在子集中

```
1 For (int mask1 = mask; mask1 >= 0; mask1 = (mask1 - 1) & mask) 2
```

例: 01011 01010 01001 01000 00100 00010 00001

在限定必须取某些元素的前提下枚举子集 mask 的第 x 位为 1 表示 x 必须在子集中

```
1 for (int mask1 = mask; mask1 < (1 << m); mask1 = (mask1 + 1) | mask)
2
```

例: 01011 01111 11011 11111

有效位统计(暴力)

```
1 unsigned int v; // count the number of bits set in v
2 unsigned int c; // c accumulates the total bits set in v
3
4 for (c = 0; v; v >>= 1){
5   c += v & 1;
6 }
7
```

原始的方法每一位需要进行一次迭代,直到所有的位统计完成。所以如果一个 32 位字长只有最高位有效时,也会进行 32 次迭代。

Brian Kernighan 法进行有效位统计

```
unsigned int v; // count the number of bits set in v
 unsigned int c; // c accumulates the total bits set in v
 for (c = 0; v; c++)
    v &= v - 1; // clear the least significant bit set
6 }
```

使用 Brian Kernighan 法,变量中有多少个有效位,就进行 多少次迭代。所以说如果一个 32 位字长的变量最高位有效,那 么也只需要讲行一次循环即可得出结果。

查表法进行有效位统计

```
1 static const unsigned char BitsSetTable256[256] =
 2 {
      define B2(n) n. n+1, n+1, n+2
     define B4(n) B2(n), B2(n+1), B2(n+1), B2(n+2)
 4 #
 5 #
      define B6(n) B4(n), B4(n+1), B4(n+1), B4(n+2)
       B6(0), B6(1), B6(1), B6(2)
6
 7 };
9 unsigned int v; // count the number of bits set in 32-bit value v
18 unsigned int c: // c is the total bits set in v
11
12 c = BitsSetTable256[v & 0xff] +
13
      BitsSetTable256[(v >> 8) & 0xff] +
14
      BitsSetTable256[(v >> 16) & 0xff] +
15
      BitsSetTable256[v >> 241:
16
17 // To initially generate the table algorithmically:
18 BitsSetTable256[0] = 0;
19 for (int i = 0; i < 256; i++)
20 {
21
    BitsSetTable256[i] = (i & 1) + BitsSetTable256[i / 2];
22 }
23
```

查表法进行有效位统计

表里面真实样子

```
2 static const unsigned char BitsSetTable256[256] =
 6, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3,
             4. 3. 4. 4. 5. 1. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 4. 2. 3. 3. 4.
 6, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 3, 4, 4, 5,
 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 5, 6, 6, 7,
  7, 7, 8 );
```

对 14, 24, 32 位变量使用 64 位指令进行有效位统计

Counting bits set in 14, 24, or 32-bit words using 64-bit instructions

```
unsigned int v; // count the number of bits set in v
unsigned int c: // c accumulates the total bits set in v
// option 1, for at most 14-bit values in v:
c = (v * 0x200040008001ULL & 0x1111111111111111111) % 0xf:
// option 2, for at most 24-bit values in v:
c = ((v & 0xfff) * 0x1001001001001ULL & 0x84210842108421ULL) % 0x1f:
c += (((v & 0xfff000) >> 12) * 0x1001001001001ULL & 0x84210842108421ULL)
     % 0x1f:
// option 3, for at most 32-bit values in v:
c = ((v \& 0xfff) * 0x1001001001001ULL \& 0x84210842108421ULL) % 0x1f:
c += (((v & 0xfff000) >> 12) * 0x1001001001001ULL & 0x84210842108421ULL) %
     0x1f:
c += ((v >> 24) * 0x1001001001001ULL & 0x84210842108421ULL) % 0x1f:
```

这种方法需要使用能够进行快速取模和除法的 64 位 CPU 才能具有较高的效率。14 位只需要 3 步操作; 24 位需要 10 部操作; 32 位需要 15 步操作。

并行计算有效位

The B array, expressed as binary, is:

计算 32 位整数的有效位的最佳方法如下:

```
1 v = v - ((v >> 1) & 0x55555555); // 把輸入值作为临时变量再次使用
2 v = (v & 0x333333333) + ((v >> 2) & 0x33333333); // temp
3 c = ((v + (v >> 4) & 0xF0F0F0F) * 0x1010101) >> 24; // count
4
```

二进制逆序的通常方法

```
1 unsigned int v; // 待进行二进制逆序的数
2 unsigned int r = v; // r 将会用来保存 v 的二进制逆序结果;
3 int s = sizeof(v) * CHAR_BIT - 1; // 最后要额外进行的位移数
4
5 for (v >>= 1; v; v >>= 1)
6 {
7    r <<= 1;
8    r |= v & 1;
9    s--;
18 }
11 r <<= s; // 移动的位数s 即 v 的最高位为 0的位的个数
```

香表法对二进制序列进行逆序

```
static const unsigned char BitReverseTable256[256] =
 3 # define R2(n) n. n + 2*64. n + 1*64. n + 3*64
 4 # define R4(n) R2(n), R2(n + 2*16), R2(n + 1*16), R2(n + 3*16)
 5 # define R6(n) R4(n), R4(n + 2*4 ), R4(n + 1*4 ), R4(n + 3*4 )
      R6(0), R6(2), R6(1), R6(3)
 6
 7 };
R
9 unsigned int v; // 逆序 32 位变量, 一次 8 位
18 unsigned int c; // c 用来得到 v 逆序后的结果。
11
12 // Option 1:
13 c = (BitReverseTable256[v & 0xff] << 24) |
14
      (BitReverseTable256[(v >> 8) & 0xff] << 16) |
15
      (BitReverseTable256[(v >> 16) & 0xff] << 8) |
16
      (BitReverseTable256[(v \gg 24) & 0xff]);
```

二进制位序列逆序

```
1 //3步运算实现一个字节的二进制位序列逆序
2 //64位乘法和除法取模运算
3
4 unsigned char b; // 逆序这个 (8位) 字节
5 b = (b * 8x82828282828202010LL & 8x8188844228180LL) % 1823;
6
7 //4步运算实现一个字节的二进制位序列逆序
8 //64位乘法,不需要除法运算
9
18 unsigned char b; // 逆序这个字节
11 b = ((b * 8x882888820LL) & 8x88844221180LL) * 8x8181818181810LL >> 32;
12
13 //7步运算实现一个字节的二进制位序列逆序
14 //丰64位
15 b = ((b * 8x88882LU & 8x22118LU) | (b * 8x8828LU & 8x88448LU)) * 8x18181LU >> 16;
16
```

10 billion 次操作下的时间分别是 16.536s、6.569s、3.844s。

补充

其他功能

将布尔数组压位, C++ 库: bitset

参考资料

http://graphics.stanford.edu/ seander/bithacks.html