# 计算机系统结构第三次作业


2013011427 刘智峰 计 31

习题二 2.11 2.12 2.13 2016.4.3

2.11

答:

哈夫曼编码,构造哈夫曼树如下:



所以,由哈夫曼树可得九条指令的编码为:

ADD	0
CLA	10
SUB	110
JMP	11100
JOM	11101
STO	11110
CIL	111110
SHR	1111110
STP	1111111

## 所以,平均码长为:

 $0.43 + 0.22 \times 2 + 0.13 \times 3 + (0.07 + 0.06 + 0.05) \times 5 + 0.02 \times 6 + (0.01 + 0.01) \times 7 = 2.42$ 

## 3/3/3 扩展编码,编码如下:

ADD	00
CLA	01
SUB	10
JMP	1100
JOM	1101
STO	1110
CIL	111100
SHR	111101
STP	111110

### 所以,平均码长为:

(0.43+0.22+0.13)\*2+(0.07+0.06+0.05)\*4+(0.02+0.01+0.01)\*6=2.52

#### 2/7 扩展编码,编码如下:

ADD	00
CLA	01
SUB	1000
JMP	1001
JOM	1010
STO	1011
CIL	1100
SHR	1101
STP	1110

#### 所以,平均码长为:

(0.43+0.22)\*2+(0.13+0.07+0.06+0.05+0.02+0.01+0.01)\*4=2.7

#### 2.12

### 答:

由题意得,两地址指令共有 A 条,在两地址编码的情况下,两地址占用 12 位,剩下 4 位。所以,单地址指令最多有 $(2^4-A)*2^6=2^{10}-A*2^6$ 条。

#### 答:

将指令字分为 A、B、C、D 四块,每块均为 3 位:

А	В	С	D

当三地址指令 4 条,单地址指令 255 条,零地址指令 16 条时:

三地址指令,可以用 A 作为操作码,BCD 作地址。A 总共的排列有 8 种, 000-111,取 000-011 这四种作三地址指令, 100-111 用于扩展编码。

单地址指令 255 条, B 总共的排列有 8 种,全部用于操作码; C 总共的排列也有 8 种,由于 4\*8\*8=256,所以在这 256 种排列中,拿出一种用于扩展编码,剩下的 255 种作为单地址指令的操作码。

由于 D 的总共排列也只有 8 种,只能实现(256-255)\*8=8 种零地址指令,实现不了 16 条。

所以,三地址指令4条,单地址指令255条,零地址指令16条时无法用扩展编码对其操作码编码。

当三地址指令 4 条 ,单地址指令 254 条 ,零地址指令 16 条时 ,与上述同理 ,不同的在于对单地址编码时 ,取 254 种作为操作码 ,256-254=2 种用于零地址指令的扩展编码。这样 ,零地址指令总共有(256-254)\*2=16 条 ,满足条件。所以可以对这种情况进行操作码扩展编码。

#### 最终编码情况可能如下:

操作码编码	说明
000 xxx xxx xxx	4条三地址指令
001 xxx xxx xxx	
010 xxx xxx xxx	
011 xxx xxx xxx	
100 xxx xxx xxx	254 条三地址指令
101 xxx xxx xxx	
110 xxx xxx xxx	
111 xxx' xxx" xxx	
其中当 xxx'=111 时,xxx"=(000-101)	
111 111 110 xxx	16条零地址指令
111 111 111 xxx	