程序设计实习(1): C++程序设计

第二讲 类和对象(1)

刻家獎 liujiaying@pku.edu.cn



主要向客

- □面向对象的<u>基本概念</u>
 - 例子—矩形类
 - 对象的内存分配 与 运算符
 - 三种方式使用
 - ■引用&常引用
- □构造函数
- □复制构造函数
- ■析构函数



面向对象的程序设计

- □面向对象的程序设计方法:
 - ■将某类客观事物共同特点(属性)归纳出来
 - →形成一个数据结构(用多个变量描述事物的属性)
 - ■将这类事物所能进行的行为也归纳出来
 - →形成一个个函数
 - →这些函数可以用来操作数据结构

抽象



面向对象的程序设计

□通过某种语法形式,

将<u>数据结构</u>和操作该数据结构的<u>函数</u> "捆绑" 在一起 → 形成一个 "类"

□使得数据结构和操作该数据结构的算法呈现 出显而易见的紧密关系

封装



- □写一个程序,输入矩形的长和宽,输出面积和周长
 - ■如对于"矩形"这种对象,要用一个类来表示,该如何做"抽象"呢?
 - 矩形的属性就是长和宽
 - 因此需要两个变量,分别代表长和宽
 - ■可以对矩形进行哪些操作
 - 矩形可以有设置长和宽, 计算面积和计算周长这三种行为
 - 这三种行为,可以各用一个函数来实现,都需要用到长和宽这两个变量



- □将长,宽变量和设置长,宽,求面积,以及求周长的 三个函数封装在一起,就能形成一个"矩形类"
 - 长和宽变量成为该"矩形类"的"成员变量"
 - 三个函数成为该类的"成员函数"
 - 成员变量和成员函数统称为类的成员
- □类→带函数的结构



```
class CRectangle
     public:
          int w, h;
          int Area() {
               return w * h;
          int Perimeter(){
               return 2 * (w + h);
          void Init(int w , int h ) {
               w = w; h = h;
}: //必须有分号
```

```
int main() {
  int w, h;
  CRectangle r; //r是CRectangle类的一个对象
  cin >> w >> h;
  r.Init(w, h);
  cout << r.Area() << endl << r.Perimeter();
  return 0;
}
```

- □ 通过类, 可以定义变量
- □类定义出来的变量,也称为类的实例,即"对象"
- □ C++中, 类的名字就是用户自定义的类型的名字可以像使用基本类型那样来使用它
 - · CRectangle 就是一种用户自定义的类型



对象的肉存分配

- □和结构变量一样,对象所占用的内存空间的大小,
 - = 所有成员变量的大小之和
- □对于上面的CRectangle类, sizeof (CRectangle) = 8
- □每个对象各有自己的存储空间
- □ 一个对象的某个成员变量被改变了, 不会影响到另一个 对象



对象间的运算

- □和结构变量一样,对象之间可以用"="进行赋值
- □ 不能用 "==" "!=" ">" "<" ">=" "<=" 进行比较, 除非这些运算符经过了"重载"



的何使用类的成员变量和成员函数

用法1:对象名.成员名

```
CRectangle r1, r2;
r1.w = 5;
r2.Init(3,4);
```

• Init函数作用在 r2上,即Init函数执行期间访问的w和h是 属于r2这个对象的,执行r2.Init不会影响到r1

用法2: 指针->成员名

```
CRectangle r1, r2;
CRectangle * p1 = & r1;
CRectangle * p2 = & r2;
p1->w = 5;
p2->Init(3,4); //Init作用在p2指向的对象上
```



的何使用类的成员变量和成员函数

```
用法3: 引用名.成员名
     CRectangle r2;
     CRectangle & rr = r2;
     rr.w = 5;
     rr.Init(3, 4); //rr的值变了, r2的值也变
void PrintRectangle (CRectangle & r)
  cout << r.Area() << "," << r.Perimeter();</pre>
CRectangle r3;
r3.Init(3, 4);
PrintRectangle(r3);
```



引用的概念

类型名 & 引用名 = 某变量名;

- □定义了一个引用,并将其初始化为引用某个变量
- □某个变量的引用,和这个变量是一回事,相当于该变量的

```
一个别名
```

```
int n = 4;
int \& r = n;
r = 4;
cout << r; //输出 4
cout << n; //输出 4
n = 5;
cout << r; //输出5
```

- 定义引用时一定要将其初 始化成引用某个变量,不初 始化编译不过
- 引用只能引用变量, 不能引 用常量和表达式



引用的作用

□ C语言中,交换两个整型变量值的函数,只能通过<u>指针</u>
void swap(int * a, int * b)
{
 int tmp;
 tmp = * a; * a = * b; * b = tmp;
}
int n1, n2;
swap(&n1, &n2); // n1,n2的值被交换



引用的作用

```
□使用引用:

void swap( int & a, int & b )
{
    int tmp;
    tmp = a; a = b; b = tmp;
}
int n1, n2;
swap(n1, n2); // n1, n2的值被交换
```



引用作为函数的返回值

```
□函数的返回值可以是引用,如:
#include <iostream>
using namespace std;
int n = 4;
int & SetValue() { return n; }
int main()
    SetValue() = 40;
    cout << n;
    return 0;
程序输出结果是40
```



常引用

□定义引用时,在前面加 const关键字 -- 该引用即为"常引用"

```
int n;
const int & r = n;
```

不能通过常引用去修改其引用的内容

```
int n = 100;
const int & r = n;
```

r = 200; //编译出错,不能通过<u>常引用</u>修改其引用的内容

n = 300; //没问题,n的值变为300



常引用

- □请注意, const T & 和 T & 是不同的类型
- □T&类型的引用或T类型的变量可以用来初始化constT&类型的引用
- □ const T 类型的常变量和const T &类型的引用则不能用来初始化T &类型的引用,除非进行强制类型转换



类的成员函数的另一种写法

```
□成员函数体和类的定义分开写
class CRectangle
    public:
        int w, h;
        int Area(); //成员函数仅在此处声明
        int Perimeter() ;
        void Init( int w , int h );
};
```



类的成员函数的另一种写法

```
int CRectangle::Area() {
    return w * h;
int CRectangle::Perimeter() {
    return 2 * (w + h);
void CRectangle::Init( int w , int h )
    w = w ; h = h ;
```

CRectangle::说明后面的函数是CRectangle类的成员函数,而非普通函数

一定要通过对象或对象的指针或对象的引用才能调用





在类的定义中,

用下列权限关键字—说明对象成员的访问权限:

• private: 私有成员,只能在成员函数内访问

• public:公有成员,可以在任何地方访问

• protected: 保护成员 [以后再说]

以上三种关键字出现的次数和先后次序都没有限制



□定义一个类

class className

说明类成员 的可见性

private:

私有属性和函数

public:

公有属性和函数

protected:

保护属性和函数

};



□ 如过某个成员前面没有上述关键字. 则缺省认为是私有成员 class Man { //私有成员 int nAge; char szName[20]; // 私有成员 public: void SetName(char * szName) { strcpy(Man::szName, szName); **}**;



- □在类的成员函数内部,能够访问:
 - ■当前对象的全部属性,函数
 - 同类其它对象的全部属性, 函数
- □ 在类的成员函数以外的地方, 只能够访问该 类对象的公有成员



```
class CEmployee {
    private:
        char szName[30]; //名字
    public:
        int salary; //工资
        void setName(char * name);
        void getName(char * name);
        void averageSalary(CEmployee e1,
CEmployee e2);
};
void CEmployee::setName(char * name) {
      strcpy( szName, name); //ok
void CEmployee::getName(char * name) {
     strcpy( name, szName); //ok
```

```
void CEmployee::averageSalary(CEmployee e1,
CEmployee e2)
   salary = (e1.salary + e2.salary)/2;
int main()
    CEmployee e;
    strcpy(e.szName, "Tom1234567889");//编译错,
                      //不能访问私有成员
   e.setName("Tom"); // ok
   e.salary = 5000; //ok
    return 0;
```

```
int main() {
    CEmployee e;
    strcpy(e.szName, "Tom1234567889"); //编译错,不
能访问私有成员
    e.setName( "Tom"); // ok
    e.salary = 5000; //ok
    return 0;
}
```

- □设置私有成员的<u>目的</u>
 - ① 强制对成员变量的访问一定要通过成员函数进行
 - ② 方便修改成员变量的类型等属性 > 只需更改成员函数

Vs. 否则, 所有直接访问成员变量的语句都需要修改

□设置私有成员的机制叫隐藏



□ 例如,如将上述程序 → 内存空间紧张的手持设备上将 szName 改为 char szName[5], 若szName不是私有,那么就要找出所有类似

strcpy(man1.szName, "Tom1234567889");

这样的语句进行修改,以防止数组越界 > 太麻烦!

□ 如果将szName变为私有,

那么程序中就不会出现 (除非在类的内部)

strcpy(man1.szName, "Tom1234567889");



所有对szName的访问都是通过成员函数来进行, 例如:

man1.setName("Tom12345678909887");

□ 如需将szName改短,也不需将上面的语句找出来修改, 只要改setName成员函数,在里面确保不越界即可

