


Spazi degli indirizzi di un processo



Indirizzi logici e fisici: binding


- Binding: mapping dallo spazio degli indirizzi logici di un processo allo spazio dei suoi indirizzi fisici
- quando il binding viene fatto a tempo di compilazione o di caricamento:
 - indirizzo logico = fisico
- quando il binding viene fatto a tempo di esecuzione:
 - La corrispondenza deve essere calcolata: lo spazio degli indirizzi logici ≠ dallo spazio degli indirizzi fisici
- in questo caso il binding è a carico dell'MMU (memory management unit). L'MMU può essere realizzato in molti modi il più semplice è una generalizzazione del meccanismo basato sul registro base
- NB: la conversione è fatto SSE serve, cioè SSE si deve accedere alla memoria (lettura/scrittura)






Linking e loading

- linking: processo di composizione dei moduli che costituiscono un programma; associa ai nomi (di variabili o procedure), utilizzati da ciascun modulo e non definiti in esso, le corrette definizioni
- loading: copia un programma eseguibile (o parte di esso) nella RAM
- linking e loading sono statici quando precedono l'esecuzione
- linking e loading sono dinamici quando sono svolti durante esecuzione



Linking, loading e RAM



Approccio tradizionale



L'intero file risultante è caricato in RAM:

- una libreria può essere caricata molte volte, una copia per ogni programma che la include
- 2) carico anche le procedure che non uso

eseguibile = composizione di

- file oggetto contenente il main
- file oggetti corrispondenti a librerie


SPRECO !!!

Linking e loading dinamici

- linking/loading: sono detti dinamici quando sono effettuati nella fase di esecuzione
- loading dinamico: una procedura è caricata in RAM quando occorre la sua prima invocazione (al suo primo utilizzo)
- linking dinamico: il collegamento del codice di una procedura al suo nome è effettuato alla sua prima invocazione. In questo caso il linker statico aggiunge solo uno stub della procedura in questione

Loading dinamico

- tutte le procedure risiedono in memoria secondaria sotto forma di codice rilocabile
- il codice di una procedura viene caricato nella RAM solo quando la procedura viene chiamata (per la prima volta)
- vantaggio rispetto a caricare un'intera libreria: si occupa meno RAM
- nota: occorre che il SO fornisca gli strumenti per realizzare librerie a caricamento dinamico



eseguibile = composizione di

- file oggetto contenente il main
- rif. ai codici rilocabili

In RAM solo una parte di programma:

- una procedura può essere caricata molte volte come parte di programmi diversi
- però carico solo le procedure che uso

maggiore efficienza

Linking dinamico

- Rimanda il collegamento reale di una libreria alla fase di esecuzione
- dopo la compilazione, il linker statico arricchisce il "nucleo" del programma aggiungendo gli stub relativi alle procedure appartenenti alle librerie dinamiche usate
- stub = codice di riferimento, ha la seguente funzione
 - durante l'esecuzione, lo stub verifica se il codice della procedura è già stato caricato nella RAM:
 - se sì, sostituisce se stesso con l'indirizzo della procedura in questione
 - se no, causa il caricamento del codice della procedura e poi procede con la sostituzione come nel caso precedente
- NB: non importa se la procedura di libreria è stata caricata da un altro processo, tutti i processi fanno riferimento alla stessa copia del codice, la libreria risulta condivisa

Aggiornamento librerie condivise

- Il linking dinamico ha un notevole vantaggio:
- se aggiorno una libreria dinamica, automaticamente tutti i programmi che usano la libreria faranno riferimento alla nuova versione anche senza ricompilare (linking e compilazione sono spesso eseguiti entrambi dal compilatore)!
- se il linking fosse solo statico dovrei invece aggiornare il collegamento della libreria al programma, prima di utilizzare il medesimo

allocazione della ram

capitolo 8 del libro (VII ed.), da 8.3


Sommario

- Lasciamo il Livello 0 per salire d'astrazione, passiamo al Livello 1
- Affronteremo ora il problema della gestione della memoria principale e, in particolare, della scelta dell'area da assegnare a un processo (quale memoria, quanta memoria, organizzata come)
- Tre approcci:
 - 1) Allocazione contigua
 - 2) Paginazione
 - 3) Segmentazione
- Ogni approccio fa riferimento a un modello di rappresentazione, che richiede apposite strutture dati e meccanismi di gestione

Allocazione contigua

- Allocazione contigua
 - rilocazione e protezione
 - partizioni multiple
 - frammentazione

Introduzione




Nel modello ad allocazione contigua si suddivide la RAM in due parti:

- una riservata al SO, posizionata solitamente in memoria bassa (la posizione dipende dalla posizione del vettore delle interruzioni)
- l'altra riservata ai processi utente

occorre proteggere la partizione di memoria riservata al SO da letture/scritture ad opera di processi utente. Inoltre devo proteggere in modo analogo le aree di RAM riservate ai diversi processi utente

Ciò è facilmente realizzabile utilizzando un registro di rilocazione per la conversione di indirizzi logici in indirizzi fisici

Introduzione




Il codice di SO caricato può a sua volta essere suddiviso in un nucleo di base sempre necessario e una parte che può essere utile o meno a seconda della circostanze (codice transiente).

Il codice transiente può essere rimosso dalla RAM quando non serve e aggiunto quando serve


In queste circostanze occorre poter modificare la partizione riservata al SO


Allocazione a partizioni multiple

- Vediamo ora come funziona il meccanismo di allocazione della memoria ai processi nel modello ad allocazione contigua
- Lo schema seguito si chiama "a partizioni multiple"
- All'inizio tutta la RAM (esclusa la porzione per il SO) è libera:



Allocazione a partizioni multiple





P1 è terminato

In generale il SO deve mantenere una lista delle porzioni libere Una porzione libera è detta "buco"


Un nuovo processo può essere caricato in RAM SSE esiste un buco abbastanza grande per contenere la sua immagine

In generale sarà possibile scegliere fra diverse opzioni ...

- Best-fit: scelgo la porzione più piccola fra quelle adeguate a contenere l'immagine del processo
- First-fit: scelgo la prima porzione sufficientemente grande, trovata scandendo la lista dei buchi liberi
- Worst-fit: scelgo la porzione più grande fra quelle libere

- Qual'è la migliore? Per capirlo occorre introdurre la nozione di frammentazione della memoria
- Di per sé per frammentazione si intende lo spezzettamento della memoria in tante parti. Si dice che si ha:
 - frammentazione esterna, se queste parti sono abbastanza grandi da essere utilizzabili (es. per contenere un processo)
 - frammentazione interna, se sono molto piccoli, praticamente inutilizzabili. In questo caso il frammento viene unito alla partizione precedente.

- La frammentazione è un problema.
- L'analisi statistica mostra che con il first-fit, ogni N blocchi di memoria allocati si perde uno spazio pari a 0.5*N blocchi a causa della frammentazione (regola del 50%)
- In pratica 1/3 della memoria risulta inutilizzabile



- In generale worst-fit è la strategia peggiore,
- First-fit e best-fit non sono sempre l'uno meglio dell'altro però computazionalmente first-fit è una tecnica meno costosa


Combattere la frammentazione

- È possibile combattere la frammentazione attuando di tanto in tanto una politica di compattamento: spostare le immagini dei processi in memoria dimodoché risultino contigue
- Il compattamento è applicabile solo se il binding fra indirizzi logici e fisici è effettuato a tempo di esecuzione

allocazione contigua, binding e rilocazione


Swapping

- Scheduling di medio termine (già accennato)
- La RAM ha dimensione limitata
- Può succedere che i processi running e ready siano così tanti da richiedere complessivamente una quantità di memoria maggiore di quella offerta dalla RAM




Swapping

- Scheduling di medio termine (già accennato)
- Soluzione: mantenere una parte dei processi ready in memoria secondaria ed effettuare di tanto in tanto lo swapping (lo scambio) fra processi in RAM e processi in memoria secondaria



Swapping



- swap in: carico l'immagine di un processo ready da memoria secondaria (anche detta backing store) in RAM
- swap out: scarico l'immagine di un processo che non è in esecuzione in memoria secondaria
- per motivi di efficienza è importante che i processi in testa alla ready queue siano conservati nella RAM, gli altri possono essere conservati in memoria secondaria


Swapping e binding

- L'immagine di un processo può fare swap-out e dopo un po' essere ricaricata in RAM (es. round-robin)
- In questo caso posso ricollocarla in una porzione qualsiasi della RAM?

Swapping e binding

- La collocazione dipende dal quando viene effettuato il binding delle variabili:
 - se il **codice non è rilocabile** allora l'immagine del processo dovrà rioccupare la stessa sezione di RAM
 - se è rilocabile (in particolare, se il binding è dinamico) questo non è necessario
- Si può implementare la rilocazione se la RAM è gestita secondo il modello dell'allocazione contigua?
- Come avviene il binding?

Rilocazione e protezione



registro limite e registro di rilocazione vengono caricati durante il context switch il contenuto del registro di rilocazione può variare nel tempo

L'uso dei registri limite e di rilocazione è possibile solo se l'HW dispone di queste strutture ⇒ la realizzazione dell'approccio a memoria contigua può essere realizzato solo previa presenza di un adeguato supporto HW

qualche dettaglio bullo bwapping

Tempo di swapping

- Il tempo necessario al completamento dello swapping è dato dal tempo di swap-out + tempo di swap-in
- dipende dalla dimensione delle immagini dei processi coinvolti e dal tempo di trasferimento da/a memoria secondaria
- Esempio: se il tempo di trasferimento è pari a 1MB/sec, di quanto tempo ho bisogno per trasferire un processo con un'immagine da 100KB?

$$100KB/(1MB/sec) = (100KB/1000 KB) sec = 0.1 sec = 100 msec$$

- di solito si usano i millisecondi come unità di misura
- · . . .

Tempo di swapping

- Supponendo identici tempo di swap-out e tempo di swap-in complessivamente occorreranno circa 200 msec
- il "circa" è dovuto al tempo necessario a posizionare la testina del disco

Commenti

 Un processo può essere oggetto di swapping SSE non ha in atto operazioni di I/O perché le operazioni di I/O non possono essere effettuate su variabili residenti in memoria secondaria


Esempi

- Unix (prime versioni): di base lo swapping era disabilitato, si attiva solo quando il carico del sistema è molto elevato
- Windows 3.1: lo swapping era attivato solo a carico elevato ed era effettuato manualmente dall'utente

■ fine introduzione sulla gestione della RAM


Paginazione della memoria

- La paginazione è un meccanismo di gestione della RAM alternativo all'allocazione contigua
- detto "spazio degli indirizzi di un processo" l'insieme di tutti gli indirizzi a cui il processo ha accesso, carattestica fondamentale della paginazione è che essa consente allo spazio degli indirizzi fisici di un processo di non essere contiguo



allocazione contigua

sp. indirizzi di P1 = C



paginazione


sp. indirizzi di P1 = $A \cup B$



Paginazione

- È un vantaggio
- Consente di far (de)crescere in modo dinamico lo spazio riservato a un processo, semplicemente (togliendo) aggiungendo delle pagine
- Quindi per esempio posso mantenere in RAM solo una porzione del codice di un processo, aggiungendo via via altre parti utili, con riferimento all'esecuzione corrente
- La gestione del codice transiente del SO diventa molto più semplice e naturale
- Paginazione e architettura di una macchina sono strettamente correlate: la paginazione è possibile solo avendo un opportuno supporto hardware
- Vediamo ora le strutture necessarie per realizzare questo modello ...


Pagine e strutture di supporto



- (1) Come posso associare porzioni di processo a porzioni di RAM?
- (2) Come posso organizzare le diverse porzioni in un tutt'uno?

Vedere la RAM come array non è più così comodo ...


Pagine, frame e blocchi



blocchi, frame e pagine sono tutti termini che fanno riferimento a porzioni di memoria di uguali dimensioni ma appartenenti a viste/elementi diversi

Pagine e frame

Il primo tipo di struttura di cui abbiamo bisogno serve a fare il binding fra indirizzi logici e indirizzi fisici. In questo contesto un indirizzo logico è una coppia <numero_di_pagina, offset>, un indirizzo fisico è una coppia data a <id_frame, offset>



Indirizzi logici

- La dimensione è la stessa per tutte le pagine ed è definita dall'architettura; è una potenza di 2 normalmente compresa fra 512 byte e 16 MB
- Supponiamo che la dimensione di una pagina sia 2ⁿ e la dimensione della memoria logica sia 2^m, in quante pagine sarà suddivisa la memoria logica?

$$2^{m}/2^{n}=2^{m-n}$$


quanti bit servono per rappresentare un numero di pagina?

$$m-n$$

quanti bit occorrono quindi per rappresentare lo scostamento all'interno di una pagina?

n

quindi un indirizzo logico:




Indirizzi logici: esempio

- Supponiamo di avere pagine di dimensione 512 byte e una RAM di dimensione 1MB, quante pagine avremo? Quanti bit occorrono per rappresentare indirizzi logici in questo contesto?
- Innanzi tutto devo riportarmi a potenze di 2 nella stessa unità di misura:
 - pagina: 512 byte = 29 byte
 - memoria logica: 1MB = 2²⁰ byte
- Ora possiamo fare i conti:
 - numero di pagine necessarie: $2^{20}/2^9 = 2^{20-9} = 2^{11}$
 - per rappresentare il numero di pagina occorrono 11 bit
 - per rappresentare l'offset occorrono): 9 bit
- num bit per le pagine + num bit x l'offset = 11 + 9 = 20


Paginazione e rilocazione

Cosa vuol dire "rilocare il codice" in questo contesto?
consentire l'accesso a una pagina, indipendentemente dal frame in cui è caricata


 Si può realizzare la rilocazione? Sì, il registro di rilocazione è sostituito dalla entry nella tabella delle pagine, corrispondente a p. Il valore f individua l'indirizzo di inizio del frame



Esempio di paginazione




Esempio di paginazione



indirizzi di base dei frame

Esempio di paginazione



Qualche conto



Baroglio

Paginazione e frammentazione

- La paginazione elimina il problema della frammentazione esterna però permane il problema della frammentazione interna
- Ogni processo può avere allocate un numero di pagine diverso, quante di queste presenteranno frammentazione interna?
- Soltanto l'ultima perché raramente la dimensione di un processo sarà un multiplo della dimensione di una pagina, quindi in generale avrò bisogno di N pagine più un pezzetto per ciascun processo

Paginazione e frammentazione

- Frammentazione interna: in media possiamo dire che avremo ½ pagina non utilizzata per ogni processo
- Dimensione ottimale delle pagine: occorre trovare un compromesso fra limitare il problema della frammentazione e ridurre i costi dell'I/O:
 - pagine piccole: riducono la frammentazione
 - pagine grandi: migliori quando occorre trasferire da/a memoria secondaria grosse quantità di dati (carico una pagina invece di tante in sequenza)