Swap

- Alternativa a TestAndSet è Swap
- Swap scambia in modo atomico i valori dei suoi due parametri

Swap

• Implementazione:

```
Swap(boolean *a, boolean *b) {
    boolean temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}
```

 Anche in questo caso l'unica particolarità sta nel tipo di esecuzione della routine, che è atomica

Uso di swap

- Usiamo Swap per realizzare l'accesso in mutua esclusione a una sezione critica
- Oltre a lock (variabile condivisa) utilizzeremo anche una variabile booleana (locale) "chiuso":

Uso di swap

• Implementazione:

```
chiuso = true;
while (chiuso) Swap(&lock, &chiuso);
<sezione critica>
lock = false;
```

- si esce dal ciclo while solo quando lock era false
- All'uscita da Swap lock risulta automaticamente impostato a true

Critica

• Entrambi i metodi visti garantiscono la mutua esclusione ...

Critica

- Entrambi i metodi visti garantiscono la mutua esclusione ...
- ... ma non l'attesa limitata!
- non c'è garanzia che un processo che vorrebbe eseguire TestAndSet oppure Swap non venga sempre prevaricato da altri
- è possibile usare TestandSet per realizzare una soluzione che non presenta il problema dell'attesa illimitata?

Attesa limitata

 Sì, l'algoritmo è complicatissimo!!! (non da studiare)

 in ogni caso persiste il problema del busy waiting ...

Semafori

Semafori

- Strumenti di sincronizzazione introdotti da Dijkstra nel 1965 per minimizzare il busy-waiting e per semplificare la vita ai programmatori
- semaforo = variabile a cui (dopo l'inizializzazione) si può accedere solo tramite due operazioni atomiche:
 - P (proberen, verificare in olandese) e
 - V (verhogen, incrementare),
- Sono anche note come wait e signal, down e up

Semafori

- semaforo = variabile a cui si può accedere (dopo l'inizializzazione) solo tramite due operazioni atomiche note come P (proberen, verificare in olandese) e V (verhogen, incrementare), anche note come wait e signal
- Possiamo immaginare lo stato del semaforo come un campo di tipo intero
- in pseudocodice:

```
P (S) {
    while (S <=0) no_op;
    S--;
}

definizione
di Pe V

V (S) {
    S++;
}
```

La P non realizza un'attesa attiva?

mutex inizializzato al valore 1

```
P(mutex);
<sezione critica>
V(mutex);
```

utilizzo di un semaforo mutex, P e V per controllare una sezine critica

Spinlock e sospensione

- Il tipo di attesa comportato dai semafori implementati come visto è detto spinlock: lo spinlock fa un'attesa attiva
- sono possibili altre implementazioni che evitano lo spinlock. Richiedono strutture di appoggio
- ogni semaforo ha associata una lista di PCB: quelli dei processi sospesi su quel semaforo
- quando un processo si sospende su di un semaforo, lo scheduler della CPU la assegna a un altro processo
- quando il valore del semaforo viene alzato uno dei processi nella sua coda di attesa viene scelto e fatto passare dallo stato waiting allo stato ready

Semafori con code 1/2

 Vediamo una possibile implementazione del tipo di dato semaforo, nel caso questo includa una coda di attesa, e delle procedure P e V

```
typedef struct {
                                     valore del semaforo
     int valore; —
     processo *lista; -
                                     ▶ lista di attesa relativa al semaforo
} semaforo;
                                      decremento il valore del semaforo
P (semaforo *s) {
    S->valore - -;
                                      se il valore diventa negativo occorre
    if (S->valore < 0) {---
                                         sospendere il processo
        <aggiungi il PCB di questo processo a S->lista>
        block();
                      block è una system call che richiama lo scheduler della CPU,
                      che deve riassegnare la medesima a un altro processo, e il
                      dispatcher, che deve effettuare il context switch
```

Semafori con code 2/2

 Vediamo una possibile implementazione del tipo di dato semaforo, nel caso questo includa una coda di attesa, e delle procedure P e V

NB: poiché come prima operazione P decrementa sempre il valore del semaforo, quando questo ha valore negativo, il suo valore assoluto indica il numero dei processi in attesa

Inizializzazione e uso

- I semafori di mutua esclusione sono inizializzati a 1 e possono valere al più 1:
 - 1 = risorsa disponibile,
 - 0 (o valore negativo) = risorsa occupata
- I semafori che possono assumere valori > 1 sono detti semafori contatori. Il numero N, valore del semaforo, indica una quantità di risorse disponibili
 - in certe implementazioni un processo può richiedere un numero M ≥ 1 di risorse
 - il codice di P e V che abbiamo visto non consente di realizzare questo tipo di richieste
 - l'implementazione Unix (che studieremo per la parte di lab) invece lo consente

Tipi di sincronizzazione


- I semafori sono strumenti che consentono di realizzare molti tipi di sincronizzazione diversa: dipende da come si usano
- Mutua esclusione: tutti i processi coinvolti parentesizzano le loro sezioni critiche con P(mutex) ... V(mutex), dove mutex è un semaforo di mutua esclusione
- Accesso limitato: tutti i processi coinvolti parentesizzano le loro sezioni critiche con P(nris) ... V(nris), dove nris è un semaforo contatore. Un numero limitato di processi potrà eseguire in parallelo una certa sezione di codice
- Ordinamento: si può controllare l'ordine di esecuzione di due processi, ad esempio sia sem un semaforo inizializzato a 0:

P1: P(sem) codice	P2: codice V(sem)	in quale ordine vengono eseguiti P1 e P2?
-------------------------	-------------------------	--

Operazioni atomiche

- Le operazioni sui semafori devono essere eseguite in modo atomico: sono sezioni critiche perché i semafori sono variabili condivise
- su sistemi monoprocessore, atomicità ottenuta disabilitando gli interrupt: non è un problema perché i tempi di esecuzione di P e V sono molto brevi
- su sistemi multiprocessore, invece, si utilizzano prevalentemente spinlock perché disabilitare le interruzioni di tutti i processori crea cali di prestazione
- => busy-waiting ridotta ma non eliminata


 Il cattivo uso dei semafori da parte di un programmatore può creare deadlock (stallo), es. sia S un semaforo che inizialmente vale 1:



 Situazioni più subdole in cui si può generare deadlock sono causate dall'utilizzo di più semafori

- Situazioni più subdole in cui si può generare deadlock sono causate dall'utilizzo di più semafori
- Esempio: siano S e T due semafori inizializzati ad 1 e siano P1 e P2 due processi che eseguono le seguenti operazioni:

P1	P2
P(S) P(T) codice	P(T) P(S) codice
V(S)	V(T)
V(T)	V(S)



- Se P1 esegue P(S) poi P2 esegue P(T), quindi P1 esegue P(T), bloccandosi, e P2 esegue P(S), bloccandosi: si ha un deadlock
- NB: il deadlock non si ha ad ogni esecuzione, dipende dall'interleaving delle istruzioni!!! Es. se P1 esegue P(S) e subito dopo P(T) entra in sezione critica e poi alza il valore dei due semafori, lasciando entrare P2

Problemi classici di sincronizzazione

- Produttori consumatori con buffer limitato (in parte già visto)
- Lettori scrittori
- Cinque filosofi

Problemi classici di sincronizzazione

- Produttori consumatori con buffer limitato (in parte già visto): si usano 3 semafori:
 - mutex: mutua esclusione
 - libere: numero di caselle libere del buffer
 - occupate: numero di caselle occupate del buffer
- Lettori scrittori
- Cinque filosofi

produttori - consumatori

```
Consumatore

forever {
    P(occupate);
    P(mutex);
    <estrai elemento>

    V(mutex);
    V(libere);

<consuma elemento>
}
```

Inizialmente mutex vale 1, libere vale N (capienza del buffer) e occupate vale 0

produttore

Produttore


se il buffer è pieno libere vale 0 quindi il produttore si sospende e rimane sospeso finché non c'è qualche cella a disposizione NB: la P decrementa libere

l'inserzione vera e propria va effettuata in mutua esclusione per mantenere la consistenza dei dati nel buffer, che è un'area di memoria condivisa

alla fine incremento il numero delle celle occupate, attivando eventualmente un consumatore

consumatore

Consumatore



Problemi classici di sincronizzazione

- Produttori consumatori con buffer limitato
- Lettori scrittori: dei processi lettori e scrittori usano una stessa area di memoria. Gli scrittori modificano la risorsa, quindi accedono in ME con tutti. I lettori non modificano la risorsa, quindi possono accedere alla memoria condivisa in parallelo.
 - Si utilizzano:
 - scrittura: semaforo di ME
 - una variabile intera condivisa numlettori che conta quanti processi stanno leggendo in questo momento
 - mutex: semaforo di ME per l'accesso a numlettori
- Cinque filosofi