Shellcoder's Challenge の手引き 2

■システムコール

OS (オペレーティングシステム)とはざっくりと説明すると「キーボード入力、ディスプレイ出力、メモリ管理、ディスクアクセスといった全般的なハードウェアの管理を引き受けてくれるコードの集まり」です。まぁハードウェア管理以外にもいろいろとやることはあるのですが、それはここでは置いておきます。

アプリケーション(ユーザーランドで動作するコード)が何かの文字をディスプレイに 出力したい場合、ハードウェア(ディスプレイ)を管理している **OS** にその旨を伝えなけれ ばなりません。

OSはアプリケーションのためにシステムコールを提供します。

/usr/include/i386-linux-gnu/asm/unistd_32.h

```
#ifndef _ASM_X86_UNISTD_32_H
#define _ASM_X86_UNISTD_32_H
/*
 * This file contains the system call numbers.
 */
#define __NR_restart_syscall
                                  0
#define __NR_exit
#define __NR_fork
                                   2
#define __NR_read
                                   3
#define __NR_write
#define __NR_open
                                  5
#define __NR_close
#define __NR_waitpid
                                  7
#define NR creat
                                  8
#define __NR_link
                                  9
#define __NR_unlink
                                 10
#define __NR_execve
                                 11
#define __NR_chdir
                                 12
```

システムコールとは、**OS** がアプリケーションのために用意したライブラリ(のようなもの)です。これらを組み合わせてアプリケーションを作成します。

文字列をディスプレイに表示するには、通常は printf や puts を使うわけですが、これら も内部では(最終的には)システムコールを呼んでいます。

syscall.s

```
.global main
main:
                 $13, %edx # length of string
        mov
        lea
                 ss, %ecx # addr of string
                 $1, %ebx # stdout
        mov
                 $4, %eax # write sys-num is 4
        mov
                 $0x80
        int
                 %eax, %eax
        xor
        ret
ss:
        .string "Hello World!\u00e4n"
```

Ubuntu/x86で上記のコードを実行すると Hello World!と表示されます。

```
$ gcc syscall.s -o syscall
$ ./syscall
Hello World!
```

C言語にするとこんな感じになるでしょう。

```
write(1, "Hello World!\forall \text{Yn", 13);
```


eax がシステムコール番号で unistd_32.h をみると write は 4 と定義されているので、eax には 4 を入れます。これは環境(OS)によって違うので各環境によって調べなければなりません。ebx、ecx、edx はそれぞれ引数です。順番に 1、"Hello World!"、そして 13 が入れられます。この状態で int \$0x80(もしくは sysenter)を実行することで write システムコールを呼び出せます。

ちなみに Windows の場合は ntdll.dll 内の関数から sysenter が呼ばれています。とはいっても Windows においては直接 sysenter を呼ぶ機会はあまりありませんが…。

■スタック


続いてスタックについて解説します。

スタックとはメモリ管理の概念です。よく「筒」や「積み上げる皿」を例に解説されますが、スタックと呼ばれるメモリが実際に存在するわけではなく、あくまでも「筒や積み上げられる皿のような使われ方をされるメモリ」という感じです。




実行されたプログラムは、最初にスタックの基点となる場所を決めます。ここでは 00000031 を基点 (ebp) としましょう。

基点 (ebp) が決められた後、例えば push 命令が実行されると、スタックにデータが格納されます。格納されるデータは当然 push されたものです。仮に「push 0x01」が実行されたとしましょう。




00000031 に 01 が格納されました。さらに push 命令を、次は「push 0x02」を実行しましょう。




最初に格納されたのは01であり、2番目に格納されたのが02です。

このようにスタックはメモリアドレスの低位(減算方向)に向かって伸びます(成長します)。push命令を実行し続ければ、その分だけメモリの低位に向かって値が格納されていきます。




上記は01~06 までの値が順番に push された状態です。

同じようにして、今度はスタックからデータを取り出すことを考えます。スタックからデータを取り出す場合は pop 命令です。 pop 命令が実行されると、スタックのもっとも低位のアドレスからデータが取り出されます。このスタックのもっとも低位のアドレスをスタックのトップ (esp) と呼びます。これまで太字にしていたアドレスです。



最後に push されたデータ 06 が最初に pop されました。よって、次に pop 命令が実行されたら、05 がデータとして取り出されます。この時、スタックのトップ (esp) は 00000027 から 00000028 へと変わります。つまり、基点 (ebp) とは異なりスタックのトップ (esp) は常に (push/pop 毎に)変動するわけです。



ここではわかりやすさのために 0000000XX といった値を使いましたが、これだとすぐにスタックを使いきってしまう (数回の push で 000000000 になってしまう) ので、一般的には 0xbffffXXX といったような「高いアドレス」を基点としてスタートします。

■レベル9

マシン語を逆アセンブルし、それを解読して答えを見つける問題です。

Level 9 ★

Ubuntu/x86環境で以下のマシン語を実行した。 表示される文字列を答えよ。

b8 61 41 61 41 53 50 ba 04 00 00 00 bb 01 00 00 00 b8 04 00 00 00 89 e1 cd 80 58 31 c0 5b c3 90 $\,$

逆アセンブルせずとも読めたらそれが一番ですが、逆アセンブルするとこのようになります。ちなみにこれは Intel 記法ですね。

b861416141: mov eax, 0x41614161

53: push ebx

50: push eax

ba04000000: mov edx, 0x4 bb01000000: mov ebx, 0x1

b804000000: mov eax, 0x4 # write system-call

89e1: mov ecx, esp

cd80: int 0x80

58: pop eax

31c0: xor eax, eax

5b: pop ebx

c3: ret

90: nop

まず eax が 4 なので write システムコールですね。そして ebx が 1 なので stdout、edx は 3 番目の引数 (サイズ) なので、size=4 となります。つまり 4 文字の String が出力されるわけです。

そして肝心の出力される文字 ecx には esp が入れられています。esp はスタックのトップ を指しますので最後に push された値を確認すると eax です。そして eax には 0x41614161 が入れられています (1 % 1)。

というわけで、ASCII コード表により 0x41='A'、0x61='a'から AaAa という 4 文字が正解かなとおもいきや違います。答えは aAaA です。

■レベル10

ここからマシン語を書く問題になります。

Level 10 ★

writeシステムコールを使って「HelloASM」という8文字を出力させよ。 (システムコールは一度しか呼べません)

EFGHABCD

Execute ExecLog

input your code...

open / close / save / load / clear

6841424344: push 0x44434241 6845464748: push 0x48474645 b804000000: mov eax, 0x4 89e1: mov ecx, esp ba08000000: mov edx, 0x8 bb01000000: mov ebx, 0x1 0f34: sysenter

まずは使い方から。

open で編集開始、close で編集終了、save で現在のコードを保存、load で保存されたコードをロード、clear で保存されたコードを削除となります。

Execute は現在のコードを実行し、その結果を表示します。デフォルトのコードは write システムコールで EFGHABCD を出力します。ExecLog にチェックを入れると命令毎のレジスタの状態が表示されます。デバッグに使いましょう。

最後に、「正直、マシン語の直書きがツライ」という方は、アセンブラコードを書いたあ と最後に'='を追加してみてください。少しは楽になるかもしれません。

mov eax, ecx=

では問題の解説に移りましょう。

とりあえず Execute をクリックすると EFGHABCD と表示されます。HelloASM という文字列を表示させるという問題で文字列長は同じ 8 なので、E に対応するところに H、F に対応するところに e といった具合に置き換えていけばうまくやれそうです。

pushに渡したデータとマシン語コード、そして実際に出力されている値を見比べて、どのように配置が変わるかを確認してください。この辺、最初はややこしいですが、慣れると簡単だ(というか、ああーなるほど)と思います。

出力結果: EFGHABCD

68 41424344: push 0x44434241

ABCD


DCBA

68 45464748: push 0x48474645


E F G H

₩GFE

マシン語、アセンブラコード、そして実際の出力はこのような関係になっています。 最初の push で 0x44434241 がスタックへ送られます。push はこれを逆にしてスタックへ 格納します。



続いて、2 度目の push で 0x48474645 が送られます。



そして esp の値が ecx ヘコピーされて write システムコールが呼ばれますので、結果として 4546474841424344 (EFGHABCD) という順番で出力されます。

あとはこれらを HelloASM に変えるだけです。

