

Nous innovons pour votre réussite!

# COURS THERMODYNAMIQUE

Filière CPI2

Session S3

La thermodynamique est la science des échanges d'énergie entre les systèmes, ou entre les systèmes et le milieu extérieur, lors de la transformation de la matière.



#### Qu'est-ce que la thermodynamique?

C'est la science qui étudie les transformations d'énergie

#### Pourquoi étudie-t-on la thermodynamique?

Ce n'est pas seulement un exercice scolaire!

La transformation d'une certaine forme d'énergie en une autre, et le rendement de cette transformation, sont d'une importance capitale.

La maîtrise de l'énergie a toujours été un enjeu capital dans nos sociétés.

Aujourd'hui plus encore : crise du pétrole, recherche de nouvelles énergies, recherche de rendements énergétiques élevés.

#### Quelques conversions d'énergie (concernant uniquement l'énergie chimique)

	Electrique	Rayonnante	Thermique	Mécanique
Chimique	piles	Chimi- luminescence	Combustions	Muscles ; Moteurs à combustion interne
Chimique	Electrolyse	Photosynthèse Photovoltaïque	Réactions endothermiques	Effet de p° sur réactions chimiques

# Les 3 lois de la thermodynamique

1ère loi: conservation de l'énergie

2ème loi: direction naturelle des transformations (changements d'états)=tendance au désordre maximal

3éme loi: état à la température zéro absolue

#### Quelques transformations particulières

– isobare	la pression du système <i>P</i> reste constante lors de la transformation.		
- isotherme	la température du système <i>T</i> reste constante lors de la transformation		
- monotherme	les échanges de chaleur ont lieu avec un thermostat à température extérieure constante, $T_e$ .		
- isochore	le volume du système reste constant lors de la transformation (parois indéformables).		
- adiabatique	le système n' échange pas de chaleur avec le milieu extérieur.		
- cyclique	l'état final coïncide avec l'état initial.		
-polytropique	Transformation réelle, intermédiaire entre l'isotherme et l'adiabatique.		

### État thermodynamique:

-Spécifié par variables d'état: T, P, V, n (n=composition)

#### Variables thermodynamiques et unités

- T en K
- P en Pa (SI) ou en bar ou en atm ou en Torr
   1 atm=101325 Pa, 1 bar= 10<sup>5</sup> Pa, 1 Torr=1/760 atm
- V en m<sup>3</sup> (SI) ou en I
   1 I = 1 dm<sup>3</sup> = 10<sup>-3</sup> m<sup>3</sup>
- n en mol/m³ ou mol/l
- Énergie: en J ou kJ/mol ou kcal/mol ou l.atm ou eV ...
- $R = N_A k_B \text{ en J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1} \text{ ou l.atm.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$  $R = 8,31451 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1} = 8,20578 \times 10^{-2} \text{ l.atm.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$

- État thermodynamique:
  - Spécifié par variables d'état: T,
     P, V, n (n=composition)
  - Équation d'état = équation constitutive du système=relation entre T,P,V,n

(ex: PV=nRT)

- État thermodynamique:
  - Spécifié par variables d'état: T, P, V, n (n=composition)
  - Équation d'état = équation constitutive du système=relation entre T,P,V,n (ex: PV=nRT)
  - Fonction d'état: Propriété du système ne dépendant que de son état actuel, pas de son histoire.

- Fonctions d'état vs. fonctions de passage:
  - Fonction d'état:


```
Ex: E(T,V,n), P, V, n, H(P,T,n), S(T,V,n)
```

- Fonction d'état extensive: dépend de n
- Fonction d'état intensive: indépendant de n
- Fonction de passage: dépend de l'histoire, du déroulement d'un processus (du chemin suivi)


```
Ex: W (travail), q (chaleur)
```

- Processus: chemin suivi dans une transformation
  - Cyclique: état final=état initial
  - Isotherme: T = constante
  - Isobare: P = constante
  - Isochore: V= constante
  - Adiabatique: q=0

- Processus: chemin suivi dans une transformation
- Paroi adiabatique : imperméable à l'échange de chaleur.
- Paroi diatherme : perméable à l'échange de chaleur
- Etat d'équilibre : etat vers lequel le système tend à aller (ou à revenir).
- Variable d'état : grandeur macroscopique définissant l'état du système (P, V, T, n ...).





chaleur q=énergie échangée via mouvements désordonnés




 $T_{ex} \neq T_{in}$  (déséquilibre de température)

chaleur q=énergie échangée via mouvements désordonnés







chaleur q=énergie échangée via mouvements désordonnés




travail w=énergie échangée via mouvements ordonnés







chaleur q=énergie échangée via mouvements désordonnés



travail w=énergie échangée via mouvements ordonnés




$$dw = \vec{F} \cdot d\vec{z}$$



$$dw = \vec{F} \cdot d\vec{z}$$


$$\vec{F} = P_{ex}A(-\vec{n}) = -P_{ex}A\vec{n}$$



$$dw = \vec{F} \cdot d\vec{z}$$

$$\vec{F} = P_{ex}A(-\vec{n}) = -P_{ex}A\vec{n}$$

$$d\vec{z} = dz \ \vec{n}$$
 avec 
$$\begin{cases} dz < 0 \Leftrightarrow compression \\ dz > 0 \Leftrightarrow d\acute{e}tente \end{cases}$$




$$dw = \vec{F} \cdot d\vec{z}$$

$$\vec{F} = P_{ex}A(-\vec{n}) = -P_{ex}A\vec{n}$$

$$d\vec{z} = dz \ \vec{n}$$
 avec 
$$\begin{cases} dz < 0 \Leftrightarrow compression \\ dz > 0 \Leftrightarrow d\acute{e}tente \end{cases}$$



$$dw = -P_{ex}Adz = -P_{ex}dV$$




Travail effectué par le système (gaz) pour un déplacement dz du piston

$$dw = \vec{F} \cdot d\vec{z}$$

Pour un déplacement fini  $\Delta z$ 


$$w = -\int_{\text{chemin}} P_{ex} dV$$



$$w = -\int_{\text{chemin}} P_{ex} dV$$

Exemple 1:  $P_{ex} = 0$ 


$$w = 0$$



$$w = -\int_{\text{chemin}} P_{ex} dV$$

Exemple 2: P<sub>ex</sub> =constante

$$w = -P_{ex}(V_2 - V_1) = -P_{ex}\Delta V$$




$$w = -\int_{\text{chemin}} P_{ex} dV$$

Exemple 3: P<sub>ex</sub> =P à T=const


$$w = -\int_{\text{chemin}} PdV$$

$$P = \frac{nRT}{V} \qquad \boxed{ pour un gaz parfait}$$

$$w = -nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = -nRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$



Jules Henri Poincaré (April 29, 1854 – July 17, 1912)



« ...un principe est une proposition première posée et non déduite ...»

«...quand une loi a reçu une confirmation suffisante de l'expérience, on peut l'ériger en principe ...»

- Enoncé:
  - L'énergie ne peut ni se créer ni se perdre, elle ne fait que se transformer = principe de conservation de l'énergie.

 Un système thermodynamique a une énergie interne noté U.

- Premier Principe :
- L'énergie d'un système isolé reste constante au cours du temps
- Il ne peut se créer ni se détruire d'énergie

## Termes impropres

Dans tous les cas


- « Production »
- « Consommation »
- d'énergie

- « Changement de forme »
- « transfert »

d'énergie



- Premier Principe :
- « Mon PC consomme de l'énergie électrique »



Énergie cinétique des électrons de la cathode


Énergie électrique	Énergie acoustique

Chaleur


Énergie cinétique et potentielle de la membrane des hauts parleurs

Effet joule


- Premier Principe :
- « Une centrale hydro-électrique produit de l'énergie électrique »




# Échauffement



$$Q > 0$$
 $T$  augmente
$$\Delta T > 0$$



$$Q < 0$$
 $T$  diminue
$$\Delta T < 0$$



# Chaleur spécifique

Dépend des variables thermodynamiques : T, p, V, B, ...

$$C_p = \frac{Q}{n\Delta T}\bigg|_{p=Cte}$$

$$C_{v} = \frac{Q}{n\Delta T}\bigg|_{v=Cte}$$

$$C_B = \frac{Q}{n\Delta T}\bigg|_{B = Cte}$$

#### Exemples:

Gaz réel: 
$$C_p = a + bT + cT^2$$


Métal (basse température) :

$$C_v = \alpha T$$


Isolant (basse température) :

$$C_v = \beta T^3$$

### Calorimétrie



# Échange de travail




Convention égoïste :

Expansion

$$V_2 > V_1 \Longrightarrow W < 0$$

Compression

$$V_2 < V_1 \Longrightarrow W > 0$$




# Échange de travail et de chaleur sur un cycle




Transformation dans laquelle l'état final du système coïncide avec l'état initial

Sur un cycle, les échanges de chaleur et de travail s' annulent



# Échange de chaleur et de travail sur une transformation ouverte



$$Q_A + W_A + Q_C + W_C = 0$$

$$Q_B + W_B + Q_C + W_C = 0$$

$$Q_A + W_A - Q_B - W_B = 0$$

$$Q_A + W_A = Q_B + W_B$$

La somme des échanges en chaleur et en travail est indépendante du chemin suivi par la transformation

### Principe de conservation




Le système dispose d'une réserve d'énergie, appelée <u>l'énergie interne</u>, que l'on modifie par les échanges de chaleur ou de travail.

Cette énergie est indestructible : de l'énergie interne soustraite au système par un échange de chaleur ou de travail est emmagasinée par le milieu extérieur et lui sera restituée si l'on remet le système dans l'état initial

Chaque état du système est caractérisé par une et une seule valeur de l'énergie interne (l'énergie interne est une fonction d'état).


## Énergie interne et échanges




### Transformations d'un gaz parfait


- Volume constant (isochore)
- Pression constante (isobare)
- Température constante (isotherme)
- Sans échange de chaleur (adiabatique)

$$\Delta U = Q + W$$



### Volume constant (isochore)





$$V = Cte \Rightarrow W = 0$$

$$Q = nC_{v}(T_f - T_i)$$

$$\Delta U = Q + W = nC_v(T_f - T_i) = nC_vT_f - nC_vT_i$$

$$p = \left(\frac{n}{V}R\right)T$$


$$U(T) = nC_{v}T + A$$

# Énergie interne d'un gaz parfait

$$\Delta U = U(T_f) - U(T_i) = nC_v (T_f - T_i)$$

$$U(T) = nC_{v}T + A$$

Interprétation microscopique




$$U = nN_A \left(\frac{1}{2}mc^2\right)$$


$$U = nN_A \left(\frac{3}{2}kT\right)$$


$$U = n \left(\frac{3}{2} N_A k\right) T = n \left(\frac{3}{2} R\right) T$$

L'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température!



## Pression constante (isobare)






$$Q = nC_p \left( T_f - T_i \right)$$

$$V_i \to V_f$$
$$T_i \to T_f$$

$$W = -\int_{V_i}^{V_f} p dV = -p(V_f - V_i)$$

$$\Delta U = nC_p (T_f - T_i) - p(V_f - V_i) \circ \bigcirc$$

$$p = Cte$$



# Pas de paradoxe

$$\Delta U = nC_p(T_f - T_i) - p(V_f - V_i)$$

$$pV_f = nRT_f \qquad \text{Équation}$$

$$pV_i = nRT_i$$

$$\Delta U = nC_p(T_f - T_i) - nR(T_f - T_i)$$

$$\Delta U = n(C_p - R)(T_f - T_i)$$

$$U(T) = n(C_p - R)T$$

#### Comparer

$$U(T) = n\left(\frac{3}{2}R\right)T \longrightarrow C_p - R = \frac{3}{2}R \longrightarrow C_p = \frac{5}{2}R$$



## Différence des chaleurs spécifiques


$$C_p = \frac{5}{2}R$$

$$C_v = \frac{3}{2}R$$

$$C_p > C_v$$

$$C_p - C_v = R$$

Relation de Mayer



$$T_1 \rightarrow T_2$$

$$Q \Rightarrow \begin{cases} V \text{ constant} \Rightarrow \Delta U \Rightarrow \Delta T \\ p \text{ constant} \Rightarrow \begin{cases} W \\ \Delta U \Rightarrow \Delta T \end{cases}$$

# L'enthalpie


H est appelé l'enthalpie

L'enthalpie correspond aux échanges de chaleur qui ont lieu au sein de notre système lors d'une transformation isobare.

Il s'agit d'une énergie donc son unité est en:

J.mol<sup>-1</sup>


# Enthalpie




Chaleur de réaction à pression constante

$$Q_p = H_f - H_i$$

## Température constante (isotherme)





$$T_f = T_i \Rightarrow U_f = U_i \Rightarrow \Delta U = 0$$

$$\Delta U = Q + W = 0$$

$$Q = -W = \int_{V_1}^{V_2} p(V) dV$$


$$V_i \to V_f$$
$$p_i \to p_f$$

## Chaleur isotherme

$$Q = -W$$

$$= nRT \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V}$$

$$= nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$$



# p=p(V) adiabatique

$$dU = n\left(\frac{3}{2}R\right)dT = -pdV$$

$$d(pV) = nRdT$$

$$dT = \frac{1}{nR}pdV + \frac{1}{nR}Vdp$$

$$\frac{3}{2}(pdV + Vdp) = -pdV$$

$$\frac{3}{2}Vdp = -\frac{5}{2}pdV$$

$$\frac{dp}{p} = -\frac{5}{3} \frac{dV}{V}$$

# p=p(V) adiabatique

$$\int \frac{dp}{p} = -\frac{5}{3} \int \frac{dV}{V} + Cte$$

$$\ln p = -\frac{5}{3} \ln V + Cte$$

$$\ln pV^{\frac{5}{3}} = Cte$$

$$pV^{\gamma} = Cte \qquad \gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{5}{3}$$

## Travail

$$W = -\int_{V_i}^{V_f} p dV = -p_i V_i^{\gamma} \int_{V_i}^{V_f} V^{-\gamma} dV = -p_i V_i^{\gamma} \left[ \frac{V^{-\gamma+1}}{-\gamma+1} \right]_{V_i}^{\gamma}$$

$$W = \frac{1}{\gamma - 1} p_i V_i^{\gamma} \left( V_f^{-\gamma + 1} - V_i^{-\gamma + 1} \right)$$

$$W = \frac{1}{\gamma - 1} p_i V_i V_i^{\gamma - 1} \left( V_f^{-\gamma + 1} - V_i^{-\gamma + 1} \right)$$

$$W = \frac{p_i V_i}{\gamma - 1} \left( \frac{V_i^{\gamma - 1}}{V_f^{\gamma - 1}} - 1 \right)$$

# Travail adiabatique

$$W = \frac{p_i V_i}{\gamma - 1} \left( \frac{p_f V_f}{p_i V_i} \frac{p_i V_i^{\gamma}}{p_f V_f^{\gamma}} - 1 \right)$$

Mais: 
$$p_i V_i^{\gamma} = p_f V_f^{\gamma}$$

$$W = \frac{p_i V_i}{\gamma - 1} \left( \frac{p_f V_f}{p_i V_i} - 1 \right)$$

$$\frac{1}{\gamma - 1} = \frac{1}{\frac{5}{3} - 1} = \frac{3}{5 - 3} = \frac{3}{2}$$

$$W = \frac{1}{\gamma - 1} \left( p_f V_f - p_i V_i \right)$$

$$W = \frac{1}{\gamma - 1} \left( nRT_f - nRT_i \right)$$

$$W = n \left(\frac{3}{2}R\right) \left(T_f - T_i\right)$$