# Fisica

# Indice

1	Introduzione: Sistema Internazionale						
	1.1	Tempo	5				
	1.2	Lunghezza	5				
	1.3	Massa	6				
2	Vet	tori	7				
_	2.1	Somma tra Vettori	7				
	2.2	Prodotto tra un Vettore ed un Scalare	8				
	2.3	Versore di un Vettore	8				
	2.4	Prodotto Scalare tra due Vettori	8				
	2.5	Componenti di un Vettore	9				
	2.6	Coordinate Polari	9				
	2.7		10				
	2.8		11				
9	Cin	amatica del Dunto Matariale	1 9				
3	3.1		1 <b>3</b> 13				
	$\frac{3.1}{3.2}$		13 14				
	ე.∠	•	15				
			16 16				
			17				
			11 18				
			$\frac{10}{20}$				
			$\frac{20}{22}$				
			$\frac{22}{25}$				
			$\frac{25}{25}$				
			$\frac{26}{26}$				
	3.3		$\frac{20}{27}$				
4			29				
	4.1	00	29				
		1	$\frac{29}{20}$				
		1	29				
		1	30				
	4.0	1	31				
	4.2		31				
			$\frac{31}{32}$				
			$\frac{33}{2}$				
			33 24				
			34				
			35 26				
		•	36				
			$\frac{38}{40}$				
		4 A A COLAGOU ALIGUEO VISCOSO	411				

	4.3	Oscillatore Armonico	42
		4.3.1 Moto Oscillatorio con Attrito Viscoso	42
		4.3.2 Moto Oscillatorio con Attrito Viscoso ed una Forzante	45
	4.4	Moti Relativi e Forze Apparenti	47
		4.4.1 Sistemi Inerziali	47
		4.4.2 Sistemi non Inerziali	48
		4.4.3 Sistemi non Inerziali con Rotazione e Trascinamento	49
	4.5	Energia	50
		· ·	50
			51
			53
			53
			54
		0	54
		0	55
			55
		0	56
			57
	4.6	1	58
	1.0	Teoria della Gravitazione Chiversale	90
5	Dina	amica dei Sistemi di Punti Materiali	64
	5.1	Centro di Massa	65
	5.2	Sistema Isolato	66
	5.3	Sistema di Riferimento del Centro di Massa	66
	5.4	I Teorema di Köning	67
	5.5		68
	5.6	9	68
			69
			69
			72
	5.7		72
	5.8		75
	5.9		76
	5.10		77
			77
		- ·	81
		* *	82
	0.20		-
6	Terr	modinamica	84
	6.1	Termometria	84
	6.2	Principio Zero e Stato Termodinamico	84
	6.3	•	85
	6.4		87
	6.5	1 0	88
	-		89
			90

	6.5.3	$\operatorname{Isoterma}$
	6.5.4	Adiabatica
	6.5.5	Ciclo Termodinamico
6.6	Calorin	netria
	6.6.1	Relazione di Mayer
6.7	Trasfor	mazioni di Gas Ideali
6.8	Teoria	Cinetica
	6.8.1	Teoria dell'Equipartizione dell'Energia
6.9	Secondo	o Principio della Termodinamica
	6.9.1	Enunciato di Kelvin-Planck
	6.9.2	Enunciato di Clausus
6.10	Ciclo di	i Carnot
	6.10.1	Teorema di Carnot
6.11	Teorem	a di Clausius ed Entropia

# 1 Introduzione: Sistema Internazionale

Prima di studiare fenomeni fisici, bisogna definire delle unità di misura con le quali misurare le grandezze fisiche trattate. Il Sistema Internazionale di Unità di Misura fornisce un sistema di misura comune, usato nella maggior parte del mondo. Contiene 7 unità fondamentali, dalle quali vengono ricavate tutte le altre unità di misura derivate.

Poiché esistono fenomeni che hanno effetti di ordini di grandezza molto diversi tra di loro, sono stati definiti dei prefissi che rappresentano multipli e sottomultipli di unità base del Sistema Internazionale corrispondenti a potenze di 10:

Prefisso	Simbolo	Valore	Prefisso	Simbolo	Valore
Tera	Т	$10^{12}$	Deci	d	$10^{-1}$
Giga	G	$10^{9}$	Centi	c	$10^{-2}$
Mega	M	$10^{6}$	Milli	m	$10^{-3}$
Kilo	k	$10^{3}$	Micro	$\mu$	$10^{-6}$
Etto	h	$10^{2}$	Nano	n	$10^{-9}$
Deca	da	10	Pico	p	$10^{-12}$

# 1.1 Tempo

Nel Sistema Internazionale il tempo viene misurato mediante il secondo (s). Un secondo viene definito come il tempo necessario per un fotone emesso da un atomo di Cesio - 133 per compiere  $9,192631770 \times 10^9$  osccillazioni.

Sapendo che l'energia emessa dal fotone è:  $E = \lambda h$ , la sua lunghezza d'onda  $\lambda$  è data dal prodotto della velocità del fotone per la sua frequenza:  $\lambda = cf$ .

Quindi si può ricavare la frequenza, e di conseguenza il periodo, dal fotone sostituendo nell'equazione per l'energia:

$$E=cfh$$
 
$$f=\frac{E}{ch}$$
 
$$T=\frac{ch}{E}$$
 
$$1s:=9{,}192631770\times10^9\times T=9{,}192631770\times10^9\times\frac{ch}{E}$$

Dove h è la costante di Plank, c è la velocità della luce nel vuoto, e E è l'energia emessa dal fotone, misurabile.

# 1.2 Lunghezza

Nel Sistema Internazionale la lunghezza viene misurata mediante il metro (m). Un metro viene definito come la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in  $1/(2,99792458 \times 10^8)s$ :

$$1m := \frac{c}{2,99792458 \times 10^8} s$$


# 1.3 Massa

Nel Sistema Internazionale la massa viene misurata mediante il chilogrammo (kg). Un chilogrammo viene definito come la massa necessaria per equilibrare in una bilancia di Watt una quantità di corrente proporzionale alla costante di Planck:

$$1kg := \left(\frac{h}{6,62607015 \times 10^{-34}}\right) \frac{s}{m^2}$$

# 2 Vettori

Un vettore è un oggetto matematico definito da modulo, direzione e verso. Poiché la sua definizione non dipende dal punto di applicazione tutti i vettori aventi gli stessi moduli, direzioni e versi vengono definiti equipollenti:




Il vettore  $\vec{v}$ , applicato sul punto P, in figura viene definito del modulo  $(|\vec{v}| = v)$  rappresentato dalla lunghezza del segmento, dalla direzione rappresentata dalla retta su cui poggia, e dal verso rappresentato dalla freccia alla fine del segmento. Si usa la notazione  $\vec{v} \in \vec{V}(P)$  per indicare che il dato vettore appartiene alla classe di vettori applicati su P. Poiché il punto di applicazione di un vettore non cambia il comportamento delle operazioni tra vettori per convenzione si considera, se non viene specificato, il punto di applicazione coincidente con l'origine uno spazio vettoriale di dimensione n:  $\vec{V}^n(O)$ .

# 2.1 Somma tra Vettori

Dati due vettori appartenenti allo stesso spazio vettoriale:  $\vec{v}, \vec{w} \in \vec{V}^n(O)$ , viene definita l'operazione binari interna somma (+) secondo le sequenti proprietà:

$$\vec{v} + \vec{w} \in \vec{V}^n (O)$$
 
$$\vec{v} + \vec{w} = \vec{w} + \vec{v}$$
 
$$\vec{v} + (\vec{w} + \vec{u}) = (\vec{v} + \vec{w}) + \vec{u}$$
 
$$\vec{v} + \vec{0} = \vec{v}$$
 
$$\vec{v} + (-\vec{v}) = \vec{0}$$

Graficamente la somma può essere rappresentata mediante il metodo punta-coda o metodo del parallelogramma, è possibile dimostrare graficamente che  $-(\vec{v} + \vec{w}) = -\vec{v} - \vec{w}$  e  $\vec{v} - \vec{w} = \vec{v} + (-\vec{w})$ :



## 2.2 Prodotto tra un Vettore ed un Scalare

Dato un vettore  $\vec{v} \in \vec{V}^n(O)$ , ed uno scalare  $k \in \mathbb{R}$ , viene definita l'operazione binaria esterna prodotto per uno scalare  $(\cdot)$  secondo le sequenti proprietà:

$$k\vec{v} \in \vec{V}^n(O)$$

$$k(\vec{v} + \vec{w}) = k\vec{v} + k\vec{w}$$

$$(k+h)\vec{v} = k\vec{v} + h\vec{v}$$

$$k(h\vec{v}) = (kh)\vec{v}$$

$$k\vec{v} = \vec{0} \iff k = 0 \lor \vec{v} = \vec{0}$$

## 2.3 Versore di un Vettore

Dato un vettore  $\vec{v} \in \vec{V}^n(O)$ , il suo versore viene definito come un vettore di modulo unitario, avente la sua stessa direzione e verso:  $\hat{v} := \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$ . Un vettore può quindi essere rappresentato come  $\vec{v} = v\hat{v}$ . Considerando gli assi di un sistema di riferimento cartesiano, possono essere definiti i versori paralleli e aventi stessa direzione di quegli assi come:  $\hat{x} \in \hat{y}$ .

#### 2.4 Prodotto Scalare tra due Vettori


Dati due vettori  $\vec{v}$ ,  $\vec{w}$ , viene definito il prodotto scalare (·) tra due vettori l'operazione  $f(\vec{v}, \vec{w}) = \vec{v} \cdot \vec{w} : V^n(O) \to \mathbb{R}$ :

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = \cos \theta |\vec{v}| \cdot |\vec{w}| \in \mathbb{R} \tag{2.4.1}$$

Dove  $\theta$  rappresenta l'angolo compreso tra i due vettori, è indifferente se si considera l'angolo interno  $(\theta)$  o esterno  $(\gamma = 2\pi - \theta)$  poiché si avrebbe:

$$\cos \gamma = \cos(2\pi - \theta) = \cos(-\theta) = \cos \theta$$

Se viene considerato il primo dei due vettori parallelo ad un asse del sistema di riferimento usato, allora si può considerare il prodotto scalare tra i due come la proiezione del secondo sull'asse indicato moltiplicato per il modulo del primo vettore:



Quindi la proiezione rispetto all'asse x del vettore  $\vec{w}$  è data da:  $w_x = \vec{w} \cdot \hat{x} = \cos \theta |\vec{w}| \cdot 1$ , in generale la proiezione ortogonale di un vettore rispetto ad un altro vettore è data dal prodotto scalare tra il primo vettore per il versore del secondo:  $w_v = \vec{w} \cdot \hat{v}$ . Il prodotto scalare è massimo quando i due vettori sono paralleli ovvero quando  $\cos \theta = 1$ , ed è nullo quando i due vettori sono perpendicolari:  $\cos 0 = 0$ . Perciò:  $\hat{x} \cdot \hat{x} = 1$ , mentre  $\hat{x} \cdot \hat{y} = 0$ . Per il prodotto scalare valgono le proprietà distributiva, associativa e transitiva.


# 2.5 Componenti di un Vettore

Dato un vettore, vengono definiti componenti del vettore le sue proiezioni ortogonali rispetto agli assi del sistema di riferimento usato:

$$\vec{v} \cdot \hat{x} = \cos \theta \, v = v_x \tag{2.5.1}$$

$$\vec{v} \cdot \hat{y} = \cos(2\pi - \theta) \, v = \sin\theta \, v = v_y \tag{2.5.2}$$

È possibile rappresentare un vettore tramite i suoi componenti:  $\vec{v} = \vec{v}_x + \vec{v}_y = v_x \hat{x} + v_y \hat{y}$ , dove  $\vec{v}_x$  e  $\vec{v}_y$  sono i vettori componenti di  $\vec{v}$ .



A differenza del vettore le sue componenti dipendono dal sistema di riferimento usato per ottenerle.

# 2.6 Coordinate Polari


In coordinate cartesiane il punto P viene indicato con  $(x_P, y_P)$ ; in coordinate polari viene indicato con  $(\rho_P, \theta_P)$ , dove  $\rho$  è rappresenta la distanza del punto dall'origine e  $\theta$  rappresenta l'angolo che forma il segmento OP con il semiasse uscente dall'origine e parallelo a l'asse x. Per cambiare sistema di coordinate del punto P:

$$x_P = \rho \cos \theta$$

$$y_P = \rho \sin \theta$$

$$\rho = \sqrt{x_P^2 + y_P^2}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{y_P}{x_P}\right)$$



Si può rappresentare un vettore in coordinate polari:  $\vec{v} = v_x \hat{x} + v_y \hat{y} = \rho \cos \theta \hat{x} + \rho \sin \theta \hat{y}$ , dove  $\rho$  è la distanza dall'origine e  $\theta$  l'angolo che forma con il semiasse x. Considerando  $\frac{v_y}{v_x} = \frac{\rho \sin \theta}{\rho \cos \theta} = \tan \theta$ , ci si può ricavare il valore di  $\theta$ :

$$\theta = \arctan\left(\frac{v_y}{v_x}\right) \tag{2.6.1}$$

Per ottenere la distanza dall'origine  $\rho$  si considera:

$$\vec{v} \cdot \vec{v} = v^{2}$$

$$(v_{x}\hat{x} + v_{y}\hat{y}) \cdot (v_{x}\hat{x} + v_{y}\hat{y})$$

$$v_{x}v_{x}\hat{x} + v_{x}v_{y}\hat{x} + v_{y}v_{y}\hat{y} + v_{y}v_{x}\hat{y} + v_{y}v_{y}\hat{y} + v_{y}\hat{y} + v_{y}v_{y}\hat{y} + v_{y}\hat{y} + v_{y}v_{y}\hat{y} + v_{y}\hat{y} + v_{y}\hat{y$$

si è dimostrato che il modulo del vettore  $\vec{v}$  è uguale alla distanza dall'origine  $\rho$ .

## 2.7 Prodotto Vettoriale tra due Vettori

Dati due vettori  $\vec{v}$  e  $\vec{w}$ , viene definito il vettore prodotto vettoriale l'operazione  $f(\vec{v}, \vec{w}) = \vec{v} \times \vec{w}$ :  $V^n(O) \to V^n(O)$ :

$$\vec{v} \times \vec{w} := v \cdot w \sin \theta \, \hat{v} \times \hat{w} \tag{2.7.1}$$

La direzione del vettore  $\hat{w} \times \hat{w}$  viene ottenuta mediante la regola della mano destra di conseguenza l'ordine dei vettori determina il verso del vettore prodoto vettoriale, e si ha:  $\hat{v} \times \hat{w} = -\hat{w} \times \hat{v}$ .

Poiché si considera il seno dell'angolo tra i due vettori se essi sono paralleli, il prodotto vettoriale risultante è nullo, mentre se essi sono perpendicolari il prodotto vettoriale risultante è massimo.

Il modulo del prodotto vettoriale tra due vettori risulta essere l'area del parallelogramma descritto dai vettori applicati su uno stesso punto, come se si stesse applicando il metodo del parallelogramma, per cui il prodotto vettoriale risulta essese l'area con segno descritta dai due vettori.

Per il prodotto vettoriale vale la proprietà distrubutiva  $\vec{v} \times (\vec{w} + \vec{u}) = \vec{v} \times \vec{w} + \vec{v} \times \vec{u}$ , ma essendo dipendente dall'ordine dei vettori, la proprietà associativa non è valida:  $\vec{v} \times (\vec{w} \times \vec{u}) \neq (\vec{v} \times \vec{w}) \times \vec{u}$ :

$$\vec{v} \times (\vec{w} \times \vec{u}) = (\vec{v}_x + \vec{v}_y) \times ((\vec{w}_x + \vec{w}_y) \times (\vec{u}_x + \vec{u}_y))$$

$$(v_x \hat{x} + v_y \hat{y}) \times (w_x u_x \hat{x} \times \hat{x} + w_x u_y \hat{x} \times \hat{y} + w_y u_x \hat{y} \times \hat{x} + w_y u_y \hat{y} \times \hat{y})$$

$$(v_x \hat{x} + v_y \hat{y}) \times (w_x u_y \hat{z} + w_y u_x (-\hat{z}))$$

$$v_x w_x u_y \hat{x} \times \hat{z} + v_x w_y u_x \hat{x} \times (-\hat{z}) + v_y w_x u_y \hat{y} \times \hat{z} + y_y w_y u_x \hat{y} \times (-\hat{z})$$

$$v_x w_x u_y (-\hat{y}) + v_x w_y u_x \hat{y} + v_y w_x u_y \hat{x} + v_y w_y u_x (-\hat{x})$$

$$\vec{v} \times (\vec{w} \times \vec{u}) = (v_y w_x u_y - v_y w_y u_x) \hat{x} + (v_x w_y u_x - v_x w_x u_y) \hat{y}$$

$$(2.7.2)$$

$$(\vec{v} + \vec{w}) \times \vec{u} = ((\vec{v}_x + \vec{v}_y) \times (\vec{w}_x + \vec{w}_y)) \times (\vec{u}_x + \vec{u}_y)$$

$$(v_x w_x \hat{x} \times \hat{x} + v_x w_y \hat{x} \times \hat{y} + v_y w_x \hat{y} \times \hat{x} + v_y w_y \hat{y} \times \hat{y}) \times (u_x \hat{x} + u_y \hat{y})$$

$$(v_x w_y \hat{z} + v_y w_x (-\hat{z})) \times (u_x \hat{x} + u_y \hat{y})$$

$$v_x w_y u_x \hat{z} \times \hat{x} + v_x w_y u_y \hat{z} \times \hat{y} + v_y w_x u_x (-\hat{z}) \times \hat{x} + v_y w_x u_y (-\hat{z}) \times \hat{y}$$


$$v_x w_y u_x \hat{y} + v_x w_y u_y (-\hat{x}) + v_y w_x u_x (-\hat{y}) + v_y w_x u_y \hat{x}$$

$$(\vec{v} + \vec{w}) \times \vec{u} = (v_y w_x u_y - v_x w_y u_y) \hat{x} + (v_x w_y u_x - v_y w_x u_x) \hat{y}$$

$$(2.7.3)$$

$$(v_yw_xu_y-v_yw_yu_x)\hat{x}+(v_xw_yu_x-v_xw_xu_y)\hat{y}\neq (v_yw_xu_y-v_xw_yu_y)\hat{x}+(v_xw_yu_x-v_yw_xu_x)\hat{y}$$

$$\vec{v} \times (\vec{w} \times \vec{u}) \neq (\vec{v} + \vec{w}) \times \vec{u} \tag{2.7.4}$$



## 2.8 Coordinate Sferiche

Considerando un sistema di riferimento tridimensionale x, y, z, si può rappresentare un vettore usando le sue componenti:  $\vec{v} = v_x \hat{x} + v_y \hat{y} + v_z \hat{z}$ , oppure si può rappresentare mediante coordinate

sferiche. Si considera la proiezione del vettore rispetto al piano formato da due assi, e scompone quel vettore con coordinate polari, in seguito si considera l'angolo formato dal vettore con il terzo asse perpendicolare al piano  $\vec{v}(\rho,\theta,\varphi)$ :


$$v_x = \rho \cos \varphi$$

$$v_y = \rho \sin \varphi$$

$$\rho = v_{xy} = v \sin \theta$$

$$v_z = v \cos \theta$$

$$\vec{v} = v \sin \theta \cos \varphi \, \hat{x} + v \sin \theta \sin \varphi \, \hat{y} + v \cos \theta \, \hat{z}$$
(2.8.1)



# 3 Cinematica del Punto Materiale

La cinematica è la parte della meccanica che analizza l'andamento del moto di un corpo nel tempo.


### 3.1 Traiettoria

In cinematica una traiettoria  $\Gamma$  è l'insieme di tutti i punti Q dove il punto materiale analizzato si può trovare in un intervallo di tempo  $\Delta t$ :


$$\Gamma := \{ Q \text{ t.c } Q = P(t) \}$$
 (3.1.1)

Un punto materiale rappresenta il centro di massa di un corpo, approssimando il suo andamento come se tutta la massa fosse accumulata in unico punto. La traiettoria di un punto materiale è indipendente dal sistema di rifermento usato per analizzarla. Convenzionalmente si usano sistemi di riferimento aventi assi ortogonali e destrosi, in modo tale che:  $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$ ,  $\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$ ,  $\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$  per un sistema di riferimento avente tre assi (i, j, k).

Considerando una traiettoria  $\Gamma$  in un sistema di riferimento (i, j, k), si può definire un vettore posizione  $\vec{r}(t)$ , che rappresenta in funzione del tempo la posizione del punto materiale che segue quella data traiettoria  $\Gamma$ .




Aggiungendo un altro asse ortogonale si può analizzare la posizione del punto nel tempo, definito moto. La posizione in funzione del tempo viene definita legge oraria del punto e descrive come il punto si muove nello spazio rispetto al tempo. Si può analizzare la legge oraria nei suoi componenti  $\vec{r}(t) = r_x(t)\hat{x} + r_y(t)\hat{y} + r_z(t)\hat{z}$ , in questo modo si ottiene la legge oraria del punto nelle tre direzioni dello spazio, ognuna descrive il comportamento del punto in una singola direzione:



# 3.2 Moto nello Spazio

Dati due istanti di tempo, è possibile approssimare la quantità di spazio percorsa dal punto tramite:  $\Delta \vec{r}(t) = \vec{r}(t_1) - \vec{r}(t_0)$ , questa differenza approssima lo spostamento  $\vec{s}$ , definito come la distanza tra due punti di una traiettoria, poiché rappresenta una distanza, è indipendente dal sistema di riferimento utilizzato. Quando la posizione iniziale è nulla, allora si ha  $\vec{s}(t) = \Delta \vec{r}(t) = \vec{r}(t) - \vec{0} = \vec{r}(t)$ .



Viene definita velocità media di un punto  $\vec{v}_m(t)$ , la grandezza che quantifica la rapidità con cui un punto compie uno spostamento  $\Delta \vec{r}$  in un intervallo di tempo  $\Delta t$ :

$$\vec{v}_m(t) = \frac{\Delta \vec{r}(t)}{\Delta t} \tag{3.2.1}$$

Contiene informazioni sullo spostamento ed il tempo impiegato per compierlo, ma non sulla traiettoria. Per ottenere informazioni sulla traiettoria si definisce la velocità istantanea:

$$\vec{v}_i(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}(t)}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}$$
(3.2.2)

Per cui è possibile ottenere uno spostamento data la velocità istantanea  $\vec{v}(t)$ , derivata dello spostamento:

$$\Delta \vec{r}(t) = \int_{t_0}^{t} \vec{v}(\tau) d\tau \tag{3.2.3}$$

Per cui si può esprimere la velocità media rispetto alla velocità istantanea considerando lo spostamento come l'integrale della velocità istantanea oppure considerando il teroema della media, se la velocità istantanea in funzione del tempo è continua:

$$\vec{v}_m(t) = \frac{1}{t - t_0} \int_{t_0}^t \vec{v}(\tau) d\tau$$

Per ottenere la direzione ed il verso della velocità istantanea  $\vec{v}_x(t)$ , si analizza il cambiamento del vettore velocità media al diminuire dell'intervallo di tempo  $\Delta t$ . Al diminuire di  $\Delta \vec{r}_x(t)$ , l'angolo  $\alpha$  tra la tangente alla traiettoria e lo spostamento diminuisce, quindi per  $\Delta t \to 0$ ,  $\alpha \to 0$  lo spostamento infinitesimo  $d\vec{r}_x(t)$  diventa un vettore parallelo alla traiettoria  $\Gamma_x$  nell'istante di tempo  $t_0$ . La velocità istantanea  $\vec{v}_x(t)$  di conseguenza, avendo stessa direzione e verso di  $d\vec{r}_x(t)$  è anch'essa tangente alla traiettoria lungo  $\Gamma_x$  nel punto  $r_x(t_0)$ .


Per ogni componente di  $\vec{r}(t)$  si può effettuare lo stesso ragionamento, quindi è possibile definire una velocita istantanea  $\vec{v}(t) = \dot{r}_x(t)\hat{x} + \dot{r}_y(t)\hat{y} + \dot{r}_z(t)\hat{z} = v_x(t)\hat{x} + v_y(t)\hat{y} + v_z(t)\hat{z}$ , dove  $v_i(t)$  sono le pendenze dei grafici della legge oraria nella coordinata i, all'istante di tempo t. Poiché rappresentano delle pendenze contengono informazioni sul modulo e sul verso del vettore velocità.

Si definisce accellerazione istantanea la derivata della velocità istantanea rispetto al tempo:

$$\vec{a}_i(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}(t)}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}_i(t)}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2}$$
(3.2.4)

Avente direzione perpendicolare alla tangente alla traiettoria nell'istante di tempo t, e verso, individuto dal segno di a, dipendente dalla convessità o concavità della traiettoria nell'intorno dell'istante di tempo t, a differenza del segno della velocità v.

L'accellerazione del punto lungo la traiettoria  $\Gamma$  in tre dimensioni viene espressa come:  $\vec{a}(t) = \ddot{r}_x(t)\hat{x} + \ddot{r}_y(t)\hat{y} + \ddot{r}_z(t)\hat{z} = \dot{v}_x(t)\hat{x} + \dot{v}_y(t)\hat{y} + \dot{v}_z(t)\hat{z} = a_x(t)\hat{x} + a_y(t)\hat{y} + a_z(t)\hat{z}$ .



Data un'accellerazione costante, la sua legge oraria sarà data da:  $\vec{a}(t) = \vec{a}_0$ . Date le leggi oraria della velocità e dell'accellerazione, e le loro condizioni iniziali, è possible ottenere la legge oraria della posizione integrando su un intervallo  $[t_0, t]$  le leggi orarie note.

#### 3.2.1 Moto Rettilineo Uniforme

Un punto che si muove con un accellerazione nulla  $\vec{a} = \vec{0}$  avrà una veloticà costante  $\vec{v}(t) = \vec{v}_0$  e compierà un moto definito rettilineo uniforme. Se è data la posizione nell'istante di tempo  $t_0$ 

 $\vec{s}(t_0) = \vec{s}_0$ , è possibile ottenere la legge oraria della posizione:


$$\frac{d\vec{s}(t)}{dt} = \vec{v}(t) = \vec{v}(t_0) = \vec{v}_0$$

$$\int_{t_0}^t d\vec{s}(\tau) = \int_{t_0}^t \vec{v}_0 d\tau$$

$$\vec{s}(t) - \vec{s}(t_0) = \vec{v}_0(t - t_0)$$

$$\vec{s}(t) = \vec{s}(t_0) + \vec{v}_0(t - t_0)$$
(3.2.5)

Questa legge oraria descrive un moto rettilineo uniforme, dove lo spostamento cresce linearmente rispetto al tempo.



### 3.2.2 Moto Uniformemente Accellerato

Un punto che si muove con un'accellerazione costante  $\vec{a}(t) = \vec{a}_0$  si muove di moto uniformemente accellerato. Data l'accellerazione  $\vec{a}_0$  e se è data la posizione e la velocità nell'istante di tempo  $t_0$ :  $\vec{v}(t_0) = \vec{v}_0$ ,  $\vec{s}(t_0) = \vec{s}_0$ , allora è possibile ottenere la legge oraria dello spostamento:

$$\frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \vec{a}(t) = \vec{a}(t_0) = \vec{a}_0$$

$$\int_{t_0}^t d\vec{v}(\tau) = \int_{t_0}^t a_0 d\tau$$

$$\vec{v}(t) = \vec{v}(t_0) + \vec{a}_0(t - t_0)$$


$$\frac{d\vec{s}(t)}{dt} = \vec{v}(t) = \vec{v}(t_0) + \vec{a}_0(t - t_0)$$

$$\int_{t_0}^t d\vec{s}(\tau) = \int_{t_0}^t \vec{v}_0 + \vec{a}_0(t - t_0) d\tau$$

$$\vec{s}(t) - \vec{s}_0 = \vec{v}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\vec{a}_0(t - t_0)^2$$

$$\vec{s}(t) = \vec{s}_0 + \vec{v}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\vec{a}_0(t - t_0)^2$$
(3.2.6)


Questa legge oraria descrive un moto uniformemente accellerato, dove la posizione cresce quadraticamente rispetto al tempo.



## 3.2.3 Moto di Caduta

Il moto di caduta di un punto materiale da un'altezza iniziale  $y_0$  con un'accellerazione  $\vec{a}(t) = \vec{g}$ , è un moto uniformemente accellerato. Si esplicita il verso dell'accellerazione considerando  $\vec{a}(t) = -g\hat{y}$ . Con una velocità nulla, avrà legge oraria:  $\vec{y}(t) = y_0\hat{y} - \frac{1}{2}gt^2\hat{y}$ .

Se il punto viene lanciato, o verso l'alto o verso il basso con una velocità di modulo  $v_0$  la legge oraria sarà:  $\vec{y}(t) = y_0 \hat{y} \pm v_0 t \hat{y} - \frac{1}{2} g t^2 \hat{y}$ .



Per trovare il punto più alto della traiettoria lungo le y, assumendo che il punto sia stato lanciato verso l'alto, bisogna trovare il punto dove la velocità si annulla. La velocità, di modulo positivo, diminuisce linearmente rispetto al tempo  $v(t) = v_0 - gt$ , per cui il punto continua a salire fino a quando la velocità è positiva, nel punto in cui la velocità si annulla il punto smette di salire, e comincia subito dopo a cadere verso il basso.

$$\begin{aligned} \vec{v}(t) &= \vec{v}_0 + \vec{g}(t - t_0), \ \exists t_{max} \ \text{t.c} \ \vec{v}_y(t_{max}) = \vec{0} \\ \vec{0} &= v_0 \hat{y} - g(t_{max} - t_0) \hat{y} \\ t_{max} &= \frac{v_0}{g} + t_0 \\ y_{max} &= y(t_{max}) = y_0 + v_0 \left(\frac{v_0}{g}\right) - \frac{1}{2}g\left(\frac{v_0}{g}\right)^2 \end{aligned}$$

$$y_{max} = y_0 + \frac{v_0^2}{2q} \tag{3.2.7}$$

Per trovare il punto dove tocca terra bisogna risolvere la legge oraria rispetto al tempo:

$$\exists t_{terra} \text{ t.c } y(t_{terra}) = 0$$

$$y_0 + v_0(t_{terra} - t_0) - \frac{1}{2}g(t_{terra} - t_0)^2 = 0$$

$$-\frac{1}{2}gt_{terra}^2 + gt_{terra}t_0 - \frac{1}{2}gt_0^2 + v_0t_{terra} - v_0t_0 + y_0 = 0$$

$$-\frac{1}{2}gt_{terra}^2 + t_{terra}(gt_0 + v_0) + \left(y_0 - v_0t_0 - \frac{1}{2}gt_0^2\right) = 0$$

$$t_{terra} = \frac{gt_0 + v_0 \mp \sqrt{(gt_0 - v_0)^2 + 2g\left(y_0 - v_0t_0 - \frac{1}{2}gt_0^2\right)}}{g}$$

Poiché il punto non può toccare terra in un istante di tempo negativo si considera:

$$t_{terra} = \frac{gt_0 + v_0 + \sqrt{(gt_0 - v_0)^2 + 2g\left(y_0 - v_0t_0 - \frac{1}{2}gt_0^2\right)}}{g}$$
(3.2.8)

# 3.2.4 Moto Armonico o Oscillatorio

Un moto armonico è un tipo di moto in cui il sistema torna alle stesse condizioni dopo un periodo. Il periodo è la quantita di tempo necessaria al sistema per compiere un'oscillazione completa.  $T = \Delta t$ :  $\vec{f}(t) = \vec{f}(t+T)$ .

Alcuni moti oscillatori comuni sono il moto di una molla e il moto di un pendolo.

Nel moto armonico due stati sono uguali se la posizione, il vettore velocità e accellerazione sono uguali.

Un moto armonico è definito da varie grandezze fisiche:

- Ampiezza (A): massima distanza dallo stato iniziale in un oscillazione, misurata in metri [m];
- Frequenza ( $\nu$ ): numero di oscillazioni effettuate in un secondo, calcolata in Hertz [Hz], è l'inverso del periodo:  $\nu = \frac{1}{T}$ ;
- Pulsazione ( $\omega$ ): velocità in cui viene effettuata un'oscillazione completa ( $2\pi$ ),  $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$ , misurata in radianti al secondo  $\left\lceil \frac{rad}{s} \right\rceil$ .
- Fase Inizial  $(\varphi)$ : indica il punto dell'oscillazione da dove comincia il moto, misurata in radianti [rad].

La legge oraria generalre di un moto armonico è definita da una funzione sinusoidale o cosinusoiale:  $x(t) = A(t)\cos(\varphi + \omega t)$  oppure  $x(t) = A(t)\sin(\varphi + \omega t)$ .

In un moto armonico semplice l'ampiezza massima non dimuisce o aumenta nel tempo quindi la sua legge oraria sarà:  $x(t) = A\cos(\varphi + \omega t) = A\cos(\varphi + 2\pi\nu t) = A\cos\left(\varphi + \frac{2\pi}{T}t\right)$ . All'istante  $t_0 = 0$ ,  $x(t_0) = A\cos(\varphi + \omega t_0) = A\cos(\varphi)$ , se la fase iniziale è nulla, all'istante di tempo iniziale il punto si trovo nella posizione di ampiezza massima:  $x(0) = A\cos(0) = A$ .

Una funzione sinusoidale rappresenta lo stesso moto di una funzione cosinusoidale, solamente quadrato di fase, ovvero sfasato di  $\frac{\pi}{2}$ , per cui è possibile usare il seno ed il coseno per analizzare lo stesso moto armoninco. Per convenzione si usa il seno per la legge oraria della posizione di un moto armonico:  $x(t) = A \sin(\varphi + \omega t)$ . Nell' istante di tempo  $t_0 = 0$ , se la fase è nulla: x(0) = 0. La velocità e l'accellerazione del moto armonico si ottengono derivando la legge oraria dell'accellerazione:

$$v(t) = \dot{x}(t) = \omega A \cos(\varphi + \omega t) \tag{3.2.9}$$

$$a(t) = \ddot{x}(t) = -\omega^2 A \sin(\varphi + \omega t) = -\omega^2 x(t)$$
(3.2.10)

La velocità risulta quadrata di fase poiché è sfasata di  $\frac{\pi}{2}$  rispetto alla posizione, mentre la legge oraria l'accellerazione risulta essere in opposizione di fase rispetto alla posizione poiché è sfasata di  $\pi$ .

Se la legge oraria di un punto materiale rispetta l'equazione  $\ddot{x}(t) + \omega x(t) = 0$ , allora quel punto si muove di moto armonico semplice. Quest'equazione rappresenta la condizione necessaria per un moto armonico semplice.


Poiché la legge oraria dell'accellerazione è:  $\ddot{x}(t) = -\omega x(t)$ , si può esprimere rispetto alla sola legge oraria della posizione:

$$\ddot{x}(t) = -\omega x(t)$$

$$d^2 x(t) = -\omega x(t) dt^2$$


$$\iint d^2 x(t) = -\omega \iint x(t) dt^2$$

$$x(t) = -\omega \iint x(t) dt^2$$
(3.2.11)



#### 3.2.5 Moto Parabolico

Quando un punto si muove, da una posizione iniziale (h,0) di moto rettilineo uniforme nella componente x, e si muove di moto uniformemente accellerato sulla componente y; allora si muove di moto parabolico:



Avrà una traiettoria  $\Gamma := \{Q \text{ t.c. } Q = \vec{r}(t), \forall t \in [0, t_{terra}]\}$ , definita dal vettore posizione  $\vec{r}(t)$ . Il moto del punto sarà definito dal vettore posizione  $\vec{r}(t)$ , dalla velocità  $\vec{v}(t)$  e dall'accellerazione  $\vec{a}(t)$ . Si possono scomporre in componenti:

$$\begin{cases} \vec{a}(t) = \vec{a}_x \hat{x} + \vec{a}_y \hat{y} \\ \vec{v}(t) = v_x(t) \hat{x} + v_y(t) \hat{y} \\ \vec{r}(t) = x(t) \hat{x} + y(t) \hat{y} \end{cases}$$
(3.2.12)

$$\begin{cases} \vec{a}_x(t) = \vec{0} \\ \vec{v}_x(t) = v_{x,0}\hat{x} + \int_{t_0}^t \vec{a}_x(\tau)d\tau = v_{x,0}\hat{x} + \int_{t_0}^t \vec{0}d\tau = v_{x,0}\hat{x} \\ \vec{x}(t) = x_0\hat{x} + \int_{t_0}^t \vec{v}_x(\tau)d\tau = x_0\hat{x} + \int_{t_0}^t v_{x,0}\hat{x}d\tau = x_0\hat{x} + v_{x,0}(t - t_0)\hat{x} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{a}_y(t) = -g\hat{y} \\ \vec{v}_y(t) = v_{y,0}\hat{y} + \int_{t_0}^t \vec{a}_y(\tau)d\tau = v_{y,0}\hat{y} + \int_{t_0}^t -g\hat{y}d\tau = v_{y,0}\hat{y} - g(t - t_0)\hat{y} \\ \vec{y}(t) = y_0\hat{y} + \int_{t_0}^t \vec{v}_y(\tau)d\tau = y_0\hat{y} + \int_{t_0}^t v_{y,0}\hat{y} - g(\tau - t_0)\hat{y}d\tau = y_0\hat{y} + v_{y,0}(t - t_0)\hat{y} - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2\hat{y} \end{cases}$$

Per  $x_0 = 0$ ,  $y_0 = h$  e  $t_0 = 0$ , allora la traiettoria  $\Gamma$  può essere definita come:

$$\Gamma := \begin{cases} \vec{x}(t) = v_{x,0}t\hat{x} \\ \vec{y}(t) = h\hat{y} + v_{y,0}t\hat{y} - \frac{1}{2}gt^2\hat{y} \end{cases}$$
(3.2.13)

Per ottenere una singola equazione per la traiettoria complessiva del punto si applica la sequente sostituzione:

$$\Gamma := \begin{cases} t = \frac{x}{v_{x,0}} \\ y(t)\hat{y} = h\hat{y} + v_{y,0}t\hat{y} - \frac{1}{2}gt^2\hat{y} \end{cases}$$

$$y(x) = h + v_{y,0}\frac{x}{v_{x,0}} - \frac{1}{2}g\left(\frac{x}{v_{x,0}}\right)^2$$

$$\Gamma : y(x) = -\frac{g}{2v_{x,0}^2}x^2 + \frac{v_{y,0}}{v_{x,0}}x + h \tag{3.2.14}$$

La legge oraria del moto y(x) corrisponde ad una parabola rivolta verso il basso.

Per trovare la gittata, bisogna trovare il punto della traiettoria dove si annula la componente y:

$$\begin{split} x(t_g) &= x_g \text{ t.c. } y(t_g) = 0 \\ \begin{cases} x(t_g) \hat{x} &= x_g \hat{x} = v_{x,0} t_g \hat{x} \\ y(t_g) \hat{y} &= \vec{0} = \left(h + v_{y,0} t_g - \frac{1}{2} g t_g^2\right) \hat{y} \end{cases} \\ \begin{cases} x_g &= v_{x,0} t_g \\ t_g &= \frac{y_{y,0} \mp \sqrt{v_{y,0}^2 + 2gh}}{g}, t_g > 0 \\ \end{cases} \\ \begin{cases} x_g &= \frac{v_{x,0} v_{y,0} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2gh}{v_{y,0}^2}}\right)}{g} \\ t_g &= \frac{v_{y,0} + \sqrt{v_{y,0}^2 + 2gh}}{g} \end{cases} \end{split}$$

Per trovare la gittata massima in funzione di una velocità iniziale  $\vec{v}_0 = v_0(\cos\theta \hat{x} + \sin\theta \hat{y})$ , si considera la gittata  $x_g$  come una funzione:

$$x_g(v_0, \theta) = \frac{v_0^2 \sin \theta \cos \theta \left( 1 + \sqrt{1 + \frac{2gh}{v_0^2 \sin^2 \theta}} \right)}{g}$$
(3.2.15)

Si considera il caso dove il moto parabolico inizia nell'origine degli assi, allora h=0, quindi si ha la funzione della gittata:

$$x_g(v_0, \theta) = \frac{2v_0^2}{g} \sin \theta \cos \theta = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\theta$$
 (3.2.16)

In questo caso la gittata massima dipende interamente dall'angolo  $\theta$  tra il vettore velocità e l'orizzontale, poiché è direttamente proporzionale al modulo della velocità iniziale  $v_0$ . Quindi per trovare la gittata massima si considera la derivata della funzione gittata rispetto all'angolo  $\theta$ :

$$\frac{dx_g(\theta)}{d\theta} = \frac{d}{d\theta} \frac{v_0^2}{g} sin2\theta = 0$$

$$\frac{2v_0^2}{g} cos2\theta = 0$$

$$\theta = \frac{\pi}{4}$$
(3.2.17)

La gittata massima di un punto in moto parabolico, per h=0, si ha per un vettore velocità:

$$\vec{v}_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}v_0\hat{x} + \frac{\sqrt{2}}{2}v_0\hat{y} \tag{3.2.18}$$

# 3.2.6 Moto Circolare Uniforme

Quando un punto materiale ruota intorno ad un punto si muove di moto circolare. Poiché la traiettoria è una circonferenza avente come centro il punto intorno a cui il punto materiale ruota, il modulo del vettrore posizione per qualunque istante di tempo rimane invariato, ciò che cambia nel tempo è la sua direzione e verso:  $\vec{r}(t) = r \cdot \hat{r}(t)$ . Il versore  $\hat{r}(t)$  può essere scritto in componenti:

$$\hat{r}(t) = 1 \cdot \cos \theta(t)\hat{x} + 1 \cdot \sin \theta(t)\hat{y} \tag{3.2.19}$$

Da questa relazione è possibile ottenere il versore del vettore velocità:

$$\hat{v}(t) = \frac{d\hat{r}(t)}{dt}$$

$$\frac{d}{dt} (\cos \theta(t)\hat{x} + \sin \theta(t)\hat{y})$$

$$-\sin(\theta(t))\dot{\theta}(t)\hat{x} + \cos(\theta(t))\dot{\theta}(t)\hat{y}$$

$$\hat{v}(t) = (\cos \theta(t)\hat{y} - \sin \theta(t)\hat{x})\dot{\theta}(t)$$
(3.2.20)

 $\dot{\theta}(t)$  viene chiamata velocità angolare  $\omega(t)$ , viene definito un nuovo versore:

$$\hat{\tau}(t) = (\cos\theta(t)\hat{y} - \sin\theta(t)\hat{x}) \tag{3.2.21}$$

$$\hat{v}(t) = \hat{\tau}(t) \cdot \omega(t) \tag{3.2.22}$$

Il vettore velocità sarà:


$$\vec{v}(t) = r \cdot \frac{d}{dt}\hat{r}(t) = r \cdot \hat{\tau}(t)\omega(t)$$
(3.2.23)

Considerando le componenti del versore velocità:  $\hat{v}(t) = \cos(\beta(t))\hat{x} + \sin(\beta(t))\hat{y}$  e uguagliandole alle componenti del versore  $\hat{\tau}(t)$ :


$$\begin{cases}
\cos \beta(t)\hat{x} = -\sin \theta(t)\hat{x} \\
\sin \beta(t)\hat{y} = \cos \theta(t)\hat{y}
\end{cases}$$

$$\beta(t) = \theta(t) + \frac{\pi}{2}$$
(3.2.24)

Allora è facile notare che il vettore velocità così ottenuto è perpendicolare al vettore posizione nell'istante t. Dato che sono equipollenti si può applicare il vettore velocità alla posizione del punto nell'istante t sulla traiettoria. Il vettore velocità sarà sempre tangente alla traiettoria circolare del punto.



Si può dimostrare questa proprietà senza analizzare le componenti dei versori, considerando la differenza infinitesima tra due vettori posizione in due istanti di tempo t e  $t+\Delta t$ . Il vettore velocità  $\vec{v}(t)$  è dato dalla derivata:  $r \cdot \frac{d\hat{r}(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\hat{r}(t+\Delta t) - \hat{r}(t)}{\Delta t}$ . Per  $\Delta t \to 0$ , l'angolo  $d\theta = \theta(t+\Delta t) - \theta(t)$ , tra  $\hat{r}(t)$  e  $\hat{r}(t+\Delta t)$  anch'esso tende a 0. Si può approssimare la differenza per  $\Delta t \to 0$  tra i due vettori posizione come  $\hat{r}(t+\Delta t) - \hat{r}(t) = d\hat{r} \approx \sin(d\theta)\hat{\tau}(t)$ , dato che  $d\theta \to 0$ ,  $\sin(d\theta) = d\theta \implies d\hat{r}(t) = d\theta\hat{\tau}(t)$ , quindi  $\vec{v}(t) = r \cdot \frac{d\hat{r}(t)}{dt} = r \cdot \frac{d\theta(t)}{dt}\hat{\tau}(t) = r \cdot \omega(t)\hat{\tau}(t)$ :



Se il punto si muove con velocità angolare costante, e quindi si muove di moto circolare uniforme:

$$\vec{v}(t) = r\omega\hat{\tau}(t), v = \omega r \tag{3.2.25}$$

Si può trovare l'accellerazione del punto derivando il vettore velocità:


$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = r\omega \frac{d\hat{\tau}(t)}{dt}$$
$$r\omega \frac{d}{dt}(\cos\theta(t)\hat{y} - \sin\theta(t)\hat{x})$$

$$\vec{a}(t) = r\omega^2(-\sin\theta(t)\hat{y} - \cos\theta(t)\hat{x})$$
(3.2.26)


Si definisce il versore  $\hat{\nu}(t) = -(\cos \theta(t)\hat{x} + \sin \theta(t)\hat{y}) = -\hat{r}(t)$ , allora il vettore accellerazione può essere espresso come:

$$\vec{a}(t) = r\omega^2 \hat{\nu}(t) = -\omega^2 r \cdot \hat{r}(t) = -\omega^2 \vec{r}(t), \ a = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$$
 (3.2.27)

Il vettore accellerazione ha la stessa direzione del vettore posizione  $\vec{r}(t)$ , ma verso opposto:



Questa proprietà si può dimostrare analizzando la derivata come rapporto incrementale:  $\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\vec{v}(t+\Delta t) - \vec{v}(t)}{dt}$ . Il vettore differenza  $\Delta \vec{v}(t) = \vec{v}(t+\Delta t) - \vec{v}(t)$ , al diminuire di  $\Delta t$  tende a diventare ortogonale alla velocità:



Questa accellerazione viene chiamata accellerazione centripeta.

#### 3.2.7 Moto Circolare Periodico

Dato un punto materiale in moto circolare uniforma, se dopo un perdiodo  $T = \Delta t$ , ritorna alla posizione iniziale, si definisce moto periodico. Si può la posizione angolare considerando  $\theta(t_0) = 0$ :

$$\dot{\theta}(t) = \omega$$

$$\int_{t_0}^t d\theta(\tau)d\tau = \int_{t_0}^t \omega d\tau$$

$$\theta(t) - \theta(t_0) = \omega \Delta t$$

$$\theta(t) = \omega \Delta t \qquad (3.2.28)$$

Sapendo la posizione angolare ad ongi istante è possibile calcolare il periodo di una rotazione:

$$\begin{cases} \vec{x}(t) = r \cos \theta(t) \hat{x} = \vec{x}(t+T) \\ \vec{y}(t) = r \sin \theta(t) \hat{y} = \vec{y}(t+T) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos(\theta(t+T)) = \cos(\theta(t)) \\ \sin(\theta(t+T)) = \sin(\theta(t)) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos(\omega t + \omega T) = \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t + \omega T) = \sin(\omega t) \end{cases}$$

$$\omega t + \omega T = \omega t + 2k\pi, k = 1$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} [s]$$
(3.2.29)


#### 3.2.8 Moto Circolare non Uniforme

Se un punto materiale si muove su una traiettoria circolare con una velocità angolare variabile nel tempo  $\omega(t)$ , si muove di moto circolare non uniforme. Allora il moto non avrà un periodo di rotazione fisso, sarà descritto dalle leggi orarie:

$$\begin{cases} \vec{r}(t) = -r\hat{\nu}(t) \\ \vec{v}(t) = r\omega(t)\hat{\tau}(t) \\ \vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = r\frac{d}{dt}(\omega(t)\hat{\tau}(t)) = r(\dot{\omega}(t)\hat{\tau}(t) + \omega(t)^2\hat{\nu}(t)) \end{cases}$$
(3.2.30)

 $\dot{\omega}(t)$  viene definita accellerazione angolare  $\alpha(t), \, r\alpha(t)\hat{\tau}(t)$  viene definita accellerazione tangenziale  $\vec{a}_{tan}(t)$  mentre  $r\omega^2(t)\hat{\nu}(t)$  viene definita accellerazione centripeta  $\vec{a}_{cen}(t)$ .


Il moto del punto viene definito dai versori  $\hat{\tau}(t)$  e  $\hat{\nu}(t)$ , perciò si può usare un sistema di riferimento centrato nel punto e con gli assi concordi per direzione e verso ai versori  $\hat{\tau}(t)$  e  $\hat{\nu}(t)$ :



L'utilizzo di questo sistema di riferimento locale facilita l'analisi di moti vari, poiché è una rappresentazione sempre valida essendo dipendente dall'istante di tempo in cui ci si trova.

#### 3.2.9 Moto Vario

Si può aggiungere al sistema di riferimento  $S(\tau(t), \nu(t))$ , un altro asse, chiamato  $\beta$  ortgonale al piano  $(\hat{\beta} = \hat{\tau}(t) \times \hat{\nu}(t))$  creato dai primi due che rappresenta una rotazione in senso antiorario se è diretto verso l'alto  $(\beta)$ , orario se è diretto verso il basso $(\beta')$ :




Nel sistema di riferimento  $S(\tau(t), \nu(t), \beta)$ , si può rappresentare la velocità angolare e l'accellerazione angolare come vettori:

$$\vec{\omega}(t) = \omega(t) \cdot \hat{\beta}, \ \vec{\alpha}(t) = \alpha(t) \cdot \hat{\beta} \tag{3.2.31}$$

Quindi si possono riscrivere la equazioni del moto circolare come:

$$\begin{cases} \vec{r}(t) = -r\hat{\nu}(t) \\ \vec{v}(t) = \vec{\omega}(t) \times \vec{r}(t) = r\omega(t)\hat{\beta} \times (-\hat{\nu}(t)) = r\omega(t)\hat{\tau}(t) \\ \vec{a}(t) = \frac{d}{dt}(\vec{\omega}(t) \times \vec{r}(t)) = \vec{\alpha}(t) \times \vec{r}(t) + \vec{\omega}(t) \times \vec{v}(t) = r\alpha(t)\hat{\tau}(t) + r\omega(t)^2\hat{\nu}(t) \end{cases}$$
(3.2.32)

Dati 3 punti esiste una sola circonferenza passante per essi, quindi si può approssimare una qualsiasi traiettoria come una serie di moti circolari in ogni intorno della posizione per vari istanti di tempo  $t_i$ . Il centro dei moti circolari viene definito centro di curvatura, poiché il punto ruota in un certo intervallo di tempo intorno a quel punto. Il versore  $\hat{\beta}(t)$  determina il cambiamento di piano della traiettoria in 3 dimensioni:



# 3.3 Approssimazione mediante Serie di Taylor della Legge Oraria

Una funzione f(t) può essere espressa in un intorno  $I_{t_0}(\delta)$  di un punto  $t_0$  mediante la seria di Taylor:

$$f(t) = \sum_{i=0}^{n} f^{(i)}(t_0) \frac{(t-t_0)^i}{i!} + O((t-t_0)^k)$$
(3.3.1)

Viene definita la funzione  $\tilde{f}_k$  che approssima la funzione f:

$$\tilde{f}_k(t,t_0) = \sum_{i=0}^k f^{(i)}(t_0) \frac{(t-t_0)^i}{i!}$$
(3.3.2)

e la funzione errore  $R_k$  che determina l'imprecisione della funzione  $\tilde{f}$  rispetto alla funzione f:

$$R_k = \left| f(t) - \tilde{f}_k(t - t_0) \right| = f^{(k+1)}(\xi) \frac{(t - t_0)^{k+1}}{(k+1)!} \operatorname{per} \xi \in [t, t_0]$$
(3.3.3)

La funzione errore  $R_k$  è un infinitesimo di ordine k:  $R_k \leq O((t-t_0)^k)$ .

Data lo spostamento  $\vec{s}(t)$ , si può esprimere tramite la sua serie di Taylor:

$$\vec{r}(t) = \sum_{i=0}^{2} \vec{r}^{(i)}(t_0) \frac{(t-t_0)^k}{i!} + O((t-t_0)^3)$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(t_0) + \vec{r}^{(1)}(t_0)(t-t_0) + \vec{r}^{(2)}(t_0) \frac{(t-t_0)^2}{2} + O((t-t_0)^3)$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0(t-t_0) + \vec{a}_0 \frac{(t-t_0)^2}{2} + R_k$$

$$\vec{r}(t) \approx \vec{r}_0 + \vec{v}_0(t-t_0) + \vec{a}_0 \frac{(t-t_0)^2}{2}$$
(3.3.4)

In questo modo dati i valori della posizione, della velocità e dell'accellerazione nell'istante di tempo  $t_0$ , è possibile approssimare la traiettoria del punto materiale, per un qualsiasi tipo di moto, nell'intorno di  $t_0$ .

# 4 Dinamica del Punto Materiale

La dinamica è la parte della meccanica che analizza le cause del moto di un corpo, e ne descrive i suoi criteri di equilibrio. I principi della dinamica vennero enunciati da Newton.

# 4.1 Leggi di Newton


#### 4.1.1 I Principio

Un corpo rimane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme se la somma delle forze agenti su di esso è nulla:

$$\vec{v}$$
: cost.  $\iff \sum \vec{F} = \vec{0}$  (4.1.1)

Viene chiamato Principio di Inerzia il caso dove la velocità del corpo sia nulla. L'intuizione per il I principio viene attribuita a Galileo e ai suoi esperimenti sul piano inclinato. Un corpo su un piano inclinato sufficentemente liscio se viene lasciato cadere avrà una certa velocità che, in seguito a evidenze sperimentali, gli permette di raggiungere la quota di partenza se è presente un altro piano inclinato sufficientemente liscio dopo il primo, indipendentemente dalla pendenza del secondo.

Perciò se il piano inclinato di arrivo viene abbassato progressivamente, la distanza complessiva percorsa dal corpo tenderà ad aumentare, fino a diventare infinita per un piano parallelo al vettore velocità, poiché non potrà mai raggiungere la quota iniziale. Per cui un corpo mantiene la sua velocità iniziale in assenza di forze che ne impediscono il moto.



Newton in seguito definì la grandezza fisica forza, anch'essa un vettore:  $\vec{F}\left[\frac{kg\cdot m}{s^2}\right]=[N]$ , grandezza che esprime e quantifica l'interazione tra sistemi fisici. Ne descrisse la sua relazione con il moto nel secondo principio.

#### 4.1.2 II Principio

La forza agente su un corpo è data dalla prima derivata rispetto al tempo della quantità di moto.

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F} \tag{4.1.2}$$

Viene definita un'altra grandezza fisica, la quantità di moto di un corpo:  $\vec{p}$ , la variazione di quantità di moto viene ricavata dalla seguente equazione:

$$\Delta \vec{p} = m\Delta \vec{v} \tag{4.1.3}$$

In seguito ad evidenze sperimentali Newton scoprì un legame proporzionale tra la variazione della velocità in un istante di tempo ed il modulo della forza agente sul corpo. La costante di proporzionalità scoprì essere la massa del corpo, quindi la forza agente su un corpo è la derivata rispetto al tempo della quantità di moto:

$$\frac{d\vec{v}(t)}{dt} \propto \vec{F}$$

$$\left| \frac{d\vec{v}(t)}{dt} \right| = c_0 \left| \vec{F} \right|$$

$$\frac{1}{c_0} \left| \frac{d\vec{v}(t)}{dt} \right| = \left| \vec{F} \right|, \ \frac{1}{c_0} = m$$

$$\frac{dmv}{dt} = \frac{dp}{dt} = ma = F$$

La costante di proporzionalità  $\frac{1}{c_0}$  viene chiamata massa inerziale m e quantifica quanto un corpo si oppone al moto ovvero l'inerzia del corpo, e coincide nella meccanica newtoniana alla massa fisica del corpo.

Questo legame tra accellerazione e forza agente sul corpo è valido anche in campo vettoriale:

$$m\vec{a} = \vec{F} \tag{4.1.4}$$

Il secondo principio può essere espresso anche in forma integrale considerando:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\vec{F}dt = d\vec{p}$$

$$\int_{t_0}^t \vec{F}d\tau = \int_{p_0}^{p(t)} d\vec{p}$$

$$\vec{J} = \vec{F}\Delta t = \Delta \vec{p} [N \cdot s]$$
(4.1.5)

Viene definto il vettore impulso  $\vec{J}$  che quantifica la quantità di forza che agisce su un corpo in un dato intervallo di tempo. Per cui se la forza è nulla, la differenza di quantità di moto deve essere anch'essa nulla; ne deriva il principio della conservazione della quantità di moto:

In assenza di forze applicate, o in caso la loro risultante sia nulla, la quantità di moto rimane costante, ovvero si conserva.

#### 4.1.3 III Principio

Ad ogni azione equivale una reazione uguale e contraria.

Questo principio può essere espresso anche considerando la risultante delle forze interne ad un sistema. Se non sono presenti forze esterne agenti su di esso, le forze rimaste saranno tutte uguali e contrarie tra di loro a coppie, quindi la forza risultante agente sul sistema sarà nulla:

La risultante delle forze interne agenti su un sistema è nulla.

$$\vec{F}_{A \to B} = -\vec{F}_{B \to A} \tag{4.1.6}$$

### 4.1.4 Equilibrio

Se su un corpo agiscono più forze, i contributi delle singole forze sono indipendenti tra di loro, per cui è possibile considerare una sola forza, definita risultante, pari alla somma vettoriale di tutte le forze applicate.

Un corpo si dice sia in uno stato di equilibrio se la risultante è nulla. Applicando il primo principio della dinamica si individuano due tipi di equilibrio:

- Equilbirio Statico: Si applica il princio di inerzia, il corpo si trova in uno stato di quiete;
- Equilibrio Dinamico: Si applica il primo principio, il corpo si muove di moto rettilineo uniforme.

Un corpo in moto circolare uniforme si trova in equilbirio dinamico, avendo una velocita costante. Ma avrà un' accellerazione centripeta costante. La risultante delle forze sarà comunque nulla poiché sul corpo agirà una forza apparente che bilancia la forza centripeta.

## 4.2 Forze

Esistono 4 forze fondamentali:

- Forza di Gravità;
- Forza Elettromagnetica;
- Forza Nucleare Forte;
- Forza Nucleare Debole.

Da queste forze, derivano tutte le forze studiate dalla dinamica. Dalla forza di gravità derivano:

- Forza Peso;
- Reazione Vincolare:
- Forza di Attrito;
- Tensione:
- Forza Elastica.

#### 4.2.1 Forza Peso

Viene definita la forza peso  $\vec{F}_P$  o  $\vec{P}$  la forza di attrazione gravitazionale tra un corpo sulla superficie ed il pianeta dove si trova, approssimato come un punto avente la stessa massa del pianeta nel suo centro:

$$\vec{F}_P = G \frac{M_{terra} m}{r_{terra}^2} \hat{r} = \left( G \frac{M_{terra}}{r_{terra}^2} \hat{r} \right) m = m\vec{g}$$
 (4.2.1)

Viene definito il vettore di accellerazione gravitazionale:  $\vec{g} = G \frac{M}{r^2} \hat{r}$ .

Poiché la massa ineraziale è diversa dalla massa gravitazionale l'accellerazione di un corpo in caduta libera è indipendente dalla massa ineraziale del corpo. Su un corpo in caduta libera agirà solamente la forza peso, dipendente dalla massa gravitazionale, per il secondo principio, la somma delle forze è uguale alla massa inerziale del corpo moltiplicata alla sua accellerazione, quindi si ottiene:

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_P = m_i \vec{a}$$

Per cui si avrà che la forza peso di un corpo sia direttamente proporzionale alla forza agente su un corpo in caduta libera ad un'accellerazione  $\vec{a}$ , per cui anche le masse saranno tra di loro direttamente proporzionali rispetto ad una costante di proprozionalità  $c_0$ :

$$m_q \vec{g} = m_i \vec{a} \Rightarrow m_q = c_0 m_i$$


Sulla base di evidenze sperimentali si è scoperto che la costante di proporzionalità vale 1, per cui un corpo allo stato di quiete su cui agisce solamente la forza peso, sarà soggetto alla stessa accellerazione di un corpo in caduta libera  $\vec{a} = \vec{g}$ . Perciò la massa gravitazionale è esattamente uguale alla massa inerziale, nonostante rappresentino due fenomeni distinti: la resistenza di un corpo ad uno spostamento e l'attrazione gravitazionale tra due corpi.

#### 4.2.2 Reazione Vincolare

Se un corpo soggetto all'azione di una forza si trova in stato di quiete rispetto all'ambiente, allora sul corpo deve essere applicata un'altra forza tale da bilanciarla, questa forza viene chiamata reazione vincolare  $\vec{R}$ .

Nel caso di un corpo poggiato su un piano, corrisponde ad una forza normale ad esso  $\vec{N}$ .

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \vec{F}_P + \vec{N} = \vec{0} \Rightarrow \vec{N} = -\vec{F}_P \tag{4.2.2}$$



Il tipo di reazione vincolare dipende dal tipo di vincolo imposto al corpo, non è determinabile a priori poiché dipende dalle forze agenti in quel caso specifico sul corpo. Se il corpo è poggiato ad un piano, il vincolo rimuove un solo grado di libertà dal corpo per cui la reazione vincolare  $\vec{R}$  sarà solamente la normale al piano,  $\vec{R} = \vec{N}$ .

Se il corpo è vincolato tramite una cerniera allora il vincolo rimuove due gradi di libertà al corpo, impedendogli di traslare, per cui la reazione vincolare sarà data dalla somma vettoriale della normale  $\vec{N} = \vec{R}_y$  al piano e la forza opposta alla traslazione del corpo  $\vec{R}_x$ ,  $\vec{R} = \vec{R}_x + \vec{R}_y$ .

Esistono vincoli che rimuovono tre gradi di libertà, ovvero impediscono al corpo di ruotare sull'asse del vincolo, per cui la sua reazione vincolare avrà anche una componente torcente.

#### 4.2.3 Forza di Attrito Radente

In base al tipo di vincolo o ambiente dove si trova un corpo, è possibile che sia soggetto a delle forze di attrito. Queste forze, dovute alle forze di coesione tra due materiali, si oppongono al moto e sono sempre presenti. Si può analizzare il caso limite dove non sono presenti, considerando una superficie di appoggio liscia, nel resto dei casi si considera una superficie scabra.

La forza di attrico statico, o secco, o radente, è una forza che agisce su un corpo in quiete, cercando di mantenerlo in quiete, quindi si oppone alla forza esterna agente su di esso, ed ha direazione uguale alla direzione del moto, ma verso opposto. Il suo modulo aumenta fino al raggiungimento di un valore massimo, dopo il quale non riesce più a impedire il moto.


É proporzionale all'inerzia del corpo:  $F_A \propto F_P$ . Il modulo massimo che può assumere dipende dalla costante di attrito statio  $\mu_s$  tra il corpo ed il piano di appoggio:

$$\vec{F}_{max}$$
 t.c.  $\sum \vec{F} = \vec{0}$   
 $F_{max}\hat{x} + F_A(-\hat{x}) = \vec{0}$   
 $F_{max} = \mu_s N = \mu_s mg$  (4.2.3)

La forza massima che l'attrito statico può resistere è di modulo:  $F_{A,max} = \mu_s mg$ .

#### 4.2.4 Forza di Attrito Dinamico

La forza di attrito dinamico si oppone in verso al moto di un corpo in movimento, è di modulo costante pari a:  $F_d = \mu_d N$ . La costatante di attrito dinamico è generalmente minore della costante di attrito statico: è necessaria più forza per mettere in moto un corpo che per mantenerlo in movimento:



#### 4.2.5 Piano Inclinato

Un sistema molto comune che coinvolge la forza di attrito è un piano inclinato. Dove un corpo, su cui agisce una forzante  $\vec{F}$ , viene posto su un piano inclinato di un angolo  $\theta$  e una costante di attrito  $\mu_s$  e  $\mu_d$ . Su questo piano il corpo può essere in uno stato di equilibrio statitico o dinamico:  $\sum \vec{F}_i = \vec{0}$ .


Per analizzare questo sistema viene convenzionalmente scelto un sistema di riferimento con un asse parallelo i al piano, un altro asse j perpendicolare ad esso ed il centro O nella posizione attuale del corpo. Il sistema sarà descritto dalle seguenti equazioni:

$$\sum_{i} \vec{F}_{i} = \vec{0}$$

$$\begin{cases} \sum_{i} \vec{F}_{i,x} = \vec{F}_{P,x} + \vec{F}_{s/d} + \vec{F}_{x} = \vec{0} \\ \sum_{i} \vec{F}_{i,y} = \vec{F}_{P,y} + \vec{N} + \vec{F}_{y} = \vec{0} \end{cases}$$

$$\begin{cases} F_{P} \sin \theta - \mu_{s/d} N + \left| \vec{F}_{x} \right| = 0 \\ -F_{P} \cos \theta + N + \left| \vec{F}_{y} \right| = 0 \end{cases}$$

Per una forzante  $\vec{F} = \vec{0}$ , allora la condizione per l'equilibrio statico di un corpo poggiato su un piano scabro inclinato è descritta dalla seguente espressione:



Considerando una curva inclinata, sarà possibile ruotare intorno alla curva solamente utilizzando la forza di attrito statico tra il singolo punto delle ruota in contatto con il suolo in ogni istante, si considera la ruota incomprimibile. Se la curva non fosse inclinata, sarebbe possibile attraversarla solo con l'attrito se esso bilancia la forza derivante dall'accellerazione centripeta  $a_c = \frac{v^2}{r}$  della

ruota:

$$\sum \vec{F}_x = \vec{0} = \vec{F}_s + \vec{F}$$

$$-\mu_s mg + m \frac{v^2}{r} = 0$$

$$v = \sqrt{\mu_s gr}$$
(4.2.5)

Considerando una curva inclinata ad una certa angolazione  $\alpha$ , la ruota attraverserà la curva se vale il primo principio della dinamica:

$$\begin{cases}
\sum \vec{F}_x = \vec{0} = \vec{F}_{P,x} + \vec{F}_s \\
\sum \vec{F}_y = \vec{0} = \vec{F}_{P,y} + \vec{N}
\end{cases}$$

$$\begin{cases}
mg \sin \alpha - \mu_s mg \cos \alpha = 0 \\
N = mg \cos \alpha
\end{cases}$$

$$\mu_s = \tan(\alpha)$$

$$\alpha = \arctan(\mu_s)$$
(4.2.6)

La curva dovrà quindi avere un'angolazione  $\alpha = \arctan(\mu_s)$ .

Se invece fosse applicata una forzante  $\vec{F}_y$  sulla ruota durante la rotazione sulla curva si avrà:

$$\begin{cases}
\sum \vec{F}_x = \vec{0} = \vec{F}_{P,x} + \vec{F}_s \\
\sum \vec{F}_y = \vec{0} = \vec{F}_{P,y} + \vec{N} + \vec{F}_y
\end{cases}$$


$$\begin{cases}
mg \sin \alpha - \mu_s (mg \cos \alpha + \vec{F} \cdot \hat{y}) = 0 \\
N = mg \cos \alpha + \vec{F} \cdot \hat{y}
\end{cases}$$

$$F = mg \left( \frac{\sin \alpha}{\mu_s} - \cos \alpha \right)$$
(4.2.7)

Una macchina potrà attraversare una curva inclinata di un angolo  $\alpha$ , e di costante di attrito statico  $\mu_s$ , se applicasse ad ognuna delle sue ruote una forza di modulo  $F = mg \left( \frac{\sin \alpha}{\mu_s} - \cos \alpha \right)$ , dove m è la massa della ruota.

#### 4.2.6 Tensione

Considerando un filo non estensibile, di massa trascurabile che lega un corpo ad un vincolo. Se il corpo lega una massa ad un vincolo, e si trova in stato di quiete, allora la risultatne delle forze applicate al filo deve essere necessariamente nulla. Se il filo non si estende allora le stesse forze dovranno essere applicate su qualsiasi punto del filo. Considerando l'estremo dove è collegata la massa, la sua forza peso  $\vec{F}_P$  viene bilanciata da una forza definita tensione  $\vec{T}$  di verso opposto. Considerando l'altro estremo collegato al vincolo, poiché le forze devono agire su ogni punto del filo, la tensione sarà applicata anche sul vincolo, per essere in quiete è necessaria l'azione di una reazione vincolare normale al piano dove è legato il filo  $\vec{N}$ . Poiché le tensioni interne al filo si bilanciano tra di loro, la forza peso della massa si bilancia con la reazione vincolare del filo, per cui il filo si comporta come se trasferisse l'azione di una forza da un'estremo all'altro.



Per dimostrare la proprietà di trasmissione di forze di una fune, si può approssimare come molti blocchetti in serie, di masse anch'essi trascurabile. Partendo dalla massa all'estremo inferiore, essa è legata ad un blocchetto che sarà soggetto alla forza peso della massa e alla sua reazione vincolare. Ora considerando la massa ed il primo blocchetto come un sistema unico, essendo collegato al blocchetto successivo su di esso agiranno la forza peso del sistema massa-blocchetto, uguale alla forza peso della massa, e una reazione vincolare derivante dalla forza peso. Continuando questo processo, poiché i blocchetti hanno massa trascurabile e non sono deformabili, si arriverà all'estremo superiore collegato al vincolo, dove agiranno la forza peso del sistema massa-blocchetti, uguale alla forza peso della massa, e la sua relativa reazione vincolare.

#### 4.2.7 Pendolo Semplice

Un pendolo semplice è un sistema formato da una massa collegata ad un filo di lunghezza l, che oscilla senza smorzamento da una posizione iniziale, inclinata di un angolo  $\theta$ . Sulla massa agiscono due accellerazioni: una centripeta ed una tangenziale al moto:  $\vec{a}_{tan}$ ,  $\vec{a}_{cen}$ . Il sistema, rispetto al sistema di riferimeno  $S(\tau, \nu)$  verrà quindi descritto dall'equazione:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}_{cen} + m\vec{a}_{tan}$$

$$\begin{cases} \sum \vec{F}_{\nu} = \vec{T} + \vec{F}_{P,\nu} = m\vec{a}_{cen} \\ \sum \vec{F}_{\tau} = \vec{F}_{P,\tau} = m\vec{a}_{tan} \end{cases}$$

$$\begin{cases} ma_{cen}\hat{\nu} = T\hat{\nu} + F_{P}\cos(\theta(t))(-\hat{\nu}) \\ ma_{tan}\hat{\tau} = F_{P}\sin(\theta(t))(-\hat{\tau}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_{cen} = \omega^{2}(t)l = \dot{\theta}^{2}(t)l \\ a_{tan} = \alpha(t)l = \ddot{\theta}(t)l \end{cases}$$

$$\begin{cases} m\dot{\theta}(t)^{2}l = T - mg\cos(\theta(t)) \\ m\ddot{\theta}(t)l = -mg\sin(\theta(t)) \end{cases}$$

Consdireando l'equazione sull'asse  $\tau$ :

$$\ddot{\theta}(t) = -\frac{g}{l}\sin\theta(t) \tag{4.2.8}$$

si definisce  $\omega_p^2 = \frac{g}{l}$  la pulsazione del pendolo.

Considerando l'inforno  $[0, \theta(t_0)]$ , con  $\theta(t_0) << 1$ , si può approssimare sin  $\theta(t)$  mediante la sua serie di Taylor:  $\sin \theta(t) = \theta(t) + O(\theta^3(t)) \Rightarrow \ddot{\theta}(t) \approx -\theta(t)\omega_p^2$ , quindi si può approssimare il moto del pendolo ad un moto armonico:

$$\begin{cases} \theta(t) = A \sin(\varphi + \omega_p t) \\ \dot{\theta}(t) = A \omega_p \cos(\varphi + \omega_p t) \\ \ddot{\theta}(t) = -A \omega_p^2 \sin(\varphi + \omega_p t) \end{cases}$$

e avrà un periodo:

$$T_p = 2\pi\omega_p = 2\pi\sqrt{\frac{g}{l}} \tag{4.2.9}$$

Si considera  $\theta_0$  la posizione iniziale del pendolo:

$$\theta_0 = \theta(0) = A \sin \varphi$$

Si considera il pendolo in uno stato di quiete nell'istante t=0, quindi:

$$\dot{\theta}(t=0) = 0 = \omega_p A \cos\varphi$$

$$\varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$\theta_0 = A \sin\frac{\pi}{2} = A \tag{4.2.10}$$


Date queste condizioni le equazioni del moto del pendolo diventano:

$$\begin{cases} \theta(t) = \theta_0 sin\left(\frac{\pi}{2} + \omega_p t\right) = \theta_0 cos(\omega_p t) \\ \dot{\theta}(t) = \theta_0 \omega_p cos\left(\frac{\pi}{2} + \omega_p t\right) = -\theta_0 \omega_p sin(\omega_p t) \\ \ddot{\theta}(t) = -\theta_0 \omega_p^2 sin\left(\frac{\pi}{2} + \omega_p t\right) = -\theta_0 \omega_p^2 cos(\omega_p t) \end{cases}$$

La tensione esercitata sul filo in funzione del tempo sarà per piccole oscillazioni:


$$T(t) = mg\cos(\theta_0\cos(\omega_p t)) + ml\frac{d}{dt}(\theta_0\cos(\omega_p t))^2 = mg\cos(\theta_0\cos(\omega_p t)) + ml\theta_0^2\sin^2(\omega_p t) \quad (4.2.11)$$

La tensione è massima nella posizione verticale per  $\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_p t) = 0$  e minima per  $\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_p t) = \theta_0$ .



### 4.2.8 Forza Elastica

Un oggetto che, se deformato, tende a ritornare alla sua posizione di riposo risente di una forza elastica  $\vec{F}_{el}$ . Un oggetto comune che ha questa caratteristica è la molla. Una molla ha una posizione di riposo  $\vec{r}_0$ , quando la molla si sposta di  $\Delta \vec{r}$ , risenta di una forza di verso opposto allo spostamento e di modulo proporzionale ad esso:  $\vec{F}_{el} \propto \Delta \vec{r}$ .




Per cui espliticando la costante di proporzionalità k, la forza elastica viene espreassa tramite la

seguente equazione, per molle ideali di massa trascurabile:

$$\vec{F}_{el} = -k\Delta \vec{r} \tag{4.2.12}$$

La costante di proporzionalità k viene chiamata costante elastica, si misura in Newton per metro  $\left[\frac{N}{m}\right]$ . Si può usare una molla, con una costante elastica k nota, per misurare la forza applicata applicata sulla molla, in base alla sua deformazione, questo strumento di misura viene chiamato dinamometro. Nel caso sia presente una massa all'estremo della molla:



Se la molla si trova in equilibrio stabile nel punto  $y=y_1$ :  $\sum \vec{F}_y=0\hat{y}$ , allora:


$$\sum_{i} \vec{F}_{y} = \vec{F}_{P} + \vec{F}_{el} = \vec{0}$$

$$F_{P}(-\hat{y}) + F_{el}\hat{y} = 0\hat{y}$$

$$m = -\frac{k\Delta y}{q}$$

$$(4.2.13)$$

Considerando una molla su cui è applicata una forza  $\vec{F}$  nell'istante di tempo t=0, in uno stato di equilibrio stabile:  $\vec{F} + \vec{F}_{el} = \vec{0} \Rightarrow F = k\Delta x$ . Nell'istante subito successivo viene rimossa la forza  $\vec{F}$ , la molla risente della sola forza elastica, e quindi di un'accellerazione risultante, indirizzata verso la posizione di riposo della molla:



Ne risulterà per il secondo principio della dinamica:

$$\vec{F}_{el} = m\vec{a}$$

$$F_{el}\hat{x} = ma\hat{x} = -k\Delta\vec{x}(t)\hat{x}$$

$$k(x_0 - x(t)) = m\ddot{x}(t)$$

$$\ddot{x}(t) = -\frac{k}{m}x(t) + \frac{k}{m}x_0$$
(4.2.14)

Viene definita la pulsazione della molla  $\omega_M^2 = \frac{k}{m}$ , si considera l'origine del sistema di riferimento nel punto  $x_0$ , per cui  $x_0 = 0$ :

$$\ddot{x}(t) = -\omega_M(x(t) - x_0) = -\omega_M x(t)$$

Quindi il moto di una molla è un moto armonico:


$$x(t) = A\sin(\varphi + \omega_M t)$$

Si considera  $x_i n$  l'ampiezza della molla nell'istante t=0:  $x_{in}=x'(0)=A\sin\varphi$  Essendo in uno stato di equilibrio nell'istante t=0, allora:  $\dot{x}(0)=\omega_M A\cos\varphi=0 \Rightarrow \varphi=\frac{\pi}{2} \Rightarrow x_{in}=A$ 

L'equazione del moto della molla sarà:

$$x(t) = x_{in} \sin\left(\frac{\pi}{2} + \omega_M t\right) = x_{in} \cos(\omega_M t)$$
 (4.2.15)

La molla oscillerà con periodo  $T = \frac{2\pi}{\omega_M}$  se l'oscillazione non si smorza nel tempo, allora continuerà ad oscillare tra  $-x_{in}$  e  $x_{in}$ :




#### 4.2.9 Forza di Attrito Viscoso

Quando un corpo si muove con una velocità v(t) attraverso un fluido, esso risente di una forza di attrito viscoso proporzionale alla velocità del corpo che si oppone al suo spostamento:  $\vec{F}_{vis} = -b\vec{v}(t)$ .

b viene chiamata costante di attrito viscoso, si misura in Newton al secondo per metro  $\left\lceil \frac{N \cdot s}{m} \right\rceil$ .

Considerando un corpo che si muove dentro un liquido con una velocità iniziale  $\vec{v_0} = v_0 \hat{y}$ , per cui il corpo risenti di una forza di attrito viscoso  $\vec{F}_{vis} = -b\vec{v} = -bv\hat{y}$ . Se si muovesse anche in un'altra direzione x, il corpo sarebbe soggetto ad un attrito viscoso  $\vec{F}_{vis} = -F_{vis,x}\hat{x} - F_{vis,y}\hat{y}$ .



$$\sum_{F_y} \vec{F}_y = m\vec{a}_y$$

$$F_P \hat{y} + |F_{vis}| (-\hat{y}) = m\dot{v}(t)\hat{y}$$

$$mg - bv(t) = m\dot{v}(t)$$

$$dv(t) = \left(g - \frac{b}{m}v(t)\right)dt$$

$$\int_{v_0}^{v(t)} \frac{dv(\tau)}{g - \frac{b}{m}v(\tau)} = \int_0^t d\tau$$

$$\frac{b}{m} \left(\ln\left|g - \frac{b}{m}v_0\right| - \ln\left|g - \frac{b}{m}v(t)\right|\right) = t$$

$$\ln\left|g - \frac{b}{m}v(t)\right| = \ln\left|g - \frac{b}{m}v_0\right| - t\frac{m}{b}$$

$$\left(g - \frac{b}{m}v(t)\right) = \left(g - \frac{b}{m}v_0\right)e^{-t\frac{b}{b}}$$

$$-bv(t) = mge^{-t\frac{b}{m}} - mg - bv_0e^{-t\frac{b}{m}}$$

$$v(t) = \left(1 - e^{-t\frac{b}{m}}\right)\frac{m}{b}g + v_0e^{-t\frac{b}{m}}, \frac{m}{b} = \tau$$

$$v(t) = \tau g\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\left(1 - \frac{v_0}{\tau g}\right)\right) \tag{4.2.16}$$

 $\tau$  viene chiamato tempo caratteristico (o costante di tempo) quantifica quanto il corpo accellera lentamente dentro al liquido.


Nell'istante di tempo t=0, la velocità del corpo sarà:  $v(0)=\tau g\left(1-e^{-\frac{0}{\tau}}\left(1-\frac{v_0}{\tau g}\right)\right)=v_0$ , mentre avrà un valore limite  $v_{lim}$  tale che:

$$\sum_{i} \vec{F}_{i} = \vec{0}$$

$$mg\hat{y} - b(v_{lim} - v_{0})\hat{y} = 0\hat{y}$$


$$v_{lim} = \tau g + v_{0}$$

$$(4.2.17)$$



## 4.3 Oscillatore Armonico

Un oscillatore armonico è un oggeto composto da una molla e da una massa ad essa collegata. La massa si muove di moto oscillatorio semplice:  $x(t) = x_{in} \sin\left(\omega_M t + \frac{\pi}{2}\right)$ . Oscilla con una frequenza  $\nu_M = \frac{\omega_M}{2\pi}$ . Si scegli un sistema di riferimento dove la posizione di riposo della molla coincide con l'origine degli assi.



## 4.3.1 Moto Oscillatorio con Attrito Viscoso

Se la massa attaccata al corpo è soggetta ad un attrito viscoso allora:

$$\sum_{\vec{F}_{el}} \vec{F}_{x} = m\vec{a}_{x}$$

$$\vec{F}_{el} + \vec{F}_{vis} = m\vec{a}_{x}$$

$$-kx(t) - b\dot{x}(t) = m\ddot{x}(t)$$

$$\ddot{x}(t) + \frac{b}{m}\dot{x}(t) + \frac{k}{m}x(t) = 0$$
(4.3.1)

L'equazione del moto del corpo è un'equazione differenziale di secondo ordine e primo grado, la soluzione di questo tipo di equazione si trova considerando:

$$\ddot{y} + a\dot{y} + y = 0$$
 
$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0$$
 
$$\begin{cases} y(t) = Ae^{\lambda_1 t} + Be^{\lambda_2 t}, \ A, B \in \mathbb{R} \text{ se } \Delta > 0 \\ y(t) = Ae^{\lambda t} + Bte^{\lambda t}, \ A, B \in \mathbb{R} \text{ se } \Delta = 0 \\ y(t) = Ce^{(\Re(\lambda_1) + i\Im(\lambda_1))t} + De^{(\Re(\lambda_2) + i\Im(\lambda_2))t}, \ C, D \in \mathbb{C} \text{ se } \Delta < 0 \end{cases}$$

 $\frac{b}{m}$ viene chiamato tempo caratteristico  $\gamma$ e  $\frac{k}{m}$ la pulsazione della molla  $\omega_M^2$ :

$$\ddot{x}(t) + \gamma \dot{x}(t) + \omega_M^2 x(t) = 0 \tag{4.3.2}$$

Se il polinomio caratteristico ha due soluzioni complesse, la massa tende al punto di riposo, oscillando. Se ha due soluzioni reali, la massa tende alla posizione di riposo senza oscillare.

Se  $\Delta = 1 - \frac{4\omega_M^2}{\gamma^2} < 0 \Rightarrow \gamma^2 < 4\omega_M^2$ , la massa oscilla fino alla posizione di riposo, le due soluzioni del polinomio caratteristico saranno:

$$\lambda_{1,2} = -\frac{\gamma}{2} \pm \sqrt{1 - \frac{4\omega_M^2}{\gamma^2}} \frac{\gamma}{2} = -\frac{\gamma}{2} \pm i\Omega$$

La soluzione dell'equazione differenziale sarà quindi:

$$x(t) = C_1 e^{\left(-\frac{\gamma}{2} + i\Omega\right)t} + C_2 e^{\left(-\frac{\gamma}{2} - i\Omega\right)t}$$
$$x(t) = e^{-\frac{\gamma}{2}t} \left(C_1 e^{i\Omega t} + C_2 e^{-i\Omega t}\right)$$

Poiché  $C_1, C_2 \in \mathbb{C}$ , mentre la posizione x(t) è una funzione  $x: \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ :

$$x(t) \in \mathbb{R} \Rightarrow \Im(x(t)) = 0$$

$$\Im\left(e^{-\frac{\gamma}{2}t}(C_1\cos(\Omega t) + iC_1\sin(\Omega t) + C_2\cos(\Omega t) - iC_2\sin(\Omega t))\right) = 0$$

$$\left\{\Im((C_1 + C_2)\cos(\Omega t)) = 0\right.$$

$$\left\{\Im((C_1 - C_2)\sin(\Omega t)) = 0\right.$$

$$\left\{\Im(C_1 + C_2) = 0 \Rightarrow \Im(C_1) = -\Im(C_2)\right.$$

$$\left\{\Re(C_1 - C_2) = 0 \Rightarrow \Re(C_1) = \Re(C_2)\right.$$

$$C_1 = C_2^* = Ae^{i\varphi}$$

Allora l'equazione del moto sarà:

$$x(t) = e^{-\frac{\gamma}{2}t} \left( C_1 e^{i\Omega t} + C_1^* e^{-i\Omega t} \right)$$
  
$$x(t) = 2A e^{-\frac{\gamma}{2}t} \left( \frac{e^{i(\Omega t + \varphi)} + e^{-i(\Omega t + \varphi)}}{2} \right)$$

$$x(t) = 2Ae^{-\frac{\gamma}{2}t}\cos\left(\Omega t + \varphi\right) \tag{4.3.3}$$

Se consideriamo la massa in uno stato di quiete nell'istante di tempo t=0 allora:

$$x(0) = x_{in} = 2A\cos(\varphi)$$

$$\dot{x}(0) = -2A\Omega\sin(\varphi) = 0$$


$$\varphi = 0$$

$$x_{in} = 2A\cos(0) = 2A$$

$$A = \frac{x_{in}}{2}$$

La legge oraria del moto, con un'oscillazione di semiperiodo  $T=\frac{2\pi}{\Omega},$  sarà:

$$x(t) = x_{in}e^{-\frac{\gamma}{2}t}\cos(\Omega t) \tag{4.3.4}$$



Se  $\gamma^2 < 4\omega_M^2$ , allora l'oscillazione è fortemente smorzata e la legge oraria della posizione sarà:

$$x(t) = Ae^{\lambda_1 t} + Be^{\lambda_2 t}$$

Considerando la massa in quiete nell'istante di tempo t = 0:

$$x_{in} = x(0) = A + B$$

$$\dot{x}(0) = A\lambda_1 + B\lambda_2 = 0 = -\frac{\gamma}{2}(A+B) + \frac{\sqrt{\Delta}}{2}(A-B)$$


$$\frac{\gamma}{\sqrt{\Delta}}x_{in} + B = A$$

$$B = \frac{1}{2}x_{in}\left(1 - \frac{\gamma}{\sqrt{\Delta}}\right)$$

$$A = \frac{1}{2}x_{in}\left(1 + \frac{\gamma}{\sqrt{\Delta}}\right)$$

La legge oraria sarà quindi:

$$x(t) = \frac{1}{2}x_{in}\left(1 + \frac{\gamma}{\sqrt{\Delta}}\right)e^{\lambda_1 t} + \frac{1}{2}x_{in}\left(1 - \frac{\gamma}{\sqrt{\Delta}}\right)e^{\lambda_2 t} \tag{4.3.5}$$



# 4.3.2 Moto Oscillatorio con Attrito Viscoso ed una Forzante

Se viene applicata una forzante  $F(t)=\frac{F_0}{m}\sin(\omega_f t)$  al corpo, il moto sarà descritto da:

$$\ddot{x}(t) + \gamma \dot{x}(t) + \omega_M^2 x(t) = \frac{F_0}{m} \sin(\omega_f t)$$
(4.3.6)

La soluzione particolare  $x_p(t)$  dell'equazione si ottiene considerando:

$$\begin{cases} x_p(t) = A\sin(\omega_f t + \varphi) \\ \dot{x}_p(t) = A\omega_f \cos(\omega_f t + \varphi) \\ \ddot{x}_p(t) = -A\omega_f^2 \sin(\omega_f t + \varphi) \end{cases}$$
$$-A\omega_f^2 \sin(\omega_f t + \varphi) + A\omega_f \gamma \cos(\omega_f t + \varphi) + A\omega_M^2 \sin(\omega_f t + \varphi) = \frac{F_0}{m} \sin(\omega_f t)$$

Espandendo la somma dei coseni e seni si ottiene:

$$-A\omega_f^2(\sin(\omega_f t)\cos\varphi + \sin\varphi\cos(\omega_f t)) + A\omega_f\gamma(\cos(\omega t)\cos\varphi - \sin(\omega t)\sin\varphi) +$$
$$A\omega_M^2(\sin(\omega_f t)\cos\varphi + \sin\varphi\cos(\omega_f t)) = \frac{F_0}{m}\sin(\omega_f t)$$

$$\begin{cases} \sin(\omega_{f}t)((\omega_{M}^{2} - \omega_{f}^{2})A\cos\varphi - A\omega_{f}\gamma\sin\varphi) = \frac{F_{0}}{m}\sin(\omega_{f}t) \\ \cos(\omega_{f}t)((\omega_{M}^{2} - \omega_{f}^{2})A\sin\varphi + A\omega_{f}\gamma\cos\varphi) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (\omega_{M}^{2} - \omega_{f}^{2})A\cos\varphi - A\omega_{f}\gamma\sin\varphi = \frac{F_{0}}{m} \\ (\omega_{M}^{2} - \omega_{f}^{2})A\sin\varphi + A\omega_{f}\gamma\cos\varphi = 0 \Rightarrow \tan\varphi = \frac{-\omega_{f}\gamma}{(\omega_{M}^{2} - \omega_{f}^{2})} \end{cases}$$

$$\begin{cases} A\frac{\omega_{M}^{2} - \omega_{f}^{2}}{\sqrt{1 + \left(\frac{-\omega_{f}\gamma}{(\omega_{M}^{2} - \omega_{f}^{2})}\right)^{2}}} - A\omega_{f}\gamma & 1 - \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{-\omega_{f}\gamma}{(\omega_{M}^{2} - \omega_{f}^{2})}\right)^{2}}}\right)^{2}} = \frac{F_{0}}{m} \end{cases}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{-\omega_{f}\gamma}{(\omega_{M}^{2} - \omega_{f}^{2})}\right)^{2}}} = \cos\varphi$$

$$\begin{cases} A\left(\frac{(\omega_{M}^{2} - \omega_{f}^{2})^{2} + \omega_{f}^{2}\gamma^{2}}{\sqrt{(\omega_{M}^{2} - \omega_{f}^{2})^{2} + \omega_{f}^{2}\gamma^{2}}}\right)} = A\sqrt{(\omega_{M}^{2} - \omega_{f}^{2})^{2} + \omega_{f}^{2}\gamma^{2}}} = \frac{F_{0}}{m} \end{cases}$$

$$\tan\varphi = \frac{-\omega_{f}\gamma}{(\omega_{M}^{2} - \omega_{f}^{2})}$$

$$A = \frac{F_{0}}{m} \frac{1}{\sqrt{(\omega_{M}^{2} - \omega_{f}^{2})^{2} + \omega_{f}^{2}\gamma^{2}}}}$$


$$(4.3.7)$$

L'ampiezza della soluzione particolare  $x_p(t)$  dipenderà dalla pulsazione della forzante, della molla e dal tempo caratteristico:  $x_p(t) = A(\omega_f) \sin(\omega_f t + \varphi)$ 

Se i valori della costante di tempo  $\gamma \approx 0$  allora l'ampiezza in funzione della pulsazione della forzante diventa:


$$A(\omega_f) \approx \frac{F_0}{m} \frac{1}{\omega_M^2 - \omega_f^2} \tag{4.3.8}$$

Quando la forza agente sul corpo ha una pulsazione  $\omega_f \in I_{\omega_M}(\delta)$  allora l'ampiezza tende ad aumentare all'infinito: si verifica il fenomeno della risonanza. Per valori di  $\gamma$  vicini allo zero, è presente il fenomeno di risonanza, ma con ampiezza minore:



# 4.4 Moti Relativi e Forze Apparenti

Un corpo analizzato in un sistema di riferimento sarà descritto tramite le coordinate di quel sistema, considerando un altro sistema cambierà l'espressione in coordinate del comportamento del corpo interno al sistema.



### 4.4.1 Sistemi Inerziali

Per il primo principio della dinamica è impossibile poter determinare sperimentalmente se il sitema di riferimento dove avviene la misura sia in quiete o in moto rettilineo uniforme rispetto ad un osservatore esterno.

Questo tipo di sistema di riferimento viene definito inerziale, per cui ogni altro sistema di riferimento in moto rettilineo uniforme rispetto ad un sistema inerziale, è anch'esso un sistema di riferimento inerziale.

Per attuare un cambiamento di coordinate da un sistema ad un altro si considera la distanza

tra le due origini  $\vec{R} = |\overline{OO'}| \hat{R}$ , e la velocità del sistema S' rispetto ad  $S \vec{V}$ :

$$\begin{cases} \vec{r} = \vec{r}' + \vec{R} \\ \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} + \frac{d\vec{R}}{dt} = \vec{v}' + \vec{V} \\ \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}'}{dt} + \frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{a}' + \vec{0} = \vec{a}' \end{cases}$$

$$(4.4.1)$$

Questo tipo di trasformazioni, tra sistemi di riferimento inerziali, vengono definite trasformazioni galileiane.

Anche i versori delle componenti vettoriali potrebbero variare nel tempo a causa del moto del sistema S' rispetto a S. In quel caso sarà presente un'accellerazione A del sistema S' a causa del cambio di direzione della velocità, causato dal cambio di direzione dei vettori componenti.

Considerando il sistema ineraziale S', non avendo un'accellerazione relativa a S allora anche la forza risultante agente su un corpo, descrtitta in entrambi i sistemi di riferimento sarà uguale. Per cui per ogni sistema di riferimento inerziale, agiranno le stesse forze, espressioni delle stesse interazioni fisiche. Essendo presenti le stesse forze in ogni sistema di riferimento inerziale non è possible determinare se un sistema inerziale si muova di moto rettilineo uniforme o si trovi in uno stato di quiete. Questo concetto viene descritto con il termine relativià galileiana.

$$\vec{F}_{tot} = \vec{F}'_{tot} \tag{4.4.2}$$

$$S' y \qquad \overrightarrow{V} \qquad$$

## 4.4.2 Sistemi non Inerziali

Se un sistema si muove di moto rettilineo non uniforme, rispetto ad un altro, allora i due sistemi non sono ineraziali tra di loro. S' avrà un'accellerazione  $\vec{A}$  relativa al sistema S, le espressioni per il cambio di coordinate saranno:

$$\begin{cases} \vec{r} = \vec{r}' + \vec{R} \\ \vec{v} = \vec{v}' + \vec{V} \\ \vec{a} = \vec{a}' + \vec{A} \end{cases}$$
 (4.4.3)

Poiché cambia l'accellerazione del corpo, cambierà anche la sua forza risultante. La forza vera agente sul corpo, misurata nel sistema inerziale, non è proporzionale all'accellerazione misurata

nel sistema accellerato. Quindi deve esistere una forza apparente, poiché dipende interamente dal cambiamento tra due sistemi di riferimento non inerziali tra di loro, per spiegare la differenza della forza risultante agente sul corpo nei i due sistemi:

$$m\vec{a} = m(\vec{a} + \vec{A})$$

$$m\vec{a}' = m\vec{a} - m\vec{A}$$

$$\vec{F}'_{tot} = \vec{F}_{tot} - m\vec{A}$$
(4.4.4)

 $m\vec{A}$  rappresenta questa forza apparente. Queste forze presenti solo nei sistemi di riferimento non inerziali vengono definite forze di inerzia.

#### 4.4.3 Sistemi non Inerziali con Rotazione e Trascinamento

Se il sistema S' non ineriale ruota intorno intorno al centro del sistema S, allora i versori di S' rispetto a S cambieranno rispetto al tempo:

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{R} = x'\hat{x}' + y'\hat{y}' + z'\hat{z}' + \vec{R}$$
(4.4.5)

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} + \frac{d\vec{R}}{dt} = \frac{dx'}{dt}\hat{x}' + x'\frac{d\hat{x}'}{dt} + \frac{dy'}{dt}\hat{y}' + y'\frac{d\hat{y}'}{dt} + \frac{dz'}{dt}\hat{z}' + z'\frac{d\hat{z}'}{dt} + \vec{V}$$

$$\vec{v}'_x\hat{x}' + x'\omega\hat{\tau}_{x'} + \vec{v}'_y\hat{y}' + y'\omega\hat{\tau}_{y'} + \vec{v}'_z\hat{z} + z'\omega\hat{\tau}_{z'} + \vec{V}$$

$$v'_x\hat{x}' + v'_y\hat{y}' + v'_z\hat{z}' + x'\vec{\omega} \times \hat{x}' + y'\vec{\omega} \times \hat{y}' + z'\vec{\omega} \times \hat{z}' + \vec{V}$$

$$\vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}' + \vec{V}$$
(4.4.6)

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}'}{dt} + \frac{d(\vec{\omega} \times \vec{r}')}{dt} + \frac{d\vec{V}}{dt}$$

$$\vec{a}' + \vec{\omega} \times \vec{v}' + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}'}{dt} + \vec{A}$$

$$\vec{a}' + \vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\alpha} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{v}') + \vec{A}$$

$$\vec{a}' + 2\vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\alpha} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + \vec{A}$$

$$(4.4.7)$$

Viene definita l'accellerazzione di trascinamento dovuta al moto circolare e di traslazione di S' intorno al centro O e ad alla posizione del corpo nel sistema S':

$$\vec{a}_{tr} = \vec{A} + \vec{\alpha} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') \tag{4.4.8}$$

Dove  $\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$  viene defintia accellerazione centrifuga. Viene definita accellerazione di Coriolis dovuta al moto del corpo nel sistema S':

$$\vec{a}_C = 2\vec{\omega} \times \vec{v}' \tag{4.4.9}$$

Il moto di un corpo in S' analizzato rispetto al sistema di riferimento S sarà dato da:

$$\begin{cases}
\vec{r} = \vec{r}' + \vec{R} \\
\vec{v} = \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}' + \vec{V} \\
\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_{tr} + \vec{a}_{C}
\end{cases}$$
(4.4.10)

Se il corpo è soggetto ad una forza  $\vec{F}_{tot}$  nel sistema S, allora in S' sarà soggetto ad una forza:

$$\vec{F}'_{tot} = m(\vec{a} - \vec{a}_{tr} - \vec{a}_C) = \vec{F}_{tot} - \vec{F}_{tr} - \vec{F}_C \tag{4.4.11}$$

## 4.5 Energia

#### 4.5.1 Lavoro

Il lavoro è una grandezza fisica, misurata in Joule [J], che quantifica la forza  $\vec{F}$  necessaria per compiere un certo spostamento  $\Delta s$ :

$$W = \vec{F} \cdot \vec{\Delta s} \ [N \cdot s] = [J] \tag{4.5.1}$$

Il lavoro lega diversi stati in cui si puoi trovare il corpo, indipendentemente dal tempo. Il lavoro dipende dalla solo componente della forza concorde allo spostamento. Se la forza è concorde allo spostamento  $\theta < \frac{\pi}{2}$ , il punto materiale su cui è applicata la forza accellera, il lavoro generato risulta positivo e viene chiamato lavoro motore. Se la forza applicata è discorde allo spostamento  $\theta > \frac{\pi}{2}$ , il corpo decellera, il lavoro generato risulta negativo e viene chiamato lavoro resistente. Se la forza applicata è perpendicolare allo spostamento, la velocità del punto rimane costante, genera un'accellerazione centripeta ed il lavoro risulta nullo.


Se lo spostamento è una traiettoria curva, si considera la traiettoria divisa in segmenti  $\Delta s$ , su cui si applica la forza  $\vec{F}$ . Il lavoro totale sarà allora dato dalla somma di tutti i lavori su ogni segmento della traiettoria, se il numero di segmenti tende all'infinito  $n \to \infty$  allora i segmenti diventeranno di lunghezza infinitesima, e la sommatoria diventa un integrale lungo la traiettoria:

$$W_{A\to B} \approx \sum_{i=0}^{n} \vec{F} \cdot \vec{\Delta s_i}$$


$$W_{A\to B} = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=0}^{n} \vec{F} \cdot \vec{\Delta s_i} = \int_{A}^{B} \vec{F} \cdot \vec{ds} = \int_{A}^{B} \vec{F} \cdot \hat{s} ds = \int_{A}^{B} F_s ds \tag{4.5.2}$$

Dove  $F_s$  è il modulo della componente della forza parallela all'asse curvilineo s, coincidente alla traiettoria  $\Gamma$  del corpo nello spostamento dal punto A al punto B. Considerando lo spostamento come variazione di posizione del corpo lungo l'intera traiettoria:

$$W_{\Gamma} = \int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} \tag{4.5.3}$$



Il lavoro totale può compensarsi lungo l'intera traiettoria:



Il lavora complessivo sarà dato dalla somma dei lavori sulle due traiettorie  $A \to B$  e  $B \to C$ :  $W_{A \to C} = W_{A \to B} + W_{B \to C}$ .

Se la forza  $\vec{F}$  agente sul corpo è conservativa, allora il lavoro da A a B sarà uguale e contrario del lavoro da B a C, quindi il lavoro complessivo sarà nullo.

Se agiscono più forze sul corpo, il lavoro sarà dato dal lavoro della risultante, quindi dalla risultante dei lavori:

$$W_{\Gamma} = \int_{\Gamma} \vec{F}_{tot} d\vec{r} = \sum_{i=0}^{n} \int_{\Gamma} \vec{F}_{i} d\vec{r} = \sum_{i=0}^{n} W_{i}$$
 (4.5.4)

Dato un sistema di riferimento  $d\vec{r} = \hat{s}ds$ , si potrà scomporre la forza agente sul corpo come:  $\vec{F} = F_{\parallel}\hat{s} + F_{\perp}\hat{s}_{\perp}$  il lavoro risultante sarà quindi:

$$W = \int_{s_A}^{s_B} \vec{F} d\vec{r} = \int_{s_A}^{s_B} F_{\parallel} \hat{s} \cdot \hat{s} + F_{\perp} \hat{s} = \int_{s_A}^{s_B} F_{\parallel} ds$$
 (4.5.5)

## 4.5.2 Forze Conservative


Considerando un corpo di massa m che cade, esso sarà soggetto ad una forza peso  $\vec{F}_P = mg(-\hat{z})$ , che causa uno spostamento lungo l'asse z, il suo lavoro sarà:

$$W_{A\to B} = \int_{\vec{r}_A}^{\vec{z}_B} \vec{F}_P \cdot d\vec{r}$$

$$\int_{z_A}^{z_B} mg(-\hat{z})(dx\hat{x} + dy\hat{y} + dz\hat{z})$$


$$-\int_{z_A}^{z_B} mgdz = -mg\Delta z$$

$$W_{A\to B} = -mg\Delta z \tag{4.5.6}$$



Se la variazione di quota è negativa, allora il corpo scende e la forza peso avrà un lavoro positivo, mentre se la variazione di quota è positiva il corpo sale e avrà lavoro negativo.

Considerando un oscillatore armonico senza attrito, la massa sarà soggetta ad una forza elastica  $\vec{F}_{el}$  che causerà uno spostamento lungo l'asse x, con un certo lavoro.



Il lavoro dello spostamento  $x_A \to x_C$  è nullo, poiché la molla ritorna alla stessa posizione iniziale. Viene considerata la posizione iniziale coincidente con l'origine dell'asse x. Il lavoro  $W_{A\to B}$  sarà:

$$W_{A\to B} = \int_{x_A}^{x_B} \vec{F}_{el} \cdot \hat{x} dx = \int_{x_A}^{x_B} -kx dx = -k \frac{\Delta(x^2)}{2}$$
 (4.5.7)

La forza peso e la forza elastica sono due forze conservative, in generale una forza conservativa è una forza, che produce un lavoro indipendente dal percorso effettuato, dipende solo dagli stati iniziali e finali del corpo. Per cui esisterà una primitiva della forza in funzione della posizione  $\vec{F}(\vec{r})$ , questa primitiva  $-U(\vec{r})$  viene chiamata energia potenziale. Il lavoro generato da una forza conservativa lungo la traiettoria  $\Gamma$  dal punto A al punto B sarà dato da:

$$W_{A\to B} = \int_{\Gamma_{AB}} \vec{F} \cdot d\vec{r} = -(U_B - U_A) = -\Delta U_{AB}$$
 (4.5.8)

Se una forza è conservativa il lavoro sarà dato da una differenza di due stati, per cui la componente  $\vec{F} \cdot d\vec{r}$  rappresenterà un differenziale esatto dW, per cui si avrà:

$$W_{A\to B} = \int_{\Gamma_{AB}} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{\Gamma_{AB}} dW = -\Delta U_{AB}$$
 (4.5.9)

Se la forza non è conservativa allora il componente  $\vec{F} \cdot d\vec{r}$  rappresenterà un differenziale inesatto  $\delta W$ , poiché l'integrale dipenderà dal percorso e non dalla differenza di due stati.

Una forza è conservativa se il lavoro compiuto non dipende dal percorso compiuto dallo spostamento, se indipendentemente dal percorso il lavoro complessivo per compiere uno spostamento nullo  $A \to B \to A$  è nullo, se il lavoro può essere espresso come una differenza di energia potenziale oppure se il differenziale  $\delta W$  rappresenta un differenziale esatto. Una forza è conservativa se:

(i) 
$$W_{AB}$$
 non dipende da  $\Gamma_{AB}$ ;

(ii) 
$$W_{ABA} = 0$$
;

(iii) 
$$W_{AB} = -\Delta U_{AB}$$
;

$$(iv) \delta W = -dU.$$

Se la forza è conservativa allora:

$$(i), (iii) W_{AB} = \int_{\Gamma_{AB}} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$d\vec{r} = \hat{s}ds$$

$$W_{AB} = \int_{s_A}^{s_B} \vec{F} \cdot \hat{s}ds = \int_{s_A}^{s_B} F ds = -\Delta U_{AB}$$

$$(ii) W_{\Gamma_{AB}} = \int_{\Gamma_{AB}} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{s_A}^{s_B} \vec{F} \cdot \hat{s}ds = -\int_{s_B}^{s_A} \vec{F} \cdot \hat{s}ds = -W_{\Gamma_{BA}}$$

$$W_{\Gamma_{ABA}} = W_{\Gamma_{AB}} + W_{\Gamma_{BA}} = -W_{\Gamma_{BA}} + W_{\Gamma_{BA}} = 0$$

In generale il lavoro generato da una qualsiasi forza conservativa lungo un qualsiasi percorso  $\Gamma:A\to A$  chiuso è nullo:

$$\oint_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

### 4.5.3 Forze non Conservative

La forza di attrito è una forza non conservativa, poiché dipende dal percorso del punto, il suo lavoro generato sarà:

$$W_{A\to B} = \int_{\Gamma_{AB}} \vec{F}_{att} d\vec{r} = \int_{s_A}^{s_B} -\mu mg ds = -\mu g \int_{s_A}^{s_B} ds = -\mu g \mathcal{L}(\Gamma_{AB})$$
 (4.5.10)

Dove  $\mathcal{L}$  rappresenta la lunghezza dello spostamento effettuato dal punto lungo la traiettoria effettiva. In generale una forza non conservativa sarà proporzionale alla distanza percorsa dal corpo su cui agisce la forza.

### 4.5.4 Potenza

Il lavoro non considera l'intervallo di tempo in cui viene effettuato lo spostamento, per cui viene definita la grandezza fisica potenza media che quantifica la quantità di lavoro scambiata in un intervallo di tempo  $\Delta t$ , viene misurata in Watt [W] corripsondenti a Joule per secondi:

$$\mathscr{P}_m = \frac{\Delta W}{\Delta t} \quad \left[ \frac{J}{s} \right] = [W]$$

Se viene considerato un intervallo di tempo infinitesimo dt, allora si considera la potenza istantanea:

$$\mathscr{P} = \frac{\delta W}{dt} = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} \tag{4.5.11}$$

Esprime la rapidità in cui viene svolto il lavoro. A parità di lavoro, ha maggiore potenza ciò che lo eroga in minor tempo.

L'energia può essere espressa anche come kilowatt-ora kWh. 1kWh rappresenta l'energia necessaria per fornire una potenza di un kilowatt per un ora. Può essere convertita in Joule considerando:

$$kWh = 10^3W \cdot 3.6 \times 10^3h = 3.6 \times 10^6J = 3.6MJ$$

Per cui corrisponde a 3,6 megajoule di energia.

## 4.5.5 Energia Cinetica

Considerando  $\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{r}$  e  $\vec{F} = m\dot{\vec{v}}$ , si può esprimere il differenziale del lavoro rispetto alla velocità:

$$\delta W = m\dot{\vec{v}} \cdot d\vec{r} = m\frac{d\vec{v} \cdot d\vec{r}}{dt} = m\vec{v} \cdot d\vec{v}$$

Il lavoro calcolato rispetto alla velocità del corpo sarà:

$$W = \int_{\Gamma_{AB}} m\vec{v} \cdot d\vec{v} = m \int_{v_A}^{v_B} v dv = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2$$

Viene definita energia cinetica K la funzione di stato corrispondente all'energia necesssaria per compiere questo lavoro, indipendente dal tipo di forza agente sul corpo. Se si considera  $v_A = 0$ , allora l'energia cinetica in B sarà uguale al lavoro necessario per spostare un corpo dallo stato 0 allo stato  $v_B$ :

$$W_{0\to B} = \frac{1}{2}mv_B^2 = \frac{1}{2m}p_B^2 = K_B \tag{4.5.12}$$

Si può esprimere il lavoro compiuto da una forza tra due stati A e B rispetto all'energia cinetica del corpo nei due stati:

$$W_{\Gamma_{AB}} = \Delta K_{AB} \tag{4.5.13}$$

Ne segue il teorema delle forze vive o dell'energia cinetica:

Indipendentemente dal tipo di forza agente durante lo spostamento di un punto materiale, il lavoro prodotto da esse sarà dato dalla sola variazione di energia cinetica:

$$W = \Delta K \tag{4.5.14}$$

## 4.5.6 Energia Potenziale

Considerando un corpo in due sistemi di riferimento diversi, distanti  $\overline{OO'} = \vec{R}$  tra di loro, il lavoro compiuto da una forza conservativa nel sistema S e nel sistema S' sarà:

$$\begin{split} W_{AB} &= U(\vec{r}_B) - U(\vec{r}_A) \\ W'_{AB} &= U(\vec{r}_B') - U(\vec{r}_A') \\ U(\vec{r}_B - \vec{R}) - U(\vec{r}_A - \vec{R}) \\ U(\vec{r}_B) - U(\vec{r}_A) + U(\vec{R}) - U(\vec{R}) &= W_{AB} \end{split}$$

La distanza tra i due punti A e B non dipende dal sistema di riferimento. Il lavoro quindi non dipenderà dal sistema di riferimento usato per analizzare il comportamento del corpo. Se invece fosse stata una forza non conservativa, allora il lavoro sarebbe dipendente dalla lunghezza del percorso  $\mathcal{L}(\Gamma_{AB})$ , indipendente anch'essa dal sistema di riferimento scelto.

Lo stesso vale per l'energia cinetica, dipendente dalla velocità del corpo nei punti A e B.

Viene definita energia potenziale in un punto, il lavoro necessario per spostare un corpo da uno stato di riferimento allo stato in un punto P. Essendo l'energia potenziale definita come una variazione sarà sempre definita a meno di una costante c = U(O), dove O è il centro del sistema di riferimento usato per calcolare l'energia potenziale, convenzionalemente si considera l'energia nello stato di riferimento U(O) = 0. L'energia potenziale sarà quindi espresssa come:

$$\Delta U_{OP} = U(P) - U(O) = -W_{0 \to P}$$
(4.5.15)

considerando l'energia potenziale nulla in 0.

#### 4.5.7 Teorema della Conservazione dell'Energia

Se in un sistema agiscono solo forze conservative allora la variazione di energia cinetica corrisponde all'opposto della variazione dell'energia potenziale.

$$\begin{cases} W_{AB} = \Delta K_{AB} > 0 \\ -W_{AB} = \Delta U_{AB} < 0 \end{cases}$$
 
$$\begin{cases} K_B > K_A \\ U_B < U_A \end{cases}$$

$$\Delta K_{AB} = -\Delta U_{AB} \tag{4.5.16}$$

Se l'energia potenziale è nulla nel punto B, e l'energia cinetica è nulla nel punto A, allora:

$$U_B = K_A \tag{4.5.17}$$

l'energia potenziale in B verrà convertita in energia cinetica in A. Se  $\Gamma$  è sempre alla stessa quota rispetto ad un sistema di riferimento allora  $\Delta U = 0$ , e l'energia cinetica è costante  $\Delta K = cost.$ , se non ci sono altre forze anche l'energia cinetica è nulla.

### 4.5.8 Energia Meccanica

Viene definita la grandezza energia meccanica, somma tra l'energia potenziale e cinetica in un punto P:

$$E = K + U \tag{4.5.18}$$

Se su un corpo agiscono solo forze conservative allora:

$$W = -\Delta U = \Delta K$$

$$K_B + U_B = K_A + U_A$$

$$E_B = E_A$$

$$E_B - E_A = 0$$

$$\Delta E = 0 \tag{4.5.19}$$

quindi in un sistema dove agiscono solo forze conservative la variazione di energia meccanica è nulla, ovvero l'energia si trasforma solamente da potenziale a cinetica e viceversa.

Se su un corpo agiscono sia forze conservative che non conservative, il suo lavoro totale sarà dato dalla somma dei lavori dovuti alla forza conservativa ed alla forza non conservativa:

$$W = W^{n.c.} + W^{c.} = \Delta K$$

$$W^{c.} = -\Delta U$$

$$W^{n.c.} = \Delta K + \Delta U$$

$$W^{n.c.} = \Delta E$$

$$(4.5.20)$$

quindi in un sistema dove agiscono forze non conservative, il lavoro derivato da esse sarà uguale alla variazione di energia meccanica del sistema. Analogamente se in un sistema la variazione di energia meccanica è diversa da zero, allora agiscono anche forze non conservative.

### 4.5.9 Potenziale

Se su un corpo agiscono solo forze conservative allora:

$$W = \int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{\Gamma} -dU$$
$$\vec{F} = -\frac{dU}{d\vec{r}} = -\vec{\nabla} \cdot U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{z}\right)$$

Viene definita la funzione di stato potenziale V(x). In una dimensione corrisponde ad una qualsiasi primitiva della forza conservativa  $\vec{F}$ :

$$\int_{x_A}^{x_B} \vec{F} \cdot d\vec{r} = V(x_B) - V(x_A)$$

In 2 dimensioni il potenziale dipenderà da due variabili V(x,y) quindi sarà una superficie. Si può analizzare considerando una variabile costante, in questo modo si considera una "fetta" della superficie bidimensionale.

Si può considerare il suo andamento rispetto ad una singola variabile tramite la derivata parziale:  $\frac{\partial V}{\partial x}$ , questa analisi equivale all'analisi a "fette" poiché considera il cambiamento del potenziale rispetto ad una sola variabile, se invece si deriva questa derivata appena ottenuta rispetto all'altra variabile si ottiene una derivata mista della funzione V, che tiene conto del cambiamento della funzione sulle x rispetto alla variazione delle y:  $\frac{\partial^2 V}{\partial u \partial x}$ .

Non necessariamente queste derivate miste sono uguali:  $\frac{\partial^2 V}{\partial y \partial x} \stackrel{?}{=} \frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y}$ . Per il Teorema di Schwarz:

Se le derivate prime di una funzione F(x,y) sono continue, allora le sue derivate miste saranno uguali.

è possibile risolvere questo problema.

Si definisce differenziale totale o esatto del potenziale V:

$$dV(x,y) = \frac{\partial V}{\partial x}dx + \frac{\partial V}{\partial y}dy$$

Si definisce differenziale parziale di una funzione F:

$$\delta F = F_1(x, y)dx + F_2(x, y)dy$$

Se  $F_1(x,y)=\frac{\partial V}{\partial x}$  e  $F_2(x,y)=\frac{\partial V}{\partial y}$ , allora il differenziale parziale  $\delta F$  sarà uguale al differenziale esatto ed il suo integrale sarà dato da:  $\int \delta F = \int dV = V + c$ . Affinché il differenziale parziale ed il differenziale esatto siano uguali, deve valere il teorema di Schwarz per la superficie V:  $\frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 V}{\partial y \partial x} \iff \frac{\partial}{\partial x} F_2 = \frac{\partial}{\partial y} F_1$  Questa condizione è verificata se il potenziale V è una superficie sufficentemente connessa. Analogamente si può considerare una funzinone in 3 dimensioni, come il lavoro, che avrò un differenziale parziale:

$$\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{r} = f_1(x, y, z)dx + f_2(x, y, z)dy + f_3(x, y, z)dz$$

se questo differenziale è uguale al differenziale esatto del potenziale:  $\delta W = dV$ , allora la forza è conservativa poiché si ha:

$$\int_{\Gamma_{AB}} \delta W = \int_{\Gamma_{AB}} dV = V(B) - V(A) \tag{4.5.21}$$

dove il potenziale V corrisponde all'opposto dell'energia potenziale: U=-V. Segue la seguente relazione:

$$F: \text{conservativa} \iff \delta W = -dU$$
 (4.5.22)

#### 4.5.10 Equilibrio e Stabilità

Un sistema dinamico, può essere in equilibrio statico o dinamico, in entrambi i casi la risultante delle forze agenti sul sistema deve essere nulla, allora:

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}U = \vec{0}$$

Questa funzione avrà punti di minimo corripsondenti a punti di equilibrio stabile del sistema e punti di massimo corrispondenti a punti di equilibrio instabile del sistema.

Per trovare questi punti si deriva nuovamente la funzione ottenendo:

$$-\nabla^2 U = \nabla F(\vec{r})$$

segue che il sistema è in uno stato di equilibrio stabile nella posizione  $\vec{r}$  t.c.  $\nabla F(\vec{r}) < 0$ , poiché corrisponde ad un punto di minimo, mentre è in stato di equilibrio instabile se  $\nabla F(\vec{r}) > 0$ .

Viene definito l'operatore Jacobiano  $\mathbf{J}$ , una matrice contentente tutte le possibili derivate miste. Se le derivate miste sono uguali, allora il Jacobiano è una matrice simmetrica. Tramite lo Jacobiano  $\mathbf{J}U$  si può analizzare il comportamento di U per trovare punti di equilibrio.

Hopfield dimostrò che nell'intorno di un punto di stabilità il sistema tende all'equilibrio, ovvero resiste agli errori. In 1 dimensione il comportamento di un sistema attorno ad un punto di equilirbio  $x_0$  sarà definito da:

$$F(x_0) = -\frac{dU}{dx}(x_0) = 0 (4.5.23)$$

si considerano valori di  $x \approx x_0$ , allora la forza può essere approssimata mediante la sua serie di Taylor:

$$F(x) \approx F(x_0) + \frac{dF}{dx}(x_0)(x - x_0)$$
$$F(x) \approx 0 - \frac{d}{dx} \left(\frac{dU}{dx}\right)(x_0)(x - x_0)$$
$$F(x) \approx -\frac{d^2U}{dx}(x_0)(x - x_0)$$


Se  $x_0$  è un punto di equilibrio instabile allora  $\frac{d^2U}{dx}(x_0)$  sarà minore di zero, quindi la forza sarà concorde allo spostamento, allontanando il sistema dal punto di equilibrio, mentre se il punto  $x_0$  è un punto di equilibrio stabile, si avrà un comportamento della forza discorde allo spostamento, quindi la forza tenderà al punto di equilibrio. Questo andamento è simile al comportamento di una molla:

$$F(x) \approx -\left(\frac{d^2U}{dx}(x_0)\right)(x - x_0) = -k(x - x_0) \tag{4.5.24}$$

Il sistema si comporterà come se fosse attaccato ad una molla avente posizione di riposo in  $x_0$  e sarà soggetto ad una forza di richiamo indirizzata verso tale punto in presenza di uno spostamento. Considerando un pendolo semplice, si può approssimare il suo comportamento intorno al punto di equilibrio stabile:

$$U(\theta) = mgl(1 - \cos \theta) \approx mgl\left(1 - \left(1 - \frac{\theta^2}{2}\right)\right) = mgl\frac{\theta^2}{2}$$

l'energia potenziale del pendolo avrà un comportamento parabolico nell'intorno del punto di equilibrio  $\theta_0=0.$ 



## 4.6 Teoria della Gravitazione Universale

All'inizio del 500 Copernico descrisse il sistema solare come una sistema di pianeti in orbita intorno al Sole come centro. In seguito Brahe studiò il moto dei pianeti e ottenne i dati sperimentali

necessari per l'analisi dei loro moti. In seguito Keplero studiando i dati ottenuti da Brahe enunciò le sue 3 leggi sul moto dei pianeti:


i) I pianeti compiono delle orbite piane ellittiche, di cui il sole occupa uno dei due fuochi.

Un'ellisse è una conica, ovvero un insieme di punti ottenuto sezionando un cono infinito tridimensionale con un piano. Un'ellisse viene definita come il luogo geometrico dei punti del piano dove la somma delle distanza dai due fuochi dell'ellisse è invariante. Viene definita l'eccentricità di un ellisse  $\varepsilon$ , una misura che quantificha quanto l'eslissa è schiacciata, ovvero di quanto l'asse maggiore a è più grande dell'asse minore b dell'ellisse, il valore sarà b per un cercio mentre tenerà ad b per un'ellisse avente un'asse b di lunghezza infinita, o un asse minore b di lunghezza nulla.

$$\varepsilon = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \in [0, 1)$$

ii) La velocità aereolare del pianeta lungo l'orbita è costante.

Viene definita velocità aereolare, la variazione di area descritta da uno spostamento del pianete lungo l'orbita in un dato intervallo di tempo:  $\frac{dA(t)}{dt} = cost$ .




L'area descritta in uno stesso intervallo di tempo rimane invariata, per cui dovrà cambiare la velocità dell'orbita del pianete, per manetenere l'area costante, per cui quando i pianeti si trovano vicini al sole, si muoveranno più velocemente poiché descriveranno un'area maggiore, mentre quando si trovano lontani dal sole si muoveranno più lentamente.

La terza legge di Keplero descrive la relazione tra il periodo dell'orbita e la lunghezza dell'asse maggiore dell'ellisse, tramite una costante k, che varia per ogni pianeta in base all'eccentricità della loro orbita:

iii) Il quadrato del periodo dell'orbita di un pianeta è proporzionale al cubo dell'asse maggiore della sua orbita ellittica.

$$T^2 = ka^3 (4.6.1)$$

Newton fornì una dimostrazione dinamica delle leggi di Keplero nel 1666, approssimando le orbite ellittiche a delle circonferenze, poiché per tutti i pianeti  $\varepsilon_p << 1$ , eccetto per Mercurio che percorre un'orbita di eccentriticà  $\varepsilon_M = 0.02$ .



Per ottenere l'area descritta dall'orbita si considera il modulo del prodotto vettoriale, che rappresenta l'area del parallelograma di lati  $d\vec{s}$  e  $\vec{r}$ . Considerando un'area infinitesima:

$$dA = \frac{|\vec{r} \times d\vec{s}|}{2} = \frac{rds \sin \alpha}{2}$$

La variazione di area nel tempo sarà data da:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{r}{2}\sin\alpha \frac{d\vec{s}}{dt} = \frac{r^2\omega}{2}\sin\alpha = \cos t.$$

Affinché la velocità areolare rimanga costanta allora la velocità angolare dovrà essere inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra il pianeta ed il sole. La sua orbita genererà un'accellerazione centripeta  $\vec{a_c} = r\omega^2 \hat{r}$ . Per cui esisterà una forza diretta verso il sole dal pianeta  $\vec{F} = m_p \vec{a_c} = m_p r \omega^2 \hat{r}$ . Per la terza legge di Keplero si può esprimere la relazione tra il braccio maggiore dell'ellisse con il periodo, per cui si può ottenere la velocità angolare:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\sqrt{ka^3}}$$

La forza agente sul pianeta avrà modulo:

$$F = m_p r \frac{4\pi^2}{ka^3}$$
 
$$\varepsilon = 0 \Rightarrow a = b = r, \ F = m_p \frac{4\pi^2}{kr^2}$$

Anche la forza agente sul pianeta sarà allora inversamente proporzionale al quadrato dell distanza tra il pianeta ed il sole. Per il secondo principio il pianeta eserciterà sul sole una forza uguale e contraria:  $\vec{F}_{s\to p} = -\vec{F}_{p\to s}$ .

$$F_{s\rightarrow p}=m_p\frac{4\pi^2}{k_pr^2}=-m_s\frac{4\pi^2}{k_sr^2}=F_{p\rightarrow s}$$
 
$$m_sk_p=m_pk_s$$

Si suppone esista una costante  $k_s \neq k_p$  anche per il sole.

Viene definita la costante di gravitazione universlale, indipendente dalla coppia di pianeti considerati:

$$G := \frac{4\pi^2}{m_s k_p} = \frac{4\pi^2}{m_p k_s} = cost. \tag{4.6.2}$$

Per cui la forza agente si può esprimere la forza rispetto a questa nuova costante:

$$F = m_p \frac{4\pi^2}{kr^2} \cdot \frac{m_s}{m_s} = G \frac{m_s m_p}{r^2}$$
 (4.6.3)


Questa forza viene espressa in generale senza sapere a priori il valore delle masse gravitazionali, poiché è possibile calcolare G rispetto a due corpi qualsiasi che si attraggono.

A fine settecento Cavendish misurò con estrema precisione il valore della costante G, usando una bilancia di torsione, formata da un filo avvolto su sé stesso connesso ad un'asta in grado di ruotare sull'asse del filo, con due masse alle estremità. Le due masse agli estremi vengono esposte a dei corpi aventi una massa molto elevata, provocando una forza gravitazionale sulle due masse sull'asta, facendola ruotare. Ruotando sul filo agirà un momento torcente, fino ad una nuova posizione di equilibrio del sistema, dovuta a questo momento torcente calcolabile.

Si dimostra come la forza di attrazzione gravitazionale è una forza conservativa.

Data  $\vec{F} = F(r)d\hat{r}$ , si considera l'integrale del lavoro:  $W = \int_{\Gamma} F(r)\hat{r} \cdot d\vec{s}$ . Analizzando la traiettoria compiuta dal pianeta è possibile notare come il prodotto scalare  $\hat{r} \cdot d\vec{s}$ , corrisponda al modulo della variazione infinitesima del vettore posisione nella traiettoria, per cui:

$$\hat{r} \cdot d\vec{s} = 1 \cdot ds \cos \theta = dr$$



Essendo F(r) una funzione di stato avrà sempre una primitiva, quindi è una forza conservativa ed il suo lavoro risultante sarà:

$$W = \int_{r_1}^{r_2} F(r)dr = f(r_2) - f(r_1)$$

Date due masse m e M di distanza r, la forza di attrazione gravitazionle tra i due corpi produrrà un lavoro:

$$F(r) = -GmM \frac{1}{r^2} \Rightarrow W = \int_{r_1}^{r_2} F(r)dr = GmM \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right)$$
(4.6.4)

Essendo una forza conservativa si può ricavare l'energia potenziale integrando la forza gravitazionle:

$$U(r) = -F(r) = \int GmM \frac{1}{r^2} dr = -\frac{GmM}{r}$$
 (4.6.5)

Data l'energia potenziale è possibile calcolarsi, se si considera l'energia meccanica conservata, la velocità necessaria per un corpo di massa m per uscire dall'orbita terrestre. Ovvero si considera

raggiunga, in un intervallo di tempo infinito, una distanza infinita dalla terra, per cui la sua energia potenziale in quel punto sarà nulla:

$$U(r_0) + K(v_0) = U(r_f) + K(v_f)$$
$$-\frac{GmM}{r_0} + \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_f^2$$
$$v_0 = \sqrt{\frac{2GM}{r_0} + v_f^2}$$

Se si considera la velocità finale nulla, ovvero il corpo si trova in uno stato di quiete a distanza infinita dalla terra, dovrà avere una velocità iniziale:

$$v = \sqrt{\frac{2GM}{r}} \tag{4.6.6}$$

Questa velocità viene definita velocità di fuga dalla terra.

In caso si consideri un sistema di riferimento avente centro nel sole, sul corpo analizzato agirà una forza apparente, poiché le analisi precedenti sono state effettuate rispetto al sistema di riferimento intrinseco del corpo. Sul corpo agirà una forza centripeta, calcolata precedentemente  $m\omega^2 r$ , per cui la risultante delle forze agenti sul pianeta sarà:

$$F = -\frac{GmM}{r^2} + m\omega^2 r$$


Il corpo avrà un certo momento angolare  $L = |\vec{r} \times m\vec{v}| = m\omega r^2$ , poiché si tratta di un'orbita ellittica il vettore direzione sarà perpendicolare al vettore velocità. Si potrà quindi esprimere la forza risultante rispetto al modulo del momento angolare:

$$F = -\frac{GmM}{r^2} + \frac{L^2}{mr^3}$$

Poiché il momento angolare dipende solamente dalla distanza, essendo la velocità angolare costante, la forza risultante sarà conservativa, e si potrà calcolare l'energia potenziale. Si definisce energia potenziale efficace l'energia potenziale calcolata in questo sistema di riferimento:

$$U^{eff}(r) = -\int F(r)dr = -\frac{GmM}{r} + \frac{L^2}{2mr^2}$$
 (4.6.7)

Per cui per dei corpi vicini al sole, l'energia potenziale efficace dipenderà dalla componente  $\frac{L^2}{2mr^2}$ , e sarà positiva, quindi il corpo si dirigerà verso il sole. Diminuerà all'aumentare di r fino al raggiungimento di un punto di equilibrio stabile per un valore  $r_0$ , dopo il quale l'energia potenziale tenderà asintoticamente a  $0^-$ . Un corpo ad una distanza  $r_0$  dal sole quindi sarà in un orbita attorno al punto di energia minima  $U(r_0)$ , formando piccole oscillazioni, per cui la funzione potenziale potrà essere approssimata con una parabola in tutto il semipiano negativo. Per  $U(r) \geq 0$ , il potenziale continuerà a crescere fino ad infinito, potrà quindi essere approssimato come un'iperbole.



Se si considera il sole in movimento, allora si avrà un un problema dei due corpi. Si considera il sistema di due punti isolato, per cui:


$$\vec{p}_{tot} = cost. = m\vec{v_p} + M\vec{v_s}$$
  
 $\vec{L}_{tot} = cost.$ 

Il corpo con massa maggiore avrà quindi una velocità relativamente minore. Poiché l'energia cinetica del sistema è costante, per una quantità di moto costante, se l'energia potenziale efficace è costante, l'energia meccanica del sisema si conserverà. Il moto viene analizzato rispetto alla distanza del centro di massa dal sole  $\vec{R}_{(c.d.m.)}$  e la distanza relativa tra i due corpi  $\vec{r} = \vec{r_s} - \vec{r_p}$ .

# 5 Dinamica dei Sistemi di Punti Materiali

Un sistema di punti materiali è un insieme di punti definiti in un sistema di riferimento, aventi ognuno un suo comportamento nello spazio:

$$\mathscr{S} := \{ P_i, \ \forall i \in [1, \ N] \cap \mathbb{N} \} \tag{5.0.1}$$



Per ogni punto  $P_i$  sarà possibile descrivere il suo comportamento tramite la dinamica e o cienmatica. Per trovare la forza totale agente su un unico punto  $P_i$ , si considerano tutte le interazioni tra quel punto e i restanti punti appartenenti al sistema  $\mathcal{S}$ :

$$\vec{F}_i^{tot} = \sum_{j=1}^{i-1} \vec{F}_{j\to i} + \sum_{k=i+1}^{N} \vec{F}_{k\to i}$$
 (5.0.2)

Vengono definite forze interne al sistema, tutte le forze dovute ad interazioni tra elementi appartenenti ad esso. Mentre vengono definite forze esterne al sistema, tutte le forze dovute all'interazione tra punti appartenenti al sistema con oggetti non appartenenti ad esso.

É facile notare che per il terzo principio della dinamica la somma di tutte le forze interne al sistema è nulla. Per ogni forza  $\vec{F}_{i\to j}$  generata da un punto i verso un punto j esisterà una forza uguale e contraria  $-\vec{F}_{i\to j} = \vec{F}_{j\to i}$ , per cui la somma di tutte le coppie di forze tra loro opposte sarà uguale alla somma di tutte le forze interne, e sarà quindi nulla:

$$\vec{F}_{tot}^{int} = \sum_{j=1}^{N} \vec{F}_{i}^{int} = \sum_{i=1}^{N} \left( \sum_{j=1}^{N} \vec{F}_{i \to j} \right) = \sum_{(i,j)=(1,1)}^{(N,N)} \vec{F}_{i \to j} + \vec{F}_{j \to i} = \vec{0}$$
 (5.0.3)

considerando nulla la forza:  $\vec{F}_{i \to i}$ . Quindi la forza totale di un sistema  $\mathscr S$  sarà data da:

$$\vec{F}_{tot} = \vec{F}_{tot}^{est} + \vec{F}_{tot}^{int} = \vec{F}_{tot}^{est}$$

$$(5.0.4)$$

Se la somma delle forze esterne applicate sul sistema è nulla allora:  $\vec{F}_{tot} = \vec{0}$ , quindi il sistema si troverà in uno stato di quiete o di moto rettilineo uniforme.

### 5.1 Centro di Massa

Il centro di massa di un sisema  $\mathscr{S}$  è definito come un punto, non necessariamente appartenente al sistema, che può essere usato per approssimare tutto il sistema. Il centro di massa si trova in una posizione  $\vec{r}_c$  rispetto ad un sistema di riferimento S definita come:

$$\vec{r}_{c.d.m.} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i}$$
 (5.1.1)

Può essere calcolato proceduralemente:

$$\vec{r}_{c.d.m.} = \vec{r}_{c.d.m.}' + \frac{m_{N+1}\vec{r}_{N+1}}{m_{N+1}} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} + \frac{m_{N+1}\vec{r}_{N+1}}{m_{N+1}} = \frac{\sum_{i=1}^{N+1} m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{N+1} m_i}$$

Se viene traslato il sistema di  $\vec{R}$ , la posizione del centro di massa verrà anch'essa traslata della stessa quantità:

$$\vec{r}'_{c.d.m.} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}'_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i (\vec{r}_i + \vec{R})}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{R}}{\sum_{i=1}^{N} m_i} + \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \vec{R} + \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \vec{R} + \vec{r}_{c.d.m.}$$

La posizione del centro di massa di un sistema di punti rispetto ai punti materiali è indipendente dal sistema di riferimento, invece le sue coordinate ripendono dal sistema adottato.

Se le massi sono costanti, ed i punti sono mobili nel tempo, allora il centro di massa si muoverà nel tempo ed avrà una sua velocità

$$\vec{v}_{c.d.m.} = \frac{d}{dt} \left( \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} \right) = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt}}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \vec{p}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i}$$
(5.1.2)

Analogamente si può ottenere l'accellerazione del centro di massa:

$$\vec{a}_{c.d.m.} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{a}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i}$$
 (5.1.3)

La quantità di moto del sistema coincide con la quantità di moto del centro di massa:

$$\vec{v}_{c.d.m.} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \vec{p}_i}{M} = \frac{p^{tot}}{M}$$

$$M\vec{v}_{c.d.m.} = \vec{p}_{c.d.m.} = \vec{p}^{tot}$$
(5.1.4)

con  $M = \sum_{i=1}^{N} m_i$ . Considerando la forza risultante agente su un punto  $P_i$ :

$$m_i \vec{a}_i = \vec{F}_i^{tot}$$

$$\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{a}_i = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i^{tot}$$

$$M\vec{a}_{c.d.m.} = \vec{F}^{tot} \tag{5.1.5}$$

Poiché la somma totale delle forze interne è nulla, la somma delle forze esterni agenti sul sistema è uguale alla forza necessaria per muovere un corpo di massa M di un'accellerazione  $\vec{a}_{c.d.m.}$ . Viene quindi definita prima equazione cardinale la relazione tra le forze esterne agenti su un sistema e l'accellerazione del centro di massa del sistema:

(i) 
$$M\vec{a}_{c.d.m.} = \vec{F}^{est}$$

Il centro di massa di un sistema di punti materiali si muove come un punto dove è concentrata tutta la massa del sistema su cui è applicata la risultante delle forze esterne del sistema. L'azione delle forze interne non può modificare il moto del centro di massa, ma può modificare il comportamento di un singolo punto del sistema.

### 5.2 Sistema Isolato

Viene definito sistema isolato un sistema dove la somma delle forze esterni agenti su di esso è nulla  $\vec{F}^{est} = \vec{0}$ , allora per la prima equazione cardinale  $M\vec{a}_{c.d.m.} = \vec{0}$ . Segue che il centro di massa, quindi il sistema, si muoverà di moto rettilineo uniforme o sarà in stato di quiete. La quantità di moto interna del sistema  $\vec{p}^{int}$  sarà conservata, poiché  $\frac{d}{dt}\vec{p}_{c.d.m.} = \vec{0}$ .


Se la quantità di moto totale è nulla  $\vec{p}^{tot} = \vec{0}$ , i punti appartenenti al sistema o divergeranno con quantità di moto tali da bilanciarsi, oppure convergeranno nel centro di massa. In quest'ultimo caso la posizione dei punti convergerà ad una posizione  $\vec{r}$ , la posizione del centro di massa sarà:

$$\vec{r}_{c.d.m.} = \frac{\sum_{i_1}^{N} m_i \vec{r}_i}{M} = \vec{r} \frac{\sum_{i_1}^{N} m_i}{M} = \vec{r}$$
(5.2.1)

# 5.3 Sistema di Riferimento del Centro di Massa

Se si sceglie un sistema di riferimento  $S_{c.d.m.}$  con origine nel centro di massa, che si muove di sola traslazione con un'accellerazione  $\vec{A} = \vec{a}_{c.d.m.} = \frac{\vec{F}^{est}}{M}$ . La velocità del centro di massa relativa al sistema di punti espresso rispetto a  $S_{c.d.m.}$  sarà nulla, quindi avrò una quantità di moto nulla e una quantità di moto totale nulla. Segue che in un sistema  $\mathscr S$  espresso rispetto a  $S_{c.d.m.}$  gli elementi si muoveranno con una quantità di moto tale da bilanciarsi a vicenda.

$$\begin{cases} \vec{r} = \vec{r}' + \vec{r}_{c.d.m.} \\ \vec{v} = \vec{v}' + \vec{v}_{c.d.m.} \\ \vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_{c.d.m.} \end{cases}$$



# 5.4 I Teorema di Köning

Il momento angolare di un insieme di punti materiali in un sistema di riferimento generico è dato dalla somma tra il momento angolare nel sistema di riferimento del centro di massa con il momento angolare del centro di massa.

$$\vec{L} = \vec{L}' + \vec{L}_{c.d.m.}$$
 (5.4.1)

I punti nel sistema S espressi rispetto al sistema  $S_{c.d.m.}$ :  $\vec{r_i} = \vec{r'_i} + \vec{r}_{c.d.m.}$ ,  $\vec{r_i} = \vec{r'_i} + \vec{v}_{c.d.m.}$ . Il momento angolare nel sistetema S è dato da  $\vec{L} = \sum_{i=1}^{N} (\vec{r_i} \times \vec{p_i})$ , espresso rispetto al sistema  $S_{c.d.m.}$  sarà:

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^{N} (\vec{r}'_i + \vec{r}_{c.d.m.}) \times m_i (\vec{v}'_i + \vec{v}_{c.d.m.})$$

$$\sum_{i=1}^{N} (\vec{r}'_i \times m_i \vec{v}'_i + \vec{r}'_i \times m_i \vec{v}_{c.d.m.} + \vec{r}_{c.d.m.} \times m_i \vec{v}'_i + \vec{r}_{c.d.m.} \times m_i \vec{v}_{c.d.m.})$$

$$\sum_{i=1}^{N} (\vec{r}'_i \times m_i \vec{v}_i)' + \sum_{i=1}^{N} (\vec{r}'_i m_i) \times \vec{v}_{c.d.m.} + \vec{r}_{c.d.m.} \times \sum_{i=1}^{N} (m_i \vec{v}'_i) + \vec{r}_{c.d.m.} \times \sum_{i=1}^{N} (m_i) \vec{v}_{c.d.m.}$$

$$\vec{L}' + \vec{L}_{c.d.m.}$$

poiché in  $S_{c.d.m.}$   $\vec{r}'_{c.d.m.} = \vec{0}$ , si ha che  $\vec{r}'_{c.d.m.} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}'_i}{M} = \vec{0}$  quindi  $\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}'_i = \vec{0}$ , analogamente per la velocità:  $\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}'_i = \vec{0}$ .

## 5.5 II Teorema di Köning

L'energia cinetica di un sistema di punti materiali in un sistema di riferimento inerziale è data dalla somma tra l'energia cinetica del sistema di punti in un sistema di riferimento concorde al centro di massa, sommata all'energia cinetica del centro di massa:

$$K = K' + K_{c.d.m.} (5.5.1)$$

Si rappresenta l'energia cinetica del sistema:  $K = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} m_i v_i^2$ , e si rappresenta rispetto al sistema di riferimento concorde al centro di massa  $S_{c.d.m.}$ :

$$K = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} m_i v^2, \ v^2 = \vec{v} \cdot \vec{v} = (\vec{v}' + \vec{v}_{c.d.m.}) \cdot (\vec{v}' + \vec{v}_{c.d.m.})$$

$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} m_i (v_i'^2 + 2\vec{v}_i' \vec{v}_{c.d.m.} + v_{c.d.m.}^2)$$

$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} m_i v_i'^2 + \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i' \vec{v}_{c.d.m.} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} m_i v_{c.d.m.}^2$$

$$K' + \vec{p}_{tot} \cdot \vec{v}_{c.d.m.} + K_{c.d.m.}, \ \vec{p}_{tot}(S_{c.d.m.}) = \vec{0}$$

$$K = K' + K_{c.d.m.}$$

Segue per i due teoremi di Köning che un sistema di punti materiali  $\mathscr{S}$  espresso rispetto ad un sistema di riferimento inerziale S, potrà essere sempre espresso rispetto ad un sistema di riferimento  $S_{c.d.m.}$  solidale al centro di massa del sistema:

$$\begin{cases}
\vec{p}^{tot}(S) = \vec{p}^{tot}(S_{c.d.m.}) + \vec{p}_{c.d.m.}(S) \\
\vec{L}^{tot}(S) = \vec{L}^{tot}(S_{c.d.m.}) + \vec{L}_{c.d.m.}(S) \\
K^{tot}(S) = K^{tot}(S_{c.d.m.}) + K_{c.d.m.}(S)
\end{cases}$$
(5.5.2)

### 5.6 Urti

Quando due corpi si scontrano con due velocità iniziali  $\vec{v}_i$ , si verifica un fenomeno chiamato urto in un intervallo di tempo  $\Delta t$ , dopo lo scontro i corpi avranno velocità finali non necessariamente uguali alle velocità iniziali  $\vec{v}_f$ . Nell'intervallo di tempo  $[0, \varepsilon]$  i due corpi sono a contatto e il sistema si trova in uno stato di equilibrio instabile, poiché i corpi si seprareranno dopo l'urto. Il sistema è isolato e quindi la quantità di moto totale del sistema rimarrà costante nell'intervallo di tempo  $[0, \varepsilon]$ .

### 5.6.1 Forze Impulsive

Nell'intervallo di tempo dell'urto sui due corpi agisce una forza impulsiva, proporzionale all'inverso dell'intervallo di tempo in cui avviene l'urto  $F(t) \propto \frac{1}{\varepsilon}$ . Poiché la forza è una grandezza che non dipende esplicitamente all'intervallo di tempo in cui è stata applicata si usa l'impulso, grandezza definita nella rappresentazione integrale del secondo principio della dinmica, per quantificare l'intensità dell'impulso:


$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$
 
$$\int_0^\varepsilon d\vec{p} = \int_0^\varepsilon \vec{F} dt$$
 
$$\Delta \vec{p} = \int_0^\varepsilon \vec{F} dt = \vec{J}$$

Poiché la quantità di moto totale del sistema viene conservata durante l'urto, viene scambiata una quantità di moto  $\Delta \vec{p}$  tra i due corpi durante l'intervallo di tempo  $[0, \varepsilon]$ .

Per una forza impulsiva F al diminuire dell'intervallo di tempo, la sua intensità aumenterà fino a tendere asintoticamente per un urto in un tempo infinitesimo, per cui l'impulso avrà un valore non nullo per un intervallo di tempo infinitesimo:

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \int_0^{\varepsilon} \vec{F} dt \approx \vec{F} \cdot \varepsilon = \vec{J} \neq \vec{0}$$

Per una forza non impulsiva, nello stesso intervallo l'impulso dovuto a quella forza sarà nullo  $\vec{F} \cdot \varepsilon = \vec{0}$ .



### 5.6.2 Elastici

Gli urti possono essere rappresentati come uno scambio di quantità di moto tra due corpi, dove la quantità di moto totale del sistema rimane invariata. Se il sistema composto dai cue corpi è isolato

allora la quantità di moto viene conservata durante l'urto. Se sul sistema di punti agiscono forze esterne, se l'intervallo di tempo è sufficientemente ristretto e le forze esterne applicate non sono impulsive allora si conserva la quantità di moto. Le forze impulsive che generano l'urto non sono necessariamente conservative, per cui si considerando due tipi di urti:

- Urti Elsatici, dove l'energia meccanica del sistema si conserva;
- Urti Anaelastici, dove l'energia meccanica del sistema non si conserva, ma una parte viene dissipata nell'ambiente esterno.

In un urto elastico i due corpi subiscono delle deformazioni elastiche, riprendendo la configurazione iniziale subito dopo l'urto. Nel sistema di riferimento del centro di massa dei due corpi i due punti materiali convergono verso il centro di massa con quantità di moto di modulo uguale e verso opposto, e dopo l'urto ripartono con quantità di moto uguali in modulo e verso opposto. La quantità di moto complessiva è nulla nell'istante iniziale e finale dell'urto, e si conserva l'energia meccanica del sisetma, poiché si tratta di un urto elastico.

$$\begin{cases} \vec{p}_i^{tot} = \vec{p}_f^{tot} = \vec{0} \Rightarrow \vec{p}_{1,i} = -\vec{p}_{2,i} \wedge \vec{p}_{1,f} = -\vec{p}_{2,f} \\ K_i = K_f \end{cases}$$
 
$$\begin{cases} m_1 v_{1,i} = -m_2 v_{2,i} \wedge m_1 v_{1,f} = -m_2 v_{2,f} \\ \frac{1}{m_1} (m_1 v_{1,i})^2 + \frac{1}{m_2} (m_2 v_{2,i})^2 = \frac{1}{m_1} (m_1 v_{1,f})^2 + \frac{1}{m_2} (m_2 v_{2,f})^2 \end{cases}$$
 
$$\begin{cases} v_{1,i}^2 \left( \frac{m_1}{m_2} + 1 \right) = v_{1,f}^2 \left( \frac{m_1}{m_2} + 1 \right) \\ v_{1,i}^2 \left( \frac{m_2}{m_1} + 1 \right) = v_{2,f}^2 \left( \frac{m_2}{m_1} + 1 \right) \end{cases}$$
 
$$\begin{cases} v_{1,i} = \pm v_{1,f} \\ v_{2,i} = \pm v_{2,f} \end{cases}$$

Poiché i corpi convergono prima dell'urto e divergono subito dopo, la velocità di un corpo cambia verso dopo l'urto, quindi l'unica soluzione possibile è:

$$\begin{cases} v_{1,i} = -v_{1,f} \\ v_{2,i} = -v_{2,f} \end{cases}$$
 (5.6.1)

Queste velocità sono calcolate nel sistema di riferimento  $S_{c.d.m.}$ . Per esprimere le velocità finali rispetto ad un qualsiasi sistema di riferimento inerziale S si considera:  $v(S) = v(S_{c.d.m.}) + v_{c.d.m.}$ ,  $v_{c.d.m.} = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$ .

$$\begin{cases} v_{1,f}(S) = v_{1,f}(S_{c.d.m.}) + v_{c.d.m.} = -v_{1,i}(S_{c.d.m.}) + v_{c.d.m.} = 2v_{c.d.m.} - v_{1,i}(S) \\ v_{2,f}(S) = v_{2,f}(S_{c.d.m.}) + v_{c.d.m.} = -v_{2,i}(S_{c.d.m.}) + v_{c.d.m.} = 2v_{c.d.m.} - v_{2,i}(S) \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{1,f}(S) = \frac{2(m_1v_{1,i} + m_2v_{2,i}) - (m_1 + m_2)v_{1,i}}{m_1 + m_2} \\ v_{2,f}(S) = \frac{2(m_1v_{1,i} + m_2v_{2,i}) - (m_1 + m_2)v_{2,i}}{m_1 + m_2} \end{cases}$$

$$\begin{cases}
v_{1,f}(S) = \frac{(m_1 - m_2)v_{1,i} + 2m_2v_{2,i}}{m_1 + m_2} \\
v_{2,f}(S) = \frac{(m_2 - m_1)v_{2,i} + 2m_1v_{1,i}}{m_1 + m_2}
\end{cases}$$
(5.6.2)

Le velocità iniziali possono avere la stessa direzione, ma il corpo colpito dovrà essere raggiunto dal primo  $v_{1,i} > v_{2,i}$ , le velocità risultante del corpo colpito non potrà cambiare verso, poiché entrambe le velocità hanno lo stesso verso, mentre la velocità finale del primo corpo potrà rimanere concorde a quella iniziale o potrà essere di verso opposto.

$$v_{1,f} = \frac{(m_1 - m_2)v_{1,i} + 2m_2v_{2,i}}{m_1 + m_2} \begin{cases} < 0 & \frac{m_1 - m_2}{2m_2} < \frac{v_{2,i}}{v_{1,i}} < 1 \\ > 0 & \frac{m_1 - m_2}{2m_2} > \frac{v_{2,i}}{v_{1,i}} \end{cases}$$

$$v_{2,f} = \frac{(m_2 - m_1)v_{2,i} + 2m_1v_{1,i}}{m_1 + m_2} > 0 \qquad m_2v_{2,i} + m_1((2v_{1,i} - v_{2,i})) > 0 \ \forall m_1, m_2 \in \mathbb{R}^+$$

Se i due corpi convergono con velocità iniziali aventi versi opposti, i versi delle velocità finale potranno avere verso opposto, oppure concorde ad una delle due velocità iniziali.

$$v_{1,f} = \frac{(m_1 - m_2)v_{1,i} + 2m_2v_{2,i}}{m_1 + m_2} \begin{cases} < 0 & \frac{m_1 - m_2}{2m_2} < \frac{v_{2,i}}{v_{1,i}} \\ > 0 & \frac{m_1 - m_2}{2m_2} > \frac{v_{2,i}}{v_{1,i}} \end{cases}$$

$$v_{2,f} = \frac{(m_2 - m_1)v_{2,i} + 2m_1v_{1,i}}{m_1 + m_2} \begin{cases} < 0 & \frac{m_2 - m_1}{2m_1} < \frac{v_{1,i}}{v_{2,i}} \\ > 0 & \frac{m_2 - m_1}{2m_1} > \frac{v_{1,i}}{v_{2,i}} \end{cases}$$

$$v_{1,i} \quad v_{2,i} \quad v_{2,i} \quad v_{2,f} \quad v_{2,f$$

Se un corpo si scontra contro un oggetto immobile all'urto, allora si può analizzare come se avesse una massa inerziale tendente all'infinito, poiché si oppone al moto dell'oggetto. In questo caso il corpo che si scontra rimbalzerà contro l'oggetto con una velocità:

$$v_{1,f} = \lim_{m_2 \to \infty} \frac{(m_1 - m_2)v_{1,i}}{m_1 + m_2} = \lim_{m_2 \to \infty} \frac{\left(\frac{m_1}{m_2} - 1\right)v_{1,i}}{\frac{m_1}{m_2} + 1} = \frac{-1 \cdot v_{1,i}}{1} = -v_{1,i}$$
 (5.6.3)

#### 5.6.3 Anaelastici

Un urto anaelastico è un urto dove non viene conservata l'energia:  $K_f < K_i$ , si disperde nell' ambiente una porzione dell'energia cinetica iniziale sotto forma di calore. Di conseguenza, le velocità finali saranno minori dei loro valori in un urto elastico.

Un urto viene definito perfettamente anaelastico se i due corpi dopo la collisione rimangono a contatto. L'energia cinetica non viene conservata, mentre la quantità di moto viene conservata.

Dati due corpi che si urtano di urto perfettametne anaelastico, per la conservazione della quantità di moto:

$$\vec{p}_{1,i} + \vec{p}_{2,i} = \vec{p}_{1,f} + \vec{p}_{2,f}$$

$$m_1 \vec{v}_{1,i} + m_2 \vec{v}_{2,i} = (m_1 + m_2) \vec{v}_f$$

$$\vec{v}_f = \frac{m_1 \vec{v}_{1,i} + m_2 \vec{v}_{2,i}}{2(m_1 + m_2)}$$
(5.6.4)

Per cui la velocità dei due corpi corrisponde alla velocità del centro di massa del sistema dopo l'urto

Dato che una porzione dell'energia viene dissipata durante l'urto, le forze interne impulsive, agenti durante l'urti, non sono conservative. Poiché i corpi rimangono uniti dopo l'urto, si deformano, e l'energia dissipata corrisponde al lavoro necessario per deformare irreversibilmente i due corpi. Poiché la velocità dei corpi coincide alla velocità del centro di massa, l'energia cinetica del sistema sarà nulla nel sistema di riferimento concorde al centro di massa  $S_{c.d.m.}$ , mentre sarà uguale all'energia cinetica del centro di massa in un qualsiasi sistema di riferimento inerziale S ad esso  $K(S) = K_{c.d.m.}$ . Per cui l'energia dissipata durante l'urto può essere calcolata come la differenza tra l'energia cinetica prima dell'urto e l'energia cinetica del centro di massa. Per il secondo teorema di Köning, questa differenza è esattamente l'energia cinetica dei due punti materiali prima dell'urto nel sistema di riferimeno del centro di massa:

$$E_{dis.} = K_i(S) - K_{c.d.m.}(S) = K_i(S_{c.d.m.})$$
(5.6.5)

## 5.7 Momento

Lo stato di un punto può essere descritto mediante variabili lineari, ma per analizzare lo stato di un sistema di punti sono necessarie anche componenti rotazionali. Sono già state introdotte  $\theta$ ,  $\vec{\omega}$ ,  $\vec{\alpha}$ , corrispettivi delle variabili lineari  $\vec{r}$ ,  $\vec{v}$ ,  $\vec{a}$ , ma mancano i corrispettivi rotazionali della forza  $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ 


e del lavoro 
$$W_{\Gamma_{AB}} = \int_{\Gamma_{AB}} \vec{F} d\vec{r}$$
.

Viene definito il momento  $\vec{M}$  di un vettore  $\vec{v}$  rispetto ad un polo P il prodotto vettoriale tra la distanza dal punto P al punto Q dove è applicato il vettore per il vettore  $\vec{v}$  stesso:

$$\vec{M}_P = \vec{r}_{PQ} \times \vec{v} = r_{PQ} v \sin \theta \; \hat{r}_{PQ} \times \hat{v}$$

In caso si volesse ottenere il momento rispetto ad un altro polo P', dato il vettore distanza tra i due poli  $\vec{R}$ :  $\vec{r}_{P'Q} = \vec{r}_{PQ} - \vec{R}$ . Il momento sarà:

$$\vec{M}_{P'} = \vec{r}_{P'Q} \times \vec{v} = (\vec{r}_{PQ} - \vec{R}) \times \vec{v} = \vec{M}_P - \vec{R} \times \vec{v}$$



Viene definito il momento angolare  $\vec{L}$ , il momento della quantità di moto applicato in un polo P:

$$\vec{L}_P = \vec{r}_P \times \vec{p} \left[ \frac{m^2 \cdot kg}{s} \right] \tag{5.7.1}$$

Viene definito il momento torcente  $\vec{\tau}_P$  o  $(\vec{M}_P)$ , il momento della forza applicato ad un polo P:

$$\vec{\tau}_P = \vec{r}_P \times \vec{F} \left[ m \cdot N \right] = [J] \tag{5.7.2}$$

Quando sono applicate più forze in un punto, il momento risultante risulta uguale al momento della risultante.

Derivando il momento angolare applicato su un polo P rispetto al tempo, si ottiene:

$$\frac{d\vec{L}_P}{dt} = \frac{d\vec{r}_P}{dt} \times \vec{p} + \vec{r}_P \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{v}_P \times \vec{p} + \vec{r}_P \times \vec{F} = \vec{\tau}_P + \vec{v}_P \times (\vec{m}\vec{v}) = \vec{\tau}_P$$
 (5.7.3)

Poiché la velocità del punto P e la veolcità  $\vec{v}$  sono parallele, il loro prodotto vettoriale è nullo. Viene definita seconda equazione cardinale la relazione tra il momento angolare e il momento torcente di un sistema, riferiti entrambi rispetto allo stesso polo, se il momento torcente di un sistema è nullo, allora si conserva il momento angolare.

$$(ii) \frac{d\vec{L}_P}{dt} = \vec{\tau}_P$$

Un qualsiasi moto può essere approssimato localemente come un moto circolare. Consdierando il lavoro svolto in un moto circolare  $W = \int_{s_A}^{s_B} F_s ds$ , lo spostamento infinitesimo può essere espresso in termini polari  $ds = rd\theta$ . Il lavoro si può quindi esprimere rispetto al modulo del momento torcente:


$$W = \int_{s_A}^{s_B} F_s ds = \int_{\theta_A}^{\theta_B} F_s r d\theta = \int_{\theta_A}^{\theta_B} \tau d\theta$$

Feynman analizzò la relazione tra le variabili linerai e rotazionali nel seguente modo. Si considera un punto che si muove su un traiettoria circolare su cui agisce una forza  $\vec{F}$ , e la variazione del vettore posizione del punto  $d\vec{r}$ . Per variazioni infinitesime dell'angolo  $d\theta$ , si può approssimare la variazione della posizione come  $d\vec{r} \approx r \sin d\theta \hat{\tau}$ . Per  $d\theta \to 0 \Rightarrow \sin d\theta \approx d\theta$ , allora si può approssimare la varazione di posizione come  $d\vec{r} = rd\theta \hat{\tau}$ .

Il differenziale del lavoro sarà allora  $\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{r} = \vec{F} \cdot \hat{\tau} r d\theta$ , si scompone  $\vec{F}$  nei suoi componenti  $\delta W = (F_x \hat{x} + F_y \hat{y}) \cdot \hat{\tau} r d\theta$ . Si considera l'angolo  $\varphi$  tra il versore  $\hat{\tau}$  e l'asse verticale, allora:

$$\begin{cases}
\hat{x} \cdot \hat{\tau} = \cos\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin\varphi \\
\hat{y} \cdot \hat{\tau} = \cos\varphi \\
\delta W = (F_x \hat{x} \cdot \hat{\tau} + F_y \hat{y} \cdot \hat{\tau}) r d\theta \\
(-F_x r \sin\varphi + F_y r \cos\varphi) d\theta \\
(-F_x r_y + F_y r_x) \hat{z} \cdot \hat{z} d\theta \\
(r_x F_y \cdot \hat{z} - r_y F_x \cdot \hat{z} + 0 + 0) \cdot \hat{z} d\theta \\
(r_x F_x \hat{x} \times \hat{x} + r_x F_y \hat{x} \times \hat{y} + r_y F_x \hat{y} \times \hat{x} + r_y F_y \hat{y} \times \hat{y}) \cdot \hat{z} d\theta \\
(\vec{r} \times \vec{F}) \cdot \hat{z} d\theta
\end{cases}$$

$$W = \int_{\theta_A}^{\theta_B} (\vec{r} \times \vec{F}) \cdot \hat{z} d\theta = \int_{\theta_A}^{\theta_B} \vec{\tau}_P \cdot \hat{z} d\theta = \int_{\theta_A}^{\theta_B} \tau_{P,z} d\theta \tag{5.7.4}$$



In un insieme di punti, si calcolano i momenti rispetto al sistema di riferimento inerziale concorde al centro di massa del sistema  $S_{c.d.m.}$ . La somma di tutti i momenti angolari del sistema sarà:  $\vec{L} = \sum_{i=1}^{N} \vec{r_i} \times \vec{p_i}$ , derivandola si otterrà la somma dei momenti torcenti del sistema:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i=1}^{N} \left( \frac{d\vec{r}_i}{dt} \times \vec{p}_i + \vec{r}_i \times \frac{d\vec{p}_i}{dt} \right) = \sum_{i=1}^{N} (\vec{p}_i \times \vec{p}_i + \vec{r}_i \times \vec{F}_i) = \vec{\tau}^{tot}$$
(5.7.5)


Il momento torcente totale non è uguale al momento torcente della forza totale del sistema,

$$\vec{\tau}^{tot} \neq \vec{r} \times \vec{F}^{tot} \tag{5.7.6}$$

Poiché la posizione individuata dal vettore  $\vec{r}$  non corrisponde ad alcun punto del sistema, né al suo centro di massa, per cui non è definito il valore a cui corrisponde. Considerando  $\vec{F}^{tot} = \vec{F}^{est} + \vec{F}^{int}$ , la somma dei momenti torcenti interni al sistema è nulla, poiché le forze interne sono

opposte a coppie, e la somma di momenti torcenti di due forze opposte è nulla. Date due forze opposte  $\vec{F}_{i \to j} = -\vec{F}_{j \to i}$ , applicate su due punti  $\vec{r}_i$  e  $\vec{r}_j$ , la somma dei momenti delle due forze sarà:  $\vec{r}_j \times \vec{F}_{i \to j} + \vec{r}_i \times \vec{F}_{j \to i} = (r_i - r_j) \times \vec{F}_{j \to i}$ , il vettore distanza  $\vec{d} = \vec{r}_i - \vec{r}_j$  è parallelo alla direzione su cui agiscono le forze per cui il prodotto vettoriale  $\vec{d} \times \vec{F}_{j \to i}$  sarà nullo. Il momento torcente sarà allora dato da:

$$\vec{\tau}_{P} = \sum_{i=1}^{N} (\vec{r}_{i} \times \vec{F}_{i}^{est} + \vec{r}_{i} \times \vec{F}_{i}^{int}) = \sum_{i=1}^{N} \vec{r}_{i} \times \vec{F}_{i}^{est}$$
(5.7.7)



# 5.8 Momento di un Sistema di Punti

Dato un insieme di punti  $\mathcal{S}$ , aventi momenti espressi rispetto al sistema di riferimento  $S_P$  centrato nel polo dove sono applicati i momenti, se si vuole esprimere rispetto ad un altro sistema di riferimento S inerziale centrato in O, distante  $\vec{R}_{OP}$  dal centro del sistema di riferimento  $S_P$ , si considera un vettore posizione generale in S  $\vec{r}_i = \vec{r}_{P,i} + \vec{R}_{OP}$ . Il momento angolare calcolato in  $S_P$  sarà:

$$ec{L}_P = \sum_{i=1}^N ec{r}_{P,i} imes ec{p}_i \ \sum_{i=1}^N (ec{r}_i - ec{R}_{OP}) imes ec{p}_i$$

Il momento torcente sarà:

$$\frac{d\vec{L}_{P}}{dt} = \sum_{i=1}^{N} \left( \frac{d}{dt} (\vec{r}_{i} - \vec{R}_{OP}) \times \vec{p}_{i} + (\vec{r}_{i} - \vec{R}_{OP}) \times \frac{d\vec{p}_{i}}{dt} \right) 
\sum_{i=1}^{N} \vec{v}_{i} \times \vec{p}_{i} - \vec{V}_{OP} \times \sum_{i=1}^{N} \vec{p}_{i} + \sum_{i=1}^{N} (\vec{r}_{P,i} \times \vec{F}_{i}) 
\vec{0} - \vec{V}_{OP} \times \vec{p}^{tot} + \vec{\tau}_{P}$$

$$\frac{d\vec{L}_{P}}{dt} = \vec{\tau}_{P} - \vec{V}_{OP} \times \vec{p}^{tot} \tag{5.8.1}$$

Se il polo è fermo, la quantità di moto totale del sistema è nulla, la velocità del polo e la quantità di moto totale del sistema sono paralleli, oppure il polo coincide con il centro di massa del sistema allora l'evoluzione del momento angolare del sistema dipende dal momento delle sole forze esterne rispetto a P:  $\frac{d\vec{L}_P}{dt} = \vec{\tau}_P$ 

# 5.9 Coppie di Forze

Se su un sistema di punti materili è isolato, il momento angolare si conserva per qualsiasi polo e la quantità di moto si conserva; se il momento torcente risultante è nullo per un determinato polo, il momento angolare si conserva solo per quel determinato polo.


Dato sistema composto da due punti materiali, perfettamente isolato  $\vec{F}^{est} = \vec{0}$ , descritto rispetto a  $S_{c.d.m.}$  dove la posizione del centro di massa rimane costante  $\vec{p}_{c.d.m.} = \vec{p}^{tot} = \vec{0}$ . Il sistema ruota intorno al centro di massa con una certa velocità angolare  $\vec{\omega}$ . Il momento angolare del sistema sarà dato dalla somma dei momenti angolari dei due punti:

$$\vec{L} = \vec{L}_1 + \vec{L}_2 = \vec{r}_1 \times m_1 \vec{v}_1 + \vec{r}_2 \times m_2 \vec{v}_2 = (r_1 m_1 v_1 + r_2 m_2 v_2)\hat{z}$$

Se i due punti hanno masse uguali, la loro distanza dal centro di massa è uguale, e avranno una velocità uguale poiché hanno la stessa velocità angolare e distanza dal centro  $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ ,  $\vec{\omega} \perp \vec{r} \rightarrow v = \omega r$ , il momento angolare sarà  $\vec{L} = 2mrv\hat{z} = 2mr^2\omega\hat{z} = 2mr^2\vec{\omega}$ . Si considera b la distanza tra le due masse  $r_{m_1,m_2}$ , il momento angolare può essere espresso come:

$$\vec{L} = 2m \left(\frac{b}{2}\right)^2 \vec{\omega} = \frac{mb^2}{2} \vec{\omega} = I\vec{\omega}$$
 (5.9.1)

dove  $I = \frac{mb^2}{2} \left[ kg \cdot m^2 \right]$  viene definito momento di inerzia e rappresenta la resistenaza del sistema ad una rotazione, analogamente a come la massa inerziale rappresenta quanto un corpo resiste ad uno spostamento.



In generale si può rappresentare il momento angolare di un sistema come il prodotto tra il momento di inerzia I del sistema e la velocità angolare del sistema. La prima equazione cardinale sarà quindi strettamente collegata alla traslazione di un sistema  $\vec{a}_{c.d.m.} = \frac{d\vec{p}_{c.d.m.}}{Mdt} = \frac{\vec{F}^{est}}{M}$ , mentre

la seconda equazione cardinale sarà strettamente collegata alla rotazione di un sistema  $\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{dI\vec{\omega}}{dt} = \vec{\tau}^{est}$ .

### 5.10 Densità

Dato un corpo esteso, di massa totale M e volume V. Se esso è continuo è possibile dividerlo in volumetti di piccolo volume dV, distanti  $\vec{r_i}$  dal centro del sistema di riferimento, ciascuno avente una massa dm. La suddivisione del corpo sarà dV = dxdydz in 3 dimensioni, dS = dxdy in 2 dimensioni, dL = dx in 1 dimensione.

Data una suddivisione sempre più piccola del corpo, i suoi elementi tenderanno a diventare di volume infinitesimo  $dV \to 0$  e la massa di tenderà anch'essa ad un valore infinitesimo  $dm \to 0$ .

Si definisce la densità (di massa)  $\rho$  di uno di questi volumetti il rapporto tra la loro massa infinitesima e la grandezza della loro suddivisione. In base alla dimensione del corpo si avrà densità volumica  $\frac{dm}{dV} \left[ \frac{kg}{m^3} \right]$ , densità superficiale  $\frac{dm}{dS} \left[ \frac{kg}{m^2} \right]$  e densità lineare  $\frac{dm}{dL} \left[ \frac{kg}{m} \right]$ .

Un corpo viene definito omogeneo se la densità di ogni suddivisione del corpo è uguale  $\rho_i = \rho_j$ , ovvero se in ogni suddivisione infinitesima contiene la stessa massa dm. La densità di un corpo omogeneo può essere calcolata dal rapporto tra la massa totale e la sua dimensione  $\rho = \frac{M}{V}$ . Per un corpo non omogeneo si ha:

$$M = \int dm = \int \rho(x, y, z)dV \tag{5.10.1}$$

Il centro di massa calcolato rispetto a tutte le divisioni sarà:

$$\vec{r}_{c.d.m.} = \lim_{N \to \infty} \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \frac{1}{M} \int_M \vec{r} dm = \frac{1}{M} \int_V \vec{r} \rho dV$$
 (5.10.2)

Sia il vettore posizione che la densità sono funzioni a 3 variabili  $\vec{r}(x,y,z)$ ,  $\rho(x,y,z)$  e il differenziale del volume può essere espresso come dV = dxdydz, per cui questo integrale corrisponde ad un integrale triplo sulle tre direzioni  $x, y \in z$  su cui è definito il corpo.

Per cui la posizione del centro di massa di un corpo omogeneo non dipende dalla massa contenuta dal corpo, ma dalla sua forma. Se il corpo è simmetrico rispetto ad un punto, un asse o un piano, il centro di massa appartiene all'asse o al piano oppure coincide con il punto. Se sono presenti più di un asse o piano di simmetria, il centro di massa si trova sulla loro intersezione.

# 5.11 Corpo Rigido

Viene definito corpo rigido un insieme di punti materiali la cui distanza relativa non varia nel tempo  $|\vec{r}_i - \vec{r}_j| = cost$ . Questo rappresenta un modello ideale di un corpo indeformabile. La distanza di ogni punto del corpo con il centro di massa rimarrà costante  $|\vec{r}_i - \vec{r}_{c.d.m.}| = cost$ .  $\forall i \in [1, N]$ , quindi è possibile ottenere la posizione del centro di massa, dati due punti del corpo rigido. Per cui un corpo rigido ha sei gradi di libertà corrispondenti alla posizione dei due punti in un sistema di riferimento inerziale. Viene definito corpo esteso un corpo rigido formato da un' infinità di punti materiali.

Considerando un corpo rigido, su cui agisce una forza peso  $\vec{F}_{P,i}$ , su ogni punto del corpo, il momento

torcente causato dalla forza peso del corpo sarà dato da:

$$\vec{\tau} = \sum_{i=1}^{N} \vec{r_i} \times \vec{F}_{P,i} = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r_i} \times \vec{g} \frac{M}{M} = M \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r_i}}{M} \times \vec{g} = \vec{r}_{c.d.m.} \times M \vec{g} = \vec{r}_{c.d.m.} \times \vec{F}_{P}^{tot}$$

In questo caso la somma dei momenti torcenti è uguale al momento totale agente sul centro di massa. In generale questa relazione è valida solo la forza è costante nel tempo e le forze agenti sui vari punti del sistema sono parallele tra di loro:

$$\vec{\tau} = \frac{\sum_{i=1}^{N} F_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} F_i} \times \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_I$$
 (5.11.1)

Dove  $\frac{\sum_{i=1}^{N} F_i \vec{r_i}}{\sum_{i=1}^{N} F_i}$  è il centro delle forze.

Data un'asta rigida di lunghezza L e di densità lineare omogenea  $\rho = \frac{M}{L}$ , il suo centro di massa sarà dato da:

$$x_{c.d.m.} = \frac{1}{M} \int_0^L x \rho dx = \frac{1}{L} \int_0^L x dx = \frac{x^2}{L} \Big|_0^L = \frac{L}{2}$$

Se un corpo rigido si muove di un generico moto di traslazione a velocità costante  $\vec{V}$ , il centro di massa avrà velocità  $\vec{v}_{c.d.m.} = \frac{\int \vec{V} dm}{\int dm} = \vec{V}$ . La quantità di moto del corpo rigido sarà quindi  $\vec{p}^{tot} = \vec{p}_{c.d.m.} = M\vec{V}$ . Essendo la velocità costante, per la prima equazione cardinale si ha  $\frac{d\vec{p}_{c.d.m.}}{dt} = \vec{F}^{tot} = \vec{0}$ . Se la velocità varia nel tempo  $\frac{d\vec{p}_{c.d.m.}}{dt} = \vec{F}^{tot}$ . La dinamica è quella di un punto materiale, non c'è rotazione rispetto al centro di massa, per cui il momento angolare dipende solamente dalla posizione del centro di massa e dalla sua quantità di moto  $\vec{L} = \vec{r}_{c.d.m.} \times \vec{p}_{c.d.m.}$ . La seconda equazione cardinale non aggiunge quindi alcuna informazione:  $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r}_{c.d.m.} \times \vec{F}^{tot}$ .

Se un corpo rigido si muove di moto rotazionale con una velocità angolare costante  $\vec{\omega}$ , essendo un corpo rigido ogni punto avrà la stessa velocità angolare, ma una velocità tangenziale diversa a seconda della distanza dall'asse di rotazione. Si analizza mediante la seconda equazione cardinale:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = I\frac{d\vec{\omega}}{dt} = \vec{\tau} = \vec{0} \tag{5.11.2}$$

Se la velocità angolare non è costante si ha  $\frac{d\vec{L}}{dt} = I\vec{\alpha} = \vec{\tau}$ . In generale il moto di un corpo rigido può essere sempre considerato come la somma di una

In generale il moto di un corpo rigido può essere sempre considerato come la somma di una traslazione e di una rotazione. Ogni punto del corpo rigido viene traslato allo stesso modo del centro di massa, e si può muovere rispetto ad esso di solo moto rotazionale. La velocità di traslazione  $\vec{V}$  dipende dalla descrizione del moto, mentre la velocità angolare  $\vec{\omega}$  è inipendente dalla descrizione del moto. In generale i componenti  $\vec{V}$  e  $\vec{\omega}$  sono quindi indipendenti tra di loro, il moto del corpo rigido è simile al moto di un sistema di riferimento non inerziale, poiché anch'esso contiene un termine di traslazione ed uno di rotazione.

Se il corpo si muove di moto di rototraslazione il moto sarà descritto da:

$$\begin{cases} \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}^{tot} \\ \frac{d\vec{L}_P}{dt} = \vec{\tau}_P - \vec{v}_P \times \vec{p} \end{cases}$$
 (5.11.3)

Segue che un corpo ridgido si trova in uno stato di quiete se  $\vec{F}^{tot} = \vec{0}$  e  $\vec{\tau}_P = \vec{0}$ .

Dato un corpo rigido che ruota, in un sistema di riferimento inerziale, intorno ad un asse z fisso con una velocità angolare  $\vec{\omega} = \omega \hat{z} = vR\hat{z}$ . Dove R è il raggio della rotazione che compie un punto del corpo, ovvero la distanza del punto su un piano x,y dall'asse z di rotazione. Si esprime una variazione infinitesima di momento angolare:

$$d\vec{L} = \vec{r} \times d\vec{p} = \vec{r} \times \vec{v} dm$$
 
$$dL = r \cdot v \sin \frac{\pi}{2} dm = \omega Rr dm$$


Questo momento angolare è ortogonale al piano individuato dai vettori  $\vec{r}$  e  $\vec{v}$ , per cui si trova ad un angolo  $\alpha = \frac{\pi}{2} - \theta$  dall'asse di rotazione z. In generale il momento angolare  $\vec{L}$  non è parallelo all'asse di rotazione, per cui in generale non esiste una relazione di proporzionalità tra la velocità angolare e il momento angolare. Considerando solo la componente assiale del momento angolare sull'asse z si ottiene:

$$dL_z = dL\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \omega Rr\sin\theta \, dm = \omega R^2 dm$$
$$L_z = \int_M \omega R^2 dm = \omega_M \int R^2 dm = \omega I_z$$

Viene definto momento d'inerzia rispetto all'asse  $z I_z$ :

$$I_z = \int_M R^2 dm = \int_V R^2 \rho dV$$
 (5.11.4)

Il momento d'inerzia dipende dalle masse e dalla loro posizione rispetto all'asse di rotazione, non dipende solo dalla struttura del corpo come il centro di massa, poiché bisogna conoscere anche la posizione del corpo rispetto all'asse di rotazione.



Se il corpo è formato da un numero discreto di punti allora il momento di inerzia sarà dato dalla somma dei momenti di inerzia dei punti per lo stesso asse di rotazione:  $I_z = \sum_{i=1}^{N} R_i^2 m_i$ . Se dovesse cambiare la direzione dell'asse z, cambierebbe il momento di inerzia, quindi si studia il momento d'inerzia rispetto corpi fissi.

La componente ortogonale all'asse di rotazione si esprime tramite:

$$L_{xy} = \omega \int_{V} Rr \cos \theta \rho dV$$

Se corpo ruota su un asse di simmetria del corpo, il momento angolare totale ha una componente ortogonale all'asse di simmetria nulla. I contributi per ogni coppia di punti simmetrici tra di loro hanno componenti ortogonali simmetriche tra di loro, quindi si bilanciano a vicenda, e la risultante dei momenti angolai ortogonali sarà nulla. Più in generale se il corpo ruota su un asse di inerzia il momento angolare è parallelo all'asse di rotazione.

$$\vec{L}_{x,y} = \vec{0} \iff \vec{L} = \vec{L}_z = I_z \vec{\omega} \tag{5.11.5}$$

Se il momento angolare presenta componenti nelle tre direzioni (x, y, z), ognuna avente un suo momento di inerzia diverso, si può rappresentare il momento di inerzia complessivo come un tensore I tale che:

$$\vec{L} = I\vec{\omega} \Rightarrow \begin{pmatrix} L_x \\ L_y \\ L_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix}$$

Dato un corpo rigido è sempre possibile esprimere il suo momento di inerzia rispetto ad un asse di rotazione z in funzione del raggio d'inerzia o raggio di girazione k. Viene definito come la distanza necessaria dall'asse z ad un polo contentente tutta la massa del corpo rigido affinché il momento d'inerzia rimanga invariato.

$$I_z = mk^2$$

Per un corpo in rotazione su un asse d'inerzia:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{dI_z\vec{\omega}}{dt} = I_z\vec{\alpha} = \vec{\tau} \tag{5.11.6}$$

Questa è l'equazione del moto di rotazione. La conoscenza delle forze esterne permette di calcolare l'accellerazione angolare, se è noto il momento di inerzia, e date le condizioni iniziali  $\omega_0$  e  $\theta_0$ , è possibile ottenere la legge oraria del moto rotazionale.

In generale:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d(\vec{L}_z + \vec{L}_{x,y})}{dt} = \vec{\tau}_z + \vec{\tau}_{x,y}$$

La legge oraria del moto rotazionale viene ricavata dalla componente parallela all'asse di rotazione del momento torcente totale  $\vec{\tau}$ .

L'energia cinetica del corpo in rotazione è data dalla somma delle energie cinetiche dei singoli punti, considerando un corpo esteso il numero di punti tenderà all'infinito:

$$K = \lim_{N \to \infty} \sum_{i=1}^{N} \frac{m_i v_i^2}{2} = \int \frac{v^2}{2} dm = \int \frac{\omega^2 R^2}{2} dm = \frac{\omega^2}{2} \int R^2 dm = \frac{\omega^2 I_z}{2}$$
 (5.11.7)

Viene così definita l'energia cinetica rotazionel di un corpo rigido.

# 5.12 Teorema di Huygens-Steiner

Il momento d'inerzia di un corpo rispetto a un asse di rotazione qualsiasi è uguale alla somma del momento d'inerzia rispetto all'asse parallelo a quello dato e passante per il centro di massa, e del prodotto della massa per il quadrato della distanza tra i due assi:

$$I_z(S_O) = I_z(S_{c.d.m.}) + M \cdot R_{O(c.d.m.)}^2$$
(5.12.1)

Si considera un asse z di un sistema di riferimento S, e un asse  $z_{c.d.m.}$  parallelo di un sistema di riferimento  $S_{c.d.m.}$ . I centri dei due sistemi O e c.d.m. sono distanti  $\vec{R}_{O(c.d.m.)}$ , la distanza dall'asse z di un punto del corpo in S espresso rispetto al sistema  $S_{c.d.m.}$  sarà:  $\vec{r}_O = \vec{r}_{(c.d.m.)} + \vec{R}_{O(c.d.m.)}$ , dove  $\vec{r}_{(c.d.m.)}$  è la stessa distanza nel sistema  $S_{c.d.m.}$ . Considerando il momento di inerzia nel sistema  $S_O$ .

$$I_z = \int_M r_O^2 dm$$
 
$$\int_M (r_{(c.d.m.)} + R_{O(c.d.m.)})^2 dm$$
 
$$\int_M r_{(c.d.m.)}^2 + R_{O(c.d.m.)}^2 + 2r_{c.d.m.} R_{O(c.d.m.)} dm$$
 
$$\int_M r_{(c.d.m.)}^2 dm + R_{O(c.d.m.)}^2 \int_M dm + 2R_{O(c.d.m.)} \int_M r_{(c.d.m.)} dm$$
 
$$I_z(S_{c.d.m.}) + R_{O(c.d.m.)}^2 M$$

Il componente  $\int_{M} r(S_{c.d.m.})dm = r_{c.d.m.}(S_{c.d.m.})M$ , corrisponde alla posizione del centro di massa nel sistema di riferimento del centro di massa, per cui è nulla.

#### 5.13 Pendolo Fisico

Quando un corpo rigido è vincolato ad un asse, soggetto alla sua forza peso tenderà a ruotare attorno ad esso. Poiché la forza peso agisce su un'unica direzione, il momento torcente generato sarà solamente sull'asse z, per cui  $\vec{\tau}_{x,y} = \vec{0}$ , la somma delle forze agenti sul sitema è nulla, poiché la forza peso viene bilanciata dalla reazione vincolare sul vincolo intorno a cui ruota:  $\vec{N} + \vec{F}_P = \vec{0} = \frac{d\vec{p}}{dt}$  allora il sistema non trasla, è soggetto alla sola rotazione. Per determinare il moto del corpo si applica la seconda equazione cardinale. Poiché l'unica forza applicata sul sistema è la forza peso si può usare la relazione  $\vec{\tau} = \sum \vec{\tau}_i$ , rispetto al centro delle forze, di posizione coincidente al centro di massa del sistema  $\vec{r} = \vec{r}_{c.d.m.}$ :

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{L}_z}{dt} = \vec{\tau}_z$$

$$I_z \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F}_P$$

$$I_z \ddot{\theta} \hat{z} = -rMg \sin \theta \hat{z}$$

$$\text{per } \theta << 1 \to \sin \theta \approx \theta \Rightarrow$$

$$I_z \ddot{\theta} = -rMg\theta$$

Il moto del corpo per piccole oscillazione si può approssimare come un moto armonico:

$$\omega = \sqrt{\frac{rMg}{I_z}} \tag{5.13.1}$$

Avrà un periodo di oscillazione

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_z(S_O)}{rMg}}$$


Per il teorema di Huygens-Steiner:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_z(S_{c.d.m.}) + Mr^2}{rMg}} = 2\pi \sqrt{\frac{I_z(S_{c.d.m.})}{rMg} + \frac{r}{g}}$$
 (5.13.2)

L'energia cinetica di un corpo rigido si ottiene considerando il momento d'inerzia per l'asse di rotazione z, si può esprimere rispetto al sistema di riferimento del centro di massa considerando il teorema di Huygens-Steiner:

$$K = \frac{1}{2}I_z(S_O)\omega^2 = \frac{1}{2}(I_z(S_{c.d.m.}) + Mr^2)\omega^2 = \frac{1}{2}I_z(S_{c.d.m.})\omega^2 + \frac{1}{2}Mv_{c.d.m.}^2 = K_{\omega, c.d.m.} + K_{v, c.d.m.}$$

Per cui l'energia cinetica di un corpo rigido è data dalla somma dell'energia cinetica rotazionale e di traslazione del centro di massa.



# 6 Termodinamica

### 6.1 Termometria

Viene definita la grandezza fisica temperatura T. Nella meccanica statistica quantifica a livello microscopico l'agitazione delle molecole di un sistema. In termodinamica rappresenta uno stato di un sistema rispetto ad una temperatura di riferimento. La temperatura si misura in gradi Celsius  $[{}^{\circ}C]$  o Fahernheit  $[{}^{\circ}F]$ , oppure in Kelvin [K].


Per misurare la temperatura di un sistema si usa un termometro, strumento che ususfruisce della proprietà di alcuni materiali di espandersi o contrarsi a causa di un cambiamento di temperatura. Un termometro è formato da un materiale di questo tipo e da una scala graduata che misura la sua espansione rispetto all'aumento di temperatura. Viene definita una temperatura di riferimento arbitrariamente, corrispondente ad un'altezza base  $h_0$ , detta punto fisso.

Si definisce un grado  $1^{\circ}$  della scala in base alla distanza h che compie l'espansione del materiale nel termometro ad un'altra temperatura scelta arbitrariamente.

$$1^{\circ} \propto h - h_0 \Rightarrow T = a(h - h_0)$$

Il punto fisso per i gradi Celsius viene definita alla temperatura di fusione del ghiaccio, mentre si definisce l'altezza relativa all'ebollizione dell'acqua ad una distanza di 100° rispetto all'altezza di riferimento.

I gradi Kelvin vengono definiti in base all'agitazione termica delle molecole di un sistema. Viene definito lo zero assoluto la temperatura dove a livello microscopico è assente agitazione termica. Per definire un grado della scala si considera il punto triplo dell'acqua, dove coesistono in equilibrio i tre stati dell'acqua, ad una temperatura di 273.16K, corrispondente ad una temperatura di  $0^{\circ}C$ .



# 6.2 Principio Zero e Stato Termodinamico

Viene definito principio zero della termodinamica un postulato descritto successivamente ai primi tre, poiché considerato non necessario. Il postulato zero descrive l'equilibrio termico, definito come uno stato raggiunto da due corpi dove non avviene nessun cambiamento di temperatura tra i due.

I due corpi si possono scambiare calore per conduzione, quando si trovano a contatto, convezione, quando un gas trasferisce il calore fra i due, o per irraggiamento, grazie ad onde elettromagnatiche. Se non viene raggiunto mai l'equilibrio termico tra due corpi, allora essi sono separati da una parete adiabatica, a differenza di una parete diaterma, non permette lo scambio di calore. Un sistema è detto adiabatico se è circondato da pareti adiabatiche, quindi non è in grado di scambiare calore

con l'ambiente. Un sistema adiabatico rappresenta un caso limite, realizzabile per tempi brevi, mai in assoluto.

Lo stato di equilibrio termico è transitivo, se due corpi sono in equilibrio termico con un terzo, allora quei due corpi sono in equilibrio termico tra di loro.


Lo stato termodinamico di un sistema dipende dalla temperatura, dal volume e dalla pressione applicata al sistema. Dove la pressione è la forza esercitata su una data superficie  $p = \frac{F}{S} \left\lceil \frac{N}{m^2} \right\rceil$ .

Viene rappresentato lo stato termodinamico di un sistema in un sistema di riferimento S(p, V, T), dove la pressione p, il volume V e la temperatura T vengono chiamate variabili di stato. Uno stato di equilibrio di un sistema termodinamico si esprime sotto forma di equazione di stato f(p, V, T) = 0, nella sua forma implicita, oppure in una delle sue forme esplicite p = p(v, T), V = V(p, T) o T = T(p, V). Verrà trattata in seguito l'equazione di stato di un gas ideale, usata per approssimare il comportamento di un qualsiasi gas con una certa precisione, in base alle sue condizioni.

Una trasformazione termodinamica rappresenta un cambiamento di stato di un sistema, dati due stati in equilibrio termodinamico, viene rappresentata come una linea che collega due punti nel sistema S(p,V,T). Se la trasformazione è reversibile, allora viene rappresentata come una curva continua, poiché il corpo durante la trasformazione ha uno stato definito, ovvero è in uno stato di equilibrio, per ogni punto della trasformazione tra gli stati iniziali e finali.

Se una trasformazione è irreversibile viene rappresentata come una curva ondulata, poiché il sistema non presenta uno stato definito in ogni punto della trasformazione, quindi non può essere misurato il suo stato in un punto intermedio della trasformazione.

Se un sistema ha due stati definiti e può presentare stati definiti in ogni punto intermedio tra i due stati, allora è possibile trasformare il sistema da uno stato all'altro. Se non presente stati definiti intermedi, il suo stato sarà descritto da fenomeni microscopici, non reversibili. Si analizza il sistema dividendolo in vari domini ognugno di uno stato approssimativamente definito.




### 6.3 Sistema Termodinamico

Viene definito sistema termodinamico una porzione del mondo, costituita da una o più parti.

Viene definito ambiente l'insieme di elementi esterni al sistema termodinamico che interagiscono con esso. Viene definito universo termodinamico complessivamente il sistema e l'ambiente.

Un sistema viene definito chiuso rispetto all'ambiente se non possono avvenire scambi di materia tra i due, altrimenti si chiama aperto. Viene definito isolato quando non possono avvenire scambi di energia e di materia tra i due.



Viene definita sorgente un oggetto che può scambiare calore, mentre la sua temperatura rimane costante.

Si definisce la grandezza fisica calore misurata in calorie [cal], rappresenta una forma di energia scambiata durante le trasformazioni termodinamiche.

Affinché un sistema passi da una temperatura ad un'altra bisogna applicare calore al sistema, questo calore può essere applicato in un intervallo di tempo arbitrariamente lungo, poiché la trasformazione termodinamica non dipende dall'intervallo di tempo impiegato.

Sperimentalmente si è dimostrato che il differenziale parziale del calore è proporzionale alla differenza di temperatura tra i due stati del sistema  $\delta Q \propto \Delta T$ . Sempre sperimentalmente si è definita la costante di proporzionalità C la capacità termica di un sistema, data dal prodotto tra il calore specifico c di un materiale per la sua massa  $C = c \cdot m$ .

Poiché la variazione di calore non è un differenziale esatto, il calore scambiato tra due corpi A e B sarà dipendente dal cammino  $\Gamma_{AB}$  percorso dalla trasformazione nel sistema S(p, V, T):

$$\int_{\Gamma_{AB}} \delta Q = \int_{\Gamma_{AB}} C \, dT \tag{6.3.1}$$

Se la capacità termica è costante durante la trasformazione allora il calore scambiato non dipenderà dalla trasformazione effettuata:

$$C = cost.$$

$$\int_{\Gamma_{AB}} \delta Q = \int_{\Gamma_{AB}} C dT = C \int_{\Gamma_{AB}} dT = C \Delta T_{AB}$$

$$Q = C \Delta T \tag{6.3.2}$$

Dati due corpi a temperature diverse  $T_A$  e  $T_B$  in grado di poter scambiare calore tra di loro allora se il sistema è isolato il calore totale scambiato durante la trasformazione è nullo. Corrisponde alla somma dei calori scambiati tra i due corpi fino al raggiungimento dell'equilibrio termico alla temperatura  $T_q$ :

$$Q_{tot} = Q_A + Q_B = 0$$

$$C_A(T_A - T_g) + C_B(T_B - T_g) = 0$$

$$C_B(T_B - T_g) = C_A(T_g - T_A)$$

$$T_g = \frac{C_A T_A + C_B T_B}{C_A + C_B}$$
(6.3.3)

Nel caso di una sorgente la sua temperatura sarà costante quindi si avrà  $T_g = T_A$ , ciò è possibile solo se avesse un capacità termica tendente all'infinito: Per cui si definisce una sorgente un oggetto che presente una capacità termica  $C_A \to \infty$ .

Se la temperatura del sistema aumenta dT > 0 allora la quantità di calore scambiata con l'ambiente è positiva, quindi l'ambiente fornisce calore al sistema. Se invece la temperatura diminuisse, l'ambiente assorbirebbe calore dal sistema.

$$\delta Q \propto dT$$

$$\begin{cases} dT > 0 \Rightarrow \delta Q_{A \to S} > 0 \\ dT < 0 \Rightarrow \delta Q_{A \to S} < 0 \end{cases}$$
 (6.3.4)

# 6.4 Primo Principio ed Energia Interna

Un gas che si espande in un pistone idraulico eserciterà una pressione p, e di conseguenza una forza F che sposta il pistone di un'altezza dh, per cui produrrà un lavoro  $\delta W$ . Il lavoro prodotto dal gas sarà allora:

$$\delta W = Fdh = pSdh = pdV \tag{6.4.1}$$

Di conseguenza un sistema termodinamico eserciterà un lavoro positivo sull'ambiente circostante se si espande, mentre subirà un lavoro negativo dall'ambiente esterno se si contrae. Il lavoro dipenderà dal tipo di trasformazione che ha provocato il cambiamento di pressione, quindi dipenderà dal percorso compiuto dalla trasformazione  $\Gamma_{AB}$ :

$$W = \int_{\Gamma_{AB}} \delta W = \int_{\Gamma_{AB}} p(V, T) dV$$
 (6.4.2)

Tramite una serie di esperimenti riuscì a scoprire la relazione tra lavoro, calore ed energia interna di un sistema termodinamico. Considerò due modi per poter cambiare la temperatura di un sistema, esercitando lavoro in un sistema isolato e fornendo calore ad un sistema senza esercitare lavoro. Uno di questi esperimenti consiste nel generare lavoro facendo cadere dei gravi legati ad una corda per far ruotare delle palette in un contenitore di acqua, in modo che l'attrito aumenti la temperatura dell'acqua.

Tramite questo e altri esperimenti Joule scoprì che indipendentemente dal tipo di trasformazione impiegata tutte generano un cambiamento di temperatura, proporzionale all'energia fornita al sistema

Per una trasformazione adiabatica, ovvero con uno scambio di calore nullo, Joule scoprì che l'aumento della temperatura viene causato dal solo lavoro esercitato sul sistema. Inoltre scoprì che il lavoro necessario per alterare la temperatura del sistema è indipendente dal cammino intrapreso dalla trasformazione e costante.

Per una trasformazione con scambio di lavoro nullo, l'aumento della temperatura viene causato dal calore assorbito dal sistema, ed è indipendente dal cammino intrapreso dalla trasformazione e costante

Per una trasformazione con scambi di calore e lavoro non nulli, queste grandezze non saranno costanti, mentre la loro differenza è e proporzionale alla differenza di temperatura.

Sulla base di queste ed altre evidenze sperimentali, Joule descrisse una funzione di stato del sistema U che rappresenta l'energia interna del sistema. Nel caso di una trasformazione adiabatica il calore scambiato sarà nullo ed il lavoro esercitato sarà dato da:

$$W = -\Delta U_{AB} \tag{6.4.3}$$

Joule scoprì che allo stesso modo anche il calore scambiato può essere espresso rispetto alla funzione di stato, in caso il lavoro esercitato è nullo:

$$Q = \Delta U_{AB} \tag{6.4.4}$$

Analizzando una trasformazione generale Joule scoprì che la differenza tra il calore scambiato ed il lavoro esercitato è costante ed è uguale alla variazione di energia interna, da cui postulò il primo principio delle termodinamica:

In una trasformazione termodinamica generale la variazione di energia interna del sistema è uguale alla differenza tra il calore scambiato tra il sistema e l'ambiente e il lavoro esercitato dal sistema sull'ambiente:

(i) 
$$Q - W = \Delta U$$

Per cui fornendo energia ad un sistema, essa viene immagazzinata sotto forma di energia interna, e successivamente riutilizzata.

Il lavoro esercitato dal sistema sull'ambiente si può esprimere come il lavoro esercitato dall'ambiente sul sistema ad una pressione  $p_0$  a causa della variazione di volume del sistema:

$$W_S = -W_A = p_0 \Delta V$$

Segue dal primo principio che la variazione della funzione di stato U(p, V, T) di un sistema in uno stato di equilibrio dipende solamente dalle condizioni iniziali e finali del sistema.

## 6.5 Trasformazioni Termodinamiche

Per il primo principio data una qualsiasi trasformazione, indipendentemente dal fatto sia reversibile o meno, è possibile trovare la variazione di energia interna del sistema poiché dipende solamente dallo stato iniziale e finale del sistema.

$$Q_1 - W_1 = Q_2 - W_2 = \Delta U_{AB}$$

Dal punto di vista meccanico l'energia interna di un sistema termodinamico agisce come una batteria, immaganizzando lavoro analogamente all'energia potenziale. Applicata una trasformazione infinitesima, si avrà:

$$\delta Q - \delta W = dU$$

Per alcuni sistema il lavoro può essere espresso come la pressione p necessaria per una variazione di volume  $\Delta V$ .

Allora si potrà descrivere il calore in termini dell'energia interna e del lavoro:

$$\delta Q = \delta W + dU = p dV + dU$$

Il calore infinitesimo può essere espresso come:  $\delta Q=cmdT,$  si può quindi esprimere il calore specifico come:

 $c = \frac{1}{m} \frac{\delta Q}{dT}$ 

Per i gas, è più conveniente esprimere il calore specifico rispetto al numero di moli n. Una mole è definita come un numero di Avogadro  $N_A \approx 6 \times 10^{23}$  di molecole  $1 [mol] := \frac{N}{N_A}$ , dove N è il numero di molecole totali nel gas, uguali al numero di Avogadro  $N_A$  per una mole. In caso il gas contenga un numero di molecole differente N, corrisponderà ad un numero di moli n e avrà calore specifico molare:

 $c = \frac{1}{n} \frac{\delta Q}{dT}$ 

Un gas è un fluido senza forma e volume proprio, occupa tutto il volume a sua disposizione ed è facilmente comprimibile. Per approssimare il suo comportamento viene definito un gas ideale, una rappresentazione di un gas molto rarefatto in un grande volume, a pressioni relativamente piccole e temperature relativamente alte. Poiché è molto rarefatto le molecole urtano solamente con le pareti, quindi il calore trasmesso da un gas ideale dipendo dall'energia cinetica delle molecole.

Sulla base della legge isoterma di Boyle, sulle leggi isobare e isocore di Volta-Gay Lussac e sulla legge di Avogadro è stato possibile determinare un'equazione di stato generale per un qualsiasi gas ideale. Per cui un qualsiasi gas in uno stato di equilibrio che rispetta questa equazione può essere considerato un gas ideale:

$$pV = nRT (6.5.1)$$

Dove n è il numero di moli, T è la temperatura in Kelvin, R è la costante dei gas ideali. Se il gas viene espresso rispetto rispetto al numero di moli, si usa la costante di Boltzman  $k_B = \frac{R}{N_A}$ :

$$pV = \frac{N}{N_A}RT = Nk_BT$$

Dato l'equazione di stato di un qualsiasi gas reale, questa tenderà asintoticamente all'equazione di stato di un gas ideale al diminuire della pressione del gas.


L'equazione di stato dei gas ideali è un'equazione a 3 variabili, se il numero di moli non è costante sono 4 variabili. Il generale il numero minimo di variabili necessarie per descrivere un sistema termodinamico non è fissato a priori, dipende dalla caratteristiche fisico-chimiche del sistema. In un sistema chiuso il numero di moli rimane costante n = cost.. Viene considerata una delle 3 variabili costante, nella rappresentazione di Clayperyon viene scelta la temperatura. Le trasformazioni vengono quindi rappresentate nel piano di Clayperyon (p, V) usando solo 2 variabili.

Vegono descritte le seguenti trasformazioni notevoli:

#### 6.5.1 Isocora

Una trasformazione isocora è una trasformazione termodinamica a volume costante, nel piano di Clayperyon viene rappresentata come una verticale, di verso verso l'alto se la temperatura aumenta, verso il basso se la temperatura diminuisce.


$$V = cost. \Rightarrow \frac{p}{T} = cost. \Rightarrow \Delta p \propto \Delta T$$



#### 6.5.2 Isobora

Una trasformazione isobora è una trasformazione termodinamica a pressione costante, per cui il volume è direttamente proporzionale alla variazione di temperatura. Viene rappresentata sul piano di Clayperyon come una curva orizzontale, diretta verso sinistra se la temperatura dimiuisce, oppure verso destra se la temperatura aumenta.


$$p = cost. \Rightarrow \Delta V \propto \Delta T$$



# 6.5.3 Isoterma

Una trasformazione isoterma è una trasformazione termodinamica a temperatura costante:

$$T = cost. \Rightarrow pV = cost. \Rightarrow \Delta p \propto \frac{1}{\Delta V}$$




## 6.5.4 Adiabatica

Una trasformazione adiabatica è una trasformazione termodinamica dove il calore scambiato tra il sistema e l'ambiente è nullo, per cui il lavoro esercitato è uguale all'opposto della variazione dell'energia interna.


$$Q=0\Rightarrow W\propto \Delta V\Rightarrow W=\int p\,dV$$

Nel piano di Clayperyon una trasformazione adiabatica è simile ad una trasformazione isoterma, ma l'adiabatica presente una pendenza sempre maggiore.



## 6.5.5 Ciclo Termodinamico

Viene chiamato un ciclo termodinamico, una qualsiasi trasformazione termodinamica il cui stato iniziale e finale coincidono. Avrà quindi una variazione di energia interna nulla  $\Delta U=0$ , ed il lavro risultante coincidente al calore scambiato sarà dato dall'area racchiusa dal ciclo nel piano di Clayperyon.



Verrà effettuata una trasformazione isobara per passare dallo stato A allo stato B, una trasformazione isocopa per passare da B a C, mentre due trasformazioni o isoterme o adiabatiche per passare da C a D e da D a A. Si può notare come le prime due trasformazioni esercitino lavoro sull'ambiente e assorbano calore da esso, mentre le ultime due trasformazioni cedano calore dall'ambiente e subiscano lavoro dall'ambiente, poiché si ha  $W \propto \Delta V$  e si ha una compressione del sistema che subisce la trasformazione da C a A. Non necessariamente se il lavoro esercitato totale è congruente al calore totale assorbito, si avrà che il calore assorbito coincida con il lavoro esercitato o che il calore ceduto sia uguale al lavoro subito. Poiché il lavoro esercitato è un integrale si può dedurre come il lavoro totale sia coincidente all'area socchiusa dal ciclo, ovvero:

$$W^{S} = \int_{V_{A}}^{V_{B}} p \, dV + \int_{V_{B}}^{V_{C}=V_{B}} \underbrace{p_{0}(V) \, dV}_{0} + \int_{V_{C}}^{V_{D}} p_{1}(V) \, dV + \int_{V_{D}}^{V_{A}} p_{2}(V) \, dV$$
$$p\Delta V_{AB} - \int_{V_{A}}^{V_{D}} p_{1}(V) \, dV - \int_{V_{D}}^{V_{C}} p_{2}(V) \, dV$$

Vengono definite:

- Macchina Termica:= ciclo che ruota in senso orario, assorbendo calore e fornendo lavoro all'ambiente;
- Macchina Frigorifera:= circlo che ruota in senso antiorario, cedendo calore e subendo lavoro dall'ambiente.

Lo stesso ciclo termodinamico può essere sia frigorifero che termico, in base al verso in cui le trasformazioni vengono effettuate. Per misurare quanto un ciclo termico "spreca" energia, ovvero di quanto diminuisce l'energia interna del sistema dopo un ciclo completo, si definisce l'efficienza di un ciclo termodinamico. Per un ciclo termico si considera l'efficienza termica  $\eta$ , definita come il rapporto tra il lavoro totale e ed il calore assorbito dall'ambiente necessario per attivare la macchina termica:

$$\eta := \frac{W^{tot}}{Q_{ass}}$$
 
$$W^{tot} = Q_{ass} + Q_{ced} = Q_{ass} - |Q_{ced}|$$

$$\eta = \frac{Q_{ass} - |Q_{ced}|}{Q_{ass}} = 1 - \frac{|Q_{ced}|}{Q_{ass}}$$
(6.5.2)

Poiché il lavoro è positivo si ha che il calore ceduto è minore del calore assorbito dall'ambiente, quindi il loro rapporto è compreso tra 0 e 1:  $0 < \left| \frac{Q_{ced}}{Q_{ass}} \right| \le 1$ , e l'efficienza  $\eta$  è compresa anch'essa tra 1, per un'efficienza massima e 0 per un efficienza minima dove il lavoro prodotto dalla macchina è nullo.

Per un ciclo frigorifero si considera l'efficienza frigorifra  $\varepsilon$ , data dal rapporto tra il calore assorbito  $Q_{ass}$  ed il lavoro |W| complessivo subito dalla macchina, in questo caso negativo. Considerando il lavoro come somma tra calore assorbito e calore ceduto  $W = Q_{ass} + Q_{ced} < 0$ , il calore ceduto sarà maggiore in modulo  $|Q_{ass}| < |Q_{ced}|$ , l'efficienza sarà quindi:

$$\varepsilon := \frac{Q_{ass}}{|W|} = \frac{Q_{ass}}{Q_{ass} - |Q_{ced}|} = \frac{1}{\frac{|Q_{ced}|}{Q_{ass}} - 1}$$
 (6.5.3)

L'efficienza di un ciclo frigorifero è massima per un valore 0, poiché il calore ceduto sarà tendente all'infinito. É minima per un valore tendente all'infinito, quando il calore assorbito dal sistema coincide con il calore ceduto.

## 6.6 Calorimetria

Durante i suoi esperimenti sul calore Joule lo descrisse come un fluido calorico. A livello microscopico i fenonemi analizzati da Joule hanno le loro origini dall'agitazione delle molecole che, urtandone altre, trasmettono la loro velocità. Per cui il processo di trasferimento di calore richiede tempo, prima che si propaghi per tutto il corpo.

La grandezza fisica calore è difficile da definire poiché quantifica qualcosa che dipende dal modello usato per descrivere la temperatura. Viene definita la caloria come unità di misura della grandezza calore come l'energia necessaria per aumentare di un grado centigrado la temperatura di un grammo di acqua, contemporanemente viene assegnato al calore specifico dell'acqua il valore  $1 \frac{cal}{a^{\circ}C}$ :

$$[1 cal] = \left[1 \frac{cal}{g^{\circ}C} \cdot 1g \cdot 1^{\circ}C\right]$$
(6.6.1)

Joule eseguì alcuni esperimenti sull'espansione libera del gas ideale. Usò contenitore adiabatico, diviso in due parti uguali, contenenti la prima una certa mole di gas, la seconda in una condizione di vuoto. Se il gas viene lasciato fluire liberamente nel contenitore, allora provocherà una trasformazione adiabatica e senza lavoro, poiché il gas non esercita una pressione contro l'ambiente per espandersi, entrando all'interno di un volume già presente. Questa trasformazione viene chiamata espansione libera.

In base alle condizioni dell'esperimento, Joule scoprì che la temperatura rimane invariata. Inoltre lo stato dell'ambiente rimane invariato, quindi la variazione di energia interna dell'ambiente è nulla  $\Delta U^A = 0$ . Per il primo principio:

$$\Delta U^S = Q - W = 0$$

$$\Delta U^{(S+A)} = \Delta U^{A} + \Delta U^{S} = 0$$

Allora per un gas ideale la variazione di energia interna dipende dalla sola temperatura: U = U(T). Questo risultato è vero solo per dei gas ideali.

Considernado una trasformazione qualsiasi  $A \to B$ , essa può essere effettuata come una trasformazione isocora ed una isobara, o una isobara. Applicando all'intera trasformazione il primo principio si avrà nella trasformazione isocora:

$$\Delta U_{AC} = Q_{AC} = \int_{T_A}^{T_B} c_V(T) n \, dT \approx c_V n \int_{T_A}^{T_B} dT = c_V n \Delta T_{AB}$$

In un intorno abbastanza ristretto di temperature il calore specifico rimane costante e non dipende dalla temperatura. In una trasformazione isocora l'energia interna dipende dal solo calore scambiato, per cui dipende dalla sola temperatura e dal calore specifico molare a volume costante  $c_V$ .

Poiché la seconda trasformazione è isoterma  $\Delta T_{AB} = \Delta T_{AC} + \Delta T_{CB} = \Delta T_{AC}$ .


In una trasformazione isoterma l'energia interna del sistema si conserva, poiché non avviene un cambiamento di temperatura:

$$\Delta U_{CB}^S = 0$$

Joule verificò sperimentalmente la seguente relazione:

$$\Delta U_{AB}^S = \Delta U_{AC}^S + \Delta U_{CB}^S = c_V n \Delta T_{AB}$$

$$\tag{6.6.2}$$



# 6.6.1 Relazione di Mayer

Data una qualsiasi trasformazione reversibile di un gas ideale essa può essere sempre rapprenteta come una trasformazione isocbara ed una isoterma. Per cui uno scambio infinitesimo di calore  $\delta Q$  corrisponde alla somma tra la variazione infinitesime di energia interna dU ed il lavoro esercitato dal gas  $\delta W$ :

$$\delta Q = \delta W + dU = p \, dV + c_V n \, dT$$
$$\delta Q := c_g n \, dT$$
$$c_g n \, dT = p \, dV + c_V n \, dT$$
$$c_g = \frac{p}{n} \frac{dV}{dT} + c_V$$

In una trasformazione qualsiasi, il calore specifico molare sarà sempre maggiore o uguale al calore specifico molare a volume costante. In una trasformazione isobara si considera il calore specifico molare a pressione costante  $c_p = c_q$ :

$$c_p = R + c_V \tag{6.6.3}$$

Questa viene definita relazione di Mayer, tra il calore specifico molare a pressione costante e a volume costante. Viene definito il fattore  $\gamma$ :

$$\gamma = \frac{c_p}{c_V} \tag{6.6.4}$$

Se la pressione non è costante, il calore specifico del gas ideale della trasformazione sarà dato da:

$$c_g = \frac{p}{n} \frac{d}{dT} \left( \frac{nRT}{p(T)} \right) + c_V$$

Per cui a parità di scambio di calore e temperature iniziali, la temperatura finale massima si ottiene in una trasformazione isocora, poiché in ogni altra trasformazione il gas compie anche lavoro. Il calore necessario per aumentare la temperatura di n moli di gas ideale di k gradi Kelvin sarà minima in una trasformazione isocora.

Sperimentalmente si è determinato il calore specifico dei gas monoatomici a volume costante:

$$c_V = \frac{3}{2}R\tag{6.6.5}$$

Mentre per i gas biatomici:

$$c_V = \frac{5}{2}R\tag{6.6.6}$$

Quindi il fattore  $\gamma$  per i gas monoatomici corrisponde a:

$$\gamma = \frac{R + \frac{3}{2}R}{\frac{3}{2}R} = \frac{5}{3} \tag{6.6.7}$$

Per i gas biatomici:

$$\gamma = \frac{R + \frac{5}{2}R}{\frac{5}{2}R} = \frac{7}{5} \tag{6.6.8}$$

## 6.7 Trasformazioni di Gas Ideali

Si analizza il comportamento delle varie trasformazioni termodinamiche elementari rispetto al calore speficifico.

In una trasformazione iscocora reversibile valgono le leggi osservate in precedenza per cui il calore scambiato è dato da:

$$Q = W + \Delta U = p \cdot 0 + c_V n \Delta T_{AB} \tag{6.7.1}$$

Fisicamente ciò viene approssimato ponendo il gas in un contenitore diatermico, e mettendolo a contatto con una numero elevato di sorgenti, a temperatura ognuna superiore, o inferiore, di poco della precedente. In caso ci sia solo una sorgente la trasformazione sarebbe irreversibile poiché il sistema e l'ambiente non sono in equilibrio termico tra di loro.

In una trasformazione isobara reversibile, il lavoro generato sarà  $W = \int_{V_A}^{V_B} p \, dV = p \Delta V_{AB}$  poiché la pressione a cui si trova il gas durante tutta la trasformazione corrisponde alla pressione del sistema e dell'ambiente  $p = p_S = p_{amb}$ . Mentre il calore scambiato tra il sistema e l'ambiente sarà dato da:

$$Q = W + \Delta U = p\Delta V_{AB} + c_V n\Delta T_{AB}$$

$$pV = nRT \Rightarrow p = \frac{nRT}{V}$$

$$Q = \frac{nR\Delta T_{AB}}{\Delta V_{AB}} \Delta V_{AB} + c_V n\Delta T_{AB}$$

$$(R + c_V)n\Delta T_{AB}, c_p = R + c_V$$

$$Q = c_p n\Delta T_{AB}$$
(6.7.2)

Se la trasformazione è irreversibile, se la pressione esterna è costante, ovvero se il processo avviene sotto la pressione atmosferica, il lavoro è comunque calcolabile considerando la pressione esterna  $p_{amb}$ :

$$W = p_{amb} \Delta V_{AB}$$

In una trasformazione isoterma reversibile la temperatura rimane costante. Poiché la funzione di stato di un gas ideale dipende solo dalla temperatura essa sarà costante per tutta la reazione, e la sua variazione sarà nulla. Per cui per il principio il calore scambiato è uguale al lavoro esercitato:

$$Q = W + 0 = \int_{V_A}^{V_B} p \, dV = nRT \int_{V_A}^{V_B} \frac{dV}{V} = nRT \ln \left( \frac{V_B}{V_A} \right)$$
 (6.7.3)

Questa trasformazione permette di trasformare interamente il lavoro esercitato sul sistema in calore e viceversa.

In una trasformazione adiabatica reversibile il lavoro complessivo sarà dato dall'opposto della variazione di energia interna del sistema. Considerando una variazione infinitesime si avrà:

$$\delta W = -dU$$

$$p \, dV = -c_V n \, dT$$

$$\frac{nR \, T}{V} dV = -c_V n \, dT$$

$$R \frac{dV}{V} = -c_V \frac{dT}{T}$$

$$R \int_{V_A}^{V_B} \frac{dV}{V} = -c_V \int_{T_A}^{T_B} \frac{dT}{T}$$

$$\frac{R}{c_V} \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) = \ln\left(\frac{T_B}{T_A}\right)$$

$$\left(\frac{V_B}{V_A}\right)^{\frac{R}{c_V}} = \frac{T_B}{T_A}, \ \gamma = \frac{c_p}{c_V} = \frac{R + c_V}{c_V} = \frac{R}{c_V} + 1 \Rightarrow \frac{R}{c_V} = \gamma - 1$$

$$\left(\frac{V_B}{V_A}\right)^{\gamma - 1} = \frac{T_B}{T_A}$$

$$T_B V_B^{\gamma - 1} = T_A V_A^{\gamma - 1} \tag{6.7.4}$$

Considerando l'equazione di stato dei gas ideale pV = nRT, si può esprimere rispetto alle altre variabili termodinamiche. Queste tre equazioni vengono chiamate equazioni di una trasformazione adiabatica reversibile di un gas ideale.

$$T_B^{\gamma} p_B^{1-\gamma} = T_A^{\gamma} p_A^{1-\gamma} \tag{6.7.5}$$

$$p_B V_B^{\gamma} = p_A V_A^{\gamma} \tag{6.7.6}$$

Da quest'ultima è possibile notare come il comportamento di una trasformazione adiabatica sia simile ad una trasformazione isoterma, avendo nel piano di Clayperyon una pendenza maggiore, dovuto all'esponente  $\gamma > 1$ .

Una trasformazione adiabatica reversibile rappresenta un caso limite, poiché come già discusso in precedenza un processo completamente adiabatico in natura potrà resistere per poco tempo. Per essere reversibile e mantenere l'adiabaticità bisogna svolgere la trasformazione molto lentamente, ma una trasformazione adiabatica in natura comporta una variazione rapida di volume affinché non ci sia uno scambio di calore. Una trasformazione adiabatica reversibile rappresenta quindi in natura un caso limite. L'espansione libera di Joule rappresenta una trasformazione sia adiabatica che isoterma, ciò è possibile poiché si tratta di una trasformazione irreversibile, ciò sarebbe inpossibile per una trasformazione reversibile.

Se la trasformazione adiabatica è irreversibile tra due stati A e B, allora si possono ottenere informazioni solo sulla variazione di energia interna, non sulle relazioni tra le coordinate termodinamiche:

$$W_{AB} = -\Delta U_{AB} = -nc_V(T_B - T_A) = \frac{1}{\gamma - 1}(p_A V_A - p_B V_B)$$

Si avrà un'espansione adiabatica se la temperatura diminuisce, mentre si avrà una compressione adiabatica se la temperatura aumenta.

Poiché il calore specifico di un gas ideale in una reazione isobara è sempre maggiore del calore specifico in una reazione isocopa.

Segue che una reazione adiabatica riduce la pressione in maniere maggiore rispetto ad una trasformazione isoterma per uno stesso cambiamento di volume.

Il lavoro compiuto da un gas in una qualsiasi trasformazione ciclica reversibile corrisponde all'area racchiusa dal ciclo stesso nel piano di Clayperyon. Il lavoro è positivo se si tratta di una macchina termica, negativo per una macchina frigorifera.

#### 6.8 Teoria Cinetica

Le proprietà elastiche dei gas e l'esistenza della pressione sulle pareti del contenitore di un gas, avevano suggerito che i gas fossero composti da particelle in moto continuo. Joule fornì una spiegazione microscospica dei fenemonemi macroscopici della termodinamica, analizzando un caso molto semplificato di un gas ideale, avente le seguenti caratteristiche:

- Le singole particlelle sono approssimata a delle sferette rigide;
- Le particelle si scontrano con l'ambiente di urti elesatici;
- Il sistema analizzato è isolato, non sono presenti forze esterne nel sistema, e tutte le forze interne sono impulsive;

- Le traiettorie vengono approssimate come fossero dei moti rettilinei uniformi, a causa dell' elevata velocità delle particelle;
- Le particelle sono distribuite spazialmente uniformemente;
- Hanno velocità isotrope, ovvero la probabilità che il vettore posizione sia in una qualsiasi direazione è uniforme.

Il gas si trova in un contenitore cubico di lato a, si analizza il comportamento di una singola particella.

Il contenitore non si muove dopo l'urto, quindi la particella del gas avrà una velocità finale  $\vec{v}_f = -\vec{v}_i$ . Una singola particelle sarà soggetta ad una forza impulsiva  $\vec{F}_{p\to g}$ , per essersi scontrata con la parete. Si misura la forza in un intervallo di tempo  $\Delta t$ , integrando su questo intervallo la forza misurata si ottiene la varazione di quantità di moto in quel dato intervallo di tempo:

$$\int_{t_0}^{t_1} \vec{F}_{p \to g} \, d\tau = \Delta \vec{p}$$

Si suppone l'urto avvenga lungo un'unica direzione

$$\int_{t_0}^{t_1} F_{p \to g,x} d\tau = \Delta p_x = m(v_{f,x} - v_{i,x}) = -2mv_{i,x}$$

Questa forza eserciterà un lavoro sull'ambiente  $\delta W = p dV$ . Supponendo che le particelle non si urtino tra di loro, se l'urto avviene su una sola direzione, il percorso che compiono per ritornare ad urtare la stessa parete equivale a due volte la lunghezza di una parete:  $\Delta x = 2a$ . L'intervallo di tempo tra due urti equivale al tempo con cui una particella percorre questa distanza:

$$\Delta t_{urto} = \frac{\Delta x}{v_x} = \frac{2a}{v_x}$$

Nell'intervallo di tempo che stiamo misurando una singola particella effettuerà un numero h di urti su una delle pareti del contenitore, calcolato come il rapporto tra il tempo di misurazione ed il "periodo" di un urto:

$$h = \frac{\Delta t}{\Delta t_{urto}} = \frac{v_x \Delta t}{2a}$$

Si suppone che la forza impulsiva sia costante nell'intervallo di tempo misurazione, allora per ognuno degli h urti verrà scambiata una quantità di moto:

$$\int_{t_0}^{t_1} F_{p \to g,x} d\tau = F_{p \to g,x} \Delta t = -2mv_{i,x}$$

La varazione totale di quantità di moto, per una singolar particella corrisponderà alla variazione di quantità di moto di un singolo urto moltiplicata per il numero h di urti:

$$\Delta p_x = -2hmv_{i,x}$$

Per il terzo principio, poiché il gas esercita una certa forza sulla parete, anche la parete eserciterà una forza di verso opposto e stesso modulo sul gas:  $F_{g\to p}=-F_{p\to g}$ . La variazione di quantità

di moto com<br/>lessiva di una singola particella  $\Delta p_x$  può essere quindi espressa rispetto alla forza esercitata dal gas sulla parete:

$$F_{g\to p}\Delta t = 2hmv_{i,x}$$

La forza esercitata dal gas sull'ambiente in un singolo urto sarà data da:

$$F_{g \to p} = h \frac{2mv_{i,x}}{\Delta t} = \frac{v_{i,x}\Delta t}{2a} \frac{2mv_{i,x}}{\Delta t} = \frac{mv_{i,x}^2}{a}$$

Una singola particella eserciterà sull'ambiente una pressione:

$$p_i = \frac{F_{g \to p}}{a^2} = \frac{mv_{i,x}^2}{a^3}$$

La pressione totale sarà data dalla somma di tutte le pressioni esercitate dalle particelle del gas:

$$p^{tot} = \sum_{i=1}^{N} p_i = \frac{m}{V} \frac{\sum_{i=0}^{N} v_x^2}{N} N = \frac{mN\overline{v_x^2}}{V}$$

Dove  $\overline{v_x^2} = \frac{\sum_{i=0}^N v_x^2}{N}$  o  $\langle v_x^2 \rangle$  è la velocità quadratica media, si usa al posto di una media normale, poiché essendo le velocità costanti e isotrope, la loro media è nulla.

Le particelle hanno tutte la stessa massa, quindi si può considerare la massa del gas come:  $M = m \cdot N$ , dove m è la massa di una singola particella. La pressione totale può quindi essere espressa come:

$$p = \frac{mN\overline{v_x^2}}{V} = \frac{M}{V}\overline{v_x^2} = \rho\overline{v_x^2}$$

Dove  $\rho$  è la densità del gas. La velocità media quadratica totale è data dalla somma dalla velocità media quadratica su ogni direzione, ma essendo isotrope le velocità media quadratiche sono uguali, per cui si può esprimere la velocità media quadratica come:

$$\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2} = \overline{v_x^2}$$

Quindi la pressione totale sarà:

$$p = \frac{\rho \overline{v^2}}{3}$$

Questa pressione rappresenta un effetto macroscopico, espresso rispetto alle caratteristiche delle sue componenti microscopiche. Maggiore è il modulo delle velocità delle particelle, maggiore è la pressione totale esercitata dal gas sull'ambiente  $p \propto v$ . Considerando l'equazione di stato di un gas ideale pV = nRT, si può esprimere la temperatura rispetto alle caratteristiche miscroscopiche del gas:

$$\frac{\rho \overline{v^2}}{3} = \frac{nRT}{V}$$

$$T = \frac{\rho \bar{v}^2 V}{3nR} = \frac{M \bar{v}^2}{3nR} \tag{6.8.1}$$

Analogamente alla pressione la temperatura risulta direttametne proporzionale alla velocità delle particelle  $T \propto v$ .

Considerando l'energia cinetica di una singola particella che si muove di velocità quadratica media  $\overline{v_x^2}$ , potrà essere espressa rispetto alle caratteristiche macroscopiche del gas:

$$K_g = \frac{1}{2}M\overline{v^2} = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}\frac{N}{N_A}RT = \frac{3}{2}\frac{R}{N_A}NT$$

Viene definita la costante di Boltzman  $k = \frac{R}{N_A}$ , con la quale si può esprimere l'energia cinetica di un gas ideale rispetto alla temperatura del gas:

$$K^{tot} = \frac{3}{2}NkT = NK_{(i)}$$

Si assume l'energia potenziale trascruabile, per cui l'energia totale del sistema è data da:

$$E^S = NK_i = \frac{3}{2}NkT \tag{6.8.2}$$

L'energia totale è quindi direttamente proporzionale alla temperatura del sistema in Kelvin, equivale all'energia cinetica totale del gas:

$$E^{S} = U = \frac{3}{2}NkT = \frac{3}{2}\frac{R}{N_{A}}NT = \frac{3}{2}nRT$$
$$\Delta U = c_{V}n\Delta T$$
$$c_{V} = \frac{3}{2}R$$

Tramite la teoria cinetica viene dimostrato che il calore specifico molare a volume costante di un gas ideale monoatomico risulta essere:  $c_V = \frac{3}{2}R$ .

#### 6.8.1 Teoria dell'Equipartizione dell'Energia

Considerando l'energia totale di un gas monoatomico:

$$E = E_x + E_y + E_z = \frac{3}{2}NkT$$
$$E_x = E_y = E_z = \frac{1}{2}NkT$$

L'energia corrispondente ad ogni grado di libertà della particella (x, y, z) equivale a  $\frac{1}{2}NkT$ , per cui l'energia totale di una singola particella di un gas può essere espressa rispetto al numero dei suoi gardi di libertà l.

$$E = l \times \frac{1}{2}NkT$$

È già stato dimostrato precedentemente come un gas monoatomico necessiti di tre gradi di libertà per descrivere la sua energia  $(v_x, v_y, v_z)$ .


Per un gas biatomico, le sue molecole vengono approssimate come un corpo rigido, quindi potranno ruotare con una certa velocità angolare, quindi saranno necessari 5 gradi di libertà per poter descrivere l'energia: le velocità del centro di massa e le velocità angolare sull'asse z, e sul piano ortogonale ad esso xy:  $(v_x, v_y, v_z, \omega_{xy}, \omega_z)$ , l'energia del gas sarà quindi:  $E = \frac{5}{2}NkT$ .

Se il gas biatomico si trova ad alte temperature, comincierà a vibrare, per cui sarà necessario considerare altri due gradi di libertà per descrivere le vibrazioni di entrambe le particelle:  $E = \frac{5}{2}NkT$ .

Se un gas biatomico viene riscaldato ad una temperatura molto alta, comincerà a vibrare, randendo necessario usare altri due gradi di libertà per descrivere questa vibrazione, l'energia sarà quindi:  $K = \frac{7}{2}NkT$ .

Se le molecole sono posizionate in un reticolo cristallino, i legami tra la singola molecola e i suoi 6 primi vicini, cominceranno a vibrare di un moto, simile ad un moto armonico, per cui servirà un altro grado di libertà per descrivere la velocità della vibrazione, e altre 6 per descrivere l'energia potenziale elastica che questa vibrazione genera, l'energia totale sarà allora:  $E = \frac{12}{2}NkT = 6NkT$ .

L'aumento da un livello energetico ad un altro non è continuo, poiché l'energia viene trasmessa discretamente in pacchetti di energia. Nell'intorno dove aumenta il livello energetico, l'energia aumenta rapidamente, per poi rimanere costante per tutto il livello successivo.



#### 6.9 Secondo Principio della Termodinamica

Il primo principio presenta delle limitazioni nella sua descrizione dei fenomeni termodinamici.

Dato un sistema conservativo, per il lavoro ed il calore nulli, la variazione di energia interna è la variazione di energia meccanica.

Se su un sistema agisce un lavoro meccanico dall'ambiente esterno, ed il sistema è isolato, la variazione di energia interna dipenderà anche dal lavoro esercitato sul sistema S.

In caso non possa essere supposto nulla sul sistema S, si applica il primo principio per determinare la variazione di energia interna del sistema.

Tutte le trasformazioni compaptibili con il primo principio possono essere così descritte. Se si volesse traformare tutto il lavoro in calore, allora si avrebbe una variazione nulla di energia interna del sistema, arvà quindi temperatura costante e sarà quindi una trasformazione isoterma di un gas ideale. Una trasformazione inversa invece, descrivibile tramite il primo principio, non potrà essere fisicamente possibile, poiché richiederebbe l'esistena di una trasformazione che trasforma

tutto il calore ceduto dal sistema in lavoro esercitato sull' ambiente.

Considerando due corpi a temperature diverse, spontaneamente avviene un trasferimento di calore tra il corpo più caldo al corpo più freddo fino ad uno stato di equilibrio termico. Questa trasformazione non comprende uno scambio di lavoro, si avrà una variazione di energia interna nulla durante la trasformazione.

Dato un ciclo termodinamico reversibile, è sempre possibile invertire le trasformazioni per percorrere il ciclo in senso opposto. Percorrendo il ciclo in senso inverso gli scambi energetici tra il sistema e l'ambiente sono eguali e opposti, ritornando allo stato di partenza. Una trasformazione reversibile non comporta alterazioni permanenti al sistema, è sempre possibile ritornare agli stati iniziali del sistema e dell'ambiente.

Se il ciclo è irreversibile, anche invertendo gli scambi energetici tra il sistema e l'ambiente, è impossibile ritornare allo stato iniziale, poiché le trasformazioni irreversibili producono meno energia di una trasformazione reversibile, per cui ad ogni ciclo l'universo perde energia utilizzabie. Sarà possibile ritornare allo stato iniziale del sistema, ma l'ambiente sarà modificato in maniera irreversibile o viceversa.

Spesso le trasformazioni reversibili rappresentano delle idealizzazioni di fenomeni reali, essenso tutti i fenomeni reali irreversibili. Per cui le trasformazioni reversibili rappresentano dei limiti superiori delle grandezze analizzate.


Quindi il calore ceduto dal primo corpo corrisponde interamente al calore assorbito dal secondo. Solamente rispettando il primo principio è possibile descrivere una trasformazione inversa, mantendendo le stesse relazioni, ovvero da due corpi in euilibrio termico, uno dei due spontaneamente cede all'altro una data quantità di calore. Ma ciò non è realizzabile in natura.

Questo dimostra i limiti della descrizione fisica del primo principio della termodinamica. Venne quindi descritto in due forme equivalenti da Kelvin e da Clausus il secondo principio della termodinamica.

#### 6.9.1 Enunciato di Kelvin-Planck

Kelvin sulla base delle limitazioni del primo principio descrisse il secondo principio della termodinamica:

Non esiste una trasformazione termodinamica, il cui unico risultato è assorbire calore e trasformarlo interamente in lavoro.




Un sistema che trasforma tutto il calore assorbito in lavoro cambierà il suo stato, non potrà quindi ripetere la stessa trasformazione. Sarà necessaria un'altra fonte di energia per permettere al sistema di ritornare allo stato iniziale. Vengono quindi considerati solamente cicli termodinamici, la macchina descritta da Kelvin coincide con un ciclo monotermo, utilizzando una sola sorgente, quindi non può essere realizzabile fisicamente.

Questo è uno dei motivi per cui non può esistere un moto perpetuo, poiché la quantità di energia utilizzabile in un sistema isolato diminuisce nel tempo, per cui non sarà in grado di alimentare

indefinitivamente il moto.

Per trasformare il calore interamente in lavoro è necessaria una trasformazione isoterma. Per ritornare allo stato iniziale si possono considerare due trasformazioni isocore, ed un'altra isoterma, ad una temperatura  $T_1$  minore della prima. Questo mostra come sia necessario utilizzare un'altra sorgente per descrivere la macchina di Kelvin.



Il sistema cederà calore per le trasformazioni da B a D e assorbirà calore durante le trasformazioni da D a B. Per chiudere il ciclo sarà necessario dissipare una parte del calore totale.


Se al posto di trasformazioni isoterme vengono usate trasformazioni adiabatiche, si avrà una variazione di energia interna del sistema nulla, come il lavoro totale. Quindi il lavoro esercitato sull'ambiente è uguale al lavoro esercitato sul sistema.

Per riportare il sistema alla temperatura iniziale  $T_1$  sarà necessario usare una seconda sorgente ad una temperatura  $T_2 < T_1$ .

# 6.9.2 Enunciato di Clausus


Clausus descrisse il secondo principio:

Non esiste un ciclo frigorifero che scambia calore da un corpo di temperatura minore ad un corpo di temperatura maggiore.




Per dimostrare che sono due forme equivalenti si suppone possa esistere uno di questi due cicli descritti da Kelvin e Clausus, e si dimostra come si possa esprimere l'altro rispetto a questo. Si suppone possa esistere il ciclo descritto da Kelvin, allora il lavoro generato da esso da una sorgente a temperatura  $T_1$ , potrà essere usato per fornire energia ad un ciclo frigorifero che trasferisce calore dalla sorgente  $T_1$ , ad un'altra sorgente  $T_2 > T_1$ .

Sarà possibile creare una macchina descritta da Clausus, se questa non dovesse esistere, allora necessariamente non dovrebbe neanche esistere una macchina di Kelvin.




Analogamente, se esistesse una macchina di Clausus sarebbe possibile fornire calore da una sorgente  $T_1$  ad un'altra  $T_2 > T_1$ , questo calore potrà essere trasferito ad una macchina termica, che ne trasformerà una parte in lavoro W, cedendo l'energia restante come calore alla sorgente  $T_1$ . Per cui la sorgente a temperatura  $T_2$  riceverà e cederà la stessa quantità di calore, per può essere ignorata. Allora il sistema complessivo si comporterà come una macchina di Kelvin che assorbe calore da una sorgente a temperatura  $T_1$  e lo trasforma interamente in lavoro. Quindi se non può esistere una macchina di Kelvin, non potrà neanche esistere la macchina di Clausus.



Si è dimostrato come i due enunciati di Kelvin e Clausus sono due forme equivalenti del secondo principio della termodinamica.

# 6.10 Ciclo di Carnot

Un ciclo di Carnot è formato da due trasformazioni isoterme e due trasformazioni adiabatiche.



Si vuole calcolare l'efficienza della data macchina termica. Il lavoro della trasformazione AB e della trasformazione CD, entrambe isoterme a temperatura  $T_1$  e  $T_2 > T_1$ , sarà dato da:

$$\begin{split} W_{AB} &= \int_{V_A}^{V_B} p \, dV = nRT_2 \ln \frac{V_B}{V_A} > 0 \\ W_{CD} &= \int_{V_C}^{V_D} p \, dV = nRT_1 \ln \frac{V_D}{V_C} < 0 \end{split}$$

Il lavoro dato dalle due trasformazioni adiabatiche BC e DA corrisponde a:

$$W_{BC} = -\Delta U_{BC} = -c_V n \Delta T_{BC} = c_V n (T_2 - T_1) > 0$$
 
$$W_{DA} = -\Delta U_{DA} = -c_V n \Delta T_{DA} = c_V n (T_1 - T_2) < 0 \\ W_{BC} = -W_{DA}$$

Verrà trasferito calore solamente durante le trasformazioni isoterme, per cui  $Q_{AB}$  è il calore assorbito dal sistema, mentre  $Q_{CD}$  è il calore ceduto dal sistema. Il lavoro totale W corrisponde al calore totale Q:

$$Q = W$$
 
$$Q_{AB} + Q_{CD} = W_{AB} - W_{DA} + W_{CD} + W_{DA} = W_{AB} + W_{CD}$$
 
$$Q_{AB} = W_{AB} > 0$$
 
$$Q_{CD} = W_{CD} < 0$$

L'efficienza della macchina termica sarà data da:

$$\eta_C = 1 - \frac{|Q_{CD}|}{Q_{AB}} = 1 - \frac{|W_{CD}|}{W_{AB}} = 1 - \frac{T_1 \ln \frac{V_C}{V_D}}{T_2 \ln \frac{V_B}{V_A}}$$

Poiché BC e DA sono isoterme:

$$T_2 = V_B^{\gamma - 1} = T_1 V_A^{\gamma - 1}$$

$$T_1 = V_D^{\gamma - 1} = T_2 V_C^{\gamma - 1}$$

$$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{V_B}{V_A}\right)^{\gamma - 1} = \left(\frac{V_C}{V_D}\right)^{\gamma - 1}$$

L'efficienza del ciclo ci Carnot di un gas ideale dipenderà solamente dalle temperature iniziali e finali del gas:

$$\eta_C = 1 - \frac{T_1}{T_2} \tag{6.10.1}$$

La macchina termica avrà quindi efficienza massima per  $T_2 \to \infty$ , in generale sarà molto efficiente per  $T_2$  molto maggiore di  $T_1$ .

Se il ciclo viene attraversato in senso antiorario allora, sarà un ciclo frigorifero, la sua efficienza potrà quindi essere calcolata analaogmante all'efficienza  $\eta_C$ :

$$\varepsilon_C = \frac{1}{\frac{T_2}{T_1} - 1} \tag{6.10.2}$$

Un ciclo frigorifero sarà più efficiente per temperature simili tra di loro, ed avrà efficienza massima per temperature uguali, rendendo il frigorifero inutile.

#### 6.10.1 Teorema di Carnot

Il teorema di Carnot rappresenta una prima espresssione matematica del secondo principio della termodinamica:

Tutte le macchine termiche hanno un'efficienza minore o uguale ad una macchina di Carnot, che opera sulle stesse sorgenti.

$$\eta \le \eta_C \tag{6.10.3}$$


Se un ciclo è reversibile, la sua efficienza sarà uguale all'efficienza di una corrispondente macchina di Carnot, se il ciclo è irreversibile, la sua efficenza sarà inferiore.

Il teorema di Carnot rappresenta un'altra forma equivalente del secondo principio della termodinamica. Si dimostra per assurdo, assumendo esista una macchina termica X reversibile o irreversibile, avente un'efficienza  $\eta_X > \eta_C$ , che produce un lavoro  $W_X$  trasferendo una quantità di calore  $Q_2$  da una sorgente a temperatura  $T_2 > T_1$  ad una sorgente a temperatura  $T_1$ . Il lavoro prodotto da questa macchina sarà dato da:


$$\eta_X = \frac{W_X}{Q_2} \Rightarrow W_X = \eta_X Q_2$$

Considerando una macchina reversibile R, questa avrà un'efficienza  $\eta_R$  e produrrà un lavoro  $W_R$  trasferendo la stessa quantità di calore  $Q_2$ :

$$\eta_R = \frac{W_R}{Q_2} \Rightarrow W_R = \eta_R Q_2$$



Poiché è reversibile, si può considerare una macchina inversa  $\tilde{R}$ , che produce un lavoro  $W_{\tilde{R}}=-W_R$ , scambiando una quantità di calore  $\tilde{Q}_2=-Q_2$  con la sorgente  $T_2$ . Se si uniscono questa macchina  $\tilde{R}$  e X, si può bilanciare il calore assorbito e ceduto alla sorgente  $T_2$ , producendo un lavoro totale  $W_{X+\tilde{R}}=W_X+W_{\tilde{R}}=W_X-W_R=(\eta_X-\eta_R)Q_2>0$ , poiché l'efficienza della macchina X è superiore all'efficienza della macchina di Carnot. Questa macchina  $\tilde{R}+X$  rappresenta una macchina di Kelvin, poiché produce un lavoro  $W_{X+\tilde{R}}$ , assorbendo un calore  $Q=Q_1-|Q_1'|>0$  da una sorgente  $T_1$ .



Poiché non può esistere una macchina di Kelvin, non potrà neanche esistere la macchina X. Quindi per ogni macchina R, la sua efficienza sarà  $\eta_R \leq 1 - \frac{T_1}{T_2}$ . Si può dimostrare che l'efficienza di una macchina frigorifera qualsiasi R è  $\varepsilon_R \leq \varepsilon_C = \frac{1}{\frac{T_2}{T_1} - 1}$ . Ciò viene dimostrato sezionando il ciclo termodinamico della macchina R.

Per una trasformazione reversibile R tra due temperature  $T_1$  e  $T_2$ , si avrà:

$$\begin{split} \frac{|Q_1|}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2} &= 0 \\ \frac{|Q_1|}{Q_2} &= \frac{T_1}{T_2} \\ T_2 &= T_1 \frac{|Q_1|}{Q_2} \end{split}$$

La temperatura  $T_2$  viene misurata su una scala assoluta, poiché dipende solamente dalla variazione di calore. Sarà quindi impossibile raggiungere una temperatura assoluta nulla, poiché sarebbe necessario che  $\frac{|Q_1|}{Q_2} \to 0$ . La temperatura assoluta potrà solamente arrivare asintoticamente al valore di 0K. Per il terzo principio della termodinamica una temperatura assoluta di 0K, viene definita un punto ideale irraggiungibile.

A partià di calore assorbito  $Q_A$ , la macchina reversibile è quella che fornisce il lavoro massimo  $W_{max}$ , ovvero a parità di lavoro fornito  $W_B$  la macchina reversibile è quella che assorbe il calore minimo  $Q_{min}$ .

$$W_{max} = Q_A \eta_{max} = Q_A \eta_C$$
$$Q_{min} = \frac{W_B}{\eta_{max}} = \frac{W_B}{\eta_C}$$

# 6.11 Teorema di Clausius ed Entropia

Le considerazioni di Carnot sui cicli termodinamici possono essere estese e generalizzate anche su macchine operanti tra più di due sorgenti. Sezionando un qualsiasi ciclo termodinamico in una serie di cicli di Carnot contingui, che operano su una data coppia di temperature, è possibile approssimare il ciclo originario, poiché i contributi adiabatici interni al ciclo vengono attraversati in versi opposti compensandosi a vicenda. Poiché questi cicli sono reversibili si avrà per ognuno dei cicli:

$$\frac{Q_i}{T_i} + \frac{Q_j}{T_j} = 0$$

Clausius dimostrò che la somma per ogni sorente di queste componenti è minore uguale a 0, in base al tipo di trasformazione:

Per ogni sorgente di un ciclo termodinamico può essere definita una quantità  $\frac{Q_i}{T_i}$ , la cui somma tra ogni sorgente sarà minore di zero, se si tratta di un ciclo irreversibile mentre sarà nulla se si tratta di un ciclo reversibile.

Per un numero di suddivisioni tendenti all'infinito, si potrà considerare un integrale sulla curva definita dal ciclo termodinamico nel piano di Clayperyon:

$$\lim_{N \to \infty} \frac{\sum_{i=0}^{N} Q_i}{T_i} = \oint_{\Gamma} \frac{\delta Q}{T} \le 0$$

Se la trasformazione  $\Gamma$  è reversibile, allora si avrà  $\oint_{\Gamma} \frac{\delta Q}{T} = 0$ , allora l'integrale sarà conservativo, e il differenziale  $\delta Q$  sarà uguale al differenziale esatto di una funzione di stato S chiamata entropia:


$$\Gamma : \text{rev.} \iff \frac{\delta Q}{T} = dS$$
 (6.11.1)

L'entropia sarà quindi una funzione di stato, dipendendte dal calore e dalla temperatura. Quindi viene sempre definita come variazione e, come l'energia potenziale, il suo valore in un dato stato sarà definito a meno di una costante. L'entropia è una quantità addittiva, aumenta in proporzione all'aumento della massa di un sistema. Ha le caratteristiche di una grandezza estensiva. Rappresenta la distribuzione dell'energia in un dato universo analizzato, minore è l'entropia, minore la porzione dell'universo considerato che contiene l'energia.

Considerando una trasformazione reversibile  $\tau_{rev}$  tra due stati A e B, si potrà applicare l'integrale di Clausius tra i due stati del sistema:

$$\int_{\tau_{AB}} \frac{\delta Q}{T} = \int_{S_A}^{S_B} dS = \Delta S_{AB} \tag{6.11.2}$$

Trattandosi di una quantità conservativa, la variazione di entropia tra due stati di un sistema sarà uguale per ogni trasformazioni reversibile tra quei due stati. Per calcolare la variazione di entropia tra due stati di un sistema legati da una trasformazione irreversibile si sceglie una qualsiasi trasformazione reversibile per quei due stati. Per questo alcune trasformazioni vegono rappresentate in un piano (T,S). Dato un ciclo termodinamico tra due stati A e B, composto da una trasformazione reversibile ed una irreversibile:



Poiché comprende una trasformazione irreversibile la sua efficienza sarà minore dell'efficienza di una macchina di Carnot, per cui l'integrale di Clausius su tutta la trasformazione sarà minore di 0:

$$\begin{split} & \eta < \eta_C \\ & \oint_{\Gamma} \frac{\delta Q}{T} < 0 \\ & \int_{\Gamma_{\text{rev}}} \frac{\delta Q}{T} + \int_{\Gamma_{\text{irr}}} \frac{\delta Q}{T} < 0 \\ & \Delta S_{BA} + \int_{\Gamma_{\text{irr}}} \frac{\delta Q}{T} < 0 \\ & \int_{\Gamma_{\text{irr}}} \frac{\delta Q}{T} < -\Delta S_{BA} = \Delta S_{AB} \end{split}$$

Per cui in una qualsiasi trasformazione  $\Gamma$  tra due stati A e B:

$$\int_{\Gamma_{AB}} \frac{\delta Q}{T} \le \Delta S_{AB}$$

Se si considera una trasformazione adiabatica qualsiasi, allora l'entropia del sistema dovrà o aumentare o rimanere costante:

$$\int_{\Gamma_{AB}} \frac{\delta \mathcal{Q}}{T}^{0} = 0 \le \Delta S_{AB}$$
$$S_{B} \ge S_{A}$$

L'entropia di un sistema termicamente isolato non può diminuire, aumenta se la trasformazione è irreversibile, mentre resta costante se è reversibile. Per cui si epsime il principio dell'aumento dell'entropia, per un sistema isolato:

$$dS \ge 0$$

Questa rappresenta la formulazione matematica del secondo principio della termodinamica.

Se l'entropia del sistema diminuisce, allora dovrà essere compensata dall'aumente dell'entropia dell'ambiente e viceversa:

$$\Delta S^U = \Delta S^A + \Delta S^S > 0$$

Ogni processo naturale si svolge necessariamente nel verso che determina un aumento dell'entropia complessiva del sistema e del suo ambiente.

Se si espande il sistema analizzato, fino all'intero universo, questo sarà un sistema termicamente isolato. Poiché alcune trasformazioni saranno necessariamente irreversibili, l'entropia dell'universo tenderà ad aumentare spostaneamente nel tempo:

$$\Delta S > 0 \tag{6.11.3}$$

Lo stato di un sistema tenderà quindi al disordine, ovvero ad uno stato di maggiore entropia, solo se il sistema è isolato rispetto all'ambiente esterno. È possibile che in un sistema l'entropia diminuisca, allora l'entropia dell'ambiente dovrà aumentare.

Date due sorgenti a contatto,  $T_1$  e  $T_2 > T_1$ , che si scambiano una quantità di calore Q, l'entropia complessiva risulta dall'espressione:

In una trasformazione isoterma di un gas ideale si avrà:

$$\Gamma_{\text{rev}} : \Delta S_{AB} = \int_{\Gamma_{AB}} \frac{\delta Q}{T} = \frac{1}{T} \int \delta Q = \frac{\Delta Q_{AB}}{T} \Rightarrow T \Delta S_{AB} = \Delta Q_{AB}$$

$$\Gamma_{\text{irr}} : \Delta S_{AB} > \frac{\Delta Q_{AB}}{T}$$

Per cui il calore generato da una reazione isoterma reversibile è maggiore del calore generato da una reazione irreversibile.

In una trasformazione adiabatica o isoentropica, l'entropia rimarrà costante:

$$\Delta S_{AB} = \int_{\Gamma_{AB}} \frac{\delta Q}{T}^{0} = 0$$

Date due sorgenti a contatto, aventi temperature  $T_1$  e  $T_2 > T_1$ , la variazione di entropia della prima sorgente sarà:  $\Delta S_1 = \frac{Q}{T_1}$ , mentre la variazione di entropia della seconda sorgente sarà:  $\Delta S_2 = -\frac{Q}{T_2}$ .

$$\Delta S_1 = \int_A^B \frac{dQ}{T_1} = \frac{Q}{T_1}$$

$$\Delta S_2 = \int_A^B \frac{dQ}{T_2} = -\frac{Q}{T_2}$$

$$|\Delta S_2| < \Delta S_1 \Rightarrow \Delta S = Q\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right) > 0$$

Per un gas ideale dato il differenziale dell'entropia dS, si potrà esprimere rispetto al lavoro ed all'energia interna del sistema:

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = \frac{dU + \delta W}{T}$$

$$\delta W = p \, dV = \frac{nRT}{V} dV, \, dU = c_V n \, dT$$

$$dS = \frac{c_V n \, dT}{T} + \frac{nR \, dV}{V}$$

$$\Delta S_{AB} = \int_{T_A}^{T_B} \frac{c_V n \, dT}{T} + \int_{V_A}^{V_B} \frac{nR \, dV}{V}$$

$$\Delta S_{AB} = nc_V \ln\left(\frac{T_B}{T_A}\right) + nR \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)$$
(6.11.4)

Questa realzione per la variazione di entropia varrà per ogni trasformazione di un gas ideale poiché l'entropia è una funzione di stato. Potrà essere espressa alternativamente, tramite l'equazione di

stato dei gas ideali:

$$\Delta S_{AB} = nc_p \ln \left(\frac{T_B}{T_A}\right) - nR \ln \left(\frac{p_B}{p_A}\right)$$
 (6.11.5)

$$\Delta S_{AB} = nc_p \ln \left(\frac{V_B}{V_A}\right) + nc_V \ln \left(\frac{p_B}{p_A}\right) \tag{6.11.6}$$