# Fisica

# Indice

1	Introduzione: Grandezze Fisiche						
	1.1	Tempo	5				
	1.2	Lunghezza	5				
	1.3	Massa	5				
<b>2</b>	Vet	ori	6				
4	2.1	Somma tra Vettori					
	$\frac{2.1}{2.2}$	Prodotto tra un Vettore ed un Scalare					
	2.3	Versore di un Vettore					
	$\frac{2.5}{2.4}$	Prodotto Scalare tra due Vettori					
	$\frac{2.4}{2.5}$	Componenti di un Vettore					
	$\frac{2.6}{2.6}$	Coordinate Polari					
	$\frac{2.0}{2.7}$	Prodotto Vettoriale tra due Vettori					
	2.8	Coordinate Sferiche					
	2.0	Coordinate Stericite	10				
3	Cin	ematica	12				
	3.1	Traiettoria					
	3.2	Moto nello Spazio					
		3.2.1 Moto Rettilineo Uniforme					
		3.2.2 Moto Uniformemente Accellerato	15				
		3.2.3 Caduta di un Grave					
		3.2.4 Moto Armonico o Oscillatorio	17				
		3.2.5 Moto Parabolico	19				
		3.2.6 Moto Circolare Uniforme	21				
		3.2.7 Moto Circolare Periodico	23				
		3.2.8 Moto Circolare non Uniforme	24				
		3.2.9   Approssimazione mediante Serie di Taylor della Legge Oraria	25				
		3.2.10 Moto Vario	25				
4	Din	amica	27				
-	4.1	I Principio					
	4.2	II Principio					
	4.3	III Principio					
	4.4	Equilibrio					
	4.5	Forze					
	4.6	Teoria della Gravitazione Universale					
	4.0	4.6.1 Forza Peso					
		4.6.2 Reazione Vincolare					
		4.6.3 Forza di Attrito Radente					
		4.6.4 Forza di Attrito Dinamico					
		4.6.6 Tensione					
		4.6.7 Pendolo Semplice					
		4.6.8 Forza Elastica					
		4 6 9 Forza di Attrito Viscoso	42				

	4.7		44
			44
			46
	4.8	Moti Relativi e Forze Apparenti	48
		4.8.1 Sistemi Inerziali	48
		4.8.2 Sistemi non Inerziali	49
		4.8.3   Sistemi non Inerziali con Rotazione e Trascinamento	49
5	Mec	canica	51
0	5.1		51
	5.2	Forze Conservative	52
	5.3	Forze non Conservative	54
	5.4		54
	$5.4 \\ 5.5$	Energia Cinetica	54
	5.6	Energia Potenziale	55
	5.7	Teorema della Conservazione dell'Energia	55
	5.8	Energia Meccanica	56
	5.9	Teorema delle Forze Vive	56
	5.10	Equilibrio e Stabilità	58
6	Dina	amica dei Sistemi di Punti Materiali	59
	6.1	Centro di Massa	60
	6.2	Sistema Isolato	61
	6.3		61
	6.4	II Teorema di Köning	62
	6.5		62
	0.0		62
		1	63
			65
	6.6		65
	6.7		68
	6.8	I Teorema di Köning	68
	6.9	11	69
		Densità	70
		1 0	71
		Teorema di Huygens-Steiner	73
	6.13	Pendolo Fisico	73
7	Terr	nodinamica	75
	7.1	Termometria	75
	7.2	Principio Zero e Stato Termodinamico	75
	7.3	Sistema Termodinamico	76
	7.4	Cenni di Calorimetria	78
	7.5	Lavoro di un Sistema Termodinamico	78
	7.6	Trasformazioni Termodinamiche	79
	1.0		80
			80
		LD A ISODOIA	$\Delta \Pi$

	7.6.3 Isoterma	81
	7.6.4 Adiabatica	81
7.7	Calori Specifici dei Gas Ideali	82
7.8	Trasformazioni di Gas Ideali	84
	7.8.1 Ciclo Termodinamico	85
7.9	Teoria Cinetica	86
	7.9.1 Teoria dell'Equipartizione dell'Energia	89
7.10	Secondo Principio della Termodinamica	90
	7.10.1 Enunciato di Kelvin	90
	7.10.2 Enunciato di Clausus	91
7.11	Ciclo di Carnot	92
	7.11.1 Teorema di Carnot	94
7.12	Teorema di Clausius ed Entropia	95

#### Introduzione: Grandezze Fisiche 1

#### 1.1 Tempo

Nel Sistema Internazionale il tempo viene misurato mediante il secondo (s). Un secondo viene definito come il tempo necessario per un fotone emesso da un atomo di Cesio - 133 per compiere  $9,192631770 \times 10^9$  osccillazioni.

Sapendo che l'energia emessa dal fotone è:  $E_{Ce133\varphi} = \lambda_{Ce133\varphi} h$ , la sua lunghezza d'onda  $\lambda$  è data dal prodotto della velocità del fotone per la sua frequenza:  $\lambda = cf$ .

Quindi si può ricavare la frequenza, e di conseguenza il periodo, dal fotone sostituendo nell'equazione per l'energia:

$$E_{Ce133\varphi} = cf_{Ce133\varphi}h\tag{1.1.1}$$

$$f_{Ce133\varphi} = \frac{E_{Ce133\varphi}}{ch} \tag{1.1.2}$$

$$f_{Ce133\varphi} = \frac{E_{Ce133\varphi}}{ch}$$

$$T_{Ce133\varphi} = \frac{ch}{E_{Ce133\varphi}}$$
(1.1.2)

$$1s := 9,192631770 \times 10^9 \times T_{Ce133\varphi} = 9,192631770 \times 10^9 \times \frac{ch}{E_{Ce133\varphi}}$$
 (1.1.4)

dove h è la costante di Plank, c è la velocità della luce nel vuoto, e  $E_{Ce133\varphi}$  è l'energia emessa dal fotone, misurabile.

#### 1.2 Lunghezza

Nel Sistema Internazionale la lunghezza viene misurata mediante il metro (m). Un metro viene definito come la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in  $1/(2.99792458 \times 10^8)s$ :

$$1m := \frac{c}{2.99792458 \times 10^8} s \tag{1.2.1}$$


#### 1.3 Massa

Nel Sistema Internazionale la massa viene misurata mediante il chilogrammo (kq). Un chilogrammo viene definito come la massa necessaria per equilibrare in una bilancia di Watt una quantità di corrente proporzionale alla costante di Planck:

$$1kg := \left(\frac{h}{6,62607015 \times 10^{-34}}\right) \frac{s}{m^2} \tag{1.3.1}$$

# 2 Vettori

Un vettore è un oggetto matematico definito da modulo, direzione e verso. Poiché la sua definizione non dipende dal punto di applicazione tutti i vettori aventi gli stessi moduli, direzioni e versi vengono definiti equipollenti:



Il vettore  $\vec{v}$ , applicato sul punto P, in figura viene definito del modulo  $(|\vec{v}| = v)$  rappresentato dalla lunghezza del segmento, dalla direzione rappresentata dalla retta su cui poggia, e dal verso rappresentato dalla freccia alla fine del segmento. Si usa la notazione  $\vec{v} \in \vec{V}(P)$  per indicare che il dato vettore appartiene alla classe di vettori applicati su P. Poiché il punto di applicazione di un vettore non cambia il comportamento delle operazioni tra vettori per convenzione si considera, se non viene specificato, il punto di applicazione coincidente con l'origine uno spazio vettoriale di dimensione n:  $\vec{V}^n(O)$ .

# 2.1 Somma tra Vettori

Dati due vettori appartenenti allo stesso spazio vettoriale:  $\vec{v}, \vec{w} \in \vec{V}^n(O)$ , viene definita l'operazione binari interna somma (+) secondo le sequenti proprietà:

$$\vec{v} + \vec{w} \in \vec{V}^n(O) \tag{2.1.1}$$


$$\vec{v} + \vec{w} = \vec{w} + \vec{v} \tag{2.1.2}$$

$$\vec{v} + (\vec{w} + \vec{u}) = (\vec{v} + \vec{w}) + \vec{u} \tag{2.1.3}$$

$$\vec{v} + \vec{0} = \vec{v} \tag{2.1.4}$$

$$\vec{v} + (-\vec{v}) = \vec{0} \tag{2.1.5}$$

Graficamente la somma può essere rappresentata mediante il metodo punta-coda o metodo del parallelogramma, è possibile dimostrare graficamente che  $-(\vec{v}+\vec{w})=-\vec{v}-\vec{w}$  e  $\vec{v}-\vec{w}=\vec{v}+(-\vec{w})$ :



# 2.2 Prodotto tra un Vettore ed un Scalare

Dato un vettore  $\vec{v} \in \vec{V}^n(O)$ , ed uno scalare  $k \in \mathbb{R}$ , viene definita l'operazione binaria esterna prodotto per uno scalare  $(\cdot)$  secondo le sequenti proprietà:

$$k\vec{v} \in \vec{V}^n(O) \tag{2.2.1}$$

$$k(\vec{v} + \vec{w}) = k\vec{v} + k\vec{w} \tag{2.2.2}$$

$$(k+h)\vec{v} = k\vec{v} + h\vec{v}$$
 (2.2.3)

$$k(h\vec{v}) = (kh)\vec{v} \tag{2.2.4}$$

$$k\vec{v} = \vec{0} \iff k = 0 \lor \vec{v} = \vec{0} \tag{2.2.5}$$

# 2.3 Versore di un Vettore

Dato un vettore  $\vec{v} \in \vec{V}^n(O)$ , il suo versore viene definito come un vettore di modulo unitario:  $\hat{v} := \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$ . Un vettore può quindi essere rappresentato come  $\vec{v} = v\hat{v}$ .


Considerando gli assi di un sistema di riferimento cartesiano, possono essere definiti i versori paralleli e aventi stessa direzione di quegli assi come:  $\hat{x} \in \hat{y}$ .

# 2.4 Prodotto Scalare tra due Vettori

Dati due vettori  $\vec{v}$ ,  $\vec{w}$ , viene definito il prodotto scalare (·) tra i due come:  $\vec{v} \cdot \vec{w} = \cos \theta |\vec{v}| \cdot |\vec{w}| \in \mathbb{R}$ Dove  $\theta$  rappresenta l'angolo compreso tra i due vettori, è indifferente se si considera l'angolo interno  $(\theta)$  o esterno  $(\gamma = 2\pi - \theta)$  poiché si avrebbe:

$$\cos\gamma = \cos(2\pi - \theta) = \cos(-\theta) = \cos\theta \tag{2.4.1}$$

Se viene considerato il primo dei due vettori parallelo ad un asse del sistema di riferimento usato, allora si può considerare il prodotto scalare tra i due come la proiezione del secondo sull'asse indicato moltiplicato per il modulo del primo vettore:



Quindi la proiezione rispetto all'asse x del vettore  $\vec{w}$  è data da:  $w_x = \vec{w} \cdot \hat{x} = \cos\theta |\vec{w}| \cdot 1$ , in generale la proiezione ortogonale di un vettore rispetto ad un altro vettore è data dal prodotto scalare tra il primo vettore per il versore del secondo:  $w_v = \vec{w} \cdot \hat{v}$ . Il prodotto scalare è massimo quando i due vettori sono paralleli ovvero quando  $\cos\theta = 1$ , ed è nullo quando i due vettori sono

perpendicolari:  $\cos 0 = 0$ . Perciò:  $\hat{x} \cdot \hat{x} = 1$ , mentre  $\hat{x} \cdot \hat{y} = 0$ . Per il prodotto scalare valgono le proprietà distributiva, associativa e transitiva.


# 2.5 Componenti di un Vettore

Dato un vettore, vengono definiti componenti del vettore le sue proiezioni ortogonali rispetto agli assi del sistema di riferimento usato:

$$\vec{v} \cdot \hat{x} = \cos\theta v = v_x \tag{2.5.1}$$

$$\vec{v} \cdot \hat{y} = \cos(2\pi - \theta)v = \sin\theta v = v_y \tag{2.5.2}$$

È possibile rappresentare un vettore tramite i suoi componenti:  $\vec{v} = \vec{v}_x + \vec{v}_y = v_x \hat{x} + v_y \hat{y}$ , dove  $\vec{v}_x$  e  $\vec{v}_y$  sono i vettori componenti di  $\vec{v}$ .



A differenza del vettore le sue componenti dipendono dal sistema di riferimento usato per ottenerle.

# 2.6 Coordinate Polari


In coordinate cartesiane il punto P viene indicato con  $(x_P, y_P)$ ; in coordinate polari viene indicato con  $(\rho_P, \theta_P)$ , dove  $\rho$  è rappresenta la distanza del punto dall'origine e  $\theta$  rappresenta l'angolo che forma il segmento OP con il semiasse uscente dall'origine e parallelo a l'asse x. Per cambiare sistema di coordinate del punto P:

$$x_P = \rho cos\theta$$

$$y_P = \rho sin\theta$$

$$\rho = \sqrt{x_P^2 + y_P^2}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{y_P}{x_P}\right)$$



Si può rappresentare un vettore in coordinate polari:  $\vec{v} = v_x \hat{x} + v_y \hat{y} = \rho \cos\theta \hat{x} + \rho \sin\theta \hat{y}$ , dove  $\rho$  è la distanza dall'origine e  $\theta$  l'angolo che forma con il semiasse x. Considerando  $\frac{v_y}{v_x} = \frac{\rho \sin\theta}{\rho \cos\theta} = \tan\theta$ , ci si può ricavare il valore di  $\theta$ :  $\theta = \arctan\left(\frac{v_y}{v_x}\right)$ . Considerando:

$$\vec{v} \cdot \vec{v} = v^2 = \tag{2.6.1}$$

$$(v_x\hat{x} + v_y\hat{y}) \cdot (v_x\hat{x} + v_y\hat{y}) = \tag{2.6.2}$$

$$v_x v_x \hat{x} \cdot \hat{x} + v_x v_y \hat{x} \cdot \hat{y} + v_y v_x \hat{y} \cdot \hat{x} + v_y v_y \hat{y} \cdot \hat{y} =$$

$$(2.6.3)$$

$$v_x^2 + v_y^2 = \rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta = \tag{2.6.4}$$

$$\rho^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = \rho^2 \tag{2.6.5}$$

si è dimostrato che v, il modulo del vettore, è uguale alla distanza dall'origine:  $\rho$ .

## 2.7 Prodotto Vettoriale tra due Vettori

Dati due vettori  $\vec{v}$  e  $\vec{w}$ , viene definito il vettore prodotto vettoriale:  $\vec{v} \times \vec{w} := vwsin\theta \hat{v} \times \hat{w}$ , la direzione del vettore  $\hat{w} \times \hat{w}$  viene ottenuta mediante la regola della mano destra di conseguenza l'ordine dei vettori determina il verso del vettore prodoto vettoriale, e si ha:  $\hat{w} \times \hat{w} = \hat{w} \times \hat{v}$ . Poiché si considera il seno dell'angolo tra i due vettori se essi sono paralleli, il prodotto vettoriale risultante è nullo, mentre se essi sono perpendicolari il prodotto vettoriale risultante è massimo. Il modulo del prodotto vettoriale tra due vettori risulta essere l'area del parallelogramma descritto dai vettori applicati su uno stesso punto, come se si stesse applicando il metodo del parallelogramma, per cui il prodotto vettoriale risulta essese l'area con segno descritta dai due vettori.

Per il prodotto vettoriale vale la proprietà distrubutiva  $\vec{v} \times (\vec{w} + \vec{u}) = \vec{v} \times \vec{w} + \vec{v} \times \vec{u}$ , ma essendo dipendente dall'ordine dei vettori, la proprietà associativa non è valida:  $\vec{v} \times (\vec{w} \times \vec{u}) \neq (\vec{v} \times \vec{w}) \times \vec{u}$ :

$$\vec{v} \times (\vec{w} \times \vec{u}) = (\vec{v}_x + \vec{v}_y) \times ((\vec{w}_x + \vec{w}_y) \times (\vec{u}_x + \vec{u}_y)) \tag{2.7.1}$$

$$(v_x \hat{x} + v_y \hat{y}) \times (w_x u_x \hat{x} \times \hat{x} + w_x u_y \hat{x} \times \hat{y} + w_y u_x \hat{y} \times \hat{x} + w_y u_y \hat{y} \times \hat{y})$$
(2.7.2)

$$(v_x \hat{x} + v_y \hat{y}) \times (w_x u_y \hat{z} + w_y u_x(-\hat{z}))$$
 (2.7.3)

$$v_x w_x u_y \hat{x} \times \hat{z} + v_x w_y u_x \hat{x} \times (-\hat{z}) + v_y w_x u_y \hat{y} \times \hat{z} + y_y w_y u_x \hat{y} \times (-\hat{z})$$

$$(2.7.4)$$

$$v_x w_x u_y(-\hat{y}) + v_x w_y u_x \hat{y} + v_y w_x u_y \hat{x} + v_y w_y u_x(-\hat{x})$$
(2.7.5)

$$(v_y w_x u_y - v_y w_y u_x)\hat{x} + (v_x w_y u_x - v_x w_x u_y)\hat{y}$$
(2.7.6)

$$(\vec{v} + \vec{w}) \times \vec{u} = ((\vec{v}_x + \vec{v}_y) \times (\vec{w}_x + \vec{w}_y)) \times (\vec{u}_x + \vec{u}_y)$$
(2.7.7)

$$(v_x w_x \hat{x} \times \hat{x} + v_x w_y \hat{x} \times \hat{y} + v_y w_x \hat{y} \times \hat{x} + v_y w_y \hat{y} \times \hat{y}) \times (u_x \hat{x} + u_y \hat{y})$$
(2.7.8)

$$(v_x w_y \hat{z} + v_y w_x(-\hat{z})) \times (u_x \hat{x} + u_y \hat{y})$$
 (2.7.9)

$$v_x w_y u_x \hat{z} \times \hat{x} + v_x w_y u_y \hat{z} \times \hat{y} + v_y w_x u_x (-\hat{z}) \times \hat{x} + v_y w_x u_y (-\hat{z}) \times \hat{y}$$


$$(2.7.10)$$

$$v_x w_y u_x \hat{y} + v_x w_y u_y (-\hat{x}) + v_y w_x u_x (-\hat{y}) + v_y w_x u_y \hat{x}$$
(2.7.11)

$$(v_y w_x u_y - v_x w_y u_y)\hat{x} + (v_x w_y u_x - v_y w_x u_x)\hat{y}$$
(2.7.12)

$$\vec{v} \times (\vec{w} \times \vec{u}) = (v_y w_x u_y - v_y w_y u_x) \hat{x} + (v_x w_y u_x - v_x w_x u_y) \hat{y} \neq$$
 (2.7.13)

$$(v_y w_x u_y - v_x w_y u_y)\hat{x} + (v_x w_y u_x - v_y w_x u_x)\hat{y} = (\vec{v} + \vec{w}) \times \vec{u}$$



# 2.8 Coordinate Sferiche

Considerando un sistema di riferimento tridimensionale x, y, z, si può rappresentare un vettore usando le sue componenti:  $\vec{v} = v_x \hat{x} + v_y \hat{y} + v_z \hat{z}$ , oppure si può rappresentare mediante coordinate sferiche. Si considera la proiezione del vettore rispetto al piano formato da due assi, e scompone quel vettore con coordinate polari, in seguito si considera l'angolo formato dal vettore con il terzo asse perpendicolare al piano  $\vec{v}(\rho, \theta, \varphi)$ :


$$v_x = \rho \cos \varphi \tag{2.8.1}$$

$$v_y = \rho \sin \varphi \tag{2.8.2}$$

$$\rho = v_{xy} = v \sin\theta \tag{2.8.3}$$

$$v_z = v cos \theta \tag{2.8.4}$$

$$\vec{v} = v \sin\theta \cos\varphi \hat{x} + v \sin\theta \sin\varphi \hat{y} + v \cos\varphi \hat{z} \tag{2.8.5}$$



# 3 Cinematica

La cinematica è la scienza che analizza l'andamento del moto di un corpo nel tempo.


## 3.1 Traiettoria

In cinematica una traiettoria  $\Gamma$  è l'insieme di tutti i punti Q dove il corpo analizzato si può trovare in un istante di tempo  $\Delta t$ :


$$\Gamma := \{Q \text{ t.c } Q = P(t)\}$$
 (3.1.1)

Un punto materiale rappresenta il centro di massa di un corpo, approssimando il suo andamento come se tutta la massa fosse accumulata in unico punto. La traiettoria di un corpo è indipendente dal sistema di rifermento usato per analizzarla. Convenzionalmente si usano sistemi di riferimento aventi assi ortogonali e destrosi, in modo tale che:  $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}, \ \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}, \ \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$  per un sistema di riferimento avente tre assi (i,j,k).

Considerando una traiettoria  $\Gamma$  in un sistema di riferimento (i, j, k), si può definire un vettore posizione  $\vec{r}(t)$ , che rappresenta in funzione del tempo la posizione del punto materiale che segue quella data traiettoria  $\Gamma$ .




Aggiungendo un altro asse ortogonale si può analizzare la posizione del corpo nel tempo, definito moto. La posizione in funzione del tempo viene definita legge oraria del corpo e descrive come il corpo si muove nello spazio rispetto al tempo. Si può analizzare la legge oraria nei suoi componenti  $\vec{r}(t) = r_x(t)\hat{x} + r_y(t)\hat{y} + r_z(t)\hat{z}$ , in questo modo si ottiene la legge oraria del corpo nelle tre direzioni dello spazio, ognuna descrive il comportamento del corpo in una singola direzione:



# 3.2 Moto nello Spazio

Dati due istanti di tempo, è possibile approssimare la quantità di spazio percorsa dal corpo tramite:  $\Delta \vec{r}(t) = \vec{r}(t_1) - \vec{r}(t_0)$ , questa differenza viene chiamata spostamento:  $\vec{s}(t) = \Delta \vec{r}(t)$ , quando la posizione iniziale è nulla, allora si ha  $\vec{s}(t) = \Delta \vec{r}(t) = \vec{r}(t)$ .



 $\vec{v}_m(t)$  è la velocità media:

$$\vec{v}_m(t) = \frac{\Delta \vec{r}(t)}{\Delta t} \tag{3.2.1}$$

da informazioni sullo spostamento ed il tempo impiegato per compierlo, ma non sulla traiettoria. Per ottenere informazioni sulla traiettoria si analiza la velocità istantanea:

$$\vec{v}_i(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}(t)}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}$$
(3.2.2)

\_


Al diminuire di  $\Delta \vec{r}_x(t)$ , l'angolo  $\alpha$  tra la tangente alla legge oraria e lo spostamento diminuisce, quindi per  $\Delta t \to 0$ ,  $\alpha \to 0$  lo spostamento  $d\vec{r}_x(t)$  diventa un vettore parallelo alla traiettoria  $\Gamma_x$  nell'istante di tempo  $t_0$ . La velocità istantanea  $\vec{v}_x(t)$  di conseguenza, avendo stessa direzione e verso di  $d\vec{r}_x(t)$  è anch'essa tangente alla traiettoria lungo  $\Gamma_x$  nel punto  $r_x(t_0)$ .

Per ogni componente di  $\vec{r}(t)$  si può effettuare lo stesso ragionamento, quindi è possibile definire una velocita istantanea  $\vec{v}(t) = \dot{r}_x(t)\hat{x} + \dot{r}_y(t)\hat{y} + \dot{r}_z(t)\hat{z} = v_x(t)\hat{x} + v_y(t)\hat{y} + v_z(t)\hat{z}$ , dove  $\vec{v}_i(t)$  sono le pendenze dei grafici della legge oraria nella coordinata i, all'istante di tempo t.

Si definisce accellerazione istantanea:

$$\vec{a}_i(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}(t)}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}_i(t)}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2}$$
(3.2.3)

di direzione perpendicolare alla tangente alla traiettoria nell'istante di tempo t, , e verso dipendente dalla convessità o concavità della traiettoria nell'intorno dell'istante di tempo t. L'accellerazione del corpo lungo la traiettoria  $\Gamma$  risulta quindi:  $\vec{a}(t) = \ddot{r}_x(t)\hat{x} + \ddot{r}_y(t)\hat{y} + \ddot{r}_z(t)\hat{z} = \dot{v}_x(t)\hat{x} + \dot{v}_y(t)\hat{y} + \dot{v}_z(t)\hat{z} = a_x(t)\hat{x} + a_y(t)\hat{y} + a_z(t)\hat{z}$ .



Data un'accellerazione costante, la sua legge oraria sarà data da:  $\vec{a}(t) = \vec{a}_0$ . Data la velocità nell'istante  $t_0$ :  $\vec{v}(t_0) = \vec{v}_0$ , si può ottenera la legge oraria della velocità integrando nell'intervallo  $[t_0, t]$  la legge oraria dell'accellerazione:

$$\int_{t_0}^t \vec{a}(\tau) \, d\tau = \int_{t_0}^t \vec{a}_0 \, d\tau \tag{3.2.4}$$

$$\vec{v}(t) - \vec{v}(t_0) = \vec{a}_0(t - t_0) \tag{3.2.5}$$

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}_0(t - t_0) \tag{3.2.6}$$

Data lo spostamento nell'istante  $t_0$ :  $\vec{s}(t_0) = \vec{s}_0$  si può integrare ulteriormente sullo stesso intervallo ottenendo la legge oraria dello spostamento:

$$\int_{t_0}^t \int_{t_0}^t \vec{a}(\tau) d\tau^2 = \int_{t_0}^t \int_{t_0}^t \vec{a}_0 d\tau^2$$
(3.2.7)

$$\int_{t_0}^t (\vec{v}(\tau) - \vec{v}_0) d\tau = \int_{t_0}^t \vec{a}_0(\tau - t_0) d\tau$$
(3.2.8)

$$\vec{s}(t) - \vec{s}(t_0) - \vec{v}_0(t - t_0) = \frac{1}{2}\vec{a}_0(t - t_0)^2$$
(3.2.9)

$$\vec{s}(t) = \vec{s}_0 + \vec{v}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\vec{a}_0(t - t_0)^2$$
(3.2.10)

## 3.2.1 Moto Rettilineo Uniforme

Un corpo che si muove con un accellerazione nulla  $\vec{a} = \vec{0}$  avrà una veloticà costante  $\vec{v}(t) = \vec{v}_0$ . Se è data la posizione nell'istante di tempo  $t_0$   $\vec{s}(t_0) = \vec{s}_0$ , è possibile ricavarsi la legge oraria della posizione:


$$\frac{d\vec{s}(t)}{dt} = \vec{v}(t) = \vec{v}(t_0) = \vec{v}_0 \tag{3.2.11}$$

$$\int_{t_0}^t d\vec{s}(\tau) = \int_{t_0}^t \vec{v}_0 d\tau \tag{3.2.12}$$

$$\vec{s}(t) - \vec{s}(t_0) = \vec{v}_0(t - t_0)$$
 (3.2.13)

$$\vec{s}(t) = \vec{s}(t_0) + \vec{v}_0(t - t_0) \tag{3.2.14}$$

Questa legge oraria descrive un moto rettilineo uniforme, dove lo spostamento crescerà linearmente rispetto al tempo.



## 3.2.2 Moto Uniformemente Accellerato

Un corpo che si muove con un'accellerazione costante  $\vec{a}(t) = \vec{a_0}$ , se è data l'accellerazione nell'istante di tempo  $t_0$ :  $\vec{a}(t) = \vec{a}(t_0) = \vec{a}_0$ .

Se è data la posizione e la velocità nell'istante di tempo  $t_0$ :  $\vec{v}(t_0) = \vec{v}_0$ ,  $\vec{s}(t_0) = \vec{s}_0$ , allora è possibile ricavarsi la legge oraria dello spostamento:

$$\frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \vec{a}(t) = \vec{a}(t_0) = \vec{a}_0 \tag{3.2.15}$$

$$\int_{t_0}^t d\vec{v}(\tau) = \int_{t_0}^t a_0 d\tau \tag{3.2.16}$$

$$\vec{v}(t) = \vec{v}(t_0) + \vec{a}_0(t - t_0) \tag{3.2.17}$$


$$\frac{d\vec{s}(t)}{dt} = \vec{v}(t) = \vec{v}(t_0) + \vec{a}_0(t - t_0)$$
(3.2.18)

$$\int_{t_0}^t d\vec{s}(\tau) = \int_{t_0}^t \vec{v}_0 + \vec{a}_0(t - t_0)d\tau$$
(3.2.19)

$$\vec{s}(t) - \vec{s}_0 = \vec{v}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\vec{a}_0(t - t_0)^2$$
(3.2.20)

$$\vec{s}(t) = \vec{s}_0 + \vec{v}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\vec{a}_0(t - t_0)^2$$
(3.2.21)


Questa legge oraria descrive un moto uniformemente accellerato, dove la posizione crescerà quadraticamente rispetto al tempo.



# 3.2.3 Caduta di un Grave

Il moto di caduta di un corpo da un'altezza iniziale  $y_0$  con un'accellerazione  $\vec{a}(t) = \vec{g} = -g\hat{y}$ , è un moto uniformemente accellerato, con velocità nulla, avrà legge oraria:  $\vec{y}(t) = y_0\hat{y} - \frac{1}{2}gt^2\hat{y}$ .

Se il corpo viene lanciato, o verso l'alto o verso il basso con una velocità di modulo  $v_0$  la legge oraria sarà:  $\vec{y}(t) = y_0 \hat{y} \pm v_0 t \hat{y} - \frac{1}{2} g t^2 \hat{y}$ .



Per trovare il punto più alto della traiettoria lungo le y, assumendo che il corpo sia stato lanciato verso l'alto, bisogna trovare il punto dove la velocità si annulla: dopo essere stato lanciato verso

l'alto, continua a salire fino a quando la velocità non si inverte, il punto in cui la velocità cambia di segno è il punto dove la velocità si annulla.

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{g}(t - t_0), \ \exists t_{max} \ \text{t.c} \ \vec{v}_y(t_{max}) = \vec{0}$$
 (3.2.22)

$$\vec{0} = v_0 \hat{y} - g(t_{max} - t_0)\hat{y} \tag{3.2.23}$$

$$t_{max} = \frac{v_0}{q} + t_0 \tag{3.2.24}$$

$$y_{max} = y(t_{max}) = y_0 + v_0 \left(\frac{v_0}{g}\right) - \frac{1}{2}g\left(\frac{v_0}{g}\right)^2 = y_0 + \frac{v_0^2}{2g}$$
 (3.2.25)

Per trovare il punto dove tocca terra bisogna risolvere la legge oraria rispetto al tempo:

$$\exists t_{terra} \text{ t.c } y(t_{terra}) = 0 \Rightarrow \tag{3.2.26}$$

$$y_0 + v_0(t_{terra} - t_0) - \frac{1}{2}g(t_{terra} - t_0)^2 = 0 \Rightarrow$$
 (3.2.27)

$$-\frac{1}{2}gt_{terra}^{2} + gt_{terra}t_{0} - \frac{1}{2}gt_{0}^{2} + v_{0}t_{terra} - v_{0}t_{0} + y_{0} = 0 \Rightarrow$$
 (3.2.28)

$$-\frac{1}{2}gt_{terra}^{2} + t_{terra}(gt_{0} + v_{0}) + \left(y_{0} - v_{0}t_{0} - \frac{1}{2}gt_{0}^{2}\right) = 0 \Rightarrow$$
 (3.2.29)

$$t_{terra} = \frac{gt_0 + v_0 \mp \sqrt{(gt_0 - v_0)^2 + 2g\left(y_0 - v_0t_0 - \frac{1}{2}gt_0^2\right)}}{g}$$
(3.2.30)

Poiché il corpo non può toccare terra in un istante di tempo negativo si considera:

$$t_{terra} = \frac{gt_0 + v_0 + \sqrt{(gt_0 - v_0)^2 + 2g\left(y_0 - v_0t_0 - \frac{1}{2}gt_0^2\right)}}{g}$$
(3.2.31)

## 3.2.4 Moto Armonico o Oscillatorio

Un moto armonico è un tipo di moto in cui il sistema torna alle stesse condizioni dopo un periodo. Il periodo è la quantita di tempo necessaria al sistema per compiere un'oscillazione completa.  $T = \Delta t$ :  $\vec{f}(t) = \vec{f}(t+T)$ .

Alcuni moti oscillatori comuni sono il moto di una molla e il moto di un pendolo.

Nel moto armonico due stati sono uguali se la posizione, il vettore velocità e accellerazione sono uguali.

Un moto armonico è definito da varie grandezze fisiche:

• Ampiezza (A): massima distanza dallo stato iniziale in un oscillazione, misurata in metri [m];

- Frequenza ( $\nu$ ): numero di oscillazioni effettuate in un secondo, calcolata in Hertz [Hz], è l'inverso del periodo:  $\nu = \frac{1}{T}$ ;
- Pulsazione ( $\omega$ ): velocità in cui viene effettuata un'oscillazione completa ( $2\pi$ ),  $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$ , misurata in radianti al secondo  $\left\lceil \frac{rad}{s} \right\rceil$ .
- Fase  $(\varphi)$ : indica il punto dell'oscillazione da dove comincia il moto, misurata in radianti [rad].

La legge oraria generalre di un moto armonico è definita da una funzione trigonometrica, seno o coseno:  $x(t) = A(t)cos(\varphi + \omega t) \vee x(t) = A(t)sin(\varphi + \omega t)$ 

In un moto armonico semplice l'ampiezza massima non dimuisce o aumenta nel tempo quindi la sua legge oraria sarà:  $x(t) = A\cos(\varphi + \omega t) = A\cos(\varphi + 2\pi\nu t) = A\cos(\varphi + \frac{2\pi}{T}t)$ . All'istante  $t_0 = 0$ ,  $x(t_0) = A\cos(\varphi + \omega t_0) = A\cos(\varphi)$ , se la fase iniziale è nulla, all'istante di tempo iniziale il corpo si trovo nella posizione di ampiezza massima:  $x(0) = A\cos(0) = A$ .

Per convenzione si usa il seno per la legge oraria della posizione di un moto armonico:  $x(t) = Asin(\varphi + \omega t)$ , nello stesso istante di tempo  $t_0 = 0$ , se la fase è nulla: x(0) = 0.


La velocità e l'accellerazione del moto armonico si ottengono derivando la legge oraria della posizione:

$$v(t) = \dot{x}(t) = \omega A\cos(\varphi + \omega t) = \omega x(t) \tag{3.2.32}$$

$$a(t) = \dot{v}(t) = \ddot{x}(t) = -\omega^2 A \sin(\varphi + \omega t) = -\omega^2 x(t)$$
(3.2.33)


Poiché la legge oraria dell'accellerazione è:  $\ddot{x}(t) = -\omega x(t)$ , si può ricavare la legge oraria della posizione integrando due volte la legge oraria della posizione:

$$\ddot{x}(t) = -\omega x(t) \Rightarrow d^2 x(t) = -\omega x(t) dt^2 \Rightarrow \iint d^2 x(t) = -\omega \iint x(t) dt^2 \Rightarrow x(t) = -\omega \iint x(t) dt^2$$
(3.2.34)



#### 3.2.5 Moto Parabolico

Quando un corpo si muove, da una posizione iniziale (h,0) di moto rettilineo uniforme nella componente x, e si muove di moto uniformemente accellerato sulla componente y; allora si muove di moto parabolico:



Avrà una traiettoria  $\Gamma := \{Q \text{ t.c. } Q = \vec{r}(t), \forall t \in [0, t_{terra}]\}$ , definita dal vettore posizione  $\vec{r}(t)$ . Il moto del corpo sarà definito dal vettore posizione  $\vec{r}(t)$ , dalla velocità  $\vec{v}(t)$  e dall'accellerazione  $\vec{a}(t)$ . Si possono scomporre in componenti:

$$\begin{cases} \vec{a}(t) = \vec{a}_x \hat{x} + \vec{a}_y \hat{y} \\ \vec{v}(t) = v_x(t) \hat{x} + v_y(t) \hat{y} \\ \vec{r}(t) = x(t) \hat{x} + y(t) \hat{y} \end{cases}$$
(3.2.35)

$$\begin{cases}
\vec{a}_x(t) = \vec{0} \\
\vec{v}_x(t) = v_{x,0}\hat{x} + \int_{t_0}^t \vec{a}_x(\tau)d\tau = v_{x,0}\hat{x} + \int_{t_0}^t \vec{0}d\tau = v_{x,0}\hat{x} \\
\vec{x}(t) = x_0\hat{x} + \int_{t_0}^t \vec{v}_x(\tau)d\tau = x_0\hat{x} + \int_{t_0}^t v_{x,0}\hat{x}d\tau = x_0\hat{x} + v_{x,0}(t - t_0)\hat{x}
\end{cases}$$
(3.2.36)

$$\wedge \begin{cases}
\vec{a}_{y}(t) = -g\hat{y} \\
\vec{v}_{y}(t) = v_{y,0}\hat{y} + \int_{t_{0}}^{t} \vec{a}_{y}(\tau)d\tau = v_{y,0}\hat{y} + \int_{t_{0}}^{t} -g\hat{y}d\tau = v_{y,0}\hat{y} - g(t - t_{0})\hat{y} \\
\vec{y}(t) = y_{0}\hat{y} + \int_{t_{0}}^{t} \vec{v}_{y}(\tau)d\tau = y_{0}\hat{y} + \int_{t_{0}}^{t} v_{y,0}\hat{y} - g(\tau - t_{0})\hat{y}d\tau = y_{0}\hat{y} + v_{y,0}(t - t_{0})\hat{y} - \frac{1}{2}g(t - t_{0})^{2}
\end{cases}$$
(3.2.37)

Per  $x_0=0,\ y_0=h$  e  $t_0=0,$  allora la traiettoria  $\Gamma$  può essere definita come:

$$\Gamma := \begin{cases} \vec{x}(t) = v_{x,0}t\hat{x} \\ \vec{y}(t) = h\hat{y} + v_{y,0}t\hat{y} - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$
(3.2.38)

Per ottenere una singola equazione per la traiettoria complessiva del corpo si applica la sequente sostituzione:

$$\Gamma := \begin{cases} t = \frac{x}{v_{x,0}} \\ y(t)\hat{y} = h\hat{y} + v_{y,0}t\hat{y} - \frac{1}{2}gt^2\hat{y} \end{cases} \Rightarrow (3.2.39)$$

$$y(x) = h + v_{y,0} \frac{x}{v_{x,0}} - \frac{1}{2}g\left(\frac{x}{v_{x,0}}\right)^2 \Rightarrow$$
 (3.2.40)

$$\Gamma: y(x) = -\frac{g}{2v_{x,0}^2} x^2 + \frac{v_{y,0}}{v_{x,0}} x + h \tag{3.2.41}$$

La legge oraria del moto y(x) è una parabola rivolta verso il basso.

Per trovare la gittata, bisogna trovare il punto della traiettoria dove si annula la componente y:

$$x(t_g) = x_g \text{ t.c. } y(t_g) = 0$$
 (3.2.42)

$$\begin{cases} x(t_g)\hat{x} = x_g\hat{x} = v_{x,0}t_g\hat{x} \\ y(t_g)\hat{y} = \vec{0} = \left(h + v_{y,0}t_g - \frac{1}{2}gt_g^2\right)\hat{y} \end{cases}$$
(3.2.43)

$$\begin{cases} x_g = v_{x,0}t_g \\ t_g = \frac{y_{y,0} \mp \sqrt{v_{y,0}^2 + 2gh}}{q} \end{cases}$$
 (3.2.44)

$$\begin{cases} x_g = \frac{v_{x,0}v_{y,0}\left(1 + \sqrt{1 + \frac{2gh}{v_{y,0}^2}}\right)}{g} \\ t_g = \frac{v_{y,0} + \sqrt{v_{y,0}^2 + 2gh}}{g}, t_g > 0 \end{cases}$$
(3.2.45)

Per trovare la gittata massima in funzione di una velocità iniziale  $\vec{v}_0 = v_0(\cos\theta \hat{x} + \sin\theta \hat{y})$ , si considera la gittata  $x_g$  come una funzione:

$$x_g(v_0, \theta) = \frac{v_0^2 sin\theta cos\theta \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2gh}{v_0^2 sin^2\theta}}\right)}{g}$$
(3.2.46)

Si considera il caso dove il moto parabolico inizia nell'origine degli assi, allora h=0, quindi si ha la funzione della gittata:

$$x_g(v_0, \theta) = \frac{2v_0^2}{q} \sin\theta \cos\theta = \frac{v_0^2}{q} \sin 2\theta \tag{3.2.47}$$

In questo caso la gittata massima dipende interamente dall'angolo  $\theta$  tra il vettore velocità e

l'orizzontale. Quindi per trovare la gittata massima si deriva la funzione della gittata:

$$\frac{dx_g(\theta)}{d\theta} = \frac{d}{d\theta} \frac{v_0^2}{g} \sin 2\theta = 0 \tag{3.2.48}$$

$$\frac{2v_0^2}{g}\cos 2\theta = 0 (3.2.49)$$

$$\theta = \frac{\pi}{4} (3.2.50)$$

$$\theta = \frac{\pi}{4} \tag{3.2.50}$$

La gittata massima di un corpo in moto parabolico, per h = 0, si ha per un vettore velocità:

$$\vec{v}_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}v_0\hat{x} + \frac{\sqrt{2}}{2}v_0\hat{y} \tag{3.2.51}$$

#### 3.2.6 Moto Circolare Uniforme

Quando un corpo ruota intorno ad un punto si muove di moto circolare. Poiché la traiettoria è una circonferenza avente come centro il punto intorno a cui il corpo ruota, il modulo del vettrore posizione per qualunque istante di tempo rimane invariato, ciò che cambia nel tempo è la sua direzione e verso:  $\vec{r}(t) = r \cdot \hat{r}(t)$ . Il versore  $\hat{r}(t)$  può essere scritto in componenti:

$$\hat{r}(t) = 1 \cdot \cos\theta(t)\hat{x} + 1 \cdot \sin\theta(t)\hat{y} \tag{3.2.52}$$

Da questa relazione è possibile calcolarsi il versore del vettore velocità:

$$\hat{v}(t) = \frac{d\hat{r}(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \cos\theta(t)\hat{x} + \sin\theta(t)\hat{y} \right) = -\sin\theta(t)\dot{\theta}(t)\hat{x} + \cos\theta(t)\dot{\theta}(t)\hat{y} = \left( \cos\theta(t)\hat{y} - \sin\theta(t)\hat{x} \right)\dot{\theta}(t)$$
(3.2.53)

 $\dot{\theta}(t)$  viene chiamata velocità angolare:  $\omega(t)$ , viene definito un nuovo versore:

$$\hat{\tau}(t) = (\cos\theta(t)\hat{y} - \sin\theta(t)\hat{x}) \tag{3.2.54}$$

$$\implies \hat{v}(t) = \hat{\tau}(t) \cdot \omega(t) \tag{3.2.55}$$

Il vettore velocità risultante sarà:


$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \frac{d(r \cdot \hat{r}(t))}{dt} = r \cdot \frac{d}{dt}\hat{r}(t) = r \cdot \hat{\tau}(t)\omega(t)$$
 (3.2.56)

Considerando le componenti del versore velocità:  $\hat{v}(t) = \cos(\beta(t))\hat{x} + \sin(\beta(t))\hat{y}$  e uguagliandole alle componenti del versore  $\hat{\tau}(t)$ :


$$\begin{cases} \cos\beta(t)\hat{x} = -\sin\theta(t)\hat{x} \\ \sin\beta(t)\hat{y} = \cos\theta(t)\hat{y} \end{cases} \Rightarrow (3.2.57)$$

$$\beta(t) + \frac{\pi}{2} = \theta(t) \tag{3.2.58}$$

dove  $\beta(t)$  è l'angolo del vettore velocità, allora è facile notare che il vettore velocità così ottenuto è perpendicolare al vettore posizione nell'istante t, poiché sono equipollenti si può applicare il vettore velocità alla posizione del corpo nell'istante t sulla traiettoria. Il vettore velocità sarà sempre tangente alla traiettoria circolare del corpo.



Si può dimostrare questa proprietà senza analizzare le componenti dei versori, considerando la differenza infinitesima tra due vettori posizione in due istanti di tempo t e  $t+\Delta t$ . Il vettore velocità  $\vec{v}(t)$  è dato dalla derivata:  $r \cdot \frac{d\hat{r}(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\hat{r}(t+\Delta t) - \hat{r}(t)}{\Delta t}$ . Per  $\Delta t \to 0$ , l'angolo  $d\theta = \theta(t+\Delta t) - \theta(t)$ , tra  $\hat{r}(t)$  e  $\hat{r}(t+\Delta t)$  anch'esso tende a 0. Si può approssimare la differenza per  $\Delta t \to 0$  tra i due vettori posizione come  $\hat{r}(t+\Delta t) - \hat{r}(t) = d\hat{r} \approx \sin(d\theta)\hat{r}(t)$ , dato che  $d\theta \to 0$ ,  $\sin(d\theta) = d\theta \implies d\hat{r}(t) = d\theta\hat{r}(t)$ , quindi  $\vec{v}(t) = r \cdot \frac{d\hat{r}(t)}{dt} = r \cdot \frac{d\theta(t)}{dt}\hat{r}(t) = r \cdot \omega(t)\hat{r}(t)$ :



Se il corpo si muove con velocità angolare costante, e quindi si muove di moto circolare uniforme:

$$\vec{v}(t) = r\omega\hat{\tau}(t) \wedge v = \omega r \tag{3.2.59}$$


Si può trovare l'accellerazione del corpo derivando il vettore velocità:

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = r\omega \frac{d\hat{\tau}(t)}{dt} = r\omega \frac{d}{dt}(\cos\theta(t)\hat{y} - \sin\theta(t)\hat{x}) = r\omega^2(-\sin\theta(t)\hat{y} - \cos\theta(t)\hat{x})$$
(3.2.60)


Si definisce il versore  $\hat{\nu}(t) = -(\cos\theta(t)\hat{x} + \sin\theta(t)\hat{y}) = -\hat{r}(t) \implies$ 

$$\vec{a}(t) = r\omega^2 \hat{\nu}(t) = -\omega^2 r \cdot \hat{r}(t) = -\omega^2 \vec{r}(t) \wedge a = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$$
 (3.2.61)

Il vettore accellerazione ha la stessa direzione del vettore posizione  $\vec{r}(t)$ , ma verso opposto:



Questa proprietà si può dimostrare analizzando la derivata come rapporto incrementale:  $\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\vec{v}(t+\Delta t) - \vec{v}(t)}{dt}$ . Il vettore differenza  $\Delta \vec{v}(t) = \vec{v}(t+\Delta t) - \vec{v}(t)$ , al diminuire di  $\Delta t$  tende a diventare ortogonale alla velocità:



Questa accellerazione viene chiamata accellerazione centripeta.

#### 3.2.7 Moto Circolare Periodico

Dato un corpo in moto circolare uniforma, se dopo un perdiodo  $T = \Delta t$ , ritorna alla posizione iniziale, si definisce moto periodico. Si può la posizione angolare considerando  $\theta(t_0) = 0$ :

$$\dot{\theta}(t) = \omega \tag{3.2.62}$$

$$\int_{t_0}^t d\theta(\tau)d\tau = \int_{t_0}^t \omega d\tau \tag{3.2.63}$$

$$\theta(t) - \theta(t_0) = \omega \Delta t \tag{3.2.64}$$

$$\theta(t) = \omega \Delta t \tag{3.2.65}$$

Sapendo la posizione angolare ad ongi istante è possibile calcolare il periodo di una rotazione:

$$\begin{cases} \vec{x}(t) = r cos \theta(t) \hat{x} \\ \vec{y}(t) = r sin \theta(t) \hat{y} \end{cases} \wedge \begin{cases} \vec{x}(t+T) = \vec{x}(t) \\ \vec{y}(t+T) = \vec{y}(t) \end{cases} \Rightarrow (3.2.66)$$

$$\begin{cases} \cos(\theta(t+T)) = \cos(\theta(t)) \\ \sin(\theta(t+T)) = \sin(\theta(t)) \end{cases}$$
(3.2.67)

$$\begin{cases} \cos(\theta(t+T)) = \cos(\theta(t)) \\ \sin(\theta(t+T)) = \sin(\theta(t)) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos(\omega t + \omega T) = \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t + \omega T) = \sin(\omega t) \end{cases}$$
(3.2.68)

$$\omega t + \omega T = \omega t + 2k\pi, \forall k \in \mathbb{Z}$$
(3.2.69)

$$T = \frac{2k\pi}{\omega}[s] \tag{3.2.70}$$


#### 3.2.8 Moto Circolare non Uniforme

Se un corpo si muove su una traiettoria circolare con una velocità angolare variabile nel tempo  $\omega(t)$ , si muove di moto circolare non uniforme. Allora il moto non avrà un periodo di rotazione fisso. Le sue leggi orarie saranno:

$$\begin{cases} \vec{r}(t) = -r\hat{\nu}(t) \\ \vec{v}(t) = r\omega(t)\hat{\tau}(t) \\ \vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = r\frac{d}{dt}(\omega(t)\hat{\tau}(t)) = r(\dot{\omega}(t)\hat{\tau}(t) + \omega(t)^{2}\hat{\nu}(t)) \end{cases}$$
(3.2.71)

 $\dot{\omega}(t)$  viene definita accellerazione angolare  $\alpha(t), r\alpha(t)\hat{\tau}(t)$  viene definita accellerazione tangenziale  $\vec{a}_{tan}(t)$  mentre  $r\omega^2(t)\hat{\nu}(t)$  viene definita accellerazione centripeta  $\vec{a}_{cen}(t)$ .

Il moto del corpo viene definito dai versori  $\hat{\tau}(t)$  e  $\hat{\nu}(t)$ , perciò si può usare un sistema di riferimento avente origine nel punto della traiettoria dove si trova il corpo e con gli assi concordi per direzione e verso ai versori  $\hat{\tau}(t)$  e  $\hat{\nu}(t)$ :



L'utilizzo di questo sistema di riferimento locale facilita l'analisi di moti vari, poiché è una rappresentazione sempre valida essendo dipendente dall'istante di tempo in cui ci si trova.

#### 3.2.9 Approssimazione mediante Serie di Taylor della Legge Oraria

Una funzino f(t) può essere approssimata in un intorno  $I_{t_0}(\delta)$  di un punto  $t_0$  mediante la seria di Taylor:

$$f(t) = \sum_{i=0}^{n} f^{(i)}(t_0) \frac{(t-t_0)^i}{i!} + O((t-t_0)^k)$$
(3.2.72)

Viene definita la funzione

$$\tilde{f}_k(t, t_0) = \sum_{i=0}^k f^{(i)}(t_0) \frac{(t - t_0)^i}{i!}$$
(3.2.73)

e la funzione errore  $R_k$  che determina l'imprecisione della funzione  $\tilde{f}(t)$  rispetto alla funzione f(t):

$$R_k = \left| f(t) - \tilde{f}_k(t - t_0) \right| = f^{k+1}(\xi) \frac{(t - t_0)^{k+1}}{(k+1)!} \operatorname{per} \xi \in [t, t_0]$$
 (3.2.74)

La funzione errore  $R_k$  è un infinitesimo di ordine k:  $R_k \leq O((t-t_0)^k)$ .

Data la spostamento  $\vec{s}(t)$ , si può scrivere tramite la serie di Taylor:

$$\vec{r}(t) = \sum_{i=0}^{2} \vec{r}^{(i)}(t_0) \frac{(t-t_0)^k}{i!} + O((t-t_0)^3)$$
(3.2.75)


$$\vec{r}(t) = \vec{r}(t_0) + \vec{r}^{(1)}(t_0)(t - t_0) + \vec{r}^{(2)}(t_0)\frac{(t - t_0)^2}{2} + O((t - t_0)^3)$$
(3.2.76)

$$\tilde{\vec{r}}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0(t - t_0) + \vec{a}_0 \frac{(t - t_0)^2}{2} \wedge R_k = O((t - t_0)^3)$$
(3.2.77)

In questo modo dati i valori della posizione, della velocità e dell'accellerazione nell'istante di tempo  $t_0$ , è possibile approssimare la traiettoria del corpo nell'intorno di  $t_0$ .

## 3.2.10 Moto Vario

Si può aggiungere al sistema di riferimento  $S(\tau(t), \nu(t))$ , un altro asse, chiamato  $\beta$  ortgonale al piano  $(\hat{\beta} = \hat{\tau}(t) \times \hat{\nu}(t))$  creato dai primi due che rappresenta una rotazione in senso antiorario se è diretto verso l'alto  $(\beta)$ , orario se è diretto verso il basso $(\beta')$ :



Nel sistema di riferimento  $S(\tau(t), \nu(t), \beta)$ , si può rappresentare la velocità angolare e l'accellerazione angolare come vettori:


$$\vec{\omega}(t) = \omega(t) \cdot \hat{\beta} \wedge \vec{\alpha}(t) = \alpha(t) \cdot \hat{\beta} \tag{3.2.78}$$

Quindi si possono riscrivere la equazioni del moto circolare come:

$$\begin{cases} \vec{r}(t) = -r\hat{\nu}(t) \\ \vec{v}(t) = \vec{\omega}(t) \times \vec{r}(t) = r\omega(t)\hat{\beta} \times (-\hat{\nu}(t)) = r\omega(t)\hat{\tau}(t) \\ \vec{a}(t) = \frac{d}{dt}(\vec{\omega}(t) \times \vec{r}(t)) = \vec{\alpha}(t) \times \vec{r}(t) + \vec{\omega}(t) \times \vec{v}(t) = r\alpha(t)\hat{\beta} \times (-\hat{\nu}(t)) + r\omega(t)\hat{\beta} \times \hat{\tau}(t) = r\alpha(t)\hat{\tau}(t) + r\omega(t)^{2}\hat{\nu}(t) \end{cases}$$

$$(3.2.79)$$

Dati 3 punti esiste una sola circonferenza passante per essi, quindi si può approssimare una qualsiasi traiettoria come una serie di moti circolare in ogni intorno della posizione all'istante t, dove il versore  $\hat{\beta}(t)$  determina il cambiamento di piano della traiettoria in 3 dimensioni:



# 4 Dinamica


La dinamica è la scienza che analizza le forze agenti su un sistema. I 3 principi della dinamica furono enunciati da Newton.

# 4.1 I Principio

Un corpo rimane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme se la somma delle forze agenti su di esso è nulla:

$$\vec{v}$$
: cost.  $\iff \sum \vec{F} = \vec{0}$  (4.1.1)

Viene chiamato Principio di Inerzia il caso dove la velocità del corpo sia nulla. L'intuizione per il I principio viene attribuita a Galileo e ai suoi esperimenti sul piano inclinato. Un corpo su un piano inclinato sufficentemente liscio se viene lasciato cadere avrà una certa veloticà che, in seguito a evidenze sperimentali, Galileo ha constatao gli permette di raggiungere la quota di partenza se è presente un altro piano inclinato dopo il primo. Perciò se il piano inclinato di arrivo viene abbassato progressivamente, la distanza complessiva percorsa dal corpo tenderà ad aumentare, fino a diventare infinita per un piano parallelo al vettore velocità, poiché non potrà mai raggiungere la quota iniziale; dimostrando che un corpo mantiene la sua velocità iniziale in assenza di forze che ne impediscono il moto.



Newton in seguito definì la grandezza fisica forza, anch'essa un vettore:  $\vec{F}\left[\frac{kg \cdot m}{s^2}\right] = [N]$  e ne descrisse la sua relazione con la velocità nel secondo principio.

# 4.2 II Principio

La forza agente su un corpo è data dalla prima derivata rispetto al tempo della quantità di moto.

Viene definita un'altra grandezza fisica, la quantità di moto di un corpo:  $\vec{p}$ , la variazione di quantità di moto viene ricavata dalla seguente equazione:

$$\Delta \vec{p}(t) = m\Delta \vec{v} \tag{4.2.1}$$

In seguito ad evidenze sperimentali Newton scoprì un legame proporzionale tra la variazione della velocità in un istante di tempo ed il modulo della forza agente sul corpo. La costante di proporzionalità scoprì essere la massa stessa del corpo, quindi la forza agente su un corpo è la derivata rispetto al tempo della quantità di moto:

$$\frac{d\vec{v}(t)}{dt} \propto \vec{F} \tag{4.2.2}$$

$$\left| \frac{d\vec{v}(t)}{dt} \right| = c_0 \left| \vec{F} \right| \tag{4.2.3}$$

$$\frac{1}{c_0} \left| \frac{d\vec{v}(t)}{dt} \right| = \left| \vec{F} \right| \wedge \frac{1}{c_0} = m \tag{4.2.4}$$

$$\frac{dmv}{dt} = \frac{dp}{dt} = ma = F \tag{4.2.5}$$

La costante di proporzionalità  $\frac{1}{c_0}$  viene chiamata massa inerziale m e quantifica quanto un corpo si oppone al moto ovvero l'inerzia del corpo, e coincide nella meccanica newtoniana alla massa stessa del corpo.

Questo legame tra accellerazione e forza agente sul corpo è valido anche in campo vettoriale:

$$m\vec{a} = \vec{F} \tag{4.2.6}$$

Il secondo principio può essere espresso anche in forma integrale considerando:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \tag{4.2.7}$$

$$\vec{F}dt = d\vec{p} \tag{4.2.8}$$

$$\int_{t_0}^{t} \vec{F} d\tau = \int_{p_0}^{p(t)} d\vec{p}$$
 (4.2.9)

$$\vec{J} = \vec{F}\Delta t = \Delta \vec{p} \tag{4.2.10}$$

Viene definto l'impulso  $\vec{J}$  che quantifica la quantità di forza che agisce su un corpo in un dato intervallo di tempo.

## 4.3 III Principio

Ad ogni azione equivale una reazione uguale e contraria.

Questo principio può essere espresso anche considerando la delle forze interne ad un sistema. Se non sono presenti forze esterne agenti su di esso, le forze rimaste saranno tutte uguali e contrarie tra di loro a coppie, quindi la forza risultante agente sul sistema sarà nulla, quindi:

La risultante delle forze interne agenti su un sistema è nulla.

$$\vec{F}_{A \to B} = -\vec{F}_{B \to A} \tag{4.3.1}$$

# 4.4 Equilibrio

Viene definita risultatante delle forze, la somma di tutte le forze agenti su un corpo. Un corpo si dice sia in uno stato di equilibrio se la risultante delle forze è nulla. Applicando il primo principio della dinamica si individuano due tipi di equilibrio:

- Equilbirio Statico: Si applica il princio di inerzia, il corpo si trova in uno stato di quiete;
- Equilibrio Dinamico: Si applica il primo principio, il corpo si muove di moto rettilineo uniforme.

## 4.5 Forze

Esistono 4 forze fondamentali:

- Forza di Gravità:  $\vec{F}_G = G \frac{Mm}{d^2} \hat{d}$ , dove M e m sono le due masse gravitazionali dei corpi, e d è la loro distanza;
- Forza Elettromagnetica;
- Forza Nucleare Forte;
- Forza Nucleare Debole.

Da queste forze, derivano tutte le forze studiate dalla dinamica. Dalla forza di gravità derivano:

- Forza Peso;
- Reazione Vincolare;
- Forza di Attrito;
- Tensione:
- Forza Elastica.

# 4.6 Teoria della Gravitazione Universale

All'inizio del 500 Copernico descrisse il sistema solare come una sistema di pianeti in orbita intorno al Sole come centro. In seguito Brahe studiò il moto dei pianeti e ottenne i dati sperimentali necessari per l'analisi dei loro moti. In seguito Keplero studiando i dati ottenuti da Brahe enunciò le sue 3 leggi sul moto dei pianeti:

i) I pianeti compiono delle orbite piane ellittiche, di cui il sole occupa uno dei due fuochi.


Un'ellisse è una conica, ovvero un insieme di punti ottenuto sezionando un cono infinito tridimensionale con un piano. Un'ellisse viene definita come il luogo geometrico del piano dei punti la cui somma delle distanza dai due fuochi dell'ellisse è invariante. Viene definita l'eccentricità di un ellisse  $\varepsilon$ , una misura che quantificha quanto l'eslissa è schiacciata, ovvero di quanto l'asse più

lungo a è maggiore dell'asse corto b dell'ellisse, il valore sarà 0 per un cercio mentre tenerà ad 1 per un'ellisse avente un'asse di lunghezza infinita.

$$\varepsilon = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \in [0, 1) \tag{4.6.1}$$

ii) La velocità aereolare del pianeta lungo l'orbita è costante.

Viene definita velocità aereolare, la variazione di area descritta da uno spostamento del pianete lungo l'orbita in un dato intervallo di tempo:  $\frac{dA(t)}{dt} = cost.$ .




L'area descritta in uno stesso intervallo di tempo rimane invariata, per cui dovrà cambiare la velocità dell'orbita del pianete, per manetenere l'area costante, per cui quando i pianeti si trovano vicini al sole, si muoveranno più velocemente poiché descriveranno un'area maggiore, mentre quando si trovano lontani dal sole si muoveranno più lentamente.

La terza legge di Keplero descrive la relazione tra il periodo dell'oscillazione e la lunghezza dell'asse maggiore dell'ellisse, tramite una costante k, che varia per ogni pianeta in base all'eccentricità della loro orbita:

$$iii) T^2 = ka^3 (4.6.2)$$

Newton fornì una dimostrazione dinamica delle leggi di Keplero nel 1666, approssimando le orbite ellittiche a delle circonferenze, poiché per tutti i pianeti  $\varepsilon_p << 1$ , eccetto per Mercurio che percorre un'orbita di eccentriticà  $\varepsilon_M = 0.02$ .



Per ottenere l'area descritta dall'orbita si considera il modulo del prodotto vettoriale, che rappresenta l'area del parallelograma di lati  $d\vec{s}$  e  $\vec{r}$ . Per cui si considera un'area infinitesima:

$$dA = \frac{|\vec{r} \times d\vec{s}|}{2} = \frac{rds \sin\alpha}{2} \tag{4.6.3}$$

La variazione di area nel tempo sarà quindi data da:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{r}{2}\sin\alpha\frac{d\vec{s}}{dt} = \frac{r^2\omega}{2}\sin\alpha = \cos t. \tag{4.6.4}$$

Quindi affinché la velocità areolare rimanga costanta allora la velocità angolare dovrà essere inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra il pianeta ed il sole. La sua orbita genererà un'accellerazione centripeta  $\vec{a_c} = r\omega^2 \hat{r}$ . per cui esisterà una forza diretta verso il sole dal pianeta  $\vec{F} = m_p \vec{a_c} = m_p r \omega^2 \hat{r}$ . Sapendo grazie alla terza legge di Keplero la reazione tra il braccio maggiore dell'ellisse con il periodo è possibile ottenere la velocità angolare:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\sqrt{ka^3}} \tag{4.6.5}$$

La forza agente sul pianeta avrà modulo:

$$F = m_p r \frac{4\pi^2}{ka^3} \tag{4.6.6}$$

$$\varepsilon = 0 \Rightarrow a = b = r, F = m_p \frac{4\pi^2}{kr^2}$$
 (4.6.7)

Anche la forza agente sul pianeta sarà allora inversamente proporzionale al quadrato dell distanza tra il pianeta ed il sole. Per il secondo principio il pianeta eserciterà sul sole una forza uguale e contraria:  $\vec{F}_{s\to p} = -\vec{F}_{p\to s}$ .

$$F_{s \to p} = m_p \frac{4\pi^2}{k_p r^2} = -m_s \frac{4\pi^2}{k_s r^2} = F_{p \to s}$$
(4.6.8)

$$m_s k_p = m_p k_s \tag{4.6.9}$$

Si suppone esista una costante  $k_s \neq k_p$  anche per il sole.

Viene definita la costante di gravitazione universlale, poiché non cambia rispetto a quale coppia di corpi si prenda:

$$G := \frac{4\pi^2}{m_s k_p} = \frac{4\pi^2}{m_p k_s} = cost. \tag{4.6.10}$$

Per cui la forza agente si può esprimere la forza rispetto a questa nuova costante:

$$F = m_p \frac{4\pi^2}{kr^2} \cdot \frac{m_s}{m_s} = G \frac{m_s m_p}{r^2}$$
 (4.6.11)


Questa forza viene espressa in generale senza sapere a priori il valore delle masse gravitazionali, poiché è possibile calcolare G rispetto a due corpi qualsiasi che si attraggono.

A fine settecento Karendish misurò con estrema precisione il valore della costante G, usando una bilancia di torsione, formata da un filo avvolto su sé stesso connesso ad un'asta in grado di ruotare sull'asse del filo, con due masse alle estremità. Le due masse agli estremi vengono esposte a dei corpi aventi una massa molto elevata, provocando una forza gravitazionale sulle due masse sull'asta, facendola ruotare. Ruotando sul filo agirà un momento torcente, fino ad una nuova posizione di equilibrio del sistema, dovuta a questo momento torcente calcolabile.

Si dimostra come la forza di attrazzione gravitazionale è una forza conservativa.

Data  $\vec{F} = F(r)d\hat{r}$ , si considera l'integrale del lavoro:  $W = \int_{\Gamma} F(r)\hat{r} \cdot d\vec{s}$ . Analizzando la traiettoria compiuta dal pianeta è possibile notare come il prodotto scalare  $\hat{r} \cdot d\vec{s}$ , corrisponda al modulo della variazione infinitesima del vettore posisione nella traiettoria, per cui:

$$\hat{r} \cdot d\vec{s} = 1 \cdot ds \cos\theta = dr \tag{4.6.12}$$



Essendo F(r) una funzione di stato avrà sempre una primitiva, quindi è una forza conservativa ed il suo lavoro risultante sarà:

$$W = \int_{r_1}^{r_2} F(r)dr = f(r_2) - f(r_1)$$
(4.6.13)

Date due masse m e M, si avrà:

$$F(r) = -GmM \frac{1}{r^2} \Rightarrow W = \int_{r_1}^{r_2} F(r)dr = GmM \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right)$$
(4.6.14)

Essendo una forza conservativa l'energia del potenziale si può ricavare integrando la forza gravitazionle, si avrà quindi:

$$U(r) = F(r) = displaystyle \int GmM \frac{1}{r^2} dr = -\frac{GmM}{r}$$
(4.6.15)

Data l'energia potenziale è possibile calcolarsi, se si considera l'energia meccanica conservata, la velocità di fuga necessaria per un corpo di massa m per uscire dall'orbita terrestre, ovvero si considera raggiunga in un intervallo di tempo infinito una distanza infintia con la terra, per cui la sua energia potenziale in quel punto sarà nulla:

$$U(r_0) + K(v_0) = U(r_f) + K(v_f)$$
(4.6.16)

$$-\frac{GmM}{r_0} + \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_f^2 \tag{4.6.17}$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{2GM}{r_0} + v_f^2} \tag{4.6.18}$$

Se si considera la velocità finale nulla, ovvero il corpo si trova in uno stato di quiete a distanza infinita dalla terra, dovrà avere una velocità iniziale:

$$v = \sqrt{\frac{2GM}{r}} \tag{4.6.19}$$

In caso si consideri un sistema di riferimento avente centro nel sole, sul corpo analizzato agirà una forza apparente, poiché le analisi precedenti sono state effettuate rispetto al sistema di riferimento intrinseco del corpo. Sul corpo agirà una forza centripeta, calcolata precedentemente  $m\omega^2 r$ , per cui la risultante delle forze agenti sul pianeta sarà:

$$F = -\frac{GmM}{r^2} + m\omega^2 r \tag{4.6.20}$$


Il corpo avrà un certo momento angolare  $L=|\vec{r}\times m\vec{v}|=m\omega r^2$ , poiché si tratta di un'orbita ellittica il vettore direzione sarà perpendicolare al vettore velocità. Si potrà quindi esprimere la forza risultante rispetto al modulo del momento angolare:

$$F = -\frac{GmM}{r^2} + \frac{L^2}{mr^3} \tag{4.6.21}$$

Poiché il momento angolare dipende solamente dalla distanza, essendo la velocità angolare costante, la forza risultante sarà conservativa, e si potrà calcolare l'energia potenziale integrandola. Si definisce energia potenziale efficace, l'energia potenziale calcolata in questo sistema di riferimento:

$$U^{eff}(r) = -\int F(r)dr = -\frac{GmM}{r} + \frac{L^2}{2mr^2}$$
 (4.6.22)

Per cui per dei corpi vicini al sole, l'energia potenziale efficace dipenderà dalla componente  $\frac{L^2}{2mr^2}$ , e sarà positiva, quindi il corpo si dirigerà verso il sole. Diminuerà all'aumentare di r fino al raggiungimento di un punto di equilibrio stabile per un valore  $r_0$ , dopo il quale l'energia potenziale tenderà asintoticamente a  $0^-$ . Un corpo ad una distanza  $r_0$  dal sole quindi sarà in un orbita attorno al punto di energia minima  $U(r_0)$ , formando piccole oscillazioni, per cui la funzione potenziale potrà essere approssimata con una parabola in tutto il semipiano negativo. Per  $U(r) \geq 0$ , il potenziale continuerà a crescere fino ad infinito, potrà quindi essere approssimato come un'iperbole.



Se si considera il sole in movimento, allora si avrà un un problema dei due corpi. Si considera il sistema di due punti isolato, per cui:

$$\vec{p}_{tot} = cost. = m\vec{v_p} + M\vec{v_s} \tag{4.6.23}$$

$$\vec{L}_{tot} = cost. \tag{4.6.24}$$

Il corpo con massa maggiore avrà quindi una velocità relativamente minore. Poiché l'energia cinetica del sistema è costante, per una quantità di moto costante, se l'energia potenziale efficace è costante, l'energia meccanica del sisema si conserverà. Il moto viene analizzato rispetto alla distanza del centro di massa dal sole  $\vec{R}_{(c.d.m.)}$  e la distanza relativa tra i due corpi  $\vec{r} = \vec{r}_s - \vec{r}_p$ .

#### 4.6.1 Forza Peso

Viene definita la forza peso la forza di attrazione gravitazionale tra un corpo sulla superficie ed il pianeta dove si trova, approssimato come un punto avente la stessa massa del pianeta nel suo centro:

$$\vec{F}_P = G \frac{M_{terra} m}{r_{terra}^2} \hat{r} = \left( G \frac{M_{terra}}{r_{terra}^2} \hat{r} \right) m = m\vec{g}$$
 (4.6.25)

Viene definito il vettore di accellerazione gravitazionale:  $\vec{g} = G \frac{M}{r^2} \hat{r}$ .

Poiché la massa ineraziale è diversa dalla massa gravitazionale l'accellerazione di un corpo in caduta libera è indipendente dalla massa ineraziale del corpo. Su un corpo in caduta liber agirà solamente la forza peso, dipendente dalla massa gravitazionale, per il terzo principio, la somma delle forze è uguale alla massa inerziale del corpo moltiplicata alla sua accellerazione, quindi si ottiene:

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_P = m_i \vec{a} \tag{4.6.26}$$

Per cui si avrà che la forza peso di un corpo sia direttamente proporzionale alla forza agente su un corpo in caduta libera di un'accellerazione  $\vec{a}$ , per cui anche le masse saranno tra di loro direttamente proporzionali rispetto ad una costante di proprozionalità  $c_0$ :


$$m_q \vec{g} = m_i \vec{a} \Rightarrow m_q = c_0 m_i \tag{4.6.27}$$

Sulla base di evidenze sperimentali si è scoperto che la costante di proporzionalità vale 1, per cui un corpo allo stato di quiete su cui agisce solamente la forza peso, sarà soggetto alla stessa accellerazione di un corpo in caduta libera  $\vec{a} = \vec{g}$ . Quindi si avrà che la massa gravitazionale sia esattamente uguale alla massa inerziale, nonostante rappresentino due fenomeni distinti: la resistenza di un corpo ad uno spostamento e l'attrazzione gravitazionale tra due corpi.

#### 4.6.2 Reazione Vincolare

Un corpo in quiete poggiato sopra un piano è in uno stato di equilibrio statico, quindi esiste un'altra forza uguale e opposta alla forza peso tale che la risultante sia nulla, questa forza viene chiamata reazione vincolare  $\vec{N}$ :

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \vec{F}_P + \vec{N} = \vec{0} \Rightarrow \vec{N} = -\vec{F}_P \tag{4.6.28}$$



La reazione vincolare può avere componenti anche in altre dimensioni, ma è sempre normale al piano di appoggio del corpo.

#### 4.6.3 Forza di Attrito Radente

La forza di attrico statico, o secco, o radente, è una forza che agisce su un corpo in quiete, cercando di mantenerlo in quiete, quindi si oppone alla forza esterna agente su di esso, ed ha direazione uguale alla direazione del moto, ma verso opposto. Il suo modulo aumenta fino al raggiungimento di un valore massimo, dopo il quale non riesce più a impedire che il corpo si muova.


É proporzionale all'inerzia del corpo:  $F_A \propto F_P$ . Il modulo massimo che può assumere dipende dalla costante di attrito statio  $\mu_s$  tra il corpo ed il piano di appoggio:

$$\vec{F}_{max}$$
 t.c.  $\sum \vec{F} = \vec{0} : F_{max}\hat{x} + F_A(-\hat{x}) = \vec{0} \Rightarrow F_{max} = \mu_s N = \mu_s mg$  (4.6.29)

La forza massima che l'attrito statico può resistere è di modulo:  $F_{A,max} = \mu_s mg$ .

# 4.6.4 Forza di Attrito Dinamico

La forza di attrito dinamico si oppone in verso al moto di un corpo in movimento, è di modulo costante pari a:  $F_d = \mu_d N$ . La costatante di attrito dinamico è generalmente minore della costante di attrito statico: è necessaria più forza per mettere in moto un corpo che per mantenerlo in movimento:




#### 4.6.5 Piano Inclinato

Un sistema molto comune che coinvolge la forza di attrito è un piano inclinato. Dove un corpo, su cui agisce una forzante  $\vec{F}$ , viene posto su un piano inclinato di un angolo  $\theta$  e una costante di attrito  $\mu_s$  e  $\mu_d$ . Su questo piano il corpo può essere in uno stato di equilibrio statitico o dinamico:  $\sum \vec{F}_i = \vec{0}$ .

Per analizzare questo sistema viene convenzionalmente scelto un sistema di riferimento con un asse parallelo i al piano, un altro asse j perpendicolare ad esso ed il centro O nella posizione attuale del corpo. Il sistema sarà descritto dalle seguenti equazioni:

$$\sum \vec{F_i} = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} \sum \vec{F_{i,x}} = \vec{F_{P,x}} + \vec{F_{s/d}} + \vec{F_x} = \vec{0} \\ \sum \vec{F_{i,y}} = \vec{F_{P,y}} + \vec{N} + \vec{F_y} = \vec{0} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_P sin\theta - \mu_{s/d} N + \left| \vec{F_x} \right| = 0 \\ -F_P cos\theta + N + \left| \vec{F_y} \right| = 0 \end{cases}$$
(4.6.30)



Considerando una curva inclinata, sarà possibile ruotare intorno alla curva solamente utilizzando la forza di attrito statico tra il singolo punto delle ruota in contatto con il suolo in ogni istante, si considera la ruota incomprimibile. Se la curva non fosse inclinata, sarebbe possibile attraversarla solo con l'attrito se esso bilancia la forza derivante dall'accellerazione centripeta  $a_c = \frac{v^2}{r}$  della ruota:

$$\sum \vec{F}_x = \vec{0} = \vec{F}_s + \vec{F} \tag{4.6.31}$$

$$-\mu_s mg + m\frac{v^2}{r} = 0 (4.6.32)$$

$$v = \sqrt{\mu_s gr} \tag{4.6.33}$$

Considerando una curva inclinata ad una certa angolazione  $\alpha$ , la ruota attraverserà la curva se

vale il primo principio della dinamica:

$$\begin{cases} \sum \vec{F}_x = \vec{0} = \vec{F}_{P,x} + \vec{F}_s \\ \sum \vec{F}_y = \vec{0} = \vec{F}_{P,y} + \vec{N} \end{cases}$$
(4.6.34)

$$\begin{cases} mg \sin\alpha - \mu_s mg \cos\alpha = 0 \\ N = mg \cos\alpha \end{cases}$$
 (4.6.35)

$$\mu_s = \tan(\alpha) \tag{4.6.36}$$

$$\alpha = \arctan(\mu_s) \tag{4.6.37}$$

la curva dovrà quindi avere un'angolazione  $\alpha = arctan(\mu_s)$ .

Se invece fosse applicata una forzante  $\vec{F}_y$  sulla ruota durante la rotazione sulla curva, equivalente alla forza peso della macchina avente data ruota, si avrà:

$$\begin{cases} \sum \vec{F}_x = \vec{0} = \vec{F}_{P,x} + \vec{F}_s \\ \sum \vec{F}_y = \vec{0} = \vec{F}_{P,y} + \vec{N} + \vec{F}_y \end{cases}$$
(4.6.38)

$$\begin{cases}
 mg \sin\alpha - \mu_s (mg \cos\alpha + \vec{F} \cdot \hat{y}) = 0 \\
 N = mg \cos\alpha + \vec{F} \cdot \hat{y}
\end{cases}$$
(4.6.39)


$$F = mg \left( \frac{\sin\alpha}{\mu_s} - \cos\alpha \right) \tag{4.6.40}$$

una macchina potrà attraversare una curva inclinata di un angolo  $\alpha$ , e di costante di attrito statico  $\mu_s$ , se applicasse ad ognuna delle sue ruote una forza di modulo  $F = mg\left(\frac{sin\alpha}{\mu_s} - cos\alpha\right)$ , dove m è la massa della ruota.

## 4.6.6 Tensione

Considerando un filo non elastico, di massa trascurabile che lega un corpo ad un vincolo. Per il terzo principio nell' estremo dove è collegata la massa ci sarà una forza di modulo uguale a  $F_P$  e di verso opposto, mentre sul vincolo ci sarà una forza di modulo uguale a N e di verso opposto. Queste forze interne al filo si bilanciano e trasmettono la forza dalla massa al vincolo dove è legato il filo.

Questa forza viene chiamata tensione T:



Per dimostrare la proprietà di trasmissione di forze di una fune, si può approssimare come molti blocchetti in serie, di masse anch'essi trascurabile. Partendo dalla massa all'estremo inferiore, essa è legata ad un blocchetto che sarà soggetto alla forza peso della massa e alla sua reazione vincolare. Ora considerando la massa ed il primo blocchetto come un sistema unico, essendo collegato al blocchetto successivo su di esso agiranno la forza peso del sistema massa-blocchetto, uguale alla forza peso della massa, e una reazione vincolare derivante dalla forza peso. Continuando questo processo, poiché i blocchetti hanno massa trascurabile e non sono deformabili, si arriverà all'estremo superiore collegato al vincolo, dove agiranno la forza peso del sistema massa-blocchetti, uguale alla forza peso della massa, e la sua relativa reazione vincolare.

#### 4.6.7 Pendolo Semplice

Un pendolo semplice è un sistema formato da una massa collegata ad un filo di lunghezza l, che oscilla senza smorzamento da una posizione iniziale, inclinata di un angolo  $\theta$ . Sulla massa agiscono due accellerazioni: una centripeta ed una tangenziale al moto:  $\vec{a}_{tan}$ ,  $\vec{a}_{cen}$ . Il sistema, rispetto al sistema di riferimeno  $S(\tau, \nu)$  verrà quindi descritto dall'equazione:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}_{cen} + m\vec{a}_{tan} \Rightarrow \begin{cases} \sum \vec{F}_{\nu} = \vec{T} + \vec{F}_{P,\nu} = m\vec{a}_{cen} \\ \sum \vec{F}_{\tau} = \vec{F}_{P,\tau} = m\vec{a}_{tan} \end{cases}$$
(4.6.41)

$$\begin{cases}
ma_{cen}\hat{\nu} = T\hat{\nu} + F_{P}cos(\theta(t))(-\hat{\nu}) \\
ma_{tan}\hat{\tau} = F_{P}sin(\theta(t))(-\hat{\tau})
\end{cases}, \begin{cases}
a_{cen} = \omega^{2}(t)l = \dot{\theta}^{2}(t)l \\
a_{tan} = \alpha(t)l = \ddot{\theta}(t)l
\end{cases}$$

$$\begin{cases}
m\dot{\theta}(t)^{2}l = T - mgcos(\theta(t)) \\
m\ddot{\theta}(t)l = -mgsin(\theta(t))
\end{cases}$$
(4.6.42)

$$\begin{cases}
m\dot{\theta}(t)^2 l = T - mg\cos(\theta(t)) \\
m\ddot{\theta}(t) l = -mg\sin(\theta(t))
\end{cases}$$
(4.6.43)

Consdireando l'equazione sull'asse  $\tau$ :

$$\ddot{\theta}(t) = -\frac{g}{l}sin\theta(t)$$

si definisce  $\omega_p^2 = \frac{g}{l}$  la pulsazione del pendolo.

Considerando l'intorno  $[0, \theta(t_0)]$ , con  $\theta(t_0) \ll 1$ , si può approssimare  $\sin\theta(t)$  mediante la sua serie

di Taylor:  $sin\theta(t) = \theta(t) + O(\theta^3(t)) \Rightarrow \ddot{\theta}(t) \approx -\theta(t)\omega_p^2$ , quindi si può approssimare il moto del pendolo ad un moto armonico:

$$\begin{cases} \dot{\theta}(t) = Asin(\varphi + \omega_p t) \\ \dot{\theta}(t) = A\omega_p cos(\varphi + \omega_p t) \\ \ddot{\theta}(t) = -A\omega_p^2 sin(\varphi + \omega_p t) \end{cases}$$

$$(4.6.44)$$

e avrà un periodo:

$$T_p = 2\pi\omega_p = 2\pi\sqrt{\frac{g}{l}} \tag{4.6.45}$$

Si considera  $\theta_0$  la posizione iniziale del pendolo:

$$\theta_0 = \theta(0) = A\sin\varphi \tag{4.6.46}$$

Si considera il pendolo in uno stato di quiete nell istante t=0, quindi:

$$\dot{\theta}(t=0) = 0 = \omega_p A \cos\varphi \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \theta_0 = A \sin\frac{\pi}{2} = A$$
 (4.6.47)

Date queste condizioni le equazioni del moto del pendolo diventano:


$$\begin{cases} \theta(t) = \theta_0 sin\left(\frac{\pi}{2} + \omega_p t\right) = \theta_0 cos(\omega_p t) \\ \dot{\theta}(t) = \theta_0 \omega_p cos\left(\frac{\pi}{2} + \omega_p t\right) = -\theta_0 \omega_p sin(\omega_p t) \\ \ddot{\theta}(t) = -\theta_0 \omega_p^2 sin\left(\frac{\pi}{2} + \omega_p t\right) = -\theta_0 \omega_p^2 cos(\omega_p t) \end{cases}$$

$$(4.6.48)$$

La tensione esercitata sul filo in funzione del tempo sarà:


$$T(t) = mgcos\theta(t) + ma_{cen}(t) = mgcos(\theta_0 cos(\omega_p t)) + ml\frac{d}{dt}(\theta_0 cos(\omega_p t))^2 = mgcos(\theta_0 cos(\omega_p t)) + ml\theta_0^2 sin^2(\omega_p t)$$

$$(4.6.49)$$



#### 4.6.8 Forza Elastica


Un oggetto che, se deformato, tende a ritornare alla sua posizione di riposo risente di una forza elastica  $\vec{F}_{el}$ . Un oggetto comune che ha questa caratteristica è la molla. Una molla ha una posizione di riposo  $\vec{r}_0$ , quando la molla si sposta di  $\Delta \vec{r}$ , risenta di una forza di verso opposto allo spostamento e di modulo proporzionale ad esso:  $\vec{F}_{el} \propto \Delta \vec{r}$ .



La forza elastica sarà quindi data dalla seguente equazione, per masse ideali di massa trascur-

$$\vec{F}_{el} = -k\Delta \vec{r} \tag{4.6.50}$$

k viene chiamata costante elastica, si misura in Newton per metro  $\left[\frac{N}{m}\right]$ . Si può usare una molla, con una costante elastica k nota, per misurare la forza applicata applicata sulla molla, in base alla sua deformazione, questo strumento di misura viene chiamato dinamometro. Nel caso sia presente una massa all'estremo della molla:




Se la molla si trova in equilibrio stabile nel punto  $y=y_1$ :  $\sum \vec{F}_y=0\hat{y},$  allora:

$$\sum \vec{F}_y = \vec{F}_P + \vec{F}_{el} = 0\hat{y} \Rightarrow F_P(-\hat{y}) + F_{el}\hat{y} = 0\hat{y} \Rightarrow m = \frac{-k\Delta y}{q}$$

$$(4.6.51)$$

Considerando una molla su cui è applicata una forza  $\vec{F}$  nell'istante di tempo t=0, in uno stato di equilibrio stabile:  $\vec{F} + \vec{F}_{el} = \vec{0} \Rightarrow F = k\Delta x$ . Nell'istante subito successivo viene rimossa la forza  $\vec{F}$ , la molla risente della sola forza elastica, e quindi di un'accellerazione risultante, indirizzata verso la posizione di riposo della molla:



Ne risulterà per il secondo principio della dinamica:

$$\vec{F}_{el} = m\vec{a} \Rightarrow F_{el}(-\hat{x}) = ma(-\hat{x}) = -k\Delta x(t) = -k(x_0 - x(t)) = m\ddot{x}(t) \Rightarrow \ddot{x}(t) = -\frac{k}{m}x(t) + \frac{k}{m}x_0 = 0$$
(4.6.52)

Viene definita la pulsazione della molla  $\omega_M^2 = \frac{k}{m}$ , si applica la sostituzione  $x'(t) = \Delta x(t) = x(t) - x_0$ :

$$\ddot{x}(t) = -\omega_M(x(t) - x_0) \Rightarrow \ddot{x}'(t) = -\omega_M x'(t) \tag{4.6.53}$$

Quindi il moto di una molla è un moto armonico:


$$x'(t) = A\sin(\varphi + \omega_M t) \tag{4.6.54}$$

Si considera  $x_i'n$  l'ampiezza della molla nell'istante t=0:  $x_{in}'=x'(0)=Asin\varphi$  Essendo in uno stato di equilibrio nell'istante t=0, allora:  $\dot{x}'(0)=\omega_M Acos\varphi=0 \Rightarrow \varphi=\frac{\pi}{2}\Rightarrow x_{in}'=A$ 

L'equazione del moto della molla sarà:


$$x'(t) = x'_{in} sin\left(\frac{\pi}{2} + \omega_M t\right) = x'_{in} cos(\omega_M t)$$
(4.6.55)

La molla oscillerà con periodo  $T=\frac{2\pi}{\omega_M}$  se l'oscillazione non si smorza nel tempo, allora continuerà ad oscillare tra  $-x_{in}'$  e  $x_{in}'$ :



#### 4.6.9 Forza di Attrito Viscoso

Quando un corpo si muove con una velocità v(t) attraverso un fluido, esso risente di una forza di attrito viscoso proporzionale alla velocità del corpo che si oppone al suo spostamento:  $\vec{F}_{vis} = -b\vec{v}(t)$ . b viene chiamata costante di attrito viscoso, si misura in Newton al secondo per metro  $\left[\frac{N\cdot s}{m}\right]$ . Considerando un corpo che cade in un liquido:



$$\sum \vec{F}_y = m\vec{a}_y \tag{4.6.56}$$

$$F_P \hat{y} + |F_{vis}| (-\hat{y}) = m\dot{v}(t)\hat{y}$$
 (4.6.57)

$$mg - bv(t) = m\dot{v}(t) \tag{4.6.58}$$

$$dv(t) = \left(g - \frac{b}{m}v(t)\right)dt\tag{4.6.59}$$

$$\int_{v_0}^{v(t)} \frac{dv(\tau)}{g - \frac{b}{m}v(\tau)} = \int_0^t d\tau \tag{4.6.60}$$

$$\frac{b}{m}\left(\ln\left|g - \frac{b}{m}v_0\right| - \ln\left|g - \frac{b}{m}v(t)\right|\right) = t \tag{4.6.61}$$

$$\ln\left|g - \frac{b}{m}v(t)\right| = \ln\left|g - \frac{b}{m}v_0\right| - t\frac{m}{b} \tag{4.6.62}$$

$$(g - \frac{b}{m}v(t)) = (g - \frac{b}{m}v_0)e^{-t}\frac{m}{b}$$
(4.6.63)

$$-bv(t) = mge^{-t}\frac{b}{m} - mg - bv_0e^{-t}\frac{b}{m}$$
(4.6.64)


$$v(t) = \left(1 - e^{-t\frac{b}{m}}\right) \frac{m}{b} g + v_0 e^{-t\frac{b}{m}}, \ \frac{m}{b} = \tau$$
 (4.6.65)

$$v(t) = \tau g \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \left( 1 - \frac{v_0}{\tau g} \right) \right) \tag{4.6.66}$$

au viene chiamato tempo caratteristico (o costante di tempo) quantifica quanto il corpo accellera lentamente dentro al liquido.


Nell'istante di tempo t=0, la velocità del corpo sarà:  $v(0)=\tau g\left(1-e^{-\frac{0}{\tau}}\left(1-\frac{v_0}{\tau g}\right)\right)=v_0$ , mentre avrà un valore limite  $v_{lim}$  tale che:

$$\sum \vec{F}_y = \vec{0} \Rightarrow mg\hat{y} - b(v_{lim} - v_0)\hat{y} = 0\hat{y} \Rightarrow v_{lim} = \tau g + v_0$$
 (4.6.67)



## 4.7 Oscillatore Armonico

Un oscillatore armonico è un oggeto composto da una molla e da una massa ad essa collegata. La massa si muove di moto oscillatorio semplice:  $x(t) = x_{in} sin\left(\omega_M t + \frac{\pi}{2}\right)$ . Oscilla con una frequenza  $\nu_M = \frac{\omega_M}{2\pi}$ . Si scegli un sistema di riferimento dove la posizione di riposo della molla coincide con l'origine degli assi.



#### 4.7.1 Moto Oscillatorio con Attrito Viscoso

Se la massa attaccata al corpo è soggetta ad un attrito viscoso allora:  $\sum \vec{F}_x = m\vec{a}_x \Rightarrow \vec{F}_{el} + \vec{F}_{vis} = m\vec{a}_x \Rightarrow -kx(t) - b\dot{x}(t) = m\ddot{x}(t) \Rightarrow \ddot{x}(t) + \frac{b}{m}\dot{x}(t) + \frac{k}{m}x(t) = 0$ . L'equazione del moto del corpo è un'equazione differenziale di secondo ordine e primo grado, la soluzione di questo tipo di equazione è:

$$\ddot{y} + a\dot{y} + y = 0 \tag{4.7.1}$$

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0 \tag{4.7.2}$$

$$\begin{cases} y(t) = Ae^{\lambda_1 t} + Be^{\lambda_2 t}, \ A, B \in \mathbb{R} \text{ se } \Delta > 0 \\ y(t) = Ae^{\lambda t} + Bte^{\lambda t}, \ A, B \in \mathbb{R} \text{ se } \Delta = 0 \\ y(t) = Ce^{(Re(\lambda_1) + iIm(\lambda_1))t} + De^{(Re(\lambda_2) + iIm(\lambda_2))t}, \ C, D \in \mathbb{C} \text{ se } \Delta < 0 \end{cases}$$

$$(4.7.3)$$

 $\frac{b}{m}$ viene chiamato tempo caratteristico  $\gamma,\,\frac{k}{m},$ la pulsazione della molla  $\omega_M^2:$ 

$$\ddot{x}(t) + \gamma \dot{x}(t) + \omega_M^2 x(t) = 0 \tag{4.7.4}$$

Se il polinomio caratteristico ha due soluzioni complesse, la massa tende al punto di riposo, oscillando; se ha due soluzioni reali, la massa tende alla posizione di riposo senza oscillare.

Se  $\Delta < 0 \Rightarrow 1 - \frac{4\omega_M^2}{\gamma^2} < 0 \Rightarrow \gamma^2 < 4\omega_M^2$ , la massa oscilla fino alla posizione di riposo, le due soluzioni del polinomio caratteristico saranno:

$$\lambda_{1,2} = -\frac{\gamma}{2} \pm \sqrt{1 - \frac{4\omega_M^2}{\gamma^2}} \frac{\gamma}{2} = -\frac{\gamma}{2} \pm i\Omega$$
 (4.7.5)

La soluzione dell'equazione differenziale sarà quindi:

$$x(t) = C_1 e^{\left(-\frac{\gamma}{2} + i\Omega\right)t} + C_2 e^{\left(-\frac{\gamma}{2} - i\Omega\right)t}$$

$$\tag{4.7.6}$$

$$x(t) = e^{-\frac{\gamma}{2}t} \left( C_1 e^{i\Omega t} + C_2 e^{-i\Omega t} \right)$$
 (4.7.7)

Poiché  $C_1, C_2 \in \mathbb{C}$ , mentre la posizione x(t) non può essere complessa:

$$x(t) \in \mathbb{R} \Rightarrow \Im(x(t)) = 0 \tag{4.7.8}$$

$$\Im\left(e^{-\frac{\gamma}{2}t}(C_1cos(\Omega t) + iC_1sin(\Omega t) + C_2cos(\Omega t) - iC_2sin(\Omega t))\right) = 0 \tag{4.7.9}$$

$$\begin{cases} \Im((C_1 + C_2)\cos(\Omega t)) = 0 \to \Im(C_1 + C_2) = 0 \Rightarrow \Im(C_1) = -\Im(C_2) \\ \Re(i(C_1 - C_2)\sin(\Omega t)) = 0 \to \Re(C_1 - C_2) = 0 \Rightarrow \Re(C_1) = \Re(C_2) \end{cases} \Rightarrow C_1 = C_2^* = Ae^{i\varphi}$$
(4.7.10)

Allora l'equazione del moto sarà:


$$x(t) = e^{-\frac{\gamma}{2}t} (C_1 e^{i\Omega t} + C_1^* e^{-i\Omega t})$$
(4.7.11)

$$x(t) = 2Ae^{-\frac{\gamma}{2}t} \left( \frac{e^{i(\Omega t + \varphi)} + e^{-i(\Omega t + \varphi)}}{2} \right)$$
(4.7.12)

$$x(t) = 2Ae^{-\frac{\gamma}{2}t}\cos(\Omega t + \varphi), A = \Re(C_1)$$
(4.7.13)

Se consideriamo la massa in uno stato di quiete nell'istante di tempo t=0 allora:  $x(0)=x_{in}=2Acos(\varphi),$  e  $\dot{x}(0)=-2A\Omega sin(\varphi)=0 \Rightarrow \varphi=0,$   $x_{in}=2Acos(0)=2A\Rightarrow A=\frac{x_{in}}{2}.$  La legge oraria del moto, con un'oscillazione di semiperiodo  $T=\frac{2\pi}{\Omega}$ , sarà:

$$x(t) = x_{in}e^{-\frac{\gamma}{2}t}\cos(\Omega t) \tag{4.7.14}$$




Se  $\gamma^2 < 4\omega_M^2$ , allora l'oscillazione è fortemente smorzata e la legge oraria della posizione sarà:

$$x(t) = Ae^{\lambda_1 t} + Be^{\lambda_2 t} \tag{4.7.15}$$

Considerando la massa in quiete nell'istante di tempo t=0:  $x_{in}=x(0)=A+B$  e  $\dot{x}(0)=A\lambda_1+B\lambda_2=0=-\frac{\gamma}{2}(A+B)+\frac{\sqrt{\Delta}}{2}(A-B)\Rightarrow \frac{\gamma}{\sqrt{\Delta}}x_{in}+B=A\Rightarrow B=\frac{1}{2}x_{in}\left(1-\frac{\gamma}{\sqrt{\Delta}}\right)\wedge A=\frac{1}{2}x_{in}\left(1+\frac{\gamma}{\sqrt{\Delta}}\right)$ . La legge oraria sarà quindi:

$$x(t) = \frac{1}{2}x_{in}\left(1 + \frac{\gamma}{\sqrt{\Delta}}\right)e^{\lambda_1 t} + \frac{1}{2}x_{in}\left(1 - \frac{\gamma}{\sqrt{\Delta}}\right)e^{\lambda_2 t}$$

$$(4.7.16)$$



## 4.7.2 Moto Oscillatorio con Attrito Viscoso ed una Forzante

Se viene applicata una forzante  $F(t) = \frac{F_0}{m} sin(\omega_f t)$  al corpo, il moto sarà descritto da:

$$\ddot{x}(t) + \gamma \dot{x}(t) + \omega_M^2 x(t) = \frac{F_0}{m} \sin(\omega_f t)$$
(4.7.17)

La soluzione particolare dell'equazione sarà data da:

$$\begin{cases} x_p(t) = A\sin(\omega_f t + \varphi) \\ \dot{x}_p(t) = A\omega_f \cos(\omega_f t + \varphi) \\ \ddot{x}_p(t) = -A\omega_f^2 \sin(\omega_f t + \varphi) \end{cases}$$

$$(4.7.18)$$

$$-A\omega_f^2 \sin(\omega_f t + \varphi) + A\omega_f \gamma \cos(\omega_f t + \varphi) + A\omega_M^2 \sin(\omega_f t + \varphi) = \frac{F_0}{m} \sin(\omega_f t)$$
 (4.7.19)

$$-A\omega_f^2(\sin(\omega_f t)\cos\varphi + \sin\varphi\cos(\omega_f t)) + A\omega_f\gamma(\cos(\omega t)\cos\varphi - \sin(\omega t)\sin\varphi) +$$
(4.7.20)

$$A\omega_M^2(\sin(\omega_f t)\cos\varphi + \sin\varphi\cos(\omega_f t)) = \frac{F_0}{m}\sin(\omega_f t)$$

$$\begin{cases} sin(\omega_f t)((\omega_M^2 - \omega_f^2)Acos\varphi - A\omega_f\gamma sin\varphi) = \frac{F_0}{m}sin(\omega_f t) \\ cos(\omega_f t)((\omega_M^2 - \omega_f^2)Asin\varphi + A\omega_f\gamma cos\varphi) = 0 \end{cases}$$
(4.7.21)

$$\begin{cases} sin(\omega_{f}t)((\omega_{M}^{2} - \omega_{f}^{2})Acos\varphi - A\omega_{f}\gamma sin\varphi) = \frac{F_{0}}{m}sin(\omega_{f}t) \\ cos(\omega_{f}t)((\omega_{M}^{2} - \omega_{f}^{2})Asin\varphi + A\omega_{f}\gamma cos\varphi) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (\omega_{M}^{2} - \omega_{f}^{2})Acos\varphi - A\omega_{f}\gamma sin\varphi = \frac{F_{0}}{m} \\ (\omega_{M}^{2} - \omega_{f}^{2})Asin\varphi + A\omega_{f}\gamma cos\varphi = 0 \Rightarrow tan\varphi = \frac{-\omega_{f}\gamma}{(\omega_{M}^{2} - \omega_{f}^{2})} \end{cases}$$

$$(4.7.21)$$

$$\begin{cases} A \frac{\omega_M^2 - \omega_f^2}{\sqrt{1 + \left(\frac{-\omega_f \gamma}{(\omega_M^2 - \omega_f^2)}\right)^2}} - A\omega_f \gamma \sqrt{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{-\omega_f \gamma}{(\omega_M^2 - \omega_f^2)}\right)^2}}\right)^2} = \frac{F_0}{m} \\ \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{-\omega_f \gamma}{(\omega_M^2 - \omega_f^2)}\right)^2}} = \cos\varphi \end{cases}$$

$$\begin{cases} A \left(\frac{(\omega_M^2 - \omega_f^2)^2 + \omega_f^2 \gamma^2}{\sqrt{(\omega_M^2 - \omega_f^2)^2 + \omega_f^2 \gamma^2}}\right) = A\sqrt{(\omega_M^2 - \omega_f^2)^2 + \omega_f^2 \gamma^2} = \frac{F_0}{m} \Rightarrow A = \frac{F_0}{m} \frac{1}{\sqrt{(\omega_M^2 - \omega_f^2)^2 + \omega_f^2 \gamma^2}} \\ \tan\varphi = \frac{-\omega_f \gamma}{(\omega_M^2 - \omega_f^2)} \end{cases}$$


$$\begin{cases}
A\left(\frac{(\omega_{M}^{2} - \omega_{f}^{2})^{2} + \omega_{f}^{2}\gamma^{2}}{\sqrt{(\omega_{M}^{2} - \omega_{f}^{2})^{2} + \omega_{f}^{2}\gamma^{2}}}\right) = A\sqrt{(\omega_{M}^{2} - \omega_{f}^{2})^{2} + \omega_{f}^{2}\gamma^{2}} = \frac{F_{0}}{m} \Rightarrow A = \frac{F_{0}}{m} \frac{1}{\sqrt{(\omega_{M}^{2} - \omega_{f}^{2})^{2} + \omega_{f}^{2}\gamma^{2}}} \\
tan\varphi = \frac{-\omega_{f}\gamma}{(\omega_{M}^{2} - \omega_{f}^{2})}
\end{cases}$$
(4.7.24)

L'ampiezza della soluzione particolare  $x_p(t)$  dipenderà dalla pulsazione della forzante, della molla e dal tempo caratteristico:  $x_p(t) = A(\omega_f) sin(\omega_f t + \varphi)$ 

Se i valori della costante di tempo  $\gamma \approx 0$  allora l'ampiezza in funzione della pulsazione della forzante diventa:


$$A(\omega_f) = \frac{F_0}{m} \frac{1}{\omega_M^2 - \omega_f^2} \tag{4.7.25}$$

Quando la forza agente sul corpo ha una pulsazione  $\omega_f \in I_{\omega_M}(\delta)$  allora l'ampiezza tende ad aumentare all'infinito: si verifica il fenomeno della risonanza. Per valori di  $\gamma$  vicini allo zero, è presente il fenomeno di risonanza, ma con ampiezza minore:



# 4.8 Moti Relativi e Forze Apparenti

Un corpo in un sistema di riferimento sarà descritto da epsressioni rispetto a quel sistema, considerandone altri cambierà l'espressione in coordinate del comportamento del corpo interno al sistema.



#### 4.8.1 Sistemi Inerziali


Per il primo principio della dinamica è impossibile poter determinare sperimentalmente se il sitema di riferimento dove avviene la misura sia in quiete o in moto rettilineo uniforme rispetto ad un osservatore esterno. Questo tipo di sistema di riferimento viene chiamato inerziale, rispetto ad un altro sistema. Per attuare un cambiamento di coordinate da un sistema ad un altro si considera la distanza tra le due origini  $\vec{R} = |\overrightarrow{OO'}| \hat{R}$ , e la velocità del sistema S' rispetto ad S  $\vec{V}$ :

$$\begin{cases} \vec{r} = \vec{r}' + \vec{R} \\ \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} + \frac{d\vec{R}}{dt} = \vec{v}' + \vec{V} \\ \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}'}{dt} + \frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{a}' + \vec{0} = \vec{a}' \end{cases}$$

$$(4.8.1)$$

Anche i versori delle componenti vettoriali potrebbero variare nel tempo a causa del moto del sistema S' rispetto a S. In quel caso sarà presente un'accellerazione A del sistema S' a causa del cambio di direzione della velocità, causato dal cambio di direzione dei vettori componenti. Considerando il sistema ineraziale S', non avendo un'accellerazione relativa a S allora anche la forza risultante agente su un corpo, descritta in entrambi i sistemi di riferimento sarà uguale:

$$\vec{F}_{tot} = \vec{F}'_{tot} \tag{4.8.2}$$



#### 4.8.2 Sistemi non Inerziali

Se un sistema si muove di moto rettilineo non uniforme, rispetto ad un altro, allora esso non è inerziale ad esso; S' avrà un'accellerazione A relativa al sistema S, le espressioni per il cambio di coordinate saranno:

$$\begin{cases} \vec{r} = \vec{r}' + \vec{R} \\ \vec{v} = \vec{v}' + \vec{V} \\ \vec{a} = \vec{a}' + \vec{A} \end{cases}$$
 (4.8.3)

Poiché cambia l'accellerazione del corpo, cambierà anche la sua forza risultante. Quindi deve esistere una forza apparente, poiché dipende interamente dal cambiamento tra due sistemi di riferimento non inerziali tra di loro, per spiegare la differenza della forza risultante agente sul corpo nei i due sistemi:

$$m\vec{a} = m(\vec{a} + \vec{A}) \Rightarrow m\vec{a}' = m\vec{a} - m\vec{A} \Rightarrow \vec{F}'_{tot} = \vec{F}_{tot} - m\vec{A}$$
 (4.8.4)

 $m\vec{A}$  è questa forza apparente.

## 4.8.3 Sistemi non Inerziali con Rotazione e Trascinamento

Se il sistema S' non ineriale ruota intorno intorno al centro del sistema S, allora i versori di S' rispetto a S cambieranno rispetto al tempo:

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{R} = x'\hat{x}' + y'\hat{y}' + z'\hat{z}' + \vec{R}$$
(4.8.5)

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} + \frac{d\vec{R}}{dt} = \frac{dx'}{dt}\hat{x}' + x'\frac{d\hat{x}'}{dt} + \frac{dy'}{dt}\hat{y}' + y'\frac{d\hat{y}'}{dt} + \frac{dz'}{dt}\hat{z}' + z'\frac{d\hat{z}'}{dt} + \vec{V}$$
(4.8.6)

$$\vec{v}'_{x}\hat{x}' + x'\omega\hat{\tau}_{x'} + \vec{v}'_{y}\hat{y}' + y'\omega\hat{\tau}_{y'} + \vec{v}'_{z}\hat{z} + z'\omega\hat{\tau}_{z'} + \vec{V}$$
(4.8.7)

$$v'_{x}\hat{x}' + v'_{y}\hat{y}' + v'_{z}\hat{z}' + x'\vec{\omega} \times \hat{x}' + y'\vec{\omega} \times \hat{y}' + z'\vec{\omega} \times \hat{z}' + \vec{V}$$
(4.8.8)

$$\vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}' + \vec{V} \tag{4.8.9}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}'}{dt} + \frac{d(\vec{\omega} \times \vec{r}')}{dt} + \frac{d\vec{V}}{dt}$$
(4.8.10)

$$\vec{a}' + \vec{\omega} \times \vec{v}' + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}'}{dt} + \vec{A}$$
 (4.8.11)

$$\vec{a}' + \vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\alpha} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{v}') + \vec{A}$$

$$(4.8.12)$$

$$\vec{a}' + 2\vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\alpha} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + \vec{A}$$
(4.8.13)

Viene definita l'accellerazzione di trascinamento dovuta al moto circolare di S' intorno al centro O, al moto di S' rispetto a S e ad alla posizione del corpo nel sistema S':

$$\vec{a}_{tr} = \vec{A} + \vec{\alpha} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') \tag{4.8.14}$$

dove  $\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$  viene defintia accellerazione centrifuga. Viene definita accellerazione di Coriolis dovuta al moto del corpo nel sistema S' ed alla rotazione del sistema S' intorno a O:

$$\vec{a}_C = 2\vec{\omega} \times \vec{v}' \tag{4.8.15}$$

Il moto di un corpo in S' analizzato rispetto al sistema di riferimento S sarà dato da:

$$\begin{cases}
\vec{r} = \vec{r}' + \vec{R} \\
\vec{v} = \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}' + \vec{V} \\
\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_{tr} + \vec{a}_{C}
\end{cases}$$
(4.8.16)

Se il corpo è soggetto ad una forza  $\vec{F}_{tot}$  nel sistema S, allora in S' sarà soggetto ad una forza:

$$\vec{F}'_{tot} = m(\vec{a} - \vec{a}_{tr} - \vec{a}_C) = \vec{F}_{tot} - \vec{F}_{tr}^{app} - \vec{F}_C^{app}$$
(4.8.17)

## 5 Meccanica

L'energia è una proprietà locale di ogni corpo, non dipende dal sistema di riferimento dove si trova il corpo.

## 5.1 Lavoro

Il lavoro è una grandezza fisica, misurata in Joule [J], che quantifica la forza  $\vec{F}$  necessaria per spostare un corpo di un certo spostamento  $\Delta s$ :


$$W = \vec{F} \cdot \vec{\Delta s} \ [N \cdot s] = [J] \tag{5.1.1}$$

Il lavoro lega diversi stati in cui si puoi trovare il corpo indipendentemente dal tempo, può effettuare quei cambiamenti di stato in un qualsiasi intervallo di tempo. Il lavoro dipende dalla solo componente della forza concorde allo spostamento. Se lo spostamento è una traiettoria curva, si considera la traiettoria divisa in segmenti  $\Delta s$ , su cui si applica la forza  $\vec{F}$ . Il lavoro totale sarà allora dato dalla somma di tutti i lavori su ogni segmento della traiettoria, se il numero di segmenti tende all'infinito  $n \to \infty$  allora i segmenti diventeranno di lunghezza infinitesima, e sommatoria diventa un integrale lungo la traiettoria:


$$W_{A \to B} \approx \sum_{i=0}^{n} \vec{F} \cdot \vec{\Delta s_i} \Rightarrow W_{A \to B} = \lim_{n \to \infty} \sum_{i=0}^{n} \vec{F} \cdot \vec{\Delta s_i} = \int_{A}^{B} \vec{F} \cdot \vec{ds} = \int_{A}^{B} \vec{F} \cdot \hat{s} ds = \int_{A}^{B$$

Dove  $F_s$  è il modulo della componente della forza parallela all'asse curvilineo s, coincidente alla traiettoria  $\Gamma$  del corpo nello spostamento dal punto A al punto B. Considerando lo spostamento come variazione di posizione del corpo lungo l'intera traiettoria:

$$W_{\Gamma} = \int_{\Gamma} \vec{F} d\vec{r} \tag{5.1.3}$$



Se il lavoro effettuato è positivo allora la forza si trova ad un angolo  $\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ , la forza ha una componente concorde allo spostamento. Se il lavoro effettuato è negativo allora  $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, -\frac{3\pi}{2}\right)$ , quindi la forza ha una componente che si oppone allo spostamento. Se il lavoro è nullo, la forza è perpendicolare allo spostamento effettuato. Il lavoro totale può compensarsi lungo l'intera traiettoria:



Il lavora complessivo sarà dato da:  $W_{A\to C}=W_{A\to B}+W_{B\to C}$ , se la forza  $\vec{F}$  agente sul corpo è conservativa, allora il lavoro da A a B sarà uguale e contrario del lavoro da B a C, quindi il lavoro complessivo sarà nullo.

Se agiscono più forze sul corpo, il lavoro sarà dato dal lavoro della risultante, quindi dalla risultante dei lavori:

$$W_{\Gamma} = \int_{\Gamma} \vec{F}_{tot} d\vec{r} = \sum_{i=0}^{n} \int_{\Gamma} \vec{F}_{i} d\vec{r} = \sum_{i=0}^{n} W_{i}$$
 (5.1.4)

Dato un sistema di riferimento  $d\vec{r}=\hat{s}ds$ , si potrà scomporre la forza agente sul corpo come:  $\vec{F}=F_{\parallel}\hat{s}+F_{\perp}\hat{s}_{\perp}$  il lavoro risultante sarà quindi:

$$W = \int_{s_A}^{s_B} \vec{F} d\vec{r} = \int_{s_A}^{s_B} F_{\parallel} \hat{s} \cdot \hat{s} + F_{\perp} \hat{s}_{\perp} \cdot \hat{s} ds = \int_{s_A}^{s_B} F_{\parallel} ds$$
 (5.1.5)

## 5.2 Forze Conservative


Considerando un corpo di massa m che cade, esso sarà soggetto ad una forza peso  $\vec{F}_P = mg(-\hat{z})$ , che causa uno spostamento lungo l'asse z, il suo lavoro sarà:

$$W_{A\to B} = \int_{\vec{r}_A}^{\vec{z}_B} \vec{F}_P \cdot d\vec{r} \tag{5.2.1}$$

$$\int_{z_A}^{z_B} mg(-\hat{z})(dx\hat{x} + dy\hat{y} + dz\hat{z})$$


$$(5.2.2)$$

$$-\int_{z_A}^{z_B} mgdz = -mg\Delta z \tag{5.2.3}$$



Se la variazione di altezza è negativa, allora il corpo scende e la forza peso avrà un lavoro positivo, mentre se la variazione di altezza è positiva il corpo sale e avrà lavoro negativo.

Considerando un oscillatore armonico senza attrito, la massa sarà soggetta ad una forza elastica  $\vec{F}_{el}$  che causerà uno spostamento lungo l'asse x, con un certo lavoro.



Il lavoro dello spostamento  $x_A \to x_C$  è nullo, poiché la molla ritorna alla stessa posizione iniziale. Viene considerata la posizione iniziale coincidente con l'origine dell'asse x. Il lavoro  $W_{A\to B}$  sarà:

$$W_{A\to B} = \int_{x_A}^{x_B} \vec{F}_{el} \cdot \hat{x} dx = \int_{x_A}^{x_B} -kx dx = -k \frac{\Delta x^2}{2}$$
 (5.2.4)

La forza peso e la forza elastica sono due forze conservative, in generale una forza conservativa è una forza che produce un lavoro indipendente dal percorso effettuato, dipende solo dagli stati iniziali e finali del corpo. Se  $\vec{F}$  è una forza conservativa e  $U(\vec{r})$  l'energia potenziale derivata da quella forza, il lavoro generato da quella forza lungo la traiettoria  $\Gamma$  dal punto A al punto B sarà dato da:

$$W_{A \to B} = \int_{\Gamma_{AB}} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{\Gamma_{AB}} F_x dx + F_y dy + F_z dz = \int_{\Gamma_{AB}} dW = U(A) - U(B) = -\Delta U_{AB} \quad (5.2.5)$$

Una forza sarà conservativa se  $\vec{F} \cdot d\vec{r}$  è un differenziale esatto dW, se non fosse conservativa sarebbe un differenziale inesatto  $\delta W$ .

Una forza è conservativa se:

(i) 
$$W_{AB}$$
 non dipende da  $\Gamma_{AB}$ ; (5.2.6)

(ii) 
$$W_{ABA} = 0;$$
 (5.2.7)

$$(iii) W_{AB} = -\Delta U_{AB}; (5.2.8)$$

$$(iv) \delta W = -dU. \tag{5.2.9}$$

Se la forza è conservativa allora:

(i) 
$$W_{AB} = \int_{\Gamma_{AB}} \vec{F} \cdot d\vec{r}, \ d\vec{r} = \hat{s}ds \Rightarrow W_{AB} = \int_{s_A}^{s_B} \vec{F} \cdot \hat{s}ds;$$
 (5.2.10)

(ii) 
$$W_{\Gamma_{AB}} = \int_{\Gamma_{AB}} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{s_A}^{s_B} \vec{F} \cdot \hat{s} ds = -\int_{s_B}^{s_A} \vec{F} \cdot \hat{s} ds = -W_{\Gamma_{BA}}$$
 (5.2.11)

$$W_{\Gamma_{ABA}} = W_{\Gamma_{AB}} + W_{\Gamma_{BA}} = -W_{\Gamma_{BA}} + W_{\Gamma_{BA}} = 0; (5.2.12)$$

## 5.3 Forze non Conservative

La forza di attrito è una forza non conservativa, poiché dipende dal percorso del corpo, il suo lavoro generato sarà:

$$W_{A\to B} = \int_{\Gamma_{AB}} \vec{F}_{att} d\vec{r} = \int_{s_A}^{s_B} -\mu mg ds = -\mu g \int_{s_A}^{s_B} ds = -\mu g \mathcal{L}(\Gamma_{AB})$$
 (5.3.1)

In generale una forza conservativa produrrà un lavoro dipendente dalla traiettoria  $\Gamma$  effettuata dal corpo per compiere lo spostamento.

#### 5.4 Potenza

Il lavoro non considera l'intervallo di tempo in cui viene effettuato lo spostamento, per cui viene definita la grandezza fisica potenza media che quantifica la quantità di lavoro (energia) scambiata in un intervallo di tempo  $\Delta t$ , viene misurata in Watt, corripsondenti a Joule per secondi:

$$\mathscr{P}_{media} = \frac{W}{\Delta t} \left[ \frac{J}{s} \right] = [W] \tag{5.4.1}$$

Se viene considerato un intervallo di tempo infinitesimo dt, allora si considera la potenza istantanea:

$$\mathscr{P} = \frac{\delta W}{dt} = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$
 (5.4.2)

Un'energia di 1 Joule corrisponde al lavoro necessario per fornire una potenza di 1 kW per un'ora:  $1 \cdot J = 1 \cdot kWh$ .

### 5.5 Energia Cinetica

Considerando  $\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{r}$  e  $\vec{F} = m \dot{\vec{v}}$  allora si può scrivere il differenziale come:

$$\delta W = m\dot{\vec{v}} \cdot d\vec{r} = m\frac{d\vec{v} \cdot d\vec{r}}{dt} = m\vec{v} \cdot d\vec{v}$$
 (5.5.1)

Il lavoro calcolato avrà energia:

$$W = \int_{\Gamma_{AB}} m\vec{v} \cdot d\vec{v} = m \int_{v_A}^{v_B} v dv = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2$$
 (5.5.2)

Viene definita energia cinetica K l'energia corrispondente a questo lavoro, indipendente dal tipo di forza agente sul corpo. Se si considera  $v_A = 0$ , allora l'energia cinetica in B sarà uguale al lavoro necessario per spostare un corpo dallo stato 0 allo stato  $v_B$ :

$$W_{0\to B} = \frac{1}{2}mv_B^2 = \frac{1}{2m}p_B^2 = K(B)$$
 (5.5.3)

Il lavoro di una forza che sposta di  $\Delta s$  un corpo, equivale alla differenza dell'emergia cinetica del corpo nello stato finale, e nello stato iniziale:

$$W_{\vec{F}_{tot}}^{\Gamma_{AB}} = \Delta K^{AB} \tag{5.5.4}$$

## 5.6 Energia Potenziale

Considerando un corpo in due sistemi di riferimento diversi, distanti  $\overline{OO'} = \vec{R}$  tra di loro, il lavoro compiuto da una forza conservativa nel sistema S e nel sistema S' sarà:

$$W_{AB} = U(\vec{r}_B) - U(\vec{r}_A) \tag{5.6.1}$$

$$W'_{AB} = U(\vec{r}'_B) - U(\vec{r}'_A) \tag{5.6.2}$$

$$U(\vec{r}_B - \vec{R}) - U(\vec{r}_A - \vec{R}) \tag{5.6.3}$$

$$U(\vec{r}_B) - U(\vec{r}_A) + U(\vec{R}) - U(\vec{R}) = W_{AB}$$
(5.6.4)

La distanza tra i due punti A e B non dipende dal sistema di riferimento. Il lavoro quindi non dipenderà dal sistema di riferimento usato per analizzare il comportamento del corpo. Se invece fosse stata una forza non conservativa, allora il lavoro sarebbe dipendente dalla lunghezza del percorso  $\mathcal{L}(\Gamma_{AB})$ , indipendente anch'essa dal sistema di riferimento scelto.

Lo stesso vale per l'energia cinetica, dipendente dalla velocità del corpo nei punti A e B.

Viene definita energia potenziale in un punto, il lavoro necessario per spostare un corpo da uno stato di riferimento allo stato in un punto P. Essendo l'energia potenziale definita come una variazione sarà sempre definita a meno di una costante c = U(O), dove O è il centro del sistema di riferimento usato per calcolare l'energia potenziale, convenzionalemente si considera U(O) = 0, per poter definire l'energia potenziale rispetto ad un singolo punto:

$$\Delta U_{OP} = U(P) - U(O) = -W_{0 \to P}$$
(5.6.5)

considerando l'energia potenziale nulla in 0.

## 5.7 Teorema della Conservazione dell'Energia

Se in un sistmea agiscono solo forze conservative allora la variazione di energia cinetica è uguale all'opposto la variazione di energia potenziale.

$$\begin{cases} W_{AB} = \Delta K_{AB} \Rightarrow W_{AB} > 0 \Rightarrow K(B) > K(A) \\ W_{AB} = -\Delta U_{AB} \Rightarrow -W_{AB} < 0 \Rightarrow U(B) < U(A) \end{cases}$$

$$(5.7.1)$$

$$\Delta K_{AB} = -\Delta U_{AB} \tag{5.7.2}$$

Se l'energia potenziale è nulla nel punto B, e l'energia cinetica è nulla nel punto A, allora:

$$U(B) = K(A) \tag{5.7.3}$$

l'energia potenziale in B viene convertita in energia cinetica in A. Se  $\Gamma$  è sempre alla stessa quota rispetto ad un sistema di riferimento allora:  $\Delta U = 0$ , e l'energia cinetica è costante  $\Delta K = cost.$ , se non ci sono altre forze anche l'energia cinetica è nulla.

## 5.8 Energia Meccanica

Viene definita la grandezza energia meccanica, come somma tra l'energia potenziale e cinetica in un punto P:

$$E = K + U \tag{5.8.1}$$

Se su un corpo agiscono solo forze conservative allora:

$$W = -\Delta U = \Delta k \tag{5.8.2}$$

$$K_B + U_B = K_A + U_A (5.8.3)$$

$$E_B = E_A \tag{5.8.4}$$

$$E_B - E_A = \Delta E = 0 \tag{5.8.5}$$

quindi in un sistema dove agiscono solo forze conservative la variazione di energia meccanica è nulla, ovvero l'energia si trasforma solamente da potenziale a cinetica e viceversa.

Se su un corpo agiscono sia forze conservative che non conservative, il suo lavoro totale sarà dato dalla somma dei lavori dovuti alla forza conservativa ed alla forza non conservativa:

$$W = W^{n.c.} + W^{c.} = \Delta K, W^{c.} = -\Delta U$$
 (5.8.6)

$$W^{n.c.} = \Delta K + \Delta U = \Delta E \tag{5.8.7}$$

(5.8.8)

quindi in un sistema dove agiscono forze non conservative, il lavoro derivato da esse sarà uguale alla variazione di energia meccanica del sistema. Analogamente se in un sistema la variazione di energia meccanica è diversa da zero, allora agiscono anche forze non conservative.

### 5.9 Teorema delle Forze Vive

Se in un sistema agiscono solo forze conservative, il lavoro prodotto da esse sarà dato dalla variazione di energia cinetica:

$$W = \Delta K \tag{5.9.1}$$

Se su un corpo agiscono solo forze conservative allora:

$$W = \int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = dU \tag{5.9.2}$$

$$\vec{F} = -\frac{dU}{d\vec{r}} = -\vec{\nabla} \cdot U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{z}\right)$$
(5.9.3)

In 1 dimensione, la funzione potenziale V(x) sarà una qualsiasi primitiva dell'integrale:

$$\int_{x_A}^{x_B} \vec{F} \cdot d\vec{r} = V(x_B) - V(x_A)$$
 (5.9.4)

In 2 dimensioni il potenziale dipenderà da due variabili V(x,y) quindi sarà una superficie. Si può analizzare considerando una variabile uguale ad un certo valore costante, in questo modo si considera una "fetta" della superficie bidimensionale.

Si può considerare il suo andamento rispetto ad una singola variabile tramite la derivata parziale:  $\frac{\partial V}{\partial x}$ , questa analisi equivale all'analisi a "fette" poiché considera una sola variabile, se invece si deriva questa derivata appena ottenuta rispetto all'altra variabile si ottiene una derivata mista della funzione V, che tiene conto del cambiamento della funzione sulle x rispetto alla variazione delle y:  $\frac{\partial^2 V}{\partial y \partial x}$ . Non necessariamente queste derivate miste sono uguali:  $\frac{\partial^2 V}{\partial y \partial x} \stackrel{?}{=} \frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y}$ . Per il Teorema di Schwarz:

Se le derivate prime di una funzione F(x,y) sono continue, allora le sue derivate miste saranno uguali.

è possibile risolvere questo problema. Si definisce differenziale totale o esatto del potenziale V:

$$dV(x,y) = \frac{\partial V}{\partial x}dx + \frac{\partial V}{\partial y}dy$$
 (5.9.5)

Si definisce differenziale parziale di una funzione F:

$$\delta F = F_1(x, y)dx + F_2(x, y)dy$$
 (5.9.6)

Se  $F_1(x,y) = \frac{\partial V}{\partial x}$  e  $F_2(x,y) = \frac{\partial V}{\partial y}$ , allora il differenziale parziale  $\delta F$  sarà uguale al differenziale esatto ed il suo integrale sarà dato da:  $\int \delta F = \int dV = dV + c$ . Affinché il differenziale parziale ed il differenziale esatto siano uguali, deve valere il teorema di Schwarz per la superficie V:  $\frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 V}{\partial y \partial x} \iff \frac{\partial}{\partial x} F_2 = \frac{\partial}{\partial y} F_1$  Questa condizione è verificata se il potenziale V è una superficie sufficentemente connessa. Analogamente si può considerare una funzinone in 3 dimensioni, come il lavoro, che avrò un differenziale parziale:

$$\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{r} = f_1(x, y, z)dx + f_2(x, y, z)dy + f_3(x, y, z)dz$$
(5.9.7)

se questo differenziale è uguale al differenziale esatto del potenziale:  $\delta W = dV$ , allora la forza è conservativa poiché si ha:

$$\int_{\Gamma_{AB}} \delta W = \int_{\Gamma_{AB}} dV = V(B) - V(A) \tag{5.9.8}$$

dove il potenziale V corrisponde all'opposto dell'energia potenziale: U=-V. Segue la seguente relazione:

$$F: \text{conservativa} \iff \delta W = -dU$$
 (5.9.9)

## 5.10 Equilibrio e Stabilità

Un sistema dinamico, può essere in equilibrio statico o dinamico, in entrambi i casi la risultante delle forze agenti sul sistema deve essere nulla, allora:

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}U = \vec{0} \tag{5.10.1}$$

Questa funzione avrà punti di minimo corripsondenti a punti di equilbirio stabile del sistema e punti di massimo corrispondenti a punti di equilirbio instabile del sistema Per trovare questi punti si deriva nuovamente la funzione ottenendo:

$$-\nabla^2 U = \nabla F(\vec{r}) \tag{5.10.2}$$

segue che il sistema è in uno stato di equilibrio stabile nella posizione  $\vec{r}$  t.c.  $\nabla F(\vec{r}) < 0$ , poiché corrisponde ad un punto di minimo, mentre è in stato di equilibrio instabile se  $\nabla F(\vec{r}) > 0$ .

Viene definito l'operatore Jacobiano J, una matrice contentente tutte le possibili derivate miste. Se le derivate miste sono uguali, allora il Jacobiano è una matrice simmetrica. Tramite lo Jacobiano JU si può analizzare il comportamento di U per trovare punti di equilibrio.

Hopfield dimostrò che nell'intorno di un punto di stabilità il sistema tende all'equilibrio, ovvero resiste agli errori. In 1 dimensione il comportamento di un sistema attorno ad un punto di equilirbio  $x_0$  sarà definito da:

$$F(x_0) = -\frac{dU}{dx}(x_0) = 0 (5.10.3)$$

si considerano valori di  $x \approx x_0$ , allora la forza può essere approssimata mediante la sua serie di Taylor:

$$F(x) \approx F(x_0) + \frac{dF}{dx}(x_0)(x - x_0)$$
 (5.10.4)

$$F(x) \approx 0 - \frac{d}{dx} \left(\frac{dU}{dx}\right) (x_0)(x - x_0)$$
 (5.10.5)

$$F(x) \approx -\frac{d^2U}{dx}(x_0)(x - x_0)$$
 (5.10.6)

Se  $x_0$  è un punto di equilibrio instabile allora  $\frac{d^2U}{dx}(x_0)$  sarà minore di zero, quindi la forza sarà concorde allo sposamento, allontanando il sistema dal punto  $x_0$ , mentre se il punto  $x_0$  è un punto di equilibrio stabile, si avrà un comportamento della forza discorde allo spostamento, quindi la forza tenderà al punto di equilibrio. Questo comportamento è simile al comportamento di una molla:

$$F(x) \approx -\left(\frac{d^2U}{dx}(x_0)\right)(x - x_0) = -k(x - x_0)$$
 (5.10.7)

si comporterà come se fosse attaccato ad una molla avente posizione di riposo in  $x_0$  e sarà soggetto ad una forza di richiamo indirizzata verso tale punto in presenza di uno spostamento. Approssimazione di un pendolo semplice:


$$U(\theta) = mgl(1-cos\theta) \approx mgl(1-(1-\frac{\theta^2}{2})) = mgl\frac{\theta}{2}$$

l'energia potenziale del pendolo avrà un comportamento parabolico nell'intorno del punto di equilibrio  $\theta_0=0$ .

# 6 Dinamica dei Sistemi di Punti Materiali

Un sistema di punti materiali è un insieme di punti definiti in un sistema di riferimento, aventi ognuno un suo comportamento nello spazio:

$$\mathscr{S} := \{ P_i, \ \forall i \in [1, \ N] \cap \mathbb{N} \} \tag{6.0.1}$$



per ogni punto  $P_i$  sarà possibile descrivere il suo comportamento tramite la dinamica e o cienmatica. Per trovare la forza totale agente su un unico punto  $P_i$ , si considerano tutte le interazioni tra quel punto e i restanti punti appartenenti al sistema  $\mathcal{S}$ :

$$\vec{F}_i^{tot} = \sum_{j=1}^{i-1} \vec{F}_{j\to i} + \sum_{k=i+1}^{N} \vec{F}_{k\to i}$$
(6.0.2)

Vengono definite forze interne al sistema, tutte le forze dovute ad interazioni tra elementi appartenenti ad esso. Mentre vengono definite forze esterne al sistema, tutte le forze dovute all'interazione tra punti appartenenti al sistema con punti non appartenenti ad esso. É facile notare che per il terzo principio della dinamica la somma di tutte le forze interne al sistema è nulla. Per ogni forza  $\vec{F}_{i\to j}$  generata da un punto i verso un punto j esisterà una forza uguale e contraria  $-\vec{F}_{i\to j} = \vec{F}_{j\to i}$ , per cui la somma di tutte le coppie di forze tra loro opposte sarà uguale alla somma di tutte le forze interne, e sarà quindi nulla:

$$\vec{F}_{tot}^{int} = \sum_{j=1}^{N} \vec{F}_{i}^{int} = \sum_{i=1}^{N} \left( \sum_{j=1}^{N} \vec{F}_{i \to j} \right) = \sum_{(i,j)=(1,1)}^{(N,N)} \vec{F}_{i \to j} + \vec{F}_{j \to i} = \vec{0}$$
 (6.0.3)

considerando nulla la forza:  $\vec{F}_{i\to i}$ . Quindi la forza totale di un sistema  $\mathscr S$  sarà data da:

$$\vec{F}_{tot} = \vec{F}_{tot}^{est} + \vec{F}_{tot}^{int} = \vec{F}_{tot}^{est} \tag{6.0.4}$$

segue che se la somma delle forze esterne applicate sul sistema è nulla allora:  $\vec{F}_{tot} = \vec{0}$ , quindi il sistema si troverà in uno stato di quiete o di moto rettilineo uniforme.

#### 6.1 Centro di Massa

Il centro di massa di un sisema  $\mathscr{S}$  è definito come un punto, non necessariamente raele, dove può essere approssimato tutto il sistema. Il centro di massa si trova in una posizione  $\vec{r}_c$  rispetto ad un sistema di riferimento S:

$$\vec{r}_{c.d.m.} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i}$$
(6.1.1)

Può essere calcolato proceduralemente:

$$\vec{r}_{c.d.m.} = \vec{r}'_{c.d.m.} + \frac{m_{N+1}\vec{r}_{N+1}}{m_{N+1}} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} + \frac{m_{N+1}\vec{r}_{N+1}}{m_{N+1}} = \frac{\sum_{i=1}^{N+1} m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{N+1} m_i}$$
(6.1.2)

Se viene traslato il sistema di  $\vec{R}$ , la posizione del centro di massa diventa:

$$\vec{r}'_{c.d.m.} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}'_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i (\vec{r}_i + \vec{R})}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{R}}{\sum_{i=1}^{N} m_i} + \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \vec{R} + \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \vec{R} + \vec{r}_{c.d.m.}$$
(6.1.3)

Se le massi sono costanti, ed i punti sono mobili nel tempo, allora il centro di massa si muoverà nel tempo, quindi avrà una sua accellerazione:

$$\vec{v}_{c.d.m.} = \frac{d}{dt} \left( \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} \right) = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \frac{\vec{r}_i}{dt}}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \vec{p}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i}$$
(6.1.4)

Analogamente si può ottenere l'accellerazione del centro di massa:

$$\vec{a}_{c.d.m.} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{a}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i}$$
(6.1.5)

La quantità di moto del sistema coincide con la quantità di moto del centro di massa:

$$\vec{v}_{c.d.m.} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \vec{p}_i}{M} = \frac{p^{tot}}{M} \Rightarrow M\vec{v}_{c.d.m.} = \vec{p}_{c.d.m.} = \vec{p}^{tot}$$
 (6.1.6)

con  $M = \sum_{i=1}^{N} m_i$ . Considerando la forza risultante agente su un punto  $P_i$ :

$$m_i \vec{a}_i = \vec{F}_i^{tot} \tag{6.1.7}$$

$$\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{a}_i = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i^{tot}$$
 (6.1.8)

$$M\vec{a}_{c.d.m.} = \vec{F}^{tot} \tag{6.1.9}$$

poiché la somma totale delle forze interni è nulla, la somma delle forze esterni agenti sul sistema è uguale alla forza necessaria per muovere un corpo di massa M di un'accellerazione  $\vec{a}_{c.d.m.}$ . Viene chiamata prima equazione cardinale della dinamica dei sistemi:

(i) 
$$M\vec{a}_{c.d.m.} = \vec{F}^{est}$$
 (6.1.10)

## 6.2 Sistema Isolato

Viene definito sistema isolato un sistema dove la somma delle forze esterni agenti su di esso è nulla:  $\vec{F}^{est} = \vec{0}$ , allora per la prima equazione cardinale:  $M\vec{a}_{c.d.m.} = \vec{0}$ . Segue che il centro di massa, quindi il sistema, si muoverà di moto rettilineo uniforme. La quantità di moto interna del sistema  $\vec{p}^{int}$  sarà conservata, poiché  $\frac{d}{dt}\vec{p}_{c.d.m.} = \vec{0}$ .


Se la quantità di moto totale è nulla  $\vec{p}^{tot} = \vec{0}$ , i punti appartenenti al sistema o divergeranno con quantità di moto tali da bilanciarsi, oppure convergeranno nel centro di massa. In quest'ultimo caso la posizione dei punti convergerà ad un valore  $\vec{r}$ , la posizione del centro di massa sarà:

$$\vec{r}_{c.d.m.} = \frac{\sum_{i_1}^{N} m_i \vec{r}_i}{M} = \vec{r} \frac{\sum_{i_1}^{N} m_i}{M} = \vec{r}$$
(6.2.1)

## 6.3 Sistema di Riferimento del Centro di Massa

Se si sceglie un sistema di riferimento  $S_{c.d.m.}$  con origine nel centro di massa, che si muove di sola traslazione con un'accellerazione  $\vec{A} = \vec{a}_{c.d.m.} = \frac{\vec{F}^{est}}{M}$  La velocità del centro di massa relativa al sistema centrato in esso sarà nulla, quindi avrò una quantità di moto nulla, quindi il sistema centrato nel centro di massa, avrà una quantità di moto totale nulla. Segue che in un sistema  $\mathscr S$  gli elementi si muoveranno di una quantità di moto tale da bilanciarsi a vicenda.

$$\begin{cases}
\vec{r} = \vec{r}' + \vec{r}_{c.d.m.} \\
\vec{v} = \vec{v}' + \vec{v}_{c.d.m.} \\
\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_{c.d.m.}
\end{cases}$$
(6.3.1)



#### 6.4 II Teorema di Köning

L'energia cinetica di un sistema di punti materiali in un sistema di riferimento inerziale è data dalla somma tra l'energia cinetica del sistema di punti in un sistema di riferimento concorde al centro di massa, sommata all'energia cinetica del centro di

$$K = K' + K_{c.d.m.} (6.4.1)$$

Si rappresente l'energia cinetica del sistema:  $K = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} m_i v_i^2$ , e si rappresenta rispetto al sistema di riferimento concorde al centro di massa:

$$K = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} m_i v^2, \ v^2 = \vec{v} \cdot \vec{v} = (\vec{v}' + \vec{v}_{c.d.m.}) \cdot (\vec{v}' + \vec{v}_{c.d.m.})$$
(6.4.2)

$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} m_i (v_i'^2 + 2\vec{v}_i' \vec{v}_{c.d.m.} + v_{c.d.m.}^2)$$
(6.4.3)

$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} m_i v_i'^2 + \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i' \vec{v}_{c.d.m.} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} m_i v_{c.d.m.}^2$$
(6.4.4)

$$K' + \vec{p}'_{tot} \cdot \vec{v}_{c.d.m.} + K_{c.d.m.}, \ \vec{p}_{tot} = \vec{0}$$

$$K = K' + K_{c.d.m.}$$
(6.4.5)

$$K = K' + K_{cdm} \tag{6.4.6}$$

#### 6.5 Urti

Quando due corpi si scontrano con due velocità iniziali  $\vec{v}_i$ , si verifica un fenomeno chiamato urto in un intervallo di tempo  $\Delta t$ , dopo lo scontro i corpi avranno velocità finali non necessariamente uguali alle velocità iniziali  $\vec{v}_f$ . Nell'intorno di tempo  $[0,\varepsilon]$  i due corpi sono a contatto e il sistema si trova in uno stato di equilibrio instabile, poiché i corpi si seprareranno dopo l'urto. Il sistema è isolato e quindi la quantità di moto totale del sistema rimarrà costante nell'intorno di tempo  $[0,\varepsilon]$ .

#### 6.5.1 Forze Impulsive

Nell'intervallo di tempo dell'urto sui due corpi agisce una forza impulsiva, proporzionale all'inverso dell'intervallo di tempo  $F(t) \propto \frac{1}{s}$ . Poiché la forza non è relata esplicitamente all'intervallo di tempo in cui è stata applicata si usa l'impulso per quantificare l'intensità dell'impulso:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F} \tag{6.5.1}$$

$$\int_0^\varepsilon d\vec{p} = \int_0^\varepsilon \vec{F} dt \tag{6.5.2}$$


$$\Delta \vec{p} = \int_0^\varepsilon \vec{F} dt = \vec{J} \tag{6.5.3}$$

poiché la quantità di moto totale del sistema rimane costante durante l'urto, viene scambiata una quantità di moto  $\Delta \vec{p}$  tra i due corpi durante l'intervallo di tempo  $[0, \varepsilon]$ .

Per una forza impulsiva  $F, \varepsilon \to 0 \Rightarrow F(t) \to \infty$ , tale che l'impulso non è nullo:

per 
$$\varepsilon \to 0 \Rightarrow \int_0^{\varepsilon} \vec{F} dt \approx \vec{F} \cdot \varepsilon = \vec{J} \neq \vec{0}$$
 (6.5.4)

Per una forza non impulsiva, nello stesso intervallo:  $\vec{F} \cdot \varepsilon = \vec{0}$ .



## 6.5.2 Elastici

Gli urti possono essere rappresentati come uno scambio di quantità di moto, dove la quantità di moto complessiva del sistema rimane costante durante l'urto. Ma questo non garantisce che si conservi l'energia durante l'urto l'energia cinetica del sistema rimanga invariata. Per questo si definiscono due tipi di urti:

- Urti Elsatici, dove l'energia del sistema si conserva;
- Urti Anaelastici, dove l'energia del sistema non si conserva, ma una parte viene dissipata nell'ambiente esterno.

Considerando un urto elastico nel sistema di riferimento del centro di massa dei due corpi, allora la quantità di moto complessiva sarà nulla nell'istante iniziale e finale dell'urto, e si conserverà

l'energia, ovvero l'energia cinetica iniziale sarà uguale all'energia cinetica finale:

$$\begin{cases} \vec{p}^{tot} = \vec{0} \Rightarrow \vec{p}_{1,i} = \vec{p}_{2,i} \land \vec{p}_{1,f} = \vec{p}_{2,f} \\ K_i = K_f \end{cases}$$
(6.5.5)

$$\begin{cases}
\vec{p}^{tot} = \vec{0} \Rightarrow \vec{p}_{1,i} = \vec{p}_{2,i} \land \vec{p}_{1,f} = \vec{p}_{2,f} \\
K_i = K_f
\end{cases}$$

$$\begin{cases}
m_1 v_{1,i} = -m_2 v_{2,i} \land m_1 v_{1,f} = -m_2 v_{2,f} \\
\frac{1}{m_1} (m_1 v_{1,i})^2 + \frac{1}{m_2} (m_2 v_{2,i})^2 = \frac{1}{m_1} (m_1 v_{1,f})^2 + \frac{1}{m_2} (m_2 v_{2,f})^2
\end{cases}$$
(6.5.5)

$$\begin{cases} v_{1,i}^2 \left(\frac{m_1}{m_2} + 1\right) = v_{1,f}^2 \left(\frac{m_1}{m_2} + 1\right) \\ v_{1,i}^2 \left(\frac{m_2}{m_1} + 1\right) = v_{2,f}^2 \left(\frac{m_2}{m_1} + 1\right) \end{cases}$$

$$(6.5.7)$$

$$\begin{cases} v_{1,i} = \pm v_{1,f} \\ v_{2,i} = \pm v_{2,f} \end{cases}$$
 (6.5.8)

Poiché i corpi convergono prima dell'urto e divergono subito dopo, la velocità di un corpo cambia verso dopo l'urt, quindi l'unica soluzione possibile è:

$$\begin{cases} v_{1,i} = -v_{1,f} \\ v_{2,i} = -v_{2,f} \end{cases}$$
 (6.5.9)

Queste velocità sono calcolate nel sistema di riferimento  $S_{c.d.m.}$ , in generale le velocità finali in un sistema di riferimento S inerziale rispetto al sistema  $S_{c.d.m.}$  sono ottenute esprimendo le velocità in  $S_{c.d.m.}$  rispetto alle velocità in  $S: v(S) = v(S_{c.d.m.}) + v_{c.d.m.}, v_{c.d.m.} = \frac{m_1 v_1^2 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$ .

$$\begin{cases} v_{1,f}(S) = v_{1,f}(S_{c.d.m.}) + v_{c.d.m.} = -v_{1,i}(S_{c.d.m.}) + v_{c.d.m.} = 2v_{c.d.m.} - v_{1,i}(S) \\ v_{2,f}(S) = v_{2,f}(S_{c.d.m.}) + v_{c.d.m.} = -v_{2,i}(S_{c.d.m.}) + v_{c.d.m.} = 2v_{c.d.m.} - v_{2,i}(S) \end{cases}$$

$$(6.5.10)$$

$$\begin{cases} v_{1,f}(S) = v_{1,f}(S_{c.d.m.}) + v_{c.d.m.} = -v_{1,i}(S_{c.d.m.}) + v_{c.d.m.} = 2v_{c.d.m.} - v_{1,i}(S) \\ v_{2,f}(S) = v_{2,f}(S_{c.d.m.}) + v_{c.d.m.} = -v_{2,i}(S_{c.d.m.}) + v_{c.d.m.} = 2v_{c.d.m.} - v_{2,i}(S) \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{1,f}(S) = \frac{2(m_1v_{1,i} + m_2v_{2,i}) - (m_1 + m_2)v_{1,i}}{m_1 + m_2} = \frac{(m_1 - m_2)v_{1,i} + 2m_2v_{2,i}}{m_1 + m_2} \\ v_{2,f}(S) = \frac{2(m_1v_{1,i} + m_2v_{2,i}) - (m_1 + m_2)v_{2,i}}{m_1 + m_2} = \frac{(m_2 - m_1)v_{2,i} + 2m_1v_{1,i}}{m_1 + m_2} \end{cases}$$

$$(6.5.11)$$


Le velocità iniziali possono avere la stessa direzione, ma il corpo colpito dovrà essere raggiunto dal primo  $v_{2,i} < v_{1,i}$ , le velocità risultante del corpo colpito non potrà cambiare verso, poiché entrambe le velocità hanno lo stesso verso, mentre la velocità finale del primo corpo potrà rimanere concorde a quella iniziale o potrà essere di verso opposto.

Se i due corpi convergono con velocità iniziali aventi versi opposti, i versi delle velocità finale potranno avere verso opposto, oppure concorde ad una delle due velocità iniziali.

$$v_{1,i} > v_{2,i} > 0 \Rightarrow \begin{cases} v_{1,f} = \frac{(m_1 - m_2)v_{1,i} + 2m_2v_{2,i}}{m_1 + m_2} \rightarrow (m_2 - m_1)v_{1,i} + 2m_2v_{2,i} : \text{ segno dipendente dalle masse} \\ v_{2,f} = \frac{(m_2 - m_1)v_{2,i} + 2m_1v_{1,i}}{m_1 + m_2} \rightarrow m_2v_{2,i} + m_1((2v_{1,i} - v_{2,i}) > 0) > 0 \end{cases}$$

$$(6.5.12)$$

$$v_{1,i} > 0 \land v_{2,i} < 0 \Rightarrow \text{ qualsiai combinazione di velocità divergenti}$$
 (6.5.13)



Se un corpo si scontra contro un oggetto immobile all'urto, allora si può analizzare come se avesse una massa inerziale tendente all'infinito, poiché si oppone al moto dell'oggetto. In questo caso il corpo che si scontra rimbalzerà contro l'oggetto con una velocità:

$$v_{1,f} = \lim_{m_2 \to \infty} \frac{(m_1 - m_2)v_{1,i}}{m_1 + m_2} = \lim_{m_2 \to \infty} \frac{\left(\frac{m_1}{m_2} - 1\right)v_{1,i}}{\frac{m_1}{m_2} + 1} = \frac{-1 \cdot v_{1,i}}{1} = -v_{1,i}$$
(6.5.14)

#### 6.5.3 Anaelastici

Un urto anaelastico è un urto dove non viene conservata l'energia:  $K_f < K_i$ , si disperde nell'ambiente una porzione dell'energia cinetica iniziale. Di conseguenza, le velocità finali saranno minori dei lovo valori in un urto elastico.

Un urto viene definito completamente anaelastico quando l'energia cinetica finale viene dissipata completamente durante l'urto  $K_f = 0$ , quindi i corpi dopo l'urto saranno in uno stato di quiete  $v_{(1,2),f} = 0$ . L'energia cinetica del sistema sarà nulla nel sistema di riferimento $S_{c.d.m.}$ , mentre sarà uguale all'energia cinetica del centro di massa in un qualsiasi sistema inerziale ad esso  $K(S) = K_{c.d.m.}$ .

## 6.6 Momento

Lo stato di un punto può essere descritto mediante variabili linerai, ma per analizzare lo stato di un sistema di punti sono necessarie anche componenti rotazionali. Sono già state introdotte  $\theta$ ,  $\vec{\alpha}$ ,  $\vec{\alpha}$ , corrispettivi delle variabili lineari  $\vec{r}$ ,  $\vec{v}$ ,  $\vec{a}$ , ma mancano i corrispettivi rotazionali della forza  $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ 


e del lavoro 
$$W_{\Gamma_{AB}} = \int_{\Gamma_{AB}} \vec{F} d\vec{r}$$
.

Viene definito il momento  $\vec{M}$  di un vettore  $\vec{v}$  rispetto ad un polo P come il prodotto vettoriale tra la distanza dal punto P al punto dove è applicato il vettore per il vettore  $\vec{v}$  stesso:

$$\vec{M}_P = \vec{r}_{PQ} \times \vec{v} = r_{PQ} v \sin\theta \,\hat{r}_{PQ} \times \vec{v}$$
 (6.6.1)

In caso si volesse ottenere il momento rispetto ad un altro polo P', dato il vettore distanza tra i due poli  $\vec{R}$ :  $\vec{r}_{P'Q} = \vec{r}_{PQ} - \vec{R}$ . Il momento sarà:

$$\vec{M}_{P'} = \vec{r}_{P'Q} \times \vec{v} = (\vec{r}_{PQ} - \vec{R}) \times \vec{v} = \vec{M}_P - \vec{R} \times \vec{v}$$
 (6.6.2)



Vengono definiti il momento angolare, come il momento della quantità di moto applicato in un polo P:

$$\vec{L}_P = \vec{r}_P \times \vec{p} \left[ \frac{m^2 \cdot kg}{s} \right] \tag{6.6.3}$$

e il momento torcente  $\vec{\tau}_P$  o  $(\vec{M}_P)$ , come il momento della forza applicato ad un polo P:

$$\vec{\tau}_P = \vec{r}_P \times \vec{F} \left[ m \cdot N \right] = [J] \tag{6.6.4}$$

Derivando il momento angolare si ottiene applicato su un polo P:

$$\frac{d\vec{L}_P}{dt} = \frac{d\vec{r}_P}{dt} \times \vec{p} + \vec{r}_P \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{v}_P \times \vec{p} + \vec{r}_P \times \vec{F} = \vec{\tau}_P + \vec{v}_P \times (m\vec{v}) = \vec{\tau}_P \tag{6.6.5}$$

poiché la velocità del punto P e della veolcità  $\vec{v}$  sono parallele, il loro prodotto vettoriale è nullo. (ii)  $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}_P$  viene definita seconda equazione cardinale, se il momento torcente è nullo, allora si conserva il momento angolare del sistema.

Feynman analizzò la relazione tra le variabili linerai e rotazionali nel seguente modo. Si considera un punto che si muove su un traiettoria circolare su cui agisce una forza  $\vec{F}$ , e la variazione del vettore posizione del punto  $d\vec{r}$ . Per variazioni piccole di  $d\theta$ , si può approssimare la variazione della posizione come  $d\vec{r}\approx rsind\theta\hat{\tau}$ . Per  $d\theta\to 0\Rightarrow sind\theta\approx d\theta$ , allora si può approssimare la varazione di posizione come  $d\vec{r}=rd\theta\hat{\tau}$ . Il differenziale del lavoro sarà allora  $\delta W=\vec{F}\cdot d\vec{r}=\vec{F}\cdot\hat{\tau}rd\theta$ , si scompone  $\vec{F}$  nei suoi componenti  $\delta W=(F_x\hat{x}+F_y\hat{y})\cdot\hat{\tau}rd\theta$ . Si considera l'angolo  $\varphi$  tra il versore  $\hat{\tau}$  e l'asse verticale,

allora: 
$$\begin{cases} \hat{x} \cdot \hat{\tau} = \cos\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin\varphi \\ \hat{y} \cdot \hat{\tau} = \cos\varphi \end{cases}$$
.

$$\delta W = (F_x \hat{x} \cdot \hat{\tau} + F_u \hat{y} \cdot \hat{\tau}) r d\theta \tag{6.6.6}$$

$$(-F_x r \sin\varphi + F_y r \cos\varphi)d\theta \tag{6.6.7}$$


$$(-F_x r_y + F_y r_x)\hat{z} \cdot \hat{z}d\theta \tag{6.6.8}$$

$$(r_x F_y \cdot \hat{z} - r_y F_x \cdot \hat{z} + 0 + 0) \cdot \hat{z} d\theta \tag{6.6.9}$$

$$(r_x F_x \hat{x} \times \hat{x} + r_x F_y \hat{x} \times \hat{y} + r_y F_x \hat{y} \times \hat{x} + r_y F_y \hat{y} \times \hat{y}) \cdot \hat{z} d\theta \tag{6.6.10}$$

$$(\vec{r} \times \vec{F}) \cdot \hat{z}d\theta \tag{6.6.11}$$

$$W = \int_{\theta_A}^{\theta_B} (\vec{r} \times \vec{F}) \cdot \hat{z} d\theta = \int_{\theta_A}^{\theta_B} \vec{\tau}_P \cdot \hat{z} d\theta \tag{6.6.12}$$



In un insieme di punti, si calcolano i momenti rispetto al sistema di riferimento inerziale concorde al centro di massa del sistema  $S_{c.d.m.}$ . La somma di tutti i momenti angolari del sistema sarà:  $\vec{L} = \sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \times \vec{p}_i$ , derivandola si otterrà la somma dei momenti torcenti del sistema:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i=1}^{N} \left( \frac{d\vec{r}_i}{dt} \times \vec{p}_i + \vec{r}_i \times \frac{d\vec{p}_i}{dt} \right) = \sum_{i=1}^{N} (\vec{v}_i \times \vec{p}_i + \vec{r}_i \times \vec{F}_i) = \vec{\tau}^{tot}$$


$$(6.6.13)$$

Il momento torcente totale non è uguale al momento torcente della forza totale del sistema,

$$\vec{\tau}^{tot} \neq \vec{r} \times \vec{F}^{tot} \tag{6.6.14}$$

poiché non è chiaro a quale posizione  $\vec{r}$  si riferisca il lato sinistro dell'equazione. Considerando  $\vec{F}^{tot} = \vec{F}^{est} + \vec{F}^{int}$ , la somma dei momenti torcenti interni al sistema è nulla, poiché le forze interne sono opposte a coppie, e la somma di momenti torcenti di due forze opposte è nulla. Date due forze opposte  $\vec{F}_{i \to j} = -\vec{F}_{j \to i}$ , applicate su due punti  $\vec{r}_i$  e  $\vec{r}_j$ , la somma dei momenti delle due forze sarà:  $\vec{r}_j \times \vec{F}_{i \to j} + \vec{r}_i \times \vec{F}_{j \to i} = (r_i - r_j) \times \vec{F}_{j \to i}$ , il vettore distanza  $\vec{d} = \vec{r}_i - \vec{r}_j$  è parallelo alla direzione su cui agiscono le forze per cui il prodotto vettoriale  $\vec{d} \times \vec{F}_{j \to i}$  sarà nullo. Il momento torcente sarà allora dato da:

$$\vec{\tau}_P = \sum_{i=1}^{N} (\vec{r}_i \times \vec{F}_i^{est} + \vec{r}_i \times \vec{F}_i^{int}) = \sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \times \vec{F}_i^{est}$$
(6.6.15)



### 6.7 Sistema di Punti

Dato un insieme di punti  $\mathscr{S}$ , aventi momenti espressi rispetto al sistema di riferimento  $S_P$  centrato nel polo dove sono applicati i momenti, se si vuole esprimere rispetto ad un altro sistema di riferimento S inerziale centrato in O, distante  $\vec{R}_{OP}$  dal centro del sistema di riferimento  $S_P$ , si considera un vettore posizione generale in S  $\vec{r}_i = \vec{r}_{P,i} + \vec{R}_{OP}$ . Il momento angolare calcolato in  $S_P$  sarà:

$$\vec{L}_P = \sum_{i=1}^{N} \vec{r}_{P,i} \times \vec{p}_i \tag{6.7.1}$$

$$\sum_{i=1}^{N} (\vec{r_i} - \vec{R}_{OP}) \times \vec{p_i}$$
 (6.7.2)

Il momento torcente sarà:

$$\frac{d\vec{L}_P}{dt} = \sum_{i=1}^{N} \left( \frac{d}{dt} (\vec{r}_i - \vec{R}_{OP}) \times \vec{p}_i + (\vec{r}_i - \vec{R}_{OP}) \times \frac{d\vec{p}_i}{dt} \right)$$
(6.7.3)

$$\sum_{i=1}^{N} \vec{v}_i \times \vec{p}_i - \vec{V}_{OP} \times \sum_{i=1}^{N} \vec{p}_i + \sum_{i=1}^{N} (\vec{r}_{P,i} \times \vec{F}_i)$$
(6.7.4)

$$\vec{0} - \vec{V}_{OP} \times \vec{p}^{tot} + \vec{\tau}_P \tag{6.7.5}$$

$$\frac{d\vec{L}_P}{dt} = \vec{\tau}_P - \vec{V}_{OP} \times \vec{p}^{tot} \tag{6.7.6}$$

Se il polo è fermo, la quantità di moto totale del sistema è nulla, la velocità del polo e la quantità di moto totale del sistema sono paralleli, oppure il polo coincide con il centro di massa del sistema allora:  $\frac{d\vec{L}_P}{dt} = \vec{\tau}_P$ 

## 6.8 I Teorema di Köning

Il momento angolare di un insieme di punti materiali in un sistema di riferimento generico è dato dalla somma tra il momento angolare nel sistema di riferimento del

centro di massa con il momento angolare del centro di massa.

$$\vec{L} = \vec{L}' + \vec{L}_{c.d.m.} \tag{6.8.1}$$

I punti nel sistema S espressi rispetto al sistema  $S_{c.d.m.}$ :  $\vec{r_i} = \vec{r_i'} + \vec{r}_{c.d.m.}$ ,  $\vec{r_i} = \vec{r_i'} + \vec{v}_{c.d.m.}$ . Il momento angolare nel sistetema S è dato da  $\vec{L} = \sum_{i=1}^{N} (\vec{r_i} \times \vec{p_i})$ , espresso rispetto al sistema  $S_{c.d.m.}$  sarà:

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^{N} (\vec{r}_i' + \vec{r}_{c.d.m.}) \times m_i(\vec{v}_i' + \vec{v}_{c.d.m.})$$
(6.8.2)

$$\sum_{i=1}^{N} (\vec{r}_{i}' \times m_{i} \vec{v}_{i}' + \vec{r}_{i}' \times m_{i} \vec{v}_{c.d.m.} + \vec{r}_{c.d.m.} \times m_{i} \vec{v}_{i}' + \vec{r}_{c.d.m.} \times m_{i} \vec{v}_{c.d.m.})$$
(6.8.3)

$$\sum_{i=1}^{N} (\vec{r}_{i}' \times m_{i} \vec{v}_{i})' + \sum_{i=1}^{N} (\vec{r}_{i}' m_{i}) \times \vec{v}_{c.d.m.} + \vec{r}_{c.d.m.} \times \sum_{i=1}^{N} (m_{i} \vec{v}_{i}') + \vec{r}_{c.d.m.} \times \sum_{i=1}^{N} (m_{i}) \vec{v}_{c.d.m.}$$
(6.8.4)

$$\vec{L}' + \vec{L}_{c.d.m.}$$
 (6.8.5)

poiché in  $S_{c.d.m.}$   $\vec{r}'_{c.d.m.} = \vec{0}$ , si ha che  $\vec{r}'_{c.d.m.} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}'_i}{M} = \vec{0}$  quindi si ha  $\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}'_i = \vec{0}$ , analogamente per la velocità:  $\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}'_i = \vec{0}$ . Segue che un sistema di punti  $\mathscr S$  espresso rispetto ad un sistema di riferimento inerziale S, potrà

Segue che un sistema di punti  $\mathscr{S}$  espresso rispetto ad un sistema di riferimento inerziale S, potrà essere espresso rispetto ad un sistema di riferimento  $S_{c.d.m.}$  con centro nel centro di massa del sistema:

$$\begin{cases}
\vec{p}^{tot}(S) = \vec{p}_{c.d.m.}(S) \\
\vec{L}^{tot}(S) = \vec{L}^{tot}(S_{c.d.m.}) + \vec{L}_{c.d.m.}(S) \\
K^{tot}(S) = K^{tot}(S_{c.d.m.}) + K_{c.d.m.}(S)
\end{cases}$$
(6.8.6)

## 6.9 Coppie di Forze


Dato sistema composto da due punti materiali, perfettamente isolato  $\vec{F}^{est} = \vec{0}$ , descritto rispetto a  $S_{c.d.m.}$  dove la posizione del centro di massa rimane costante  $\vec{p}_{c.d.m.} = \vec{p}^{tot} = \vec{0}$ . Il sistema ruota intorno al centro di massa con una certa velocità angolare  $\vec{\omega}$ . Il momento angolare del sistema sarà dato dalla somma dei momenti angolari dei due punti:

$$\vec{L} = \vec{L}_1 + \vec{L}_2 = \vec{r}_1 \times m_1 \vec{v}_1 + \vec{r}_2 \times m_2 \vec{v}_2 = (r_1 m_1 v_1 + r_2 m_2 v_2)\hat{z}$$
(6.9.1)

Se i due punti hanno masse uguali, la loro distanza dal centro di massa è uguale, e avranno una velocità uguale poiché hanno la stessa velocità angolare e distanza dal centro  $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ ,  $\vec{\omega} \perp \vec{r} \rightarrow v = \omega r$ , il momento angolare sarà  $\vec{L} = 2mrv\hat{z} = 2mr^2\omega\hat{z} = 2mr^2\vec{\omega}$ . Se viene chiamata b la distanza tra le due masse  $r_{m_1,m_2}$ , il momento angolare può essere espresso come:

$$\vec{L} = 2m \left(\frac{b}{2}\right)^2 \vec{\omega} = \frac{mb^2}{2} \vec{\omega} \tag{6.9.2}$$

dove  $\frac{mb^2}{2}$  viene definito momento di inerzia e rappresenta la resistenaza del sistema ad una rotazione analogamente a come la massa inerziale rappresenta quanto un corpo resiste ad uno spostamento.



In generale si può rappresentare il momento angolare di un sistema come il prodotto tra il momento di inerzia I del sistema e la velocità angolare del sistema. La prima equazione cardinale sarà quindi strettamente collegata alla traslazione di un sistema  $M\vec{a}_{c.d.m.} = \frac{d\vec{p}_{c.d.m.}}{dt} = \vec{F}^{est}$ , mentre la seconda equazione cardinale sarà strettamente collegata alla rotazione di un sistema  $\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{dI\vec{\omega}}{dt} = \vec{\tau}^{est}$ .

## 6.10 Densità

Dato un corpo, di massa totale M e volume V. Viene diviso in volumetti di volume uguale dV, distanti  $\vec{r_i}$  dal centro del sistema di riferimento con una massa dm. La suddivisione del corpo sarà dV = dxdydz in 3 dimensioni, dS = dxdy in 2 dimensioni, dL = dx in 1 dimensione. Si definisce la densità di uno di questi volumetti il rapporto tra la loro massa e la grandezza della loro suddivisione, quindi in base alla dimensione del corpo si avrà densità volumica  $\frac{dm}{dV}$ , densità superficiale  $\frac{dm}{dS}$  e densità lineare  $\frac{dm}{dL}$ .

 $\frac{dm}{dS} \text{ e densità lineare } \frac{dm}{dL}.$  Un corpo viene definito omogeneo se la densità di ogni suddivisione del corpo è uguale  $\rho_i = \rho_j \ \forall (i,j) \in [(1,2),(N-1,N)],$  la densità di un corpo omogeneo può essere calcolata dal rapporto tra la massa totale e la sua dimensione  $\rho = \frac{M}{V}$ . Per un corpo generico si ha:

$$M = \int dm = \int \rho dV \tag{6.10.1}$$

Data una suddivisione sempre più piccola del corpo, le sue suddivisioni tenderanno a diventare infinitesime  $dV \to 0$  e la massa di una suddivisione tenderà a 0  $dm \to 0$ . Il centro di massa calcolato rispetto a tutte le divisioni sarà:

$$\vec{r}_{c.d.m.} = \lim_{N \to \infty} \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \frac{1}{M} \int \vec{r} dm = \frac{1}{M} \int \vec{r} \rho dV$$
 (6.10.2)

## 6.11 Corpo Rigido

Viene definito corpo rigido un insieme di punti materiali la cui distanza relativa non varia nel tempo  $|\vec{r}_i - \vec{r}_j| = cost.$  La distanza di ogni punto del corpo con il centro di massa rimarrà costante  $|vecr_i - \vec{r}_{c.d.m.}| = cost. \forall i \in [1, N]$ , quindi è possibile ottenere la posizione del corpo rigido, dati due punti del corpo rigido, per cui un corpo rigido ha sei gradi di libertà, la posizione dei due punti. Viene definito corpo esteso un corpo rigido formato da un' infinità di punti materiali.

Considerando un corpo rigido, su cui agisce una forza peso  $\vec{F}_{P,i}$ , su ogni punto del corpo, il momento torcente causato dalla forza perso del corpo sarà dato da:

$$\vec{\tau} = \sum_{i=1}^{N} \vec{r}_{i} \times \vec{F}_{P,i} = \sum_{i=1}^{N} m_{i} \vec{r}_{i} \times \vec{g} \frac{M}{M} = M \frac{\sum_{i=1}^{N} m_{i} \vec{r}_{i}}{M} \times \vec{g} = \vec{r}_{c.d.m.} \times M \vec{g} = \vec{r}_{c.d.m.} \times \vec{F}_{P}^{tot} \quad (6.11.1)$$

In questo caso la somma dei momenti torcenti è uguale al momento totale agente sul centro di massa. In generale questa relazione è valida solo la forza è costante nel tempo e le forze agenti sui vari punti del sistema sono parallele:

$$\vec{\tau} = \frac{\sum_{i=1}^{N} F_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} F_i} \times \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_I$$
 (6.11.2)

dove  $\frac{\sum_{i=1}^{N} F_i \vec{r_i}}{\sum_{i=1}^{N} F_i}$  è il centro delle forze.

Data una sbarra di lunghezza L e di densità lineare omogenea  $\rho = \frac{M}{L}$ , il suo centro di massa sarà dato da:

$$x_{c.d.m.} = \frac{1}{M} \int_0^L x \rho dx = \frac{1}{L} \int_0^L x dx = \frac{x^2}{L} \Big|_0^L = \frac{L}{2}$$
 (6.11.3)

Se un corpo rigido si muove di velocità costante  $\vec{V}$ , il centro di massa avrà velocità  $\vec{v}_{c.d.m.} = \frac{\int \vec{V} dm}{\int dm} = \vec{V}$ . Si considera:

$$M\vec{V} = \vec{p} \tag{6.11.4}$$

per la prima equazione cardinale: 
$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}^{tot} = \vec{0}$$
 (6.11.5)

Se un corpo rigido si muove di moto rotazionale con una velocità angolare costante, si analizza mediante la seconda equazione cardinale:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = I\frac{d\vec{\omega}}{dt} = \vec{\tau} = \vec{0} \tag{6.11.6}$$

Se il corpo si muove di moto di rototraslazione il moto sarà descritto da:

$$\begin{cases} \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}^{tot} \\ \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}_P - \vec{v}_P \times \vec{p} \end{cases}$$

$$(6.11.7)$$

Segue che un corpo ridgido si trova in uno stato di quiete se  $\vec{F}^{tot} = \vec{0}$  e  $\vec{\tau}_P = \vec{0}$ .

Dato un corpo rigido che ruota intorno ad un asse z con una velocità angolare  $\vec{\omega} = \omega \hat{z} = vR\hat{z}$ , dove R è il raggio della rotazione compiuta dal corpo, su un piano x,y perpendicolare all'asse z. Considerando una variazion infinitesima di momento angolare  $d\vec{L}$  dovuta ad una variazione di quantità di moto a causa della rotazione del corpo  $d\vec{p}$ , si avrà:


$$d\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times \vec{v} \, dm \to dL = r \cdot v \, \sin\frac{\pi}{2} \, dm = \omega Rr \, dm \tag{6.11.8}$$

$$dL_z = dL \cos\alpha = dL \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \omega Rr \sin\theta \, dm = \omega R^2 dm \tag{6.11.9}$$

$$L_z = \int \omega R^2 dm = \omega \int R^2 dm = \omega I_z \tag{6.11.10}$$

Viene definto momento d'inerzia  $I_z$ :

$$I_z = \int R^2 dm = \int R^2 \rho dV \tag{6.11.11}$$



Se il corpo è formato da un numero discreto di punti allora il momento di inerzia sarà dato da:

 $I_z = \sum_{i=1}^{N} R_i^2 m_i$ . Se dovesse cambiare la direzione dell'asse z, cambierebbe il momento di inerzia, quindi si studia il momneto d'inerzia rispetto corpi fissi.

Se il piano di rotazione coincide con il corpo, allora il momento angolare del corpo sarà dato dal solo momento angolare lungo l'asse di rotazione:

$$\vec{L}_{x,y} = \vec{0} \iff \vec{L} = \vec{L}_x + \vec{L}_y + \vec{L}_z = \vec{L}_z = I_z \vec{\omega}$$
 (6.11.12)

Se il corpo non fosse coincidente al piano di rotazione allora, il momento angolare sarebbe dato dalla somma dei momenti angolari nelle tre direzioni (x, y, z), ognuno aventi un suo momento di inerzia diverso. Si può rappresentare il momento di inerzia complessivo come un tensore I tale che:

$$\vec{L} = I_x \vec{\omega}_x + I_y \vec{\omega}_y + I_z \vec{\omega}_z = I \vec{\omega} \Rightarrow \begin{pmatrix} L_x \\ L_y \\ L_z \end{pmatrix} = I \cdot \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix}$$
(6.11.13)

Per un corpo coincidente al suo piano di rotazione, il suo momento torcente sarà:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{dI_z\vec{\omega}}{dt} = I_z\vec{\alpha} = \vec{\tau} \tag{6.11.14}$$

Per un corpo generico:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d(\vec{L}_z + \vec{L}_{x,y})}{dt} = \vec{\tau}_z + \vec{\tau}_{x,y}$$
 (6.11.15)

L'energia cinetica del corpo è data dalla somma delle energie cinetiche dei singoli punti, considerando un corpo esteso il numero di punti tenderà all'infinito:

$$K = \lim_{N \to \infty} \sum_{i=1}^{N} \frac{m_i v_i^2}{2} = \int \frac{v^2}{2} dm = \int \frac{\omega^2 R^2}{2} dm = \frac{\omega^2}{2} \int R^2 dm = \frac{\omega^2 I_z}{2}$$
(6.11.16)

# 6.12 Teorema di Huygens-Steiner

Il momento d'inerzia di un corpo rispetto a un asse di rotazione qualsiasi è uguale alla somma del momento d'inerzia rispetto all'asse parallelo a quello dato e passante per il centro di massa, e del prodotto della massa per il quadrato della distanza tra i due assi:

$$I_z(S_O) = I_z(S_{c.d.m.}) + M \cdot R_{O(c.d.m.)}^2$$
(6.12.1)

Si considera un asse z di un sistema di riferimento S, e un asse  $z_{c.d.m.}$  parallelo di un sistema di riferimento c.d.m. I centri dei due sistemi O e c.d.m. sono distanti  $\vec{R}_{O(c.d.m.)}$ , il raggio della rotazione del corpo in S espresso rispetto al sistema  $S_{c.d.m.}$  sarà:  $\vec{r}_O = \vec{r}_{(c.d.m.)} + \vec{R}_{O(c.d.m.)}$ , dove  $\vec{r}_{(c.d.m.)}$  è il raggio della rotazione nel sistema  $S_{c.d.m.}$ . Considerando il momento di inerzia nel sistema  $S_O$ :

$$I_z = \int (\vec{r}_O)^2 dm$$
 (6.12.2)

$$\int (\vec{r}_{(c.d.m.)} + \vec{R}_{O(c.d.m.)})^2 dm \tag{6.12.3}$$

$$\int r_{(c.d.m.)}^2 + R_{O(c.d.m.)}^2 dm \tag{6.12.4}$$

$$\int r_{(c.d.m.)}^2 dm + R_{O(c.d.m.)}^2 \int dm$$
 (6.12.5)

$$I_z(S_{c.d.m.}) + R_{O(c.d.m.)}^2 M$$
 (6.12.6)

# 6.13 Pendolo Fisico

Quando un corpo rigido è vincolato ad un asse, e soggetto alla sua forza peso, esso tenderà a ruotare attorno ad esso. Poiché il sistema coincide con il piano di rotazione avrà un momento torcente nullo su quel piano  $\vec{\tau}_{x,y} = \vec{0}$ , la somma delle forze agenti sul sitema è nulla, poiché la forza peso viene bilanciata dalla reazione vincolare sull'asse di rotazione:  $\vec{N} + \vec{F}_P = \vec{0} = \frac{d\vec{p}}{dt}$  allora il

sistema non trasla, è soggetto alla sola rotazione. Per determinare il moto del corpo si applica la seconda equazione cardinale. Poiché l'unica forza applicata alla forza peso è valida  $\vec{\tau} = \sum \vec{\tau}_i$ :

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{L}_z}{dt} = \vec{\tau}_z \tag{6.13.1}$$

$$I_z \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F}_P \tag{6.13.2}$$

$$I_z \ddot{\theta} \hat{z} = -r M g \sin \theta \hat{z} \tag{6.13.3}$$

per 
$$\theta << 1 \rightarrow \sin\theta \approx \theta \Rightarrow$$
 (6.13.4)

$$I_z \ddot{\theta} = -r M g \theta \tag{6.13.5}$$


per oscillazioni molto piccole, il moto del corpo si può approsismare come un moto armonico, ed avrà una pulsazione

$$\omega = \sqrt{\frac{rMg}{I_z}} \tag{6.13.6}$$

ed un periodo di oscillazione

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_z(S_O)}{rMg}} = 2\pi \sqrt{\frac{I_z(S_{c.d.m.}) + Mr^2}{rMg}}$$
 (6.13.7)

per il teorema di Huygens-Steiner.



# 7 Termodinamica


La termodinamica è lo studio fenomenologico delle trasformazioni di energia.

### 7.1 Termometria

Viene definita la grandezza fisica temperatura T. Nella meccanica statiscia quantifica a livello microscopico l'agitazione delle molecole di un sistema. In termodinamica rappresenta uno stato di un sistema rispetto ad una temperatura di riferimento. La temperatura si misura in gradi Celsius  $[{}^{\circ}C]$  o Fahernheit  $[{}^{\circ}F]$ , oppure in Kelvin [K]. Per misurare la temperatura di un sistema si usa un termometro, strumento che ususfruisce della proprietà di alcuni materiali di espandersi o contrarsi a causa di un cambiamento di temperatura. Un termometro è formato da un materiale suscettibile ai cambiamenti di temperatura ed una scala graduata che misura la sua espansione rispetto all'aumento di temperatura. Viene definita una temperatura di riferimento arbitrariamente, corrispondente ad un'altezza base  $h_0$ , sulla quale si definisce un grado 1° della scala in base alla distanza h il materiale si espande nel termometro ad un'altra temperatura scelta arbitrariamente.

$$1^{\circ} \propto h - h_0 \Rightarrow T = a(h - h_0) \tag{7.1.1}$$

L'altezza di riferimento  $h_0$  per i gradi Celsius viene definita alla temperatura di fusione del ghiaccio, mentre si definisce l'altezza relativa all'ebollizione dell'acqua ad una distanza di 100° rispetto all'altezza di riferimento. I gradi Kelvin vengono definiti in base all'agitazione termica delle molecole di un sistema. Viene definito lo zero assoluto alla temperatura dove a livello microscopico è assente agitazione termica. Per definire un grado della scala si considera il punto triplo dell'acqua, dove l'acqua ghiaccio fonde ad una temperatura di 273.15...K, corrispondente ad una temperatura di  $0^{\circ}C$ .



## 7.2 Principio Zero e Stato Termodinamico


Viene definito principio zero un postulato descritto succissevamente, poiché considerato non necessario in passato. Il postulato zero descrive l'equilibrio termico, definito come uno stato raggiunto da due corpi dove non avviene nessun cambiamento di temperatura tra i due. I due corpi si possono scambiare una certa temperatura per conduzione, quando si trovano a contatto, convezione, quando un gas trasferisce la temperatura fra i due, o per irraggiamento, grazie ad onde elettromagnatiche. Lo stato di equilibrio termico è transitivo, se due corpi sono in equilibrio termico con un terzo,

allora quei due corpi sono in equilibrio termico tra di loro.

Lo stato termodinamico di un sistema dipende dalla temperatura, dal volume e dalla pressione applicata al sistema. Dove la pressione è la forza esercitata su una data superficie  $p = \frac{F}{S} \left[ \frac{N}{m^2} \right]$ .


Viene rappresentato lo stato di un sistema in un sistema di riferimento S(p,V,T). Una trasformazione termodinamica viene rappresentata come una linea che collega due punti in questo sistema di riferimento. Se la trasformazione è reversibile, allora viene rappresentata come una curva continua, poiché il corpo durante la trasformazione ha uno stato definito, ovvero è in uno stato di equilibrio, e può essere rappresentato ad ogni istante fino al termine della trasformazione. Se una trasformazione è irreversibile viene rappresentata come una curva ondulata, poiché il sistema non presenta uno stato definito in ogni punto della trasformazione, quindi non può essere misurato il suo stato in un punto intermedio della trasformazione.

Se un sistema ha due stati definiti e può presentare stati definiti in ogni punto intermedio tra i due stati, allora è possibile trasformare il sistema da uno stato all'altro. Se non presente stati definiti intermedi, il suo stato sarà descritto da fenomeni microscopici, non reversibili. In uno stato non definiti si analizza un sistema dividendolo in vari domini ognuno con uno stato approssimativemente definito.



### 7.3 Sistema Termodinamico

Viene definito ambiente il sistema di riferimento che stiamo considerando all'interno del quale è presente il sistema analizzato, viene definito universo complessivamente il sistema e l'ambiente. Un sistema viene definito chiuso rispetto all'ambiente se non possono avvenire scambi di materia tra i due, viene definito isolato quando non possono avvenire scambi di calore tra i due.



Viene definita sorgente un oggetto che può scambiare calore, mentre la sua temperatura rimane costante. Affinché un sistema passi da una temperatura ad un'altra bisogna applicare calore al sistema, questo calore può essere applicato in un intervallo di tempo arbitrariamente lungo, poiché la trasformazione termodinamica non dipende dall'intervallo di tempo impiegato. Sperimentalmente si è dimostrato che il differenziale parziale del calore è proporzionale alla differenza di temperatura tra i due stati del sistema  $\delta Q \propto \Delta T$ . Sempre sperimentalmente si è definita la costante di proporzionalità C la capacità termica di un sistema, data dal prodotto tra il calore specifico c di un materiale per la sua massa  $C = c \cdot m$ . La quantità di calore scambiata è una formza di energia misurata in calorie [cal]. Poiché la variazione di calore non è un differenziale esatto, il calore scambiato tra due corpi A e B sarà dipendente dal cammino  $\Gamma_{AB}$  percorso dalla trasformazione nel sistema S(p, V, T):

$$\int_{\Gamma_{AB}} \delta Q = \int_{\Gamma_{AB}} C \, dT \tag{7.3.1}$$

Se la capacità termica è costante durante la trasformazione allora il calore scambiato non dipenderà dalla trasformazione effettuata:

$$C = cost. (7.3.2)$$

$$\int_{\Gamma_{AB}} \delta Q = \int_{\Gamma_{AB}} C \, dT = C \int_{\Gamma_{AB}} dT = C \Delta T_{AB}$$
 (7.3.3)

$$Q = C\Delta T \tag{7.3.4}$$

Se il sistema è isolato allora il calore totale scambiato durante la trasformazione è nullo, è sarà dato dalla somma del calore necessario per due corpi ad equilibrarsi ad una temperatura  $T_g$ :

$$Q_{tot} = Q_A + Q_B = 0 (7.3.5)$$

$$C_A(T_A - T_g) + C_B(T_B - T_g) = 0 (7.3.6)$$

$$C_B(T_B - T_g) = C_A(T_g - T_A)$$
 (7.3.7)

$$T_g = \frac{C_A T_A + C_B T_B}{C_A + C_B} (7.3.8)$$

Nel caso di una sorgente la sua temperatura sarà costante quindi si avrà  $T_g = T_A$ , ciò è possibile solo se avesse un capacità termica tendente all'infinito, quindi si definisce una sorgente un corpo che presente una capacità termica  $C_A \to \infty$ .

Se la temperatura del sistema aumenta dT>0 allora la variazione del calore tra l'ambiente al sistema è positiva, quindi l'ambiente fornisce calore al sistema. Se invece la temperatura diminuisse, l'ambiente assorbirebbe calore dal sistema.

$$\delta Q \propto dT$$
 (7.3.9)

$$\begin{cases} dT > 0 \Rightarrow \delta Q_{A \to S} > 0 \\ dT < 0 \Rightarrow \delta Q_{A \to S} < 0 \end{cases}$$
 (7.3.10)

### 7.4 Cenni di Calorimetria

Durante i suoi esperimenti sul calore Joule lo descrisse come fosse un fluido calorico. A livello microscopico i fenonemi analizzati da Joule hanno le loro origini dall'agitazione delle molecole che, urtandone altre, trasmettono la loro velocità ad altre molecole con cui sono a contatto, ma ciò richiede tempo. La grandezza fisica calore è difficile da definire poiché quantifica qualcosa che dipende dal modello usato per descrivere la temperatura. Viene definita la caloria come unità di misura della grandezza calore come l'energia necessaria per aumentare di un grado centigrado la temperatura di un grammo di acqua, contemporanemente viene assegnato al calore specifico dell'acqua il valore 1:

$$[cal] = [1 \cdot 1g \cdot 1^{\circ}C] \tag{7.4.1}$$

### 7.5 Lavoro di un Sistema Termodinamico

Considerando un gas che si espande in un pistone idraulico, esso eserciterà una pressione, e di conseguenza una forza che produce lavoro che sposta il pistone di un'altezza dh. Il lavoro prodotto dal gas sarà allora:

$$\delta W = Fdh = pSdh = pdV \tag{7.5.1}$$

Di conseguenza un sistema termodinamico eserciterà un lavoro positivo sull'ambiente circostante se si espande, mentre subirà un lavoro negativo dall'ambiente esterno se si contrae. Il lavoro sarà anch'esso dipendente dalla trasformazione che ha prodotto il cambiamento di volume del sistema:

$$W = \int_{\Gamma_{AB}} \delta W = \int_{\Gamma_{AB}} p(V, T) dV \tag{7.5.2}$$

Joule definì l'energia interna del sistema come la somma tra lavoro ed energia potenziale del sistema, in seguito ad evidenze sperimentali. Tramite una serie di esperimenti riuscì a scoprire la relazione tra lavoro, energia potenziale e calore. Considerò due modi per poter cambiare la temperatura di un sistema, esercitando lavoro in un sistema isolato e fornendo calore ad un sistema senza esercitare lavoro. Uno di questi esperimenti consiste nel generare lavoro facendo cadere dei gravi legati ad una corda per far ruotare delle palette in un contenitore di acqua, in modo che l'attrito che esse generano con l'acqua aumenta la temperatura di quest'ultima.

Indipendentemente dal tipo di trasformazione di energia impiegata tutte generano un cambiamento di temperatura.

Per una trasformazione adiabatica, ovvero con calore totale scambiabiato nullo, Joule scoprì che l'aumento della temperatura viene causato da un lavoro esercitato sul sistema e che il lavoro esercitato su un sistema termodinamico è indipendente dal cammino intrapreso dalla trasformazione e costante.

Per una trasformazione senza scambio di lavoro, l'aumento della temperatura viene causato dal calore assorbito dal sistema, ed è indipendente dal cammino intrapreso dalla trasformazione e costante.

Per un lavoro e calore non nulli, essi non sono costanti.

Sulla base di queste ed altre evidenze sperimentali, Joule descrisse di una funzione di stato del sistema U che rappresenta l'energia interna del sistema. Nel caso di una trasformazione adiabatica il calore scambiato sarà nullo ed il lavoro esercitato sarà dato da:

$$W = -\Delta U_{AB} \tag{7.5.3}$$

Joule scoprì che allo stesso modo anche il calore scambiato può essere espresso rispetto alla funzione di stato, in caso il lavoro esercitato è nullo:

$$Q = \Delta U_{AB} \tag{7.5.4}$$

Analizzando una trasformazione generale Joule scoprì che la differenza tra il calore scambiato ed il lavoro esercitato è costante ed è uguale alla variazione di energia interna, da cui postulò il primo principio delle termodinamica:

In una trasformazione termodinamica generale la variazione di energia interna del sistema è uguale alla differenza tra il calore scambiato tra il sistema e l'ambiente e il lavoro esercitato tra il sistema e l'ambiente:

$$(i) Q - W = \Delta U \tag{7.5.5}$$

Il lavoro esercitato dal sistema sull'ambiente si può esprimere come il lavoro esercitato dall'ambiente sul sistema ad una pressione  $p_0$  a causa della variazione di volume del sistema:

$$W_S = -W_A = p_0 \Delta V \tag{7.5.6}$$

Segue dal primo principio della termodinamica che la variazione della funzione di stato di un sistema in uno stato di equilibrio dipende solamente dalle condizioni iniziali e finali del sistema: U(p, V, T).

#### 7.6 Trasformazioni Termodinamiche

Per il primo principio data una qualsiasi trasformazione, indipendentemente dal fatto sia reversibile o meno, è possibile trovare la variazione di energia interna del sistema poiché dipende solamente dallo stato iniziale e finale del sistema.

$$Q_1 - W_1 = Q_2 - W_2 = \Delta_{AB} \tag{7.6.1}$$

Dal punto di vista meccanico un l'energia interna di un sistema termodinamico, agisce come una batteria, immaganizzando lavoro, analogamente all'energia potenziale. Applicata una trasformazione infinitesima, si avrà:

$$\delta Q - \delta W = dU \tag{7.6.2}$$

per alcuni sistema il lavoro può essere espresso come la pressione p necessaria per una variazione di volume  $\Delta V$ . Allora si potrà descrivere il lavoro in termini dell'energia interna e del lavoro:

$$\delta Q = \delta W + dU = pdV + dU \tag{7.6.3}$$

Il calore infinitesimo può essere espresso come:  $\delta Q=cmdT$ , si può quindi esprimere il calore specifico come:

$$c = \frac{1}{m} \frac{\delta Q}{dT} \tag{7.6.4}$$

per i gas, è più conveniente esprimere il calore specifico rispetto al numero di moli n, una mole è definita come un numero di avogadro  $N_A \approx 6 \times 10^{23}$  di molecole  $n [mol] := \frac{N}{N_A}$ , dove N è il numero 1 & O

di molecole totali nel gas:  $c = \frac{1}{n} \frac{\delta Q}{dT}$ . Per approssimare il comportamento di un gas viene definito

il gas ideale, una rappresentazione di un gas molto rarefatto in un grande volume, a pressioni relativamente piccole e temperature relativamente alte, poiché è molto rarefatto le molecole urtano solamente con le pareti, quindi il calore trasmesso da un gas ideale dipendo dall'energia cinetica delle molecole.

Un gas ideale può essere definito come un qualsiasi gas che rispetta l'equazione di stato dei gas ideali:


$$pV = nRT (7.6.5)$$

dove n è il numero di moli, T è la temperatura in Kelvin, R è la costante dei gas. Se i gas ideali vengono espressi rispetto rispetto al numero di moli, si usa la costante di Boltzman  $k=\frac{R}{N_A}$ . L'equazione di stato dei gas ideali è un'equazione a 3 variabili, se il numero di moli non è costante sono 4 variabili. In un sistema chiuso il numero di moli rimane costante n=cost., viene considerata una delle 3 variabili la costante, nella rappresentazione di Clayperyon viene scelta la temperatura. Le trasformazioni vengono quindi rappresentate nel piano di Clayperyon p-V. Vegono descritte le seguenti trasformazioni notevoli:

#### 7.6.1 Isocora

Una trasformazione isocora è una trasformazione termodinamica a volume costante, nel piano di Clayperyon viene rappresentata come una verticale, di verso verso l'alto se la temperatura aumenta, verso il basso se la temperatura diminuisce.


$$V = cost. \Rightarrow \frac{p}{V} = cost. \Rightarrow \Delta p \propto \Delta T$$
 (7.6.6)



### 7.6.2 Isobora

Una trasformazione isobora è una trasformazione termodinamica a pressione costante, per cui il volume è direttamente proporzionale alla variazione di temperatura. Viene rappresentata sul piano di Clayperyon come una curva orizzontale, diretta verso sinistra se la temperatura dimiuisce, oppure verso destra se la temperatura aumenta.


$$p = cost. \Rightarrow \Delta V \propto \Delta T$$
 (7.6.7)



### 7.6.3 Isoterma

Una trasformazione isoterma è una trasformazione termodinamica a temperatura costante:

$$T = cost. \Rightarrow pV = cost. \Rightarrow \Delta p \propto \frac{1}{\Delta V}$$
 (7.6.8)




### 7.6.4 Adiabatica

Una trasformazione adiabatica è una trasformazione termodinamica dove il calore scambiato tra il sistema e l'ambiente è nullo, per cui il lavoro esercitato è uguale all'opposto della variazione dell'energia interna.

$$Q = 0 \Rightarrow W \propto \Delta V \Rightarrow W = \int p \, dV \tag{7.6.9}$$

Nel piano di Clayperyon una trasformazione adiabatica è simielad una trasformazione isoterma, ma l'adiabatica presente una pendenza sempre maggiore.



# 7.7 Calori Specifici dei Gas Ideali

Joule eseguì alcuni esperimenti dove dei gas venivano compressi in un sistema ed in seguito una volta in equilirbio termico. In seguito Joule lasciò fluire il gas nel volume rimanente del sistema, provocanco un fenomeno conosciuto come evoluzione libera. Una trasformazione adiabatica e senza lavoro, poiché il gas non spinge contro l'ambiente per espandersi, poiché entra all'interno di un volume già presente. In base a queste condizioni dell'esperimento, Joule scoprì la temperatura rimane invariata. Inoltre lo stato dell'ambiente rimane invariato, quindi la variazione di energia interna dell'ambiente è nulla  $\Delta U^A = 0$ . Per il primo principio della dinamica:

$$Q = W = 0 = \Delta U \tag{7.7.1}$$

$$\Delta U^{(S+A)} = \Delta U^A + \Delta U^S = \Delta U^S = 0 \tag{7.7.2}$$

ne consegue che per un gas ideale, la variazione di energia interna dipende dala sola temperatura, per cui la funzione di stato di un gas ideale dipende dalla temperatura: U = U(T).

Considernado una trasformazione qualsiasi  $A \to B$ , essa può essere effettuata come una trasformazione isocopa ed una isobara, o una isobara. Applicando all'intera trasformazione il primo principio si avrà nella parte isocora:

$$\Delta U_{AC} = Q_{AC} = \int_{T_A}^{T_B} cn \, dT \approx c_V n \int_{T_A}^{T_B} dT = c_V n \Delta T_{AB}$$
 (7.7.3)

in un intorno abbastanza ristretto di temperature ed in una trasformazione isocopa, il calore specifico rimane costante, non dipende dalla temperatura. Poiché la seconda trasformazione è isoterma  $\Delta T_{AB} = \Delta T_{AC} + \Delta T_{CB} = \Delta T_{AC}$ .


In una trasformazione isoterma l'energia interna del sistema si conserva, poiché non avviene un cambiamento di temperatura:

$$\Delta U_{CB}^S = 0 \tag{7.7.4}$$

La variazione di energia interna totale sarà data dalla somma delle variazioni per le due trasformazioni intermedie:

$$\Delta U_{AB}^S = \Delta U_{AC}^S + \Delta U_{CB}^S = \Delta U_{AC}^S = c_V n \Delta T_{AB}$$
(7.7.5)

sulla base di osservazioni sperimentali si è verificata la precedente equazione.



Per una qualsiasi trasformazione reversibile, si considera l'infinitesimo del calore:

$$\delta Q = \delta W + dU = p \, dV + c_V n \, dT \tag{7.7.6}$$

$$\delta Q := c_q n \, dT \tag{7.7.7}$$

$$c_g n dT = p dV + c_V n dT (7.7.8)$$

$$c_g = \frac{p}{n} \frac{dV}{dT} + c_V \Rightarrow c_g > c_V \tag{7.7.9}$$

$$per p = cost. (7.7.10)$$

$$c_p = \frac{p}{n} \frac{d}{dT} \frac{nRT}{p} + c_V \tag{7.7.11}$$

$$c_p = R + c_V \tag{7.7.12}$$

questa viene definita relazione di Mayer, relazione tra il calore specifico di un gas ideale in una reazione isobara e isocopa. Viene definito:

$$\gamma = \frac{c_p}{c_V} \tag{7.7.13}$$

Se la pressione non è costante, il calore specifico del gas ideale della trasformazione sarà dato da:

$$c_g = \frac{p}{n} \frac{d}{dT} \left( \frac{nRT}{p(T)} \right) + c_V \tag{7.7.14}$$

Segue che la trasformazione isocora, avendo il calore specifico minore, spende la minor quantità di calore.

A seguito di osservazioni sperimentali segue che il calore specifico di un gas monoatomico è dato da:  $\frac{3}{2}R$ , mentre di un gas biatomico è dato da:  $\frac{5}{2}R$ . Per un gas monoatomico  $\gamma = \frac{R + \frac{3}{2}R}{\frac{3}{2}R} = \frac{5}{3}$ .

Per un gas biatomico  $\gamma = \frac{R + \frac{5}{2}R}{\frac{5}{2}R} = \frac{7}{5}$ .

### 7.8 Trasformazioni di Gas Ideali

In base al calore specifico di un gas ideale, viene analizzato il suo comportamento in varie trasformazioni termodinamiche:

In una trasformazione iscocopa valgono le leggi osservate in precedenza, quindi si avrà che il calore scambiato sarà dato da:

$$Q = W + \Delta U = p \cdot 0 + c_V n \Delta T_{AB} \tag{7.8.1}$$

In una trasformazione isobara, il lavoro generato sarà  $W=\int_{V_A}^{V_B} p \ dV=p\Delta V_{AB}$ , mentre il calore scambiato tra il sistema e l'ambiente sarà dato da:

$$Q = W + \Delta U = p\Delta V_{AB} + c_V n\Delta T_{AB} \tag{7.8.2}$$

$$pV = nRT \Rightarrow p = \frac{nRT}{V} \tag{7.8.3}$$

$$Q = \frac{nR\Delta T_{AB}}{\Delta V_{AB}} \Delta V_{AB} + c_V n\Delta T_{AB}$$
 (7.8.4)

$$(R+c_V)n\Delta T_{AB}, c_p = R+c_V \tag{7.8.5}$$

$$Q = c_p n \Delta T_{AB} \tag{7.8.6}$$

In una trasformazione isoterma si, poiché la funzione di stato di un gas ideale dipende solo dalla temperatrà essa sarà costante per tutta la reazione, e la sua variazione sarà nulla. Si avrà che il calore è uguale al lavoro esercitato dal sistema sull'ambiente:

$$Q = W + 0 = \int_{V_A}^{V_B} p \, dV = nRT \int_{V_A}^{V_B} \frac{dV}{V} = nRT \ln \left( \frac{V_B}{V_A} \right)$$
 (7.8.7)

Questa trasformazione permette di trasformare intermante il lavoro esercitato sul sistema in calore e viceversa.

In una trasformazione adiabatica il lavoro complessivo sarà dato dall'opposto della variazione di energia interna del sistema, quindi si avrà, considerando variazione infinitesime di lavoro:

$$\delta W = -dU \tag{7.8.8}$$

$$p \, dV = -c_V n \, dT \tag{7.8.9}$$

$$\frac{nRT}{V}dV = -c_V n dT (7.8.10)$$

$$R\frac{dV}{V} = -c_V \frac{dT}{T} \tag{7.8.11}$$

$$R \int_{V_A}^{V_B} \frac{dV}{V} = -c_V \int_{T_A}^{T_B} \frac{dT}{T}$$
 (7.8.12)

$$\frac{R}{c_V} \ln \left( \frac{V_B}{V_A} \right) = \ln \left( \frac{T_B}{T_A} \right) \tag{7.8.13}$$

$$\left(\frac{V_B}{V_A}\right)^{\frac{R}{c_V}} = \frac{T_B}{T_A}, \ \gamma = \frac{c_p}{c_V} = \frac{R + c_V}{c_V} = \frac{R}{c_V} + 1 \Rightarrow \frac{R}{c_V} = \gamma - 1$$
 (7.8.14)

$$\left(\frac{V_B}{V_A}\right)^{\gamma - 1} = \frac{T_B}{T_A} \tag{7.8.15}$$

$$T_B V_B^{\gamma - 1} = T_A V_A^{\gamma - 1} \tag{7.8.16}$$

Considerando pV = nRT, si può esprimere rispetto ad altre variabili:


$$T_B^{\gamma} p_B^{1-\gamma} = T_A^{\gamma} p_A^{1-\gamma} \tag{7.8.17}$$

$$p_B V_B^{\gamma} = p_A V_A^{\gamma} \tag{7.8.18}$$

da quest'ultima è possibile notare come il comportamento di una trasformazione adiabatica sia simile ad una trasformazione isoterma, avendo nel piano di Clayperyon una pendenza maggiore, dovuto all'esponente  $\gamma>1$ , poiché il calore specifico di un gas ideale in una reazione isobara è sempre maggiore del calore specifico in una reazione isocopa. Segue che una reazione adiabatica riduce la pressione in maniere maggiore rispetto ad una trasformazione isoterma per uno stesso cambiamento di volume.

#### 7.8.1 Ciclo Termodinamico

Viene chiamato un ciclo termodinamico, una qualsiasi trasformazione termodinamica il cui stato iniziale e finale coincidono. Avrà quindi una variazione di energia interna nulla, ed il lavro risultante sarà dato dall'area racchiusa dal ciclo nel piano di Clayperyon.



Verrà effettuata una trasformazione isobara per passare dallo stato A allo stato B, una trasformazione isocopa per passare da B a C, mentre due trasformazioni o isoterme o adiabatiche per passare da C a D e da D a A. Si può notare come le prime due trasformazioni esercitino lavoro sull'ambiente e assorbano calore da esso, mentre le ultime due trasformazioni cedano calore dall'ambiente e subiscano lavoro dall'ambiente, poiché si ha  $W \propto \Delta V$  e si ha una compressione del sistema che subisce la trasformazione da C a A. Non necessariamente se il lavoro esercitato totale è congruente al calore totale assorbito, si avrà che il calore assorbito coincida con il lavoro esercitato o che il calore ceduto sia uguale al lavoro subito. Poiché il lavoro esercitato è un integrale si può dedurre come il lavoro totale sia coincidente all'area socchiusa dal ciclo, ovvero:

$$W^{S} = \int_{V_{A}}^{V_{B}} p \, dV + \int_{V_{B}}^{V_{C}=V_{B}} p_{0}(V) \, dV + \int_{V_{C}}^{V_{D}} p_{1}(V) \, dV + \int_{V_{D}}^{V_{A}} p_{2}(V) \, dV$$
 (7.8.19)

$$p\Delta V_{AB} - \int_{V_A}^{V_D} p_1(V)dV - \int_{V_D}^{V_C} p_2(V) dV$$
 (7.8.20)

Vengono definite:

- Macchina Termica:= ciclo che ruota in senso orario, assorbendo calore e fornendo lavoro all'ambiente;
- Macchina Frigorifera: circlo che ruota in senso antiorario, cedendo calore e subendo lavoro dall'ambiente.

Lo stesso ciclo termodinamico può essere sia frigorifero che termico, in base al verso in cui le trasformazioni vengono effettuate. Per misurare quanto un ciclo termico "spreca" energia, ovvero di quanto diminuisce l'energia interna del sistema dopo un ciclo completo, si definisce l'efficienza di un ciclo termodinamico. Per un ciclo termico si considera l'efficienza termica  $\eta$ , definita come il rapporto tra il lavoro totale e ed il calore assorbito dall'ambiente necessario per attivare la macchina termica:

$$\eta := \frac{W^{tot}}{Q_{ass}} \tag{7.8.21}$$

$$W^{tot} = Q_{ass} + Q_{ced} = Q_{ass} - |Q_{ced}|$$

$$(7.8.22)$$

$$\eta = \frac{Q_{ass} - |Q_{ced}|}{Q_{ass}} = 1 - \frac{|Q_{ced}|}{Q_{ass}}$$
 (7.8.23)

poiché il lavoro è positivo si ha che il calore ceduto è minore del calore assorbito dall'ambiente, quindi il loro rapporto è compreso tra 0 e 1:  $0 < \left| \frac{Q_{ced}}{Q_{ass}} \right| \le 1$ , e l'efficienza  $\eta$  è compresa anch'essa tra 1, per un'efficienza massima e 0 per un efficienza minima dove il lavoro prodotto dalla macchina è nullo.

Per un ciclo frigorifero si considera l'efficienza frigorifra  $\varepsilon$ , data dal rapporto tra il calore assorbito  $Q_{ass}$  ed il lavoro |W| complessivo subito dalla macchina, in questo caso negativo. Considerando il lavoro come somma tra calore assorbito e calore ceduto  $W=Q_{ass}+Q_{ced}<0$ , il calore ceduto sarà maggiore in modulo  $|Q_{ass}|<|Q_{ced}|$ , l'efficienza sarà quindi:

$$\varepsilon := \frac{Q_{ass}}{|W|} = \frac{Q_{ass}}{Q_{ass} - |Q_{ced}|} = \frac{1}{\frac{|Q_{ced}|}{Q_{ass}} - 1}$$
 (7.8.24)

l'efficienza è massima per un valore 0, poiché il calore ceduto sarà tendente all'infinito . É minima per un valore tendente all'infinito, quando il calore assorbito dal sistema coincide con il calore ceduto.

# 7.9 Teoria Cinetica

La teoria cinetica fornisce una spiegazione microscospica dei fenemonemi macroscopici della termodinamica, analizzando un caso molto semplificato di un gas ideale, avente le seguenti caratteristiche:

- Le singole particlelle sono approssimata a delle sferette rigide;
- Le particelle si scotrano con l'ambiente di urti elesatici;

- Il sistema analizzato è isolato, non sono presenti forze esterne nel sistema, e tutte le forze interne sono impulsive;
- Le traiettorie vengono approssimate come fossero dei moti rettilinei uniformi, a causa dell'elevata velocità delle particelle;
- Le particelle sono distribuite spazialmente uniformemente;
- Hanno velocità isotrope, ovvero la probabilità che il vettore posizione sia in una qualsiasi direazione è uniforme.

Il gas si trova in un contenitore cubico di lato a, si analizza il comportamento di una singola particella. Il contenitore non si muove dopo l'urto, quindi la particella del gas avrà una velocità finale  $\vec{v}_f = -\vec{v}_i$ . Una singola particelle sarà soggetta ad una forza impulsiva  $\vec{F}_{p \to g}$ , per essersi scontrata con la parete. Si misura la forza in un intervallo di tempo  $\Delta t$ , integrando su questo intervallo la forza misurata si ottiene la varazione di quantità di moto in quel dato intervallo di tempo:

$$\int_{t_0}^{t_1} \vec{F}_{p \to g} \, d\tau = \Delta \vec{p} \tag{7.9.1}$$

Si suppone l'urto avvenga lungo un'unica direazione, si avrà quindi:

$$\int_{t_0}^{t_1} F_{p \to g,x} d\tau = \Delta p_x = m(v_{f,x} - v_{i,x}) = -2v_{i,x}$$
(7.9.2)

Questa forza genererà un lavoro esercitato sull'ambiente  $\delta W = pdV$ . Supponendo che le particelle non si urtino tra di loro, il percorso che compiono per ritornare ad urtare la stessa parete equivale a due volte la lunghezza di una parete:  $\Delta x = 2a$ . L'intervallo di tempo tra due urti equivale il tempo con cui una particella percorre questa distanza sarà:

$$\Delta t_{urto} = \frac{\Delta x}{v_x} = \frac{2a}{v_x} \tag{7.9.3}$$

Nell'intervallo di tempo che stiamo misurando avverrano un numero di urti, su una delle pareti del contenitore:

$$h = \frac{\Delta t}{\Delta t_{urto}} = \frac{v_x \Delta t}{2a} \tag{7.9.4}$$

Si suppone la forza impulsiva sia costante nell'intervallo di misurazione, allora per ognuno degli h urti verrà scambiata una quantità di moto:

$$\int_{t_0}^{t_1} F_{p \to g,x} d\tau = F_{p \to g,x} \Delta t = -2mv_{i,x}$$
(7.9.5)

La varazione totale di quantità di moto sarà allora:

$$\Delta p_x = -2hmv_{i,x} \tag{7.9.6}$$

Si considera la forza che il gas esercita sull'ambiente:  $F_{g\to p}=F_{p\to g}$ . Questa forza rappresenta compplessivamente tutti gli urti che una singola particella effettua con l'ambiente nell'intervallo di misurazione, causerà una variazione di quantità di moto  $\Delta p_x$ , calcolata precedentemente per  $F_{p\to g}$ , quindi sarà:

$$F_{q \to p} \Delta t = 2hm v_{i,x} \tag{7.9.7}$$

La forza esercitata dal gas sull'ambiente in un singolo urto sarà data da:

$$F_{g \to p} = h \frac{2mv_{i,x}}{\Delta t} = \frac{v_{i,x}\Delta t}{2a} \frac{2mv_{i,x}}{\Delta t} = \frac{mv_{i,x}^2}{a}$$
 (7.9.8)

Una singola eserciterà sull'ambiente una pressione:

$$p_i = \frac{F_{g \to p}}{a^2} = \frac{mv_{i,x}^2}{a^3} \tag{7.9.9}$$

La pressione totale sarà data dalla somma di tutte le pressioni esercitate dalle particelle del gas:

$$p^{tot} = \sum_{i=1}^{N} p_i = \frac{m}{V} \frac{\sum_{i=0}^{N} v_x^2}{N} N = \frac{mN\bar{v}_x^2}{V}$$
 (7.9.10)

Dove  $\bar{v}_{r}^{2}$  o  $\langle v_{r}^{2} \rangle$  è la velocità quadratica media, si usa al posto di una media normale, poiché essendo le velocità costanti e isotrope, la loro somma sarebbe stata nulla. Le particelle hanno tutte la stessa massa, quindi si può considerare la massa del gas come:  $M = m \cdot N$ , dove m è la massa di una singola particella. La pressione totale può quindi essere espressa come:

$$p = \frac{mN\bar{v}_x^2}{V} = \frac{M}{V}\bar{v}_x^2 = \rho\bar{v}_x^2 \tag{7.9.11}$$

La velocità media quadratica totale sarà data dalla somma dalla velocità media quadratica su ogni direzione, ma essendo isotrope le velocità medie quadratiche sono uguali, per cui si può esprimere la velocità media quadratica come:

$$\bar{v}^2 = \bar{v}_x^2 + \bar{v}_y^2 + \bar{v}_z^2 = 3\bar{v}_x^2 \tag{7.9.12}$$

Quindi la pressione totale sarà:

$$p = \frac{\rho \bar{v}^2}{3} \tag{7.9.13}$$

Questa pressione rappresenta un effetto macroscopico, espresso rispetto alle caratteristiche delle sue componenti microscopiche. Maggiore è il modulo delle velocità delle particelle, maggiore è la pressione totale esercitata dal gas sull'ambiente  $p \propto \bar{v}^2$ . Considerando l'equazione di stato di un gas ideale pV = nRT, si può esprimere lo stato di uno gas ideale rispetto alle caratteristiche microscopiche:

$$\frac{\rho \bar{v}^2}{3} = \frac{nRT}{V} \tag{7.9.14}$$

$$T = \frac{\rho \bar{v}^2 V}{3nR} = \frac{M\bar{v}^2}{3nR} \tag{7.9.15}$$

$$T = \frac{\rho \bar{v}^2 V}{3nR} = \frac{M \bar{v}^2}{3nR}$$

$$K_g = \frac{1}{2} M \bar{v}^2 = \frac{3}{2} nRT = \frac{3}{2} \frac{N}{N_A} RT = \frac{3}{2} \frac{R}{N_A} NT$$
(7.9.15)

Viene definita la costante di Boltzman  $k = \frac{R}{N_A}$ , con la quale si può esprimere l'energia cinetica di un gas ideale rispetto alla temperatura del gas:

$$K^{tot} = \frac{3}{2}NkT = NK_{(i)} \tag{7.9.17}$$

Si assume energia potenziale trascruabile, per cui l'energia totale del sistema è data da:

$$E^{S} = NK_{i} = \frac{3}{2}NkT (7.9.18)$$

L'energia totale è quindi direttamente proporzionale alla temperatura del sistema in Kelvin, la funzione di stato del sistema sarà quindi:

$$E^{S} = U = \frac{3}{2}NkT = \frac{3}{2}\frac{R}{N_{A}}NT = \frac{3}{2}nRT$$
 (7.9.19)

$$\Delta U = c_V n \Delta T \Rightarrow c_V = \frac{3}{2}R \tag{7.9.20}$$


Tramite la teoria cinetica viene dimostrato che il calore specifico per una trasformazione isocopa di un gas ideale monoatomico risulta essere:  $c_V = \frac{3}{2}R$ .

#### 7.9.1 Teoria dell'Equipartizione dell'Energia

Questa teoria lega i gradi di libertà dell'energia con il fattore di proporzionalità tra energia cinetica e temperatura:

$$K = l \times \frac{1}{2}NkT \tag{7.9.21}$$

Per un gas monoatomico, ogni particella, approssimata come una sferetta rigida, ha bisono di 3 gradi di libertà per essere descritta  $(v_x, v_y, v_z)$ , l'energia cinetica del gas sarà allora:  $K = \frac{3}{2}NkT$ . Per un gas biatomico, le sue molecole vengono approssimate come un corpo rigido, quindi potranno ruotare con una certa velocità angolare, quindi saranno necessari 5 gradi di libertà per poter descrivere l'energia: le velocità del centro di massa e le velocità angolare sull'asse z, e su l'asse x perpendicolare ad esso:  $(v_x, v_y, v_z, \omega_x, \omega_z)$ , l'energia cinetica sarà quindi:  $K = \frac{5}{2}NkT$ . Se un gas biatomico viene riscaldato ad una temperatura molto alta, comincerà a vibrare, randendo necessario usare altri due gradi di libertà per descrivere questa vibrazione, l'energia sarà quindi:  $K = \frac{7}{2}NkT$ . Se le molecole sono posizionate in un reticolo, i legami tra la singola molecola e i suoi 6 primi vicini, cominceranno a vibrare di un moto, simile ad un moto armonico, per cui servirà un altro grado di libertà per descrivere la velocità della vibrazione, e altre 6 per descrivere l'energia potenziale elastica che questa vibrazione genererà, l'energia cinetica sarà allora:  $K = \frac{12}{2}NkT = 6NkT$ . L'aumento da un livello energetico ad un altro non è continuo, poiché l'energia viene trasmessa discretamente in pacchetti di energia. Nell'intorno dove aumenta il livello energetico, l'energia aumenta rapidamente, per poi rimanere costante per tutto il livello successivo.



# 7.10 Secondo Principio della Termodinamica

Il primo principio della dinamica presenta delle limitazioni nella sua descrizione di fenomeni termodinamici. Per un sistema conservativo, per il lavoro ed il calore nulli, la variazione di energia interna è la variazione di energia meccanica. Se su un sistema agisce un lavoro meccanico dall'ambiente esterno, ed il sistema isolato, la variazione di energia interna dipenderà anche dal lavoro esercitato sul sistema S. In caso non possa essere supposto nulla sul sistema S, si applica il primo principio per determinare la variazione di energia interna del sistema. Tutte le trasformazioni compaptibili con il primo principio possono essere così descritte.

Se si volesse traformare tutto il lavoro in calore, allora si avrebbe una variazione nulla di energia interna del sistema, arvà quindi temperatura costante e sarà quindi una trasformazione isoterma di un gas ideale. Una trasformazione inversa invece, descrivibile tramite il primo principio, non potrà essere fisicamente possibile, poiché richiederebbe l'esistena di una trasformazione che trasforma tutto il calore ceduto dal sistema in lavoro esercitato sull' ambiente.


Considerando due corpi a temperature diverse, spontaneamente avviene un trasferimento di calore tra il corpo più caldo al corpo più freddo fino ad uno stato di equilibrio termico. Questa trasformazione non comprende uno scambio di lavoro, si avrà una variazione di energia interna nulla durante la trasformazione. Quindi la tutto il calore ceduta dal primo corpo corrisponde a tutto il calore assorbito dal secondo. Solamente rispettando il primo principio è possibile descrivere una trasformazione inversa, mantendendo le stesse relazioni, ovvero da due corpi in equilirbio termico, uno dei due spontaneamente cede all'altro una data quantità di calore. Ma ciò non è realizzabile in natura.

Questo dimostra i limiti della descrizione fisica del primo principio della termodinamica. Venne quindi descritto in due forme equivalenti da Kelvin e da Clausus il secondo principio della termodinamica.

### 7.10.1 Enunciato di Kelvin


Kelvin enunciò:

Non esiste una trasformazione termodinamica, il cui unico risultato è assorbire calore e trasformarlo interamente in lavoro.



Un sistema se trasforma tutto il calore assorbito in lavoro allora cambierà il suo stato, non potrà quindi ripetere la stessa trasformazione, sarà necessario un'altra fonte di lavoro per permettere il sistema a ritornare allo stato iniziale. Vengono quindi considerati solamente cicli termodinamici. Questo è uno dei motivi per cui non può esistere un moto perpetuo.

Per trasformare il calore in lavoro è necessaria una trasformazione isoterma. Per ritornare allo stato iniziale si possono considerare due trasformazioni isocope, ed un'altra isoterma, ad una temperatura  $T_1$  minore della prima.




Il sistema cederà calore per le trasformazioni da B a D e assorbirà calore durante le trasformazioni da D a B. Per chiudere il ciclo sarà necessario dissipare una parte del calore totale. Se al posto di trasformazioni isoterme vengono usate trasformazioni adiabatiche, si ha che la variazione di energia interna del sistema è nulla, come il lavoro totale. Quindi il lavoro esercitato sull'ambiente è uguale al lavoro esercitato sul sistema. Per riportare il sistema alla temperatura iniziale  $T_1$  sarà necessario usare una seconda sorgente ad una temperatura  $T_2$ .

### 7.10.2 Enunciato di Clausus


Clausus formulò il seguente enunciato:

Non esiste un ciclo frigorifero che scambia calore da un corpo di temperatura minore ad un corpo di temperatura maggiore.




Per dimostrare che sono due forme equivalenti si suppone possa esitere una delle due, e si dimostra come si possa esprimere l'altra rispetto a questa data.

Si suppone possa esistere un ciclo descritto da Kelvin, allora il lavoro generato da esso da una sorgente a temperatura  $T_1$ , potrà essere usato per fornire energia ad un ciclo frigorifero che trasferisce calore dalla sorgente  $T_1$ , ad un'altra sorgente  $T_2 > T_1$ . Sarà possibile creare una macchina descritta da Clausus, se questa non dovesse esistere, allora necessariamente non dovrebbe neanche esistere una macchina di Kelvin.




Analogamente, se esistesse una macchina di Clausus sarebbe possibile fornire calore da una sorgente  $T_1$  ad un'altra  $T_2 > T_1$ , questo calore potrà essere trasferito ad una macchina termica, che ne trasformerà una parte in lavoro W, cedendo l'energia restante come calore alla sorgente  $T_1$ . Comportandosi come una macchina di Kelvin. Quindi se non può esistere una macchina di Kelvin, non potrà neanche esistere la macchina di Clausus.



Si è dimostrato come i due enunciati di Kelvin e Clausus sono due forme equivalenti del secondo principio della termodinamica.

#### 7.11 Ciclo di Carnot

Un ciclo di Carnot è formato da due trasformazioni isoterme e due trasformazioni adiabatiche.



Si vuole calcolare l'efficienza della data macchina termica. Il lavoro della trasformazione AB e della trasformazione CD poiché sono entrambe isoterme a temperature  $T_1$  e  $T_2$ , saranno dati da:

$$W_{AB} = \int_{V_A}^{V_B} p \, dV = nRT_2 ln \frac{V_B}{V_A} > 0 \tag{7.11.1}$$

$$W_{CD} = \int_{V_C}^{V_D} p \, dV = nRT_1 ln \frac{V_D}{V_C} < 0 \tag{7.11.2}$$

Il lavoro dato dalle due trasformazioni adiabatiche BC e DA sarà dato da:

$$W_{BC} = -\Delta U_{BC} = -c_V n \Delta T_{BC} > 0 \tag{7.11.3}$$

$$W_{DA} = -\Delta U_{DA} = -c_V n \Delta T_{DA} < 0 \tag{7.11.4}$$

Verrà trasferito calore solamente durante le trasformazioni isoterme, per cui  $Q_{AB}$  è il calore assorbito dal sistema, mentre  $Q_{CD}$  è il calore ceduto dal sistema.

L'efficienza della macchina termica sarà data da:

$$\eta_C = 1 - \frac{|Q_{CD}|}{Q_{AB}} = 1 - \frac{\left| T_1 ln \frac{V_D}{V_C} \right|}{T_2 ln \frac{V_B}{V_A}}$$
(7.11.5)

Poiché BC e DA sono isoterme:

$$T_2 = V_B^{\gamma - 1} = T_1 V_A^{\gamma - 1}$$

$$T_1 = V_D^{\gamma - 1} = T_2 V_C^{\gamma - 1}$$

$$(7.11.6)$$

$$(7.11.7)$$

$$T_1 = V_D^{\gamma - 1} = T_2 V_C^{\gamma - 1} \tag{7.11.7}$$

$$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{V_B}{V_A}\right)^{\gamma - 1} = \left(\frac{V_D}{V_C}\right)^{\gamma - 1} \tag{7.11.8}$$

l'efficienza sarà allora data da:

$$\eta_C = 1 - \frac{T_1}{T_2} \tag{7.11.9}$$

La macchina termica avrà quindi efficienza massima per  $T_2 \to \infty$ , in generale sarà molto efficiente per  $T_2$  molto maggiore di  $T_1$ .

Se il ciclo viene attraversato in senso antiorario allora, sarà un ciclo frigorifero, la sua efficienza potrà quindi essere calcolata analaogmante all'efficienza  $\eta_C$ :

$$\varepsilon_C = \frac{1}{\frac{T_2}{T_1} - 1} \tag{7.11.10}$$

un frigorifero sarà più efficiente per temperature simili tra di loro, ed avrà efficienza massima per temperature uguali, rendendo il frigorifero inutile.

### 7.11.1 Teorema di Carnot

Tutte le macchine termiche hanno un'efficienza minore o uguale alla macchina di Carnot.

$$\eta \le \eta_C \tag{7.11.11}$$


Se un ciclo è reversibile, la sua efficienza sarà uguale all'efficienza di una corrispondente macchina di Carnot, se il ciclo è irreversibile, la sua efficenza sarà inferiore. Il teorema di Carnot rappresenta un'altra forma equivalente del secondo principio della termodinamica. Si dimostra per assurdo, assumendo esista una macchina termica X irreversibile, avente un'efficienza  $\eta_X > \eta_C$ , che produce un lavoro  $W_X$  trasferendo calore da una sorgente a temperatura  $T_2$  ad una sorgente a temperatura  $T_1$  minore. Il lavoro prodotto da questa macchina sarà dato da


$$\eta_X = \frac{W_X}{Q_2} \Rightarrow W_X = \eta_X Q_2 \tag{7.11.12}$$

Considerando una macchina reversibile R, questa avrà un'efficienza:

$$\eta_R = \frac{W_R}{Q_2} \Rightarrow W_R = \eta_R Q_2 \tag{7.11.13}$$

Poiché è reversibile, si può considerare una macchina inversa  $\tilde{R}$ , che produrrà un lavoro  $W_{\tilde{R}} = -W_R$ , scambiando una quantità di calore  $\tilde{Q}_2 = -Q_2$  con la sorgente  $T_2$ . Se si uniscono questa macchina  $\tilde{R}$  e X, si può bilanciare il calore assorbito e ceduto alla sorgente  $T_2$ , e si produrrà un lavoro totale  $W_{X+\tilde{R}} = W_X + W_{\tilde{R}} = W_X - W_R = (\eta_X - \eta_R)Q_2 > 0$ , poiché l'efficienza della macchina X è superiore all'efficienza della macchina di Carnot. Questa macchina  $\tilde{R} + X$  sarà una macchina di Kelvin, poiché da una sorgente  $T_1$ , produrrà un lavoro  $W_{X+\tilde{R}}$ , da un calore Q assorbito da  $T_1$ .





Poiché per non può esistere una macchina di Kelvin, non potrà neanche esistere la macchina X. Quindi per ogni macchina R, la sua efficienza sarà  $\eta_R \leq 1 - \frac{T_1}{T_2}$ . Si può dimostrare che l'efficienza di una macchina frigorifera sarà:  $\varepsilon_R \leq \varepsilon_C = \frac{1}{\frac{T_2}{T_1} - 1}$ . Ciò viene dimostrato sezionando il ciclo

termodinamico della macchina R.

Per una trasformazione reversibile R tra due temperature  $T_1$  e  $T_2$ , si avrà:

$$\eta_R = \eta_C \tag{7.11.14}$$

$$\frac{|Q_1|}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2} = 0 (7.11.15)$$

$$\frac{|Q_1|}{Q_2} = \frac{T_1}{T_2} (7.11.16)$$

$$\frac{|Q_1|}{Q_2} = \frac{T_1}{T_2} \tag{7.11.16}$$

$$T_2 = T_1 \frac{|Q_1|}{Q_2} \tag{7.11.17}$$

 $T_2$  rappresenta la temperatura assoluta, poiché dipende solamente dalla variazione di calore. Quindi sarà impossibile una temperatura assoluta nulla, poiché sarebbe necessario che  $\frac{|Q_1|}{Q_2} \to 0$ , la temperatura assoluta potrà solamente arrivare asintoticamente alla temperatura assoluta nulla 0k. Per il terzo principio della termodinamica una temperatura assoluta di 0k, viene definita un punto ideale irraggiungibile.

#### 7.12Teorema di Clausius ed Entropia

Per ogni sorgente di un ciclo termodinamico può essere definita una quantità  $\frac{Q_i}{T}$ , la cui somma tra ogni sorgente sarà minore di zero, se si tratta di una trasformazione irreversibile mentre sarà nulla se si tratta di una trasformazione reversibile.

Il teoerma di Clausius viene dimostrato suddividendo un ciclo qualsiasi in cicli di Carnot contiugi, che operano su una data coppia di temperature. Clausius dimostrò che la loro somma è minore uguale a 0, in base al tipo di trasformazione. Per un numero di suddivisioni tendenti all'infinito, si

potrà considerare un integrale sulla curva definita dal ciclo termodinamico nel piano di Clayperyon:

$$\lim_{N \to \infty} \frac{\sum_{i=0}^{N} Q_i}{T_i} = \oint_{\Gamma} \frac{\delta Q}{T} \le 0 \tag{7.12.1}$$


Se la trasformazione  $\Gamma$  è reversibile, allora si avrà  $\oint_{\Gamma} \frac{\delta Q}{T} = 0$ , allora l'integrale sarà conservativo, e il differenziale  $\delta Q$  sarà uguale al differenziale esatto di una funzione S chiamata entropia:

$$\Gamma: REV \iff \frac{\delta Q}{T} = dS$$
 (7.12.2)

L'entropia sarà quindi una funzione di stato, dipendendte dal calore e dalla temperatura. Quindi viene sempre definita come variazione e, come l'energia potenziale, il suo valore in un dato stato sarà definito a meno di una costante. Considerando una trasformazione reversibile  $\tau_{REV}$  tra due stati A e B, si potrà applicare l'integrale di Clausius tra i due stati del sistema:

$$\oint_{TAB} \frac{\delta Q}{T} = \oint_{S_A}^{S_B} dS = \Delta S_{AB} \tag{7.12.3}$$

trattandosi di una quantità conservativa, la variazione di entropia tra due stati di un sistema sarà uguale per ogni trasformazioni reversibile tra quei due stati. Per calcolare la variazione di entropia tra due stati di un sistema legati da una trasformazione irreversibile si sceglia una qualsiasi trasformazione reversibile per quei due stati per trovare la variazione di entropia. Per questo alcune trasformazioni vegono rappresentate in un piano (T,S). Dato un ciclo termodinamico tra due stati A e B, composto da una trasformazione reversibile ed una irreversibile.



poiché è una trasformazione irreversibile la sua efficienza sarà minore dell'efficienza di una macchina di Carnot, per cui l'integrale di Clausius su tutta la trasformazione sarà minore di 0:

$$\eta < \eta_C \tag{7.12.4}$$

$$\oint_{\Gamma} \frac{\delta Q}{T} < 0 \tag{7.12.5}$$

$$\oint_{\Gamma_{REV}} \frac{\delta Q}{T} + \oint_{\Gamma_{IRR}} \frac{\delta Q}{T} < 0 \tag{7.12.6}$$

$$\Delta S_{BA} + \oint_{\Gamma_{IBB}} \frac{\delta Q}{T} < 0 \tag{7.12.7}$$

$$\oint_{\Gamma_{LBB}} \frac{\delta Q}{T} < -\Delta S_{BA} = \Delta S_{AB} \tag{7.12.8}$$

Per cui in una qualsiasi trasformazione  $\Gamma$ :

$$\oint_{\Gamma_{AB}} \frac{\delta Q}{T} \le \Delta S_{AB} \tag{7.12.9}$$

Se si prende in consideraizione una trasformazione adiabatica, allora l'entropia del sistema dovrà aumentare o rimanere costante:

$$\oint_{\Gamma_{AB}} \frac{\delta Q^{\bullet}}{T}^{0} = 0 \le \Delta S_{AB} \tag{7.12.10}$$

Se si espande il sistema analizzato, fino all'intero universo, poiché alcune trasformazioni saranno necessariamente irreversibili, l'entropia dell'universo tenderà ad aumentare spostaneamente nel tempo:

$$\Delta S > 0 \tag{7.12.11}$$

Lo stato di un sistema tenderà quindi al disordine, ovvero ad uno stato di maggiore entropia, solo se il sistema è isolato rispetto all'ambiente esterno. È possibile che in un sistema l'entropia diminuisca, allora l'entropia dell'ambiente dovrà aumentare.

In una trasformazione isoterma si avrà:

$$\Gamma_{REV}: \Delta_{AB} = \oint_{\Gamma_{AB}} \frac{\delta Q}{T} = \frac{1}{T} \oint \delta Q = \frac{\Delta Q_{AB}}{T} \Rightarrow T \Delta S_{AB} = Q_{AB}$$
(7.12.12)

$$\Gamma_{IRR}: \Delta_{AB} > \frac{\Delta Q_{AB}}{T} \tag{7.12.13}$$

per cui il calore generato da una reazione isoterma reversibile è maggiore del calore generato da una reazione irreversibile. In una trasformazione adiabatica o isoentropica, l'entropia rimarrà costante:

$$\Delta S_{AB} = \oint_{\Gamma_{AB}} \frac{\delta Q}{T}^0 = 0 \tag{7.12.14}$$

Date due sorgenti a contatto, aventi temperature  $T_1$  e  $T_2 > T_1$ , la variazione di entropia della prima sorgente sarà:  $\Delta S_1 = -\frac{Q}{T_1}$ , mentre la variazione di entropia della seconda sorgente sarà:

$$\Delta S_2 = \frac{Q}{T_2}$$
. Per cui:

$$|\Delta S_1| < \Delta S_2 \Rightarrow \Delta S = Q\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) > 0$$
 (7.12.15)

Per un gas ideale dato il differenziale dell'entropia dS, si potrà esprimere rispetto al lavoro ed all'energia interna del sistema:

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = \frac{dU + \delta W}{T} \tag{7.12.16}$$

$$\delta W = p \, dV = \frac{nRT}{V} dV, \, dU = c_V n \, dT \tag{7.12.17}$$

$$dS = \frac{c_V n \, dT}{T} + \frac{nR \, dV}{V} \tag{7.12.18}$$

$$\Delta S_{AB} = \int_{T_A}^{T_B} \frac{c_V n \, dT}{T} + \int_{V_A}^{V_B} \frac{nR \, dV}{V}$$
 (7.12.19)

$$\Delta S_{AB} = nc_V ln\left(\frac{T_B}{T_A}\right) + nR ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)$$
 (7.12.20)

questa equazione per la variazione di entropia varrà per ogni trasformazione di un gas ideale, poiché l'entropia è una funzione di stato. Potrà essere espressa alternativamente come:

$$\Delta S_{AB} = nc_p ln\left(\frac{T_B}{T_A}\right) - nR ln\left(\frac{p_B}{p_A}\right)$$
 (7.12.21)

$$\Delta S_{AB} = nc_p ln \left(\frac{V_B}{V_A}\right) + nc_V ln \left(\frac{p_B}{p_A}\right)$$
 (7.12.22)