短视频处理 LanSoEditor-SDK 之 DrawPad 画板的方法说明

说明

一下文字是《视频编辑高级版本 LanSoEditor_advance》SDK 内部的方法 DrawPad 画板的介绍。

- DrawPad 画板是 LanSoEdito_SDK 为了简化视频处理而设计的一种视频编辑架构.
- 即媒体画板,是一个容器,意味着您可以向这个画板里绘制:视频、图片、文字、线条、UI等元素。我们把这些元素命名为 Layer 图层。当前有 VideoLayer、BitmapLayer、ViewLayer、CanvasLayer、MVLayer、CameraLayer、DataLayer。这些 Layer 都可以随时的投放进去,并可以随时的删除。每个 Layer 均支持:平移、缩放、旋转、RGBA 可调、滤镜等效果。让你像设计 UI 动画一样设计您个性的视频 APP。
- 比如,

你把一个视频增加到 DrawPad 画板中,则视频就会等比例自动缩放到 DrawPad 画板设定的大小,起到缩放的效果:

你把两个视频增加到 DrawPad 画板中,则就是视频叠加;

你把一个视频和图片增加到 DrawPad 画板中,并在视频处理中,做各种平移缩放旋转的动作,就是视频和图片的各种效果;

你把一个视频+多个图片+UI 增加到 DrawPad 画板中,更加呈现多样的效果;

你把一个视频+UI 增加到 DrawPad 画板中,则就会有涂鸦,增加文字等效果;你把一张图片增加到 DrawPad 画板中,则就是一种图片转换为视频;

你把多张图片增加到 DrawPad 画板中,并进行各种调节,就是花样的照片影

集;

你把一个 UI 增加到 DrawPad 画板中,则 UI 上炫酷的画面就会实时的转换为视频;

● 实现 DrawPad 画板的可调用类有:

DrawPadViewRender --------效果预览并实时保存处理视频画面的类. DrawPadPictureExecute------后台处理各种图片转换为视频的类.

DrawPadVideoExecute------后台处理视频和其他 Layer 编辑的类.

- 我们 SDK 已经应用在许多上线 APP 中,可联系我们,索取相关的上线 APP 信息.
- SDK 演示代码下载地址: https://github.com/LanSoSdk/LanSoEditor_advance

版本信息

日期	SDK 版本号	更新说明
2016-09-18	V1.8.3	第一次编写
2016-11-15	V1.9.0	全新的类:画板和图层,更易
		理解。
2017-02-21	V2.0.0	增加 CameraLayer 和
		DataLayer,增加一些方法说
		明。

方法说明

DrawPad 画板基本类具有的方法

public BitmapLayer addBitmapLayer(Bitmap bmp);

参数:

bmp 图片的 bitmap 对象;

返回值: 一个 BitmapLayer 对象

功能说明:

从 DrawPad 画板中获取一个 BitmapLayer 对象,获取后,您可以使用 BitmapLayer 中的一些方法,比如是否显示,平移缩放旋转,RGBA 调节等.

您也可以一次获取多个 BitmapLayer,可以在获取的时候先设置为不显示,在你需要显示的时间点,设置各种个性化的出现方式,如平移缓慢/或淡淡的渐亮出现/或缩放旋转着出现等等.

使用对象:

所有实现 DrawPad 画板的类.

2. public ViewLayer addViewLayer();

参数:

返回值: 一个 ViewLayer 对象

功能说明:

获得一个 ViewLayer, 创建后,您可以使用 ViewLayer 中的一些方法,比如是否显示, 平移缩放等.

使用对象:

所有实现 DrawPad 画板的类.

public void removeLayer(Layer Layer);

参数:

返回值: 一个 ViewLayer 对象

功能说明:

从 DrawPad 画板渲染线程列表中移除并销毁这个 Layer,您可以在 remove 前做一些动作,比如飞出后再 remove;变暗后再 remove;淡淡的透明后再 remove 等.

使用对象:

所有实现 DrawPad 画板的类.

4. public void setUpdateMode(DrawPadUpdateMode mode,int fps);

参数:

mode: 当刷新模式, 具体值参考如下.

fps: 一秒钟的刷新频率

功能说明:

设置当前 DrawPad 画板的刷新帧模式, 这些模式包括:

{@link DrawPadUpdateMode#ALL_VIDEO_READY} DrawPad 画板中的所有视频帧都刷新后,更新 DrawPad 画板中一帧画面. 适用在多个视频有同样的视频帧率的情况下,当前采用这种模式;

{@link DrawPadUpdateMode#AUTO_FLUSH} DrawPad 画板自动刷新,这种模式需要设置自动刷新的帧率.试用在 DrawPad 画板中没有视频的场合,比如图片影集/把 UI 独立转换为视频等场合.

使用对象:

所有实现 DrawPad 画板的类.

5. public void pauseUpdateDrawPad 画板();

参数:

无

功能说明:

暂停 DrawPad 画板的帧刷新;

在一些场景里,您需要开启 DrawPad 画板后,暂停下, 然后 add 各种 Layer 后,安排好各种事宜后,再让其画面更新,则用到这个方法,比如 在 DrawPad 画板开始后,想连续获取多个 BitmapLayer 后,再开始刷新的场合.

可以在 DrawPad 画板中的任意地方调用.

当 DrawPad 画板运行时,会判断当前是否暂停刷新帧,如果暂停了,则不再刷新帧,但可以正常的 add 各种 Layer 和 remove 各种 Layer.

可以 用 {@link #resumeUpdateDrawPad()}来恢复 DrawPad 画板,

使用对象:

所有实现 DrawPad 画板的类.

6. public void resumeUpdateDrawPad();

参数:

无

功能说明:

恢复 DrawPad 画板的 帧刷新过程. 和 {@link #pauseUpdateDrawPad()} 配对使用. 使用对象:

所有实现 DrawPad 画板的类.

7. public void setDrawPadProgressListener(onDrawPadProgressListener listener);

参数:

onDrawPadProgressListener 的监听对象

功能说明:

设置 DrawPad 画板在执行的时的监听, DrawPad 画板每执行完一帧画面,会调用这个 Listener,返回的 timeUs 是当前画面的时间戳(单位是微秒),可以利用这个时间戳来做一些变化,比如在几秒处缩放,在几秒处平移等

您可以参考我们 SDK 中的大多数例子来做操作.

使用对象:

所有实现 DrawPad 画板的类.

 $8. \quad \text{public void setDrawPadCompletedListener} (on DrawPadCompletedListener \, listener); \\$

参数:

onDrawPadCompletedListener 的监听对象

功能说明:

设置 DrawPad 处理完后的监听.

使用对象:

所有实现 DrawPad 画板的类.

public void startDrawPad();

参数:

无

功能说明:

开始 DrawPad 画板的执行.

使用对象:

所有实现 DrawPad 画板的类.

10. public void releaseDrawPad();

参数:

无

功能说明:

结束 DrawPad 画板的执行.

使用对象:

所有实现 DrawPad 画板的类.

DrawPadViewRender 具有的方法

11. public DrawPadViewRender(Context context,int glwidth, int glheight);

参数:

context: Android 系统的 Context 对象 glwidth DrawPad 画板的宽度 glheight DrawPad 画板的高度.

功能说明:

构造方法, DrawPadViewRender 用在视频预览和后台统一处理的场合,用户需要预览着各种效果,一边设置的场合.

使用对象:

DrawPadViewRender

12. public void setDisplaySurface(Surface surface);

参数:

surface: Surface 类型的对象.

功能说明:

设置预览显示的 Surface, 这个 surface 一般来自 TextureView,当前您能也可以根据自己的需求来设置.

可以参考我们的开放源代码文件 DrawPadView 中的设置.

如果您不需要 UI 界面,但需要播放视频或音频,则可以不设置该 surface,但 DrawPad 画板的工作条件是,surface 和 setEncoderEnable 一定要有一个设置.

使用对象:

DrawPadViewRender

13. public void setEncoderEnable(int encW,int encH,int encBr,int encFr,String encOut);

参数:

encW 录制视频的宽度,如果之前设置的 glWidth 和 glheight 于这个宽高不同,则会在录制的过程中缩放到编码的宽高

encH 录制视频的高度

encBr 录制视频的 bitrate

encFr 录制视频的 帧率, 如有主视频,则用主视频的刷新频率.

encOut 录制视频的输出路径

功能说明:

设置在预览的过程中,同时开始录制,这样画面中的任何变化,都会实时的保存起来,做到所见既所得的方式.

使用对象:

DrawPadViewRender

14. public void setUseMainVideoPts(boolean use);

参数:

use:布尔类型,是否使用.默认为 false

功能说明:

设置是否使用主视频的时间戳为录制视频的时间戳,默认第一次获取到的 VideoLayer 为主视频.

如果您传递过来的是一个完整的视频,只是需要在此视频上做一些操作,操作完成后,时长等于源视频的时长,则建议使用主视频的时间戳,如果视频是从中间截取一般开始的则不建议使用

默认是这里为 false;

使用对象:

DrawPadViewRender

15. public VideoLayer addVideoLayer(int width, int height);

参数:

width 视频的画面宽度 建议用 {@link MediaInfo#vWidth}来赋值

height 视频的画面高度, 此高度和宽度是即将填入到获取到 VideoLayer 中的视频宽高.

返回值: 返回创建好的 VideoLayer 对象.

功能说明:

获取一个视频的 VideoLayer 使用完毕后,通过{@link #removeLayer(Layer)}来注销掉.

使用对象:

DrawPadViewRender

16. public VideoLayer addMainVideoLayer(int width, int height);

参数:

width 视频的画面宽度 建议用 {@link MediaInfo#vWidth}来赋值 height 视频的画面高度, 此高度和宽度是即将填入到获取到 VideoLayer 中的视频宽高.

返回值: 返回创建好的 VideoLayer 对象.

功能说明:

获取一个主视频的 VideoLayer, 如 DrawPad 用在对已经存在的视频做处理,则需要在 DrawPad 建立后第一个调用.

当前渲染线程是通过主视频来显示频率来刷新的. 使用完毕后,通过{@link #removeLayer(Layer)}来注销掉.

使用对象:

DrawPadViewRender

17. public boolean switchFilterTo(Layer Layer,GPUImageFilter filter);

参数:

Layer 使用到的视频滤镜 Layer,

filter 需要切换到的 filter 对象. 返回值: 返回创建好的 VideoLayer 对象.

返回值:切换成功,返回 true,失败返回 false

功能说明:

切换从 DrawPad 对象中获取到 Layer 对象的滤镜效果.支持在视频预览中实时的切换.

使用对象:

DrawPadViewRender

DrawPadPictureExecute 后台执行方法说明

18. public DrawPadPictureExecute(Context ctx,int glwidth,int glheight,int duration,int framerate,int bitrate,String dstPath);

参数:

ctx 语境,android 的 Context

glwidth DrawPad 画板的的宽度 glheight DrawPad 画板的的高度

duration 视频时长 framerate 帧率

bitrate 编码视频所希望的码率,比特率,设置的越大,则文件越大,设置小一

些会起到视频压缩的效果.

dstPath 编码视频保存的路径.

功能说明:

DrawPad 画板的图片转换为视频的后台执行.

使用对象:

DrawPadPictureExecute

DrawPadVideoExecute 后台执行方法说明

19. public DrawPadVideoExecute(Context ctx,String srcPath,int glwidth,int glheight,int framerate,int bitrate,String dstPath);

参数:

ctx 语境.android 的 Context

srcPath 主视频的路径

glwidth DrawPad 画板的的宽度 glheight DrawPad 画板的的高度

bitrate 编码视频所希望的码率,比特率.

dstPath 编码视频保存的路径.

功能说明:

创建在后台调用 DrawPad 来处理视频的构造方法.

使用对象:

DrawPadVideoExecute

20. public void setUseMainVideoPts(boolean use);

参数:

use:布尔类型,是否使用.默认为 false

功能说明:

设置是否使用主视频的时间戳为录制视频的时间戳,如果您传递过来的是一个完整的视频,只是需要在此视频上做一些操作,操作完成后,时长等于源视频的时长,则建议使用主视频的时间戳,如果视频是从中间截取一般开始的则不建议使用

默认是这里为 false;

使用对象:

DrawPadVideoExecute

21. public VideoLayer addVideoLayer(String videoPath,int vWidth,int vHeight);

参数:

videoPath 叠加视频的完整路径

vWidth 该视频的宽度 vHeight 该视频的高度.

返回值: 从 DrawPad 中获得的 VideoLayer 对象.

功能说明:

获取一个 VideoLayer 并返回,在 DrawPadVideoExecute 中获取,则等于是在主视频中另外叠加上一个视频.

使用对象:

DrawPadVideoExecute