第二十六节 分布式配置

内部配置 (Internal Configuration)

java.util.concurrent.ForkJoinPool#makeCommonPool() 既有内部配置,又有外部配置

Spring 配置

配置源 - PropertySources

属性处理 - PropertyResolver

- 属性存储
- 属性占位符处理

配置类型转换 - ConversionService

Spring Cloud 配置基础

Spring Cloud Config 架构设计

Spring Cloud Config 是可选的重要组件

Spring Cloud Config Client

配置信息 - Environment 抽象中的 PropertySources,比如:

```
spring:
# 配置 Spring Cloud Config Server
## 配置直连模式
config:
    import:
'optional:configserver:http://127.0.0.1:8888'
## 配置服务发现模式
cloud:
    config:
        discovery:
        enabled: true
        serviceId: config-server
```

通过连接配置服务器,获取新的远程配置,即新的 PropertySource

底层实现 -ConfigServicePropertySourceLocator

- 基于 Spring Cloud Commons 抽象中的 Bootstrap
 - PropertySourceLocator 实现类 org.springframework.cloud.config.client.ConfigServi
 cePropertySourceLocator
 - 存在 META-INF/spring.factories 的配置:

```
org.springframework.cloud.bootstrap.Bootst
rapConfiguration=\
org.springframework.cloud.config.client.Co
nfigServicePropertySourceLocator
```

Spring Cloud Config Server

激活配置服务器逻辑

通过 @EnableConfigServer

- @Import -> ConfigServerConfiguration
 - @BeanConfigServerConfiguration.Marker 被初始化
 - 作为 ConfigServerAutoConfiguration 的判断条件
 - @ConditionalOnBean(ConfigServerConfigur ation.Marker.class)

配置服务器自动装配类 -ConfigServerAutoConfiguration

导入配置

- Environment 仓库
 - EnvironmentRepositoryConfiguration
 - CompositeConfiguration (组合多个 EnvironmentRepository)
- ResourceRepositoryConfiguration
- Config Server Web MVC 相关

- ConfigServerMvcConfiguration
 - EnvironmentController
- 加密相关
 - ConfigServerEncryptionConfiguration
 - ResourceEncryptorConfiguration

配置服务器 MVC Controller -EnvironmentController

映射路径

• /{name}/{profiles:.*[^-].*}

Web Endpoint

连接模式

地址直连模式

服务发现模式

Spring Cloud Config 核心 API -PropertySourceLocator

内建实现实现

Spring Cloud Config Client 实现 -ConfigServicePropertySourceLocator

特定客户端实现

- Zookeeper org.springframework.cloud.zookeeper.config.Zookeep
 erPropertySourceLocator
- Consul org.springframework.cloud.consul.config.ConsulPrope
 rtySourceLocator
- Nacos com.alibaba.cloud.nacos.client.NacosPropertySourceL ocator
- Kubernetes(ConfigMap) org.springframework.cloud.kubernetes.fabric8.config.F abric8ConfigMapPropertySourceLocator

自定义 Bootstrap PropertySource

参考文档: https://docs.spring.io/spring-cloud-commons/ docs/3.0.3/reference/html/#customizing-bootstrap-prope rty-sources

实现步骤:

- 实现 PropertySourceLocator 接口
- 配置实现 META-INF/spring.factories 文件
 - 配置
 - org.springframework.cloud.bootstrap.Boot strapConfiguration=\${PropertySourceLocat or 实现类}
- API 实现 定义 PropertySourceLocator @Bean

Bootstrap PropertySource 原理

参考

org.springframework.cloud.bootstrap.config.PropertySourceBootstrapConfiguration 实现,

通过内建或者自定义 PropertySourceLocator Bean(集合) 来补充 Bootstrap ApplicationContext 中的 PropertySources

```
@Autowired(required = false)
    private List<PropertySourceLocator>
propertySourceLocators = new ArrayList<>();
```

```
@override
    public void
initialize(ConfigurableApplicationContext
applicationContext) {
        List<PropertySource<?>> composite = new
ArrayList<>();
AnnotationAwareOrderComparator.sort(this.proper
tySourceLocators);
        boolean empty = true;
        ConfigurableEnvironment environment =
applicationContext.getEnvironment();
        for (PropertySourceLocator locator :
this.propertySourceLocators) {
            Collection<PropertySource<?>>>
source = locator.locateCollection(environment);
            if (source == null || source.size()
== 0) {
                continue;
            }
            List<PropertySource<?>> sourceList
= new ArrayList<>();
            for (PropertySource<?> p : source)
{
                if (p instanceof
EnumerablePropertySource) {
                    EnumerablePropertySource<?>
enumerable = (EnumerablePropertySource<?>) p;
                    sourceList.add(new
BootstrapPropertySource<>(enumerable));
                }
                else {
```

```
sourceList.add(new
SimpleBootstrapPropertySource(p));
                }
            }
            logger.info("Located property
source: " + sourceList);
            composite.addAll(sourceList);
            empty = false;
        if (!empty) {
            MutablePropertySources
propertySources =
environment.getPropertySources();
            String logConfig =
environment.resolvePlaceholders("${logging.conf
iq:}");
            LogFile logFile =
LogFile.get(environment);
            for (PropertySource<?> p :
environment.getPropertySources()) {
                if
(p.getName().startsWith(BOOTSTRAP_PROPERTY_SOUR
CE_NAME)) {
propertySources.remove(p.getName());
            }
insertPropertySources(propertySources,
composite);
reinitializeLoggingSystem(environment,
logConfig, logFile);
```

```
setLogLevels(applicationContext,
environment);
handleIncludedProfiles(environment);
}
}
```

相关议题

配置中心和注册中心

注册中心,读多写多,不强依赖于数据持久化,更偏好于高可用,最终一致性即可

服务消费客户端本地缓存一分订阅服务的列表数据

配置中心, 读多写少, 推荐数据持久化。

如何配置 Spring Cloud 依赖

• 如果使用 Spring Cloud Alibaba 的话,那么可以参考:

https://github.com/alibaba/spring-cloud-alibaba/wiki/%E
7%89%88%E6%9C%AC%E8%AF%B4%E6%98%8E#%E6%A
F%95%E4%B8%9A%E7%89%88%E6%9C%AC%E4%BE%9
D%E8%B5%96%E5%85%B3%E7%B3%BB%E6%8E%A8%E
8%8D%90%E4%BD%BF%E7%94%A8

Spring Cloud Version	Spring Cloud Alibaba Version	Spring Boot Version
Spring Cloud 2020.0.0	2021.1	2.4.2
Spring Cloud Hoxton.SR8	2.2.5.RELEASE	2.3.2.RELEASE
Spring Cloud Greenwich.SR6	2.1.4.RELEASE	2.1.13.RELEASE

• 如果仅使用了 Spring Cloud 的话,那么可以参考:

通过 https://start.spring.io/ 配置对应版本,选择 "EXPLORE" 后,会弹出 Maven 版本信息,比如:

```
<version>2.5.0
   <relativePath/> <!-- lookup parent from
repository -->
 </parent>
 <groupId>com.example
 <artifactId>demo</artifactId>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 <name>demo</name>
 <description>Demo project for Spring
Boot</description>
 cproperties>
   <java.version>11</java.version>
   <spring-cloud.version>2020.0.3-
SNAPSHOT</spring-cloud.version>
 </properties>
 <dependencies>
   <dependency>
<groupId>org.springframework.cloud
     <artifactId>spring-cloud-config-
server</artifactId>
   </dependency>
```

@EnableAutoConfiguration 与 @BootstrapConfiguration

@EnableAutoConfiguration 隶属于 Spring Boot,为 Spring Boot ApplicationContext 提供自动装配 Configuration Class

@BootstrapConfiguration 隶属于 Spring Cloud (Spring Cloud Commons) ,为 Spring Cloud Bootstrap ApplicationContext (Spring Boot ApplicationContext 的 Parent ApplicationContext)配置 Bean

Spring Cloud Bootstrap ApplicationContext 与 Spring Boot ApplicationContext 的关系

Spring Cloud 应用是一个 Spring Boot 应用,利用 Spring Boot 生命周期,创建 Bootstrap ApplicationContext,并将其作为 Spring Boot ApplicationContext 的 Parent ApplicationContext,同时,优先启动。

Spring Boot ApplicationContextion 在准备过程中启动了一个 Bootstrap ApplicationContext

SpringApplication 生命周期

总入口 run() 方法

准备 Environment org.springframework.boot.SpringApplication#prepare
 Environment

- 成员 SpringApplicationRunListener 有一个默认实现 org.springframework.boot.context.event.EventPubli shingRunListener#environmentPrepared
 - 发送 org.springframework.boot.context.event.Applica tionEnvironmentPreparedEvent
- 创建 ApplicationContext org.springframework.boot.SpringApplication#createAp
 plicationContext
- 准备(初始化) ApplicationContext org.springframework.boot.SpringApplication#prepare
 Context
 - org.springframework.boot.SpringApplicationRunList eners
 - 成员 SpringApplicationRunListener 有一个默认实现 org.springframework.boot.context.event.EventPublishingRunListener#contextPrepared
 - 发送
 org.springframework.boot.context.event.Appl
 icationContextInitializedEvent 事件
- 启动 ApplicationContext org.springframework.boot.SpringApplication#refreshC ontext

Bootstrap ApplicationContext 创建并启动

该功能隶属于 Spring Cloud Commons 模块,利用了 Spring Boot SpringApplication 生命周期来扩展实现。

Spring Cloud Commons 模块提供了一个
ApplicationListener 实现,去监听
ApplicationEnvironmentPreparedEvent 事件,即:
org.springframework.cloud.bootstrap.BootstrapApplicationListener

```
@Override
    public void
onApplicationEvent(ApplicationEnvironmentPrepar
edEvent event) {
        ConfigurableEnvironment environment =
event.getEnvironment();
        if (!bootstrapEnabled(environment) &&
!useLegacyProcessing(environment)) {
            return;
        }
        // don't listen to events in a
bootstrap context
        if
(environment.getPropertySources().contains(BOOT
STRAP_PROPERTY_SOURCE_NAME)) {
            return;
        }
        ConfigurableApplicationContext context
= null;
        String configName =
environment.resolvePlaceholders("${spring.cloud
.bootstrap.name:bootstrap}");
```

```
for (ApplicationContextInitializer<?>
initializer :
event.getSpringApplication().getInitializers())
{
            if (initializer instanceof
ParentContextApplicationContextInitializer) {
                context =
findBootstrapContext((ParentContextApplicationC
ontextInitializer) initializer, configName);
            }
        }
        if (context == null) {
            context =
bootstrapServiceContext(environment,
event.getSpringApplication(), configName);
event.getSpringApplication().addListeners(new
CloseContextOnFailureApplicationListener(contex
t));
        }
        apply(context,
event.getSpringApplication(), environment);
```

其中 SpringApplicationBuilder#build 生成
SpringApplication 对象,SpringApplication#run 方法会创
建自己的 ApplicationContext,即 bootstrap
ApplicationContext。

总之, Spring Cloud Bootstrap ApplicationContext 是基于 Spring Boot SpringApplication 实现

Spring Boot Spring Application#run()

- 准备 Environment
 - 发送 ApplicationEnvironmentPreparedEvent
 - 被 BootstrapApplicationListener 监听事件
 - 创建 SpringApplication
 - 调用 SpringApplication#run()
 - 创建 Bootstrap ApplicationContext

ApplicationContext Parent 关联

Environment、ApplicationContext 与 SpringApplication 的关系

- 一个 SpringApplication 创建并且关联 一个 ApplicationContext
- 一个 ApplicationContext 管理着一个 Environment 对象
- 一个 Environment 对象关联了一个 PropertySources
- 一个 PropertySources 关联了一个或多个 PropertySource

Bootstrap ApplicationContext 关联 Bootstrap Environment 初始化过程

 创建阶段: Bootstrap ApplicationContext 在创建过程中 会创建一个 StandardEnvironment 对象,即 Bootstrap Environment

```
StandardEnvironment bootstrapEnvironment =
new StandardEnvironment();
         MutablePropertySources
bootstrapProperties =
bootstrapEnvironment.getPropertySources();
```

• 初始化阶段:根据 "spring.cloud.bootstrap.*" 配置信息获取 Bootstrap 初始化 PropertySource

- 扩展阶段:通过
 org.springframework.cloud.bootstrap.config.PropertyS
 ourceBootstrapConfiguration
 - 收集 PropertySourceLocator Bean 集合,并将 locate
 PropertySource 添加到 Bootstrap Environment 中, 参考:

org.springframework.cloud.bootstrap.config.Proper tySourceBootstrapConfiguration#initialize

BootstrapApplicationListener会有早期事件的问题吗?

答:不会,因为

org.springframework.boot.context.event.EventPublishing RunListener 关联的

org.springframework.context.event.SimpleApplicationEve ntMulticaster 是独立于 ApplicationContext 实现。

Spring Cloud Config Client 实现与 Spring Cloud Config 特定客户端实现的 区别

如果配置客户端使用 Spring Cloud Config Client 的方式(标准 REST API 方式),若要添加新配置存储的实现,需要实现 Spring Cloud Config Server,比如 <u>Spring Cloud Alibaba</u> Nacos Config Server 实现。优点:无需升级依赖,只需要调

整配置即可。(少数)比如,将配置从 Git 迁移到 Nacos。

反之,如果使用 Spring Cloud Config 特定客户端实现,需要利用 PropertySourceLocator 来提供特定配置存储基础设施实现,比如 <u>Spring Cloud Alibaba Nacos Config 实现</u>。优点:性能和效率会比较占优势。(多数),比如,将 Zookeeper 作为配置管理替换为 Nacos 的实现。

作业

基于文件系统为 Spring Cloud 提供 PropertySourceLocator 实现

- 配置文件命名规则 (META-INF/config/default.properties 或者 META-INF/config/default.yaml)
- 可选:实现文件修改通知