### 计算机操作系统


**Operating Systems** 

田卫东 March, 2014

# 第3章 处理机调度与死锁---进程调度专题

# 3.1 处理机调度的基本概念


#### 3.1.1 操作系统分配处理机的基本流程



# 3.1 处理机调度的基本概念

3.1.2 高级、中级、低级三级调度

(1) 高级调度



# 3.1处理机调度的基本概念3.1.2高、中、低三级调度


- (1) 高级调度

  - ■高级调度的概念(Long-Term Scheduling) □用于决定把外存上处于后备队列中的哪些作业调入内存, 并为它们创建进程、分配必要的资源,然后,再将新创建的 进程排在就绪队列上,准备执行。
    - □长程调度、作业调度、接纳调度。
    - □对象: 作业
  - ■特点
    - □调度频率低:几分钟或几十分钟。
    - □调度算法可以很复杂

# 3.1处理机调度的基本概念3.1.2高、中、低三级调度

低级调度

(2) 低级调度



# 3.1处理机调度的基本概念 3.1.2 高、中、低三级调度

- (2) 低级调度

  - ■低级调度的概念(Low-Level Scheduling) □用来决定就绪队列中的哪个进程应获得处理机,然后再由 分派程序执行把处理机分配给该进程的具体操作。
    - □进程调度、短程调度、接纳调度。
    - □对象: 就绪进程
  - ■特点
    - □调度频率高: 几毫秒或几十毫秒。
    - □调度算法通常简单,保证算法执行时间短

## 3.1 处理机调度的基本概念

#### (2) 低级调度

■调度方式: 非抢占方式

口指当某一进程正在处理机上执行时,即使有某个更为重要或紧迫的进程进入就绪队列,仍然让正在执行的进程继续执行,直到该进程完成或发生某种事件而进入完成或阻塞状态时,才把处理机分配给更为重要或紧迫的进程。非剥夺方式又称非抢占方式、不可剥夺方式。

- □简单,系统开销小,实时性差。
- □不安全:霸占CPU,造成进程"饥饿"

■调度方式: 抢占方式


口指当一个进程正在处理机上执行时,若有某个更为重要或紧迫的进程需要使用处理机,则立即暂停正在执行的进程,将处理机分配给这个更重要或紧迫的进程。剥夺方式又称抢占方式、可剥夺方式。

- □简单,系统开销小。
- □安全:不会霸占CPU。

16:43<mark>℃方式:优先权原则、短作业《进程》优先、时间</mark>片原则。

# 3.1处理机调度的基本概念3.1.2高、中、低三级调度

(3) 中级调度




# 3.1处理机调度的基本概念3.1.2高、中、低三级调度

- (3) 中级调度
  - ■中级调度的概念(Intermediate-Level Scheduling) □中级调度主要目的:为了提高内存利用率和系统吞吐量。

    - □应使那些暂时不能运行的进程不再占用宝贵的内存资源, 而将它们调至外存上去等待,把此时的进程状态称为就绪驻 外存状态或挂起状态。
    - □当这些进程重又具备运行条件、且内存又稍有空闲时,由中级调度来决定把外存上的哪些进程,重新调入内存,并修改其状态为就绪状态,挂在就绪队列上等待进程调度。
    - □内存就绪(表示进程在内存中就绪)和外存就绪(进程在 外存中就绪),内存阻塞和外存阻塞。
    - □对象: 就绪进程、阻塞进程
  - ■特点
    - □调度频率:介于高级调度和低级调度之间。
  - 16:43 23 实际就是内存管理的大学的操作功能


# 3.1处理机调度的基本概念3.1.3调度队列模型

(1) 仅有进程调度的调度队列模型




# 3.1处理机调度的基本概念3.1.3 调度队列模型

(2) 具有高级调度和低级调度的调度队列模型



### 3.1 处理机调度的基本概念

- 3.1.3 调度队列模型
- (3) 同时具有高、中、低三级调度的调度队列模型



#### 3.1.3 选择调度方式和衡量调度算法的性能

- (1) 面向用户的准则
- ■周转时间短 □周转时间

从作业提交给系统开始,到作业完成为止的时间间隔。

包括: 1)作业在后备队列的等待时间;

- 2)进程在就绪队列的等待时间;
- 3)进程在CPU上的执行时间;
- 4)进程等待I/O操作时间;
- □平均周转时间

$$T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} T_i$$

□平均带权周转时间。

$$W = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \frac{T_i}{T_{si}}$$

 $T_i$ : 第i个作业的周转待时间;

 $T_{ci}$ : 第i个作业的要求服务时间(即: 3)+4)时间);

# 3.1 处理机调度的基本概念 3.1.3 选择调度方式和衡量调度算法的性能

- (1) 面向用户的准则
  - ■响应时间快

响应时间,用户从提交键盘命令开始,到系统首次给出响应为 止的时间。

■截止时间保证

截止时间: 作业/进程开始或结束的最晚时间。

- (2) 面向系统的准则
  - ■系统吞吐量高


吞吐量:系统单位时间内完成的作业/进程数量。

- ■处理机利用率好
- ■资源利用均衡

- 实质是一种资源分配,因而调度算法是指: 根据系统的资源分配策略所规定的资源分配算法。
- 对于不同的系统和系统目标,通常采用不同的调度算法,例如,在批处理系统中,为了照顾为数众多的短作业,应采用短作业优先的调度算法. 又如在分时系统中,为了保证系统具有合理的响应时间,应采用轮转法进行调度。
- 目前存在的多种调度算法中,有的算法适用于作业调度,有的算法适用于进程调度;但也有些调度算法既可用于作业调度,也可用于进程调度。

#### 3.2.1 先来先服务调度算法(FCFS)

(1) 基本设计思想



#### ■FCFS概述

- □既可用于作业调度,也可用于进程调度。
- □用于作业调度:每次调度都是从后备作业队列中,选择一个或多个最先进入该队列的作业,将它们调入内存,为它们分配资源、创建进程,然后放入就绪队列。
- □用于进程调度:则每次调度是从就绪队列中,选择一个最 先进入队列的进程,为之分配处理机,使之投入运行。

- 3.2 调度算法 3.2.1 先来先服务调度算法(FCFS)
- (2) 特点
  - ■本质

仅考虑"到达时间";

- ■特点
  - □ 实现简单;
  - □ 貌似公平;
  - □ 实际上,对短作业不公平。

- 3.2.2 短作业/短进程优先调度算法(SJF/SPF)
- (1) 基本设计思想

#### ■SJF/SPF概述

- □既可用于作业调度(SJF),也可用于进程调度(SPF)。
- □用于作业调度:每次调度都是从后备作业队列中,选择一个要求服务时间(执行时间)最短的作业,将它们调入内存,为它们分配资源、创建进程,然后放入就绪队列。
- 口用于进程调度:则每次调度是从就绪队列中,选择一个执行时间最短的进程,为之分配处理机,使之投入运行。

3.2.2 短作业/短进程优先调度算法(SJF/SPF)

#### (2) 特点

■本质

仅考虑"执行时间";

- ■特点
  - □ 实现困难: 估算执行时间很难;
  - □ 有利于短作业
  - □对长作业不公平。

- 3.2.2 短作业/短进程优先调度算法(SJF/SPF)
- (3) 算法对比实例1

5进程A,B,C,D,E分别于0,1,2,3,4时刻到达系统,要求服务时间分别为4,3,5,2,4,请计算:

- (1)采用FCFS时进程执行顺序和平均周转时间;
- (2)采用SPF时进程执行顺序和平均周转时间;

- 3.2 调度算法 3.2.3高优先权优先调度算法(FPF)
- (1) 基本设计思想

#### ■FPF概述

- □既可用于作业调度,也可用于进程调度。
- □用于作业调度时:系统将从后备队列中选择若干个优先权最高的作业,装入内存。
- □用于进程调度时:该算法是把处理机分配给就绪队列中优 先权最高的进程。分为非抢占式优先权算法和抢占式优先权 度算法。

- 3.2.3高优先权优先调度算法(FPF)
- (2) 优先权
  - ■优先权: 算法的核心
    - □反映作业/进程执行时的迫切程度,是对调度所考虑的实际因素的算法抽象。
    - □通常用1个整型数来表示。
  - ■进程的优先权
    - □抢占式优先权(进程调度): 高优先权进程到达时,立刻停止低优先权进程的执行,让高优先权进程执行。
    - □非抢占式优先权(进程调度):高优先权作业进程到达时,须等待低优先权进程执行完毕或主动释放CPU。

- 3.2 调度算法 3.2.3高优先权优先调度算法(FPF)
- (2) 优先权


#### ■优先权的确定

□静态优先权:进程创建时确定(根据进程类型、 和用户要求等),直到进程执行结束,保持不变。 资源需求

进程创建时确定(根据进程类型、初始优先权,在进程执行过程中, □动态优先权: 资源需求 和用户要求等) 可以发生

(3) 优先权示例: Windows 2000/XP的32级线程优先权

#### Windows 2000支持32级线程优先级



- 3.2.4 高响应比优先调度算法
- (1) 基本设计思想
- ■概述
  - □用于作业调度。
  - □系统将从后备队列中选择若干个响应比(优先权)最高的作业,装入内存,投入运行。
  - □核心:对等待作业以一定速率a提高其优先权。



# 3.2 调度算法 3.2.4 高响应比优先调度算法

- (2) 特点
- ■如果作业的等待时间相同,则要求服务的时间愈短,其优先权 愈高,因而该算法有利于短作业。
- 当要求服务的时间相同时,作业的优先权决定于其等待时间,等待时间愈长,其优先权愈高,因而它实现的是先来先服务。
- 型对于长作业,作业的优先级可以随等待时间的增加而提高,当 其等待时间足够长时,其优先级便可升到很高,从而获得处理机。
- ■既照顾了短作业,又考虑了作业到达的先后次序,不会使长作业长期得不到服务。因此,该算法实现了一种较好的折衷。
- ■须做响应比计算,会增加系统开销

#### 3.2.5 时间片轮转调度算法(RR)

(1) 基本设计思想


#### ■概述

- □用于作业调度或进程调度。
- 口在早期的时间片轮转法中,系统将所有的就绪进程按先来 先服务的原则,排成一个队列,每次调度时,把CPU分配给 队首进程,并令其执行一个时间片。
- □保证就绪队列中的所有进程,在一给定的时间内,均能获得一时间片的处理机执行时间。换言之,系统能在给定的时间内,响应所有用户的请求。
- □当执行的时间片用完时,由一个计时器发出时钟中断请求, 调度程序便据此信号来停止该进程的执行, 并将它送往就绪队列的末尾;
- □然后,再把处理机分配给就绪队列中新的队首进程,同时 也让它执行一个时间片。
- 口赋间片的大小从几毫秒到几百毫秒。14

# 3.2 调度算法 3.2.5 时间片轮转调度算法(RR)

#### (1) 基本设计思想





- 3.2 调度算法 3.2.5 时间片轮转调度算法(RR)
- (2) 时间片(Time Slice)
- ■时间片选择
  - □固定时间片。
  - □可变时间片。
- ■时间片大小选择
  - □不可太大:影响最大响应时间:

T=nq;

其中,n为进程数量,q为时间片大小。


□不可太小:

调度开销,增加周转时间;


#### 3.2.6 多级反馈队列调度算法

#### (1) 基本设计思想

- 算法概述
- □ 设置多个就绪队列,为各队列赋予不同的优先级。第1个队列的优先级最高,其余队列优先权逐个降低。
- □ 赋予各个队列中进程执行时间片的大小各不相同: 优先权愈高的队列中,为每个进程所规定的执行时间片就愈小。
- □ 仅当第1队列空闲时,调度程序才调度第2队 列中的进程运行;仅当第1~(i-1)队列均空时, 才会调度第i队列中的进程运行。
- □ 如果处理机正在第i队列中为某进程服务时, 又有新进程进入优先权较高的队列(第1~(i-1) 中的任何一个队列),则此时新进程将抢占正 在运行进程的处理机(正在运行进程被放回原 所在队列末尾)。



- 3.2 调度算法
- 3.2.6 多级反馈队列调度算法
- (1) 基本设计思想
- 算法概述
- □ 对新创建进程,首先将它放入第1队列 末尾,按FCFS原则排队等待调度。
- □ 当轮到该进程执行时,如它能在该时间片内完成,则结束;如果未完成,调度程序便将该进程转入第2队列的末尾,再同样按FCFS原则等待调度执行;
- □ 如果它在第2队列中运行1个时间片后仍未完成,再依次将它放入第3队列...。 如此下去,当1个长作业(进程)从第 1队列依次降到第n队列后,在第n队列 中便采取按时间片轮转的方式运行。



3.2.6 多级反馈队列调度算法

#### (2) 特点

- 避免了事先计算各种进程所需的执行时间。
- 具有较好的性能,能较好地满足各种类型用户需要:
  - 终端型作业用户:终端型作业大多属于交互型作业,作业通常较小,系统只要能使这些作业(进程)在第一队列所规定的时间片内完成,便可使终端型作业用户都感到满意。
  - □ 短批处理作业用户:对于很短的批处理型作业,开始时像终端型作业一样,如果仅在第一队列中执行一个时间片即可完成,便可获得与终端型作业一样的响应时间。对于稍长的作业,通常也只需在第二队列和第三队列各执行一个时间片即可完成,其周转时间仍然较短。
  - □ 长批处理作业用户: 对于长作业,它将依次在第1,2,...,n 个队列中运行,然后再按轮转方式运行,用户不必担心其 作业长期得不到处理。

■ 实时系统中的调度问题

实时系统中都存在着若干个实时进程或任务,它们用来反应或控制某个(些)外部事件,往往带有某种程度的紧迫性,因而对实时系统中的调度提出了某些特殊要求,前面所介绍的多种调度算法,并不能很好地满足实时系统对调度的要求。为此,引入一种新的调度,即实时调度。


#### 3.3.1 实现实时调度的基本条件

■ 可调度条件 对于m个实时任务,处理时间为 $C_i$ ,周期时间为 $P_i$ ,则系统是可调度的,如果满足下列条件:


$$\sum_{i=1}^{m} \frac{C_i}{P_i} \le 1$$

- 3.3.2 实时调度算法的分类
  - 根据实时任务性质
    - □ 硬实时调度算法: 严格实时
    - □ 软实时调度算法: 非严格实时
  - 根据调度方式
    - □ 非抢占调度算法
    - □ 抢占调度算法
  - 根据调度时间
    - □ 静态调度:在进程执行前,调度程序便已经决定了各进程间的执行顺序。
    - □ 动态调度算法:在进程的执行过程中,由调度程序届时 根据情况临时决定将哪一进程投入运行;


- 3.3.2 实时调度算法的分类
  - (1) 非抢占式调度算法
  - 非抢占式轮转调度算法
    - □ 将所有实时任务排列成队列,轮流投入运行;当任务完成,就重新排到队列末尾;
    - □ 调度时选择队首进程;
    - □ 实时响应时间:数秒-数十秒




- 3.3.2 实时调度算法的分类
  - (1) 非抢占式调度算法
  - 非抢占式优先调度算法
    - □ 为所有实时任务设定优先权; 高优先权进程到达队列, 排到队首, 以待当前任务执行完毕;
    - □ 调度时选择队首进程;
    - □ 实时响应时间:数百毫秒-数秒



- 3.3.2 实时调度算法的分类
  - (2) 抢占式调度算法
  - 基于时钟中断的抢占式优先权调度算法
    - □ 为所有实时任务设定优先权;
    - □ 高优先权进程到达队列,排到队首,以待时钟中断到达时,调度到CPU上执行;
    - □ 调度时选择队首进程;
    - □ 实时响应时间:数毫秒-数十毫秒




- 3.3.2 实时调度算法的分类
  - (2) 抢占式调度算法
  - 立即抢占的优先权调度算法
    - □ 为所有实时任务设定优先权;
    - □ 高优先权进程到达队列,主要当前进程不在临界区,则 立刻抢占*CPU*;
    - □ 调度时选择队首进程;
    - □ 实时响应时间:数百微秒-数毫秒



40

#### 3.3.3 两个典型的实时调度算法

- (1) 最早截止时间优先调度算法(EDF)
  - 根据任务的开始截止时间来确定任务的优先级。
  - 截止时间愈早,其优先级愈高。
  - 该算法要求在系统中保持一个实时任务就绪队列,该队列 按各任务截止时间的早晚排序当然,具有最早截止时间的 任务排在队列的最前面。
  - 调度程序在选择任务时,总是选择就绪队列中的第一个任 务,为之分配处理机,使之投入运行。




41

#### 3.3.3 两个典型的实时调度算法

- (2) 最低松弛度优先调度算法(LLF)
  - 根据任务的紧急程度(松弛度)来确定任务的优先级。松弛度 = 必须完成时间 本身运行时间 当前时间
  - 调度程序在选择任务时,总是选择就绪队列中紧急程度 (松弛度)最大任务,为之分配处理机,使之投入运行。
  - ■算法示例:

周期性任务A和B,执行时间分别为10ms和25ms,周期分别为20ms和50ms。



42

## 本章习题

■ P68(修订版教材): 2,4,6,8,11,17,18,23,25,26,28,33,36,41