

## 计算机组成原理

第七章 指令系统

阙夏 计算机与信息学院 2022/5/9

### 大 纲

- 四、指令系统
- (一)指令系统的基本概念
- (二)指令格式
- (三)寻址方式
  - (四)数据的对齐和大/小端存放方式
  - (五) CISC 和 RISC 的基本概念
  - (六) 高级语言程序与机器级代码之间的对应
- 1.编译器, 汇编器和链路器的基本概念
- 2.选择结构语句的机器级表示
- 3.循环结构语句的机器级表示
- 4.过程(函数)调用对应的机器级表示



### **Contents**

7.1 机器指令 7.2 操作数类型和操作类型 3 7.3 寻址方式 4 7.4 指令格式举例 7.5 RISC 技术



### 一、指令格式

指令: 就是让计算机识别并执行某种操作的命令。

指令系统:一台计算机中所有机器指令的集合。

称为这台计算机的指令系统。

系列计算机: 指基本指令系统相同且基本体系, 结构相同

的一系列计算机。

系列机能解决软件兼容问题的必要条件是该系列的各种机种有共同的指令集,而且新推出的机种的指令系统一定包含旧机种的所有指令,因此在旧机种上运行的各种软件可以不加任何修改地在新机种上运行。

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1718417865583947761&wfr=spider&for=pc

#### 指令的一般格式:

n位操作码字段的指令系统 最多能够表示2n条指令。

操作码字段

地址码字段

**1. 操作码** 指令应该执行什么性质的操作和具有何种功能。 反映机器做什么操作。

(1) 长度固定 (译码简单)

用于指令字长较长的情况, RISC

如 IBM 370 操作码 8 位

(2) 长度可变

操作码分散在指令字的不同字段中



#### (3) 扩展操作码技术 (教材P301)

#### 操作码的位数随地址数的减少而增加

	ОР	<b>A</b> <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	<b>A</b> <sub>3</sub>	
4 位操作码	0000 0001 : 1110	A <sub>1</sub> A <sub>1</sub> :	A <sub>2</sub> A <sub>2</sub> : A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub> A <sub>3</sub> : A <sub>3</sub>	最多15条三地址指令
8 位操作码	1111 1111 : 1111	0000 0001 : 1110	A <sub>2</sub> A <sub>2</sub> : A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub> A <sub>3</sub> : A <sub>3</sub>	] 最多15条二地址指令
12 位操作码	1111 1111 : 1111	1111 1111 : : 1111	0000 0001 : 1110	A <sub>3</sub> A <sub>3</sub> : A <sub>3</sub>	】 最多15条一地址指令
16 位操作码	1111 1111 : : 1111	1111 1111 : : 1111	1111 1111 :	0000 0001 : 1111	16条零地址指令



#### 操作码的位数随地址数的减少而增加

OP	<b>A</b> <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	$A_3$

两个原则:

- 1.编码不能重复
- 2.短码不能为长码前缀

4 位操作	乍码
-------	----

0000	$A_1$	$A_2$	$A_3$
	<b>7.</b> 1	Λ_	<b>A</b>
0001	$\mathbf{A}_1$	$A_2$	$A_3$
[	•	•	•
1110		, ,	
וווט	$\mathbf{A}_1$	$\mathbf{A}_2$	$\mathbf{A}_3$

8 位操作码

1111 1111	0000 0001	$oldsymbol{A_2} oldsymbol{A_2}$	$oldsymbol{A}_3 \ oldsymbol{A}_3$
	÷	÷	÷
1111	1110	$A_2$	$A_3$

12 位操作码

1111	1111	0000	<b>A</b> <sub>3</sub>
1111	1111	0001	$A_3$
		:	:
1111	1111	1110	$A_3$

16 位操作码

1111	1111	1111	0000
1111	1111	1111	0001
:	:	:	:
1111	1111	1111	1111


三地址指令操作码 每减少一种最多可多构成 24种二地址指令

二地址指令操作码 每减少一种最多可多构成 24 种一地址指令

使用频率高用短码 使用频率低用长码



(1) 四地址



A<sub>1</sub>第一操作数地址

A<sub>2</sub> 第二操作数地址

A<sub>3</sub>结果的地址

A<sub>4</sub>下一条指令地址

 $(A_1) OP (A_2) \longrightarrow A_3$ 

设指令字长为 32 位

操作码固定为8位

#### 4 次访存

寻址范围 26 = 64

若 PC 代替 A<sub>4</sub>

#### (2) 三地址

 $(A_1) OP (A_2) \longrightarrow A_3$ 

#### 4 次访存

寻址范围 2<sup>8</sup> = 256

若A<sub>3</sub>用A<sub>1</sub>或A<sub>2</sub>代替

#### ARZ#X HEFEI UNIVERSITY OF TECHN

### 今ルエダ大学 7.1 机器指令

### (3) 二地址

8 12 12 OP A<sub>1</sub> A<sub>2</sub>

或  $(A_1) OP (A_2) \longrightarrow A_1$ 

 $(A_1) OP (A_2) \longrightarrow A_2$ 

4 次访存

寻址范围 2<sup>12</sup> = 4 K

若结果存于 ACC

3次访存

若ACC 代替 A<sub>1</sub> (或A<sub>2</sub>)

### (4) 一地址

8

24

OP A<sub>1</sub>

2 次访存

(ACC) OP  $(A_1) \longrightarrow ACC$ 

寻址范围 2<sup>24</sup> = 16 M

(5) 零地址

无地址码

1.无需任何操作数,如空操作指令、停机指令等; 2.所需操作数地址是默认的。



### 二、指令字长

指令字长决定于

操作码的长度

操作数地址的长度

操作数地址的个数

#### 1. 指令字长 固定

指令字长 = 存储字长 = 机器字长 (早期计算机)

#### 2. 指令字长 可变

按字节的倍数变化



### 小结

#### > 当用一些硬件资源代替指令字中的地址码字段后

- 可扩大指令的寻址范围
- 可缩短指令字长
- 可减少访存次数

#### > 当指令的地址字段为寄存器时

```
三地址 OP R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>
```

二地址 OP R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>

一地址 OP R₁

- 可缩短指令字长
- 指令执行阶段不访存



#### 一、操作数类型

绝对地址:无符号整数:相对地址:有符号数 地址

定点数、浮点数、十进制数 数字

字符 **ASCII** 

逻辑运算 逻辑数

#### 数据在存储器中的存放方式

例7.1 12345678H , 分别用大端小端方式存储

存储器中的数据存放:边界对齐

字地址	字节地址				
0	12H	34H	56H	<b>78H</b>	
4	4	5	6	7	
8	8	9	10	11	

高位字节 地址为字地址

字地址	<u> </u>	字节地址			
0	0	1	2	3	
4	4	5	6	7	
8	8	9	10	11	

字地址	字节地址				
0	78H	56H	34H	12H	
4	4	5	6	7	
8	8	9	10	11	


低位字节 地址为字地址



### ♪爬エ葉大学 BIG Endian versus Little Endian


#### 大端Big-Endian

低地址存放最高有效位 (MSB),既高位字节排 放在内存的低地址端,低 位字节排放在内存的高地 址端。



#### 小端Little-Endian

低地址存放最低有效 位(LSB),既低位字节 排放在内存的低地址端, 高位字节排放在内存的高 地址端。





### 三、操作类型

#### 1. 数据传送

源 寄存器 寄存器 存储器 存储器

目的 寄存器 存储器 寄存器 存储器

例如 MOVE STORE LOAD MOVE

MOVE MOVE

PUSH POP

置"1",清"0"

#### 2. 算术逻辑操作

加、减、乘、除、增 1、减 1、求补、浮点运算、十进制运算

与、或、非、异或、位操作、位测试、位清除、位求反

如 8086 ADD SUB MUL DIV INC DEC CMP NEG

AAA AAS AAM AAD

AND OR NOT XOR TEST



#### 3. 移位操作

算术移位

逻辑移位


循环移位 (带进位和不带进位)

#### 4. 转移

- (1) 无条件转移 JMP
- (2) 条件转移



### (3) 调用和返回





### **今ルエダスダ** 7.2 操作数类型和操作种类

#### (4) 陷阱 (Trap) 与陷阱指令

陷阱: 计算机系统的意外事故(如电压不稳。故障等)。

陷阱指令: 是处理陷阱的指令。

- 一般不提供给用户直接使用 在出现事故时,由 CPU 自动产生并执行(隐指令)
- 设置供用户使用的陷阱指令

如 8086 INT TYPE 软中断 提供给用户使用的陷阱指令,完成系统调用

#### 5. 输入输出

端口地址 ——— CPU 的寄存器 如 IN AK, m IN AK, DX CPU 的寄存器 ──── 端口地址 出 如 OUT *n*, AX OUT DX, AK



### ◆爬工業大業 7.3 寻址方式

### 寻址方式

确定 本条指令 的 操作数地址

下一条 欲执行 指令 的 指令地址

寻址方式指令寻址数据寻址




### 今ルエグスダ 7.3 寻址方式



**[顺序** -------

由转移指令指出,如 JMP



这里的+1是指下一条指令

指令地址寻址方式


顺序寻址 顺序寻址 顺序寻址

跳跃寻址 顺序寻址



### 今爬工業大学 7.3 寻址方式


### 数据寻址



约定 指令字长 = 存储字长 = 机器字长

#### 1. 立即寻址

#### 形式地址 A 就是操作数




- ・指令执行阶段不访存
- · A 的位数限制了立即数的范围



### ◆ルエ常大等 7.3 寻址方式

#### 2. 直接寻址

#### EA = A 有效地址由形式地址直接给出




- ・执行阶段访问一次存储器
- · A 的位数决定了该指令操作数的寻址范围
- ・操作数的地址不易修改 (必须修改A)



### 冷ルエ常大学 7.3 寻址方式

#### 3. 隐含寻址

#### 操作数地址隐含在操作码中



MUL 指令 被乘数隐含在 AX (16位) 或 AL (8位) 中

MOVS 指令 源操作数的地址隐含在 SI 中

目的操作数的地址隐含在 DI 中


・指令字中少了一个地址字段、可缩短指令字长



### 冷ル工業大学 7.3 寻址方式

#### 4. 间接寻址

#### EA = (A) 有效地址由形式地址间接提供



人寸址记由


・便于编制程序

多次访存



### **◆ルエ常大学 7.3 寻址方式**

#### 间接寻址编程举例



@ 间址特征

$$(A) = 202$$




### 冷爬工業大業 7.3 寻址方式

### 5. 寄存器 (直接) 寻址

 $EA = R_i$ 

有效地址即为寄存器编号



- ・执行阶段不访存,只访问寄存器,执行速度快
- ・寄存器个数有限,可缩短指令字长




### 冷ルエ常大学 7.3 寻址方式

### 6. 寄存器间接寻址

$$EA = (R_i)$$

#### 有效地址在寄存器中



- 有效地址在寄存器中, 操作数在存储器中,执行阶段访存
- 比一般间接寻址速度快




### 冷爬工業大業 7.3 寻址方式

### 7. 基址寻址 (1) 采用专用寄存器作基址寄存器

$$EA = (BR) + A$$


BR 为基址寄存器



- •有利于多道/浮动程序,但偏移量偏小
- · BR 内容由操作系统或管理程序确定
- ・在程序的执行过程中 BR 内容不变,形式地址 A 可变



### (2) 采用通用寄存器作基址寄存器



- ・由用户指定哪个通用寄存器作为基址寄存器
- ·基址寄存器的内容由操作系统确定
- ·在程序的执行过程中 R。内容不变,形式地址 A 可变




### 冷ルエ常大学 7.3 寻址方式

### 8. 变址寻址

EA = (IX) + A

IX 为变址寄存器 (专用)

通用寄存器也可以作为变址寄存器



- ・可扩大寻址范围
- ・IX 的内容由用户给定
- ・ 在程序的执行过程中 IX 内容可变,形式地址 A 不变
- 便于处理循环/数组问题

### **◆ルエ常大学 7.3 寻址方式**

M

变址寻址举例

#### 设数据块首地址为 D, 求 N 个数的平均值

#### 直接寻址

[D] LDA

[D + 1]**ADD** 

**ADD** [D + 2]

[D + (N-1)]ADD

DIV # N

STA ANS

共 N+2 条指令

#### 变址寻址

# 0 LDA

X, [D] ADD

INX

CPX # N

**BNE** M

DIV # N

**ANS** STA

共8条指令

LDX # 0 X 为变址寄存器

D 为形式地址

 $0 \longrightarrow ACC$ 

 $(X) +1 \longrightarrow X$ 

(X) 和 #N 比较

结果不为零则转




### 冷爬工業大學 7.3 寻址方式

### 9. 相对寻址

EA = (PC) + A

A 是相对于当前指令的位移量(可正可负,补码)



- · A 的位数决定操作数的寻址范围
- ・程序浮动
- ・广泛用于转移指令



### 冷爬工業大業 7.3 寻址方式

#### (1) 相对寻址举例

LDA # 0

LDX # 0

 $\rightarrow$  M ADD X, D

M+1 INX

M+2 CPX # N

DIV # N

STA ANS

#### ■ 随程序所在存储空间的位置不同而不同

而指令 BNE \* - 3 与 指令 ADD X, D 相对位移量不变

指令 BNE \* -3 操作数的有效地址为


EA = (M+3) - 3 = M

★ 相对寻址特征



### 冷爬工業大業 7.3 寻址方式

### (2) 按字节寻址的相对寻址举例



设 当前指令地址 PC = 2000H


转移后的目的地址为 2008H

因为 取出 JMP \* +8 后 PC = 2002H

故 JMP \* + 8 指令 的第二字节为 2008H - 2002H = 06H





### (1) 堆栈的特点







### (2) 堆栈寻址举例









### **◆ルエ常大学 7.3 寻址方式**

### (3) SP 的修改与主存编址方法有关

① 按字编址

② 按字节编址



### 7.4 指令格式举例

#### 一、设计指令格式时应考虑的各种因素

1. 指令系统的 兼容性

(向上兼容)

教材P320

2. 其他因素

操作类型 包括指令个数及操作的难易程度

数据类型 确定哪些数据类型可参与操作

指令格式 指令字长是否固定

操作码位数、是否采用扩展操作码技术,

地址码位数、地址个数、寻址方式类型

寻址方式 指令寻址、操作数寻址

寄存器个数寄存器的多少直接影响指令的执行时间



1. PDP - 8


#### 指令字长固定 12 位

教材P320-321





I/O 类指令



寄存器类指令



采用扩展操作码技术


#### 指令字长有 16 位、32 位、48 位三种

教材P321

零地址 (16 位) **OP-CODE** 16 扩展操作码技术 一地址 (16 位) 目的地址 **OP-CODE** 10 6 二地址 R - R (16 位) 目的地址 源地址 OP 4 6 6 二地址 R - M (32 位) 目的地址 存储器地址 OP 10 6 16 目的地址 存储器地址2 源地址 存储器地址1 OP 6 4 6 16 16 二地址 M - M (48 位)



#### 教材P322







(1) 指令字长 1~6个字节

INC AX 1字节

MOV WORD PTR[0204], 0138H 6 字节

(2) 地址格式

零地址 1 字节 NOP

一地址 **CALL** 段间调用 5 字节

> CALL 段内调用 3 字节

二地址 ADD AX, BX 2 字节 寄存器 – 寄存器

> ADD AX, 3048H 3 字节 寄存器 – 立即数

> ADD AX, [3048H] 4字节 寄存器 – 存储器



## 今ルエサスタ HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 三、指令格式设计举例-自学\*

教材P323-326



### 7.5 RISC 技术

### 一、RISC 的产生和发展

**RISC (Reduced Instruction Set Computer)** 

**CISC (Complex Instruction Set Computer)** 

20—80规律

—— RISC技术

> 典型程序中 80% 的语句仅仅使用处理机中 20% 的指令

- > 执行频度高的简单指令,因复杂指令的存在,执行速度无法提高
- ? 能否用 20% 的简单指令组合不常用的80% 的指令功能





- 选用使用频度较高的一些 简单指令, 复杂指令的功能由简单指令来组合
- > 指令 长度固定、指令格式种类少、寻址方式少
- > 只有 LOAD / STORE 指令访存, 其余指令的操作都在寄存器之间进行。
- CPU 中有多个 通用 寄存器
- > 采用 流水技术,大部分指令在一个时钟周期内完成
- > 采用 组合逻辑 实现控制器
- > 采用 优化 的 编译 程序

- > 系统指令 复杂庞大,各种指令使用频度相差大
- 指令 长度不固定、指令格式种类多、寻址方式多
- > 访存 指令 不受限制
- CPU 中设有 专用寄存器
- 大多数指令需要多个时钟周期 执行完毕
- > 采用 微程序 控制器
- 难以用优化编译生成高效的目的代码



- 1. RISC更能 充分利用 VLSI 芯片的面积
- 2. RISC 更能 提高计算机运算速度

指令数、指令格式、寻址方式少, 通用 寄存器多,采用 组合逻辑, 便于实现 指令流水

- 3. RISC 便于设计,可 降低成本,提高 可靠性
- 4. RISC 有利于编译程序代码优化
- 5. RISC 不易 实现 指令系统兼容



# 锲而舍之,朽木不折; 锲而不舍,金石可镂。

计算机组成原理