Experiment 3

FIR 数字滤波器设计




1. 实验目的



- 掌握用窗函数法设计 FIR 数字滤波器的原理和方法。
- 熟悉线性相位 FIR 数字滤波器特性。
- 了解各种窗函数对滤波特性的影响。

2. 实验原理



- 理想频率响应函数为 $H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\frac{M}{2}\omega} & passband \\ 0 & stopband \end{cases}$
- 其单位脉冲响应为:

$$h_d[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

• 用窗函数 w[n] 将 $h_d[n]$ 截断, 并进行加权处理, 得到:

$$h[n] = h_d[n]w[n]$$

• h[n] 就作为实际设计的 FIR 数字滤波器的单位脉冲响应, 其频率响应 $H(e_{i\omega})$ 为

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} h[n]e^{-j\omega n}$$



如果要求线性相位特性, 则 h[n] 还必须满足:

$$h[n] = \pm h[N - 1 - n]$$

根据上式中的正、负号和长度N的奇偶性又将线性相位 FIR 滤波器分成四类。要根据所设计的滤波特性正确选择其中一类。

例如,要设计线性相位低通特性, 可选择 h[n]=h[N-1-n] 一类, 而不能选 h[n]=-h[N-1-n] 一类。

3. 实验内容及步骤

- (1)复习用窗函数法设计 FIR 数字滤波器的方法,阅读本实验原理,掌握设计步骤。
- (2)用 Blackman Family 中的最合适的窗设计 FIR 滤波器高通滤波器
- (3)设计指标不变,换用 Kaiser 窗设计
- (4) 将步骤 (2) 中窗口类型改为 Blackman Family 中的其他 4 种,窗口长度选用 *N*=41 (即 *M*=40),设计滤波器。
- (5)使用 FDATool 设计 FIR 滤波器。
- (6)观察窗函数长度对滤波器性能的影响

高通滤波器设计指标:



$$\omega_p = 0.7\pi, \omega_s = 0.54\pi, \alpha_p = 3dB, \alpha_s = 40dB$$

```
wp=0.7*pi;
ws=0.54*pi;
rp=3;
rs=40;
```

计算过渡带宽、截止频率:

trans_width=abs(wp-ws); % transition width wc=(wp+ws)/2/pi; % cut-off frequency

根据阻带衰减确定窗函数形状:




• Blackman 族的窗函数,直接查表,得到阶数 M


表 3-1 Blackman 族窗函数

	ACTAN DE L'ANDRES DANS LA CARLO CARL	procedure or the second or the second of the second or the		
窗的类型	窗口函数 $w[n]$ $0 \le n \le M$	最大逼近误差 (dB)	近似过渡带宽 $\Delta \omega$	
<u>. </u>	02112111	2		
Rectangular	1	-21	$1.8\pi/M$	
Bartlett	$\begin{cases} \frac{2n}{M}, & 0 \le n \le \frac{M}{2} \\ 2 - \frac{2n}{M}, & \frac{M}{2} \le n \le M \end{cases}$	-25	$6.1\pi/M$	
Hanning	$0.5 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{M}\right)$	-44	$6.2\pi/M$	
Hamming	$0.54 - 0.46\cos\left(\frac{2\pi n}{M}\right)$	-53	$6.6\pi/M$	
Blackman	$0.42 - 0.5\cos\left(\frac{2\pi n}{M}\right) + 0.08\cos\left(\frac{4\pi n}{M}\right)$	-74	$11\pi/M$	

```
M=ceil(6.2*pi/trans_width)+1;
h=fir1(M,wc, 'high',hanning(M+1));
H=fft(h,512);
```







Kaiser 窗, 计算参数 β 和阶数 M


$$\delta = \min(\delta_p, \delta_s) \longrightarrow A = -20 \log_{10} \delta$$

$$\beta = \begin{cases} 0.1102(A - 8.7) & A > 50 \\ 0.584(A - 21)^{0.4} + 0.07886(A - 21) & 21 \le A \le 50 \\ 0 & A < 21 \end{cases}$$

$$M = \frac{A - 8}{2.285 \Delta \omega}$$


- 根据线性相位原理,设计 LPF/BPF, M 取整数即可;设计 HPF/BSF, M 必须取偶数。
- 窗函数长度为 N=M+1

```
A=max(20*log(1-power(10,(-rp/20))),rs);
b=0.5842*power((A-21),0.4)+0.07886*(A-21);
M=ceil((A-8)/2.285/trans_width);
```




h=fir1(M,wc,'high',kaiser(M+1,b));

H=fft(h,512);



使用 FDATool 设计 FIR 滤波器





用设计好的滤波器对数据进行处理



- 点击菜单"File"-"Export…",可以把设计得到的 滤波器系数导出到 Matlab 的工作空间 (Workspace),输出 h
- 或者存为文件*.mat。在程序中可用 load *.mat 读 取滤波器系数。
- 使用设计得到的滤波器对信号 x[n] 做滤波。

$$x[n] = 10\cos(0.1\pi n) + 3\sin(0.8\pi n)$$

```
n=[0:100];

x=10*cos(0.1*pi*n)+3*sin(0.8*pi*n);

subplot(2,1,1); plot(n,x)

y=filter(h,1,x);

subplot(2,1,2); plot(n,y)
```

-10

-20 L

