
LSTM和GRU算法简单梳理

杨航锋


1 LSTM 框架结构



 h_t : 当前序列的隐藏状态、 x_t : 当前序列的输入数据、 C_t : 当前序列的细胞状态、 σ :

sigmoid 激活函数、 tanh : tanh 激活函数。


2 LSTM 之遗忘门



遗忘门是控制是否遗忘的,在 LSTM 中即以一定的概率控制是否遗忘上一层的细胞状态。图中输入的有前一序列的隐藏状态 h_{t-1} 和当前序列的输入数据 x_t ,通过一个 sigmoid 激活函数得到遗忘门的输出 f_t 。因为 sigmoid 函数的取值在 [0,1] 之间,所以 f_t 表示的是遗忘前一序列细胞状态的概率,数学表达式为

$$f_t = \sigma\left(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f\right)$$


3 LSTM 之输入门



输入门是用来决定哪些数据是需要更新的,由 sigmoid 层决定;然后,一个 tanh 层为新的 候选值创建一个向量 \tilde{C}_t ,这些值能够加入到当前细胞状态中,数学表达式为

$$egin{aligned} i_t &= \sigma\left(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i
ight) \ ilde{C}_t &= anh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_C) \end{aligned}$$


4 LSTM 之细胞状态更新



前面的遗忘门和输入门的结果都会作用于细胞状态 C_t ,在决定需要遗忘和需要加入的记忆之后,就可以更新前一序列的细胞状态 C_{t-1} 到当前细胞状态 C_t 了,前一序列的细胞状态 C_{t-1} 乘以遗忘门的输出 f_t 表示决定遗忘的信息, $i_t \odot \tilde{C}_t$ 表示新的记忆信息,数学表达式为

$$C_t = C_{t-1} \odot f_t + i_t \odot ilde{C}_t$$


5 LSTM 之输出门



在得到当前序列的细胞状态 C_t 后,就可以计算当前序列的输出隐藏状态 h_t 了,隐藏状态 h_t 的更新由两部分组成,第一部分是 o_t ,它由前一序列的隐藏状态 h_{t-1} 和当前序列的输入数据 x_t 通过激活函数 sigmoid 得到,第二部分由当前序列的细胞状态 C_t 经过 tanh 激活函数后的结果组成,数学表达式为

$$egin{aligned} o_t &= \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o) \ h_t &= o_t \odot anh(C_t) \end{aligned}$$

6 GRU 框架结构及原理



循环门单元($Gated\ Recurrent\ Unit,\ GRU$),它组合了遗忘门和输入门到一个单独的更新门当中,也合并了细胞状态 C 和隐藏状态 h ,并且还做了一些其他的改变,使得其模型比标准 LSTM 模型更简单,其数学表达式为

$$egin{aligned} z_t &= \sigma\left(W_z \cdot [h_{t-1}, x_t]
ight) \ r_t &= \sigma\left(W_r \cdot [h_{t-1}, x_t]
ight) \ ilde{h}_t &= anh(W \cdot [r_t \odot h_{t-1}, x_t]) \ h_t &= (1 - z_t) \odot h_{t-1} + z_t \odot ilde{h}_t \end{aligned}$$

首先介绍 GRU 的两个门,它们分别是重置门 r_t 和更新门 z_t ,计算方法与 LSTM 中门的计算方法是一致的;然后是计算候选隐藏层 \tilde{h}_t ,该候选隐藏层和 LSTM 中的 \tilde{C}_t 类似,都可以看成是当前时刻的新信息,其中 r_t 用来控制需要保留多少之前的记忆,如果 r_t 为 0 则表示 \tilde{h}_t 只保留当前序列的输入信息;最后 z_t 控制需要从前一序列的隐藏层 h_{t-1} 中遗忘多少信息和需要加入多少当前序列的隐藏层信息 \tilde{h}_t ,从而得到当前序列的输出隐藏层信息 h_t ,而 GRU 是没有输出门的。

参考资料

<u>Understanding LSTM Networks</u>