PCA算法

杨航锋

主成分分析 (PCA) 是一种分析、简化数据集的技术,主成分分析经常用于降低数据集的维数,同时保持数据集中的对方差贡献最大的特征,然后它是一种有损压缩算法。<u>更多文章见</u>GitHub地址

PCA 问题的优化目标:将一组 n 维向量降为 k 维 $(0 < k \le n)$,其目标是选择 k 个单位正交基,使得原始数据变换到该组基上后,各特征两两之间的协方差为 0,而特征的方差则尽可能大,当在正交的约束下取最大的 k 个方差。

假设我们有 m 个 n 维数据记录,将其按列排成 $n\times m$ 的矩阵 X ,令 $C=\frac{1}{m}XX^T$,则 C 是一个半正定对称矩阵 $(\xi C\xi^T\geq 0)$,其对角线分别为各个特征的方差,而 $C_{i,j}=C_{j,i}$,分别表示 i、j 两个特征的协方差。 P 是一组基按行组成的矩阵 , Y 为 P 对 X 做基变换后的数据即降维后的数据,有 Y=PX 。

$$D = \frac{1}{m}YY^{T}$$


$$= \frac{1}{m}(PX)(PX)^{T}$$

$$= P(\frac{1}{m}XX^{T})P^{T}$$

$$= PCP^{T}$$

因此原优化目标转化成寻找一个矩阵 P ,满足 PCP^T 是一个对角矩阵,并且对角元素按从大到小依次排列,那么 P 的前 k 行就是要寻找的基,用 P 的前 k 行组成的矩阵乘以 X 就使得 X 从 n 维降到了 k 维并满足原始优化条件,又因为 C 是实对称矩阵故可相似对角化。

极大投影方差法



极大投影方差法的思想是使得在投影后的空间中数据的方差最大,选择数据方差最大的方向进行投影,才能最大化数据的差异性,因此可以保留更多的原始数据信息。假设输入空间 $\mathcal{X}\in\mathbb{R}^n$ 为 n 维向量的集合,特征向量 $x^{(i)}\in\mathcal{X}$,投影向量为 $u\in\mathbb{R}^d$ 且限制 u 的模长为 1 即 $u^Tu=1$,对原始特征向量 $x^{(i)}$ 进行去中心化处理,使得去中心化后的特征向量 $z^{(i)}$ 均值为 0 。

令 $\overline{x}=(\overline{x_1},\overline{x_2},\cdots,\overline{x_d})$, $\overline{x_i}$ 为第 i 个特征的均值, 故有

$$0_{d}^{T} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} z^{(i)}$$

$$= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (x^{(i)} - \overline{x})$$

$$= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} x^{(i)} - \frac{1}{m} \cdot m \cdot \overline{x}$$

$$= \overline{x} - \overline{x}$$

为什么限制 u 的模长为 1?

$$(z^{(i)})^T u = |(z^{(i)})^T| \cdot |u| \cdot \cos \theta$$

这样特征向量 $z^{(i)}$ 在 u 上的投影可以表示为内积的形式。

样本投影后的方差为

$$egin{aligned} \sigma(X,u) &= rac{1}{m} \sum_{i=1}^m [(z^{(i)})^T u - 0]^2 \ &= rac{1}{m} \sum_{i=1}^m [(z^{(i)})^T u]^T [(z^{(i)})^T u] \ &= rac{1}{m} \sum_{i=1}^m u^T z^{(i)} (z^{(i)})^T u \ &= u^T S u \end{aligned}$$

因此优化函数为

$$\underset{u}{\operatorname{arg\,max}} \ u^{T} S u$$

$$s. t. \quad u^{T} u = 1$$

通过拉格朗日方法转换为无约束问题,其中 λ 为拉格朗日乘子

$$\underset{u}{\operatorname{arg\,max}} \ u^T S u + \lambda (1 - u^T u)$$

对上式求导可得

$$Su = \lambda u$$

从上式可知, u 是协方差矩阵 S 的特征向量, λ 为特征值。同时有

$$\sigma(X, u) = u^T S u = u^T \lambda u = \lambda$$

 λ 也是投影后样本的方差。因此,主成分分析可以转换成一个矩阵特征值分解问题,投影向量 u 为矩阵 S 的最大特征对应的特征向量。

总结一下 PCA 的算法步骤:

假设有m条n维数据:

- 1. 将原始数据按列组成 n 行 m 列矩阵 X;
- 2. 将 X 的每一行进行零均值化,即减去这一行的均值;
- 3. 求出协方差矩阵 $C = \frac{1}{m}XX^T$;
- 4. 求出协方差矩阵的特征值及对应的特征向量;
- 5. 将特征向量按对应特征值大小从上到下按行排列成矩阵,取前 k 行组成矩阵 P ;
- 6. Y = PX 即为降维到 k 维后的数据。