# Глава 3 *Модульное* программирование

МГТУ им. Н.Э. Баумана Факультет Информатика и системы управления Кафедра Компьютерные системы и сети Лектор: д.т.н., проф. Иванова Галина Сергеевна

## 3.1 Организация передачи управления в процедуру и обратно

Процедура в ассемблере – это относительно самостоятельный фрагмент, к которому возможно обращение из разных мест программы.

- На языках высокого уровня такие фрагменты оформляют соответствующим образом и называют подпрограммами: *функциями* или *процедурами* в зависимости от способа возврата результата.
- Поддержка модульного принципа для ассемблера означает, что в языке существуют специальные машинные команды вызова подпрограммы и обратной передачи управления.
- Кроме машинных команд в языке существует набор макрокоманд и директив, упрощающий работу с процедурами.

## Команды вызова процедуры и возврата управления

1. Команда вызова процедуры:

```
CALL rel32/r32/m32 ; вызов внутрисегментной ; процедуры (пеаг - ближний )CALL sreg:r32/m48 ; вызов межсегментной процедуры ; (far - дальний )
```

2. Команда возврата управления:


#### RET [<Целое>]

где <Целое> – количество байт, извлекаемых из стека при возврате управления – используется для удаления из стека параметров процедуры (см. далее).

При выполнении команды вызова процедуры автоматически в стек заносится адрес команды, следующей за командой вызова процедуры, – адрес возврата.

Команда возврата управления выбирает этот адрес из стека и осуществляет переход по нему.

#### Организация передачи управления в процедуру



## Пример 3.1 Процедура MaxDword ()

```
. CONST
MsqExit
         DB "Press Enter to Exit", OAH, ODH, O
         . DATA
         DWORD 56
Α
B
         DWORD 34
         .DATA?
D
         DWORD ?
         DB 100 DUP (?)
inbuf
         . CODE
Start:
         call
                MaxDword ; вызов процедуры
         XOR
                EAX, EAX
         Invoke StdOut, ADDR MsgExit
         Invoke StdIn, ADDR inbuf, LengthOf inbuf
         Invoke ExitProcess, 0
                                      Текст
                                   процедуры
                Start
         END
```

### Текст процедуры

```
MaxDword PROC
         push EAX ; сохранить регистр
                ЕВХ ; сохранить регистр
         push
         lea
                EBX,D; загрузить адрес результата
                ЕАХ, А; загрузить первое число в регистр
         mov
                ЕАХ,В ; сравнить числа
          cmp
                con ; если первое больше, то на запись
         jg
         mov
                ЕАХ,В; загрузить второе число в регистр
 con:
                 [EBX], EAX ; записать результат
         mov
                EBX
         pop
                      ; восстановить регистр
                ЕАХ ; восстановить регистр
         pop
         ret
                      ; вернуть управление
MaxDword ENDP
               D, EAX
         mov
или
```

### 3.2 Передача данных в подпрограмму

Данные могут быть переданы в подпрограмму:

- через регистры перед вызовом процедуры параметры или их адреса загружаются в регистры, также в регистрах возвращаются результаты;
- напрямую с использованием механизма глобальных переменных:
  - 🗆 при совместной трансляции,
  - □ при раздельной трансляции;
- через таблицу адресов в программе создается таблица, содержащая адреса параметров, и адрес этой таблице передается в процедуру через регистр;
- **через стек** перед вызовом процедуры параметры или их адреса заносятся в стек, после завершения процедуры они из стека удаляются.

#### 3.2.1 Передача параметров в регистрах

```
Пример 3.2 а. Определение суммы двух целых чисел
         . DATA
         DWORD 56
Α
B
        DWORD 34
         .DATA?
        DWORD ?
D
inbuf DB
              100 DUP (?)
         . CODE
Start:
; Занесение параметров в регистры
         lea EDX,D ; адрес результата
         mov EAX, A ; первое число
        mov EBX, В ; второе число
         call SumDword ; вызов процедуры
         Invoke StdOut, ADDR MsgExit
         Invoke StdIn, ADDR inbuf, LengthOf inbuf
         Invoke ExitProcess, 0
```

#### Процедура, получающая параметры в регистрах


```
SumDword PROC
add EAX,EBX
mov [EDX],EAX
ret
SumDword ENDP

; завершение модуля
End Start
```

Процедуры, получающие параметры в регистрах, используется, если количество параметров невелико, и в программе на ассемблере можно найти соответствующее количество незанятых регистров.

## 3.2.2 Процедуры с глобальными переменными (совместная трансляция)

#### Исходный модуль



При совместной трансляции, когда основная программа и процедура объединены в один исходный модуль, ассемблер строит общую таблицу символических имен. Следовательно, и основная программа и процедура могут обращаться к символическим именам, объявленным в том же модуле.

#### Способ не технологичен:


- процедуры не универсальны;
- большое количество ошибок.

## Процедура, работающая с глобальными переменными при совместной трансляции

**Пример 3.2 b.** Определение суммы двух чисел.

```
. DATA
         DWORD 56 ; первое число
Α
         DWORD 34 ; второе число
B
         .DATA?
         DWORD
D
                    ; место для результата
         . CODE
         call
                 SumDword
Start:
SumDword PROC
                ЕАХ, А ; поместили в регистр 1-е число
         mov
         add
                ЕАХ,В ; сложили со вторым
                D, EAX ; результат отправили на место
         mov
         ret
SumDword ENDP
         End
                Start
```

#### 3.2.3 Многомодульные программы



Объединение модулей осуществляется во время компоновки программ. Программа и процедуры, размещенные в разных исходных модулях, на этапе ассемблирования «не видят» символических имен друг друга. Чтобы сделать имена видимыми за пределами модуля, их объявляют «внешними». Для этого используют директивы PUBLIC, EXTERN или EXTERNDEF.

#### Директивы описания глобальных переменных

**Директива описания внутренних имен**, к которым возможно обращение извне:

```
PUBLIC [<Язык>] <Имя> [, <Язык>] <Имя>...
```

- где <Язык> описатель, определяющий правила формирования внутренних имен (см. далее);
  - <Имя> символическое имя, которое должно быть доступно (видимо) в других модулях.

**Директива описания внешних имен**, к которым есть обращение в этом модуле:

EXTERN [<Язык>] <Имя> [(<Псевдоним>)]:<Тип> [,[<Язык>] <Имя> [(<Псевдоним>)]:<Тип>...

где <Tип> - NEAR, FAR, BYTE, WORD, DWORD и т.д.

**Универсальная директива описания имен обоих типов** – может использоваться вместо PUBLIC и EXTERN:

EXTERNDEF [<Язык>] <Имя>:<Тип>[[<Язык>] <Имя>:<Тип>]...

### Основная программа при раздельной трансляции

Пример 3.2 с. Сложение двух чисел.

```
. DATA
         DWORD 56
A
         DWORD 34
         .DATA?
         DWORD
         PUBLIC A, B, D ; объявление внутренних имен
         EXTERN SumDword:near ; объявление внеш. имен
         . CODE
                SumDword ; вызов подпрограммы
Start: call
```

#### Процедура при раздельной трансляции

```
.586
         .MODEL flat, stdcall
         OPTION CASEMAP: NONE
         EXTERN A: DWORD, B: DWORD, D: DWORD
         . CODE
SumDword PROC c
         push EAX
         mov EAX, A
         add
                EAX,B
                D, EAX
         mov
                EAX
         pop
         ret
SumDword ENDP
         END
```

#### 3.2.4 Передача параметров через таблицу адресов

**Пример 3.2 d.** Сумма элементов массива

```
.DATA
ary SWORD 5,6,1,7,3,4; массив
count DWORD 6; размер массива
.DATA?
sum SWORD ?; сумма элементов
tabl DWORD 3 dup(?); таблица адресов параметров
EXTERN masculc:near
.CODE
Start:
```

; формирование таблицы адресов параметров

mov	tabl,offset ary	TABL	
mov	tabl+4,offset count	الاستسر الاستسرار	Апрес массива агу
mov	tab1+8,offset sum	EBX	
mov	EBX, offset tabl		Appec count
call	masculc		Ampec sum


## Процедура, получающая параметры через таблицу адресов

```
. 586
                  flat, stdcall
          .MODEL
          OPTION CASEMAP: NONE
          . CODE
masculc
          proc
                 C
          push
                 AX
                       ; сохранение регистров
          push
                 ECX
                 EDI
          push
                 ESI
          push
                 таблицы адресов параметров
  использование
                                                 TABL
                 ESI, [EBX]
          mov
                              ;адрес массива
                                                   Апрес массива агу
                                              EBX
                 EDI, [EBX+4]; адрес размера
          mov
                                                   Appec count
                 ECX, [EDI] ; pasmep массива
          mov
                                                   Appec sum
                 EDI, [EBX+8]; адрес результата
          mov
```


## Процедура, получающая параметры через таблицу адресов

```
суммирование элементов массива
               AX,AX
         xor
        add AX, [ESI]
cycl:
         add ESI,2
         loop cycl
  формирование результатов
                [EDI],AX
        mov
               ESI
        pop
                       восстановление регистров
               EDI
        pop
             ECX
        pop
               AX
        pop
         ret
masculc endp
         END
```

### 3.2.5 Передача параметров через стек




#### Пример 3.2 е. Максимальное из двух чисел.



21

## Процедура, получающая параметры через стек



области параметров

MaxDword ENDP

### 3.3 Директивы описания процедур

**export** – межсегментная и общедоступная.

1. Директива заголовка процедуры: <имя процедуры> PROC [<Типвызова>][<Конвенция о связи>] [<Доступность>] [USES <Список используемых регистров>] [,<Параметр>[:<Тип>]]... Тип вызова: far – межсегментный; near — внутрисегментный (используется по умолчанию). Конвенция о связи (по умолчанию используется указанная в .MODEL): STDCALL – стандартные Windows; С – принятые в языке С, PASCAL – принятые в языке Pascal и др. **Доступность** — видимость процедуры из других модулей: **public** – общедоступная (используется по умолчанию); private – внутренняя;

## Директивы описания процедур (2)

**Список используемых регистров** – содержит регистры, используемые в процедуре, для их автоматического сохранения и восстановления.

Параметр – имя параметра процедуры.

**Тип** – тип параметра или VARARG. Если тип не указан, то по умолчанию для 32-х разрядной адресации берется DWORD. Если указано VARARG, то вместо одного аргумента разрешается использовать список аргументов через запятую.

#### Пример:

ABC PROC NEAR STDCALL PUBLIC USES EAX,
X:DWORD,Y:BYTE,H:DWORD PTR

## M

### Директивы описания процедур (3)

#### 2. Директива описания локальных переменных:

```
LOCAL <Nмя>[[<Количество>]][:<Тип>]
[,<Nмя>[[<Количество>]][:<Тип>]]...
```

Описывает переменные, размещаемые в стеке, т.е. локальные. Используется только в процедурах. Помещается сразу после PROC.

#### Пример:

```
ABC PROC USES EAX, X: VARARG LOCAL ARRAY [20]: BYTE
```

## Директивы описания процедур (3)

3. Директива объявления прототипа:

```
<Имя процедуры> PROTO [<Тип вызова>] [<Соглашения о связи>]
[<Доступность>]
[,<Параметр> [:<Тип>]]...
```

Значения параметров совпадают со значениями параметров директивы PROC. Используется для указания списка и типов параметров для директивы INVOKE.

#### Пример:

MaxDword PROTO NEAR STDCALL PUBLIC

X:DWORD,Y:DWORD,ptrZ:PTR DWORD

или с учетом умолчаний:

MaxDword PROTO X:DWORD, Y:DWORD, ptrZ:PTR DWORD

## Директивы описания процедур (4)

4. Директива вызова процедуры:

```
INVOKE < Имя процедуры или ее адрес> [, < Список аргументов>]
```

Аргументы должны совпадать с параметрами по порядку и типу.

#### Типы аргументов директивы INVOKE:

целое значение, например:27h, -128;

 выражение целого типа, использующее операторы получения атрибутов полей данных:

TYPE mas, SYZEOF mas+2, OFFSET AR, (10\*20);

регистр, например:

EAX, BH;

■ адрес переменной, например:

Ada1, var2\_2;

■ адресное выражение, например: 4[EDI+EBX], Ada+24, ADDR AR.

## Операторы получения атрибутов полей данных

- **ADDR <Имя поля данных>** возвращает ближний или дальний адрес переменной в зависимости от модели памяти для Flat ближний;
- **OFFSET <Имя поля данных> –** возвращает смещение переменной относительно начала сегмента для Flat совпадает с ADDR;
- **ТҮРЕ <Имя поля данных>** возвращает размер в байтах элемента описанных данных, например:
- A BYTE 34 dup (?); // размер = 1
- **LENGTHOF <имя поля данных>** возвращает количество элементов, заданных при определении данных, например
- A BYTE 34 dup (?); // 34 элемента
- **SIZEOF <Имя поля данных>** возвращает размер поля данных в байтах;
- **<Tun> PTR <Имя поля данных>** изменяет тип поля данных на время выполнения команды.

28

#### Пример 3.3 Использование PROC, PROTO и INVOKE

```
MaxDword PROTO
                 X:DWORD, Y:DWORD, ptrZ:PTR DWORD
          . DATA
                                     Определяет аргумент
         DWORD
                56
A
                                      как указатель типа
B
         DWORD 34
                                           DWORD
          .DATA?
D
         DWORD
                 3
          . CODE
Start:
         INVOKE
                  MaxDword, A, B, ADDR D
MaxDword PROC
                USES EAX EBX,
                 X:DWORD, Y:DWORD, ptrZ:PTR DWORD
                 EBX,ptrZ
         mov
                 EAX,X
         mov
                 EAX,Y
         cmp
         jg
                 con
                 EAX,Y
         mov
                 [EBX], EAX
con:
         mov
         ret
MaxDword ENDP
```

## 3.4 Функции ввода-вывода консольного режима (MASM32.lib)

Библиотека MASM32.lib содержит специальные функции ввода вывода консольного режима:

1. Процедура ввода в консольном режиме:

```
StdIn PROC IpszBuffer:DWORD, ; буфер ввода bLen:DWORD ; размер буфера ввода до 128 байт
```

2. Процедура удаления символов конца строки при вводе:

```
StripLF PROC string: DWORD ; буфер ввода
```

3. Процедура вывода завершающейся нулем строки в окно консоли:

StdOut PROC IpszText:DWORD ; буфер вывода, зав. нулем

4. Функция позиционирования курсора:

```
locate PROC x:DWORD, y:DWORD ; местоположение курсора, (0,0) – левый верхний угол
```

5. Процедура очистки окна консоли:

**ClearScreen PROC** 

## Пример 3.4 Программа извлечения корня квадратного

```
1 = 1^{2}
1+3 = 4 = 2^{2}
1+3+5 = 9 = 3^{2}
```

#### .DATA

```
zap     DB 'Input value <65024:',13,10,0
string     DB     10 dup ('0')
otw     DB     13,10,'Root ='
rez     DB ' ',13,10,0</pre>
```

## Программа извлечения корня квадратного (2)

Start:
;Ввод
vvod: Invoke StdOut,ADDR zap ; вывод запроса
Invoke StdIn,ADDR string,LengthOf string ;ввод
Invoke StripLF,ADDR string ; преобразование
конца
; строки в ноль

String

3 2 0 2 4 

33 32 30 32 34 0D 0A ? ? ?

String

3 2 0 2 4 33 32 30 32 34 00 0A ? ? ?

## Программа извлечения корня квадратного (3)

```
Преобразование
                             String 3 2
                                        0 2 4
                 BH, '9'
         mov
                                   33 | 32 | 30 | 32 | 34 <mark>| 00 |</mark> 0A | ?
                 BL,'0'
         mov
         lea
                 ESI, string
                               ESI
         cld
                 DI,DI
         xor
cycle:
         lodsb
                          ; загружаем символ
                          ; если 0, то на вычисление
                 AL,0
         cmp
                 calc
          jе
                 AL,BL
                          ; это цифра ?
         cmp
          jb
                 vvod
                 AL,BH
         cmp
          ja
                 vvod
                 AL, 30h ; получаем цифру из символа
          sub
         cbw
                          ; расширяем
         push
                 AX
                          ; сохраняем
                 AX,10
                          ; заносим 10
         mov
         mul
                 DI
                        ; умножаем, результат в DX:AX
                          ; в DI - цифра
                 DI
         pop
         add
                 AX,DI
                 DI,AX
                          ; в DI - число
         mov
                                                        33
                 cycle
          jmp
```

## Программа извлечения корня квадратного (4)

#### ;Вычисление sqrt(dx#ax)

calc: mov BX,1

mov CX, 0

mov AX,1 ; cymma

cycle: cmp AX,DI

ja preobr


add BX,2

add AX,BX

jc vvod

inc CX

jmp cycle



### Программа извлечения корня квадратного (5)

#### ; Преобразование

```
preobr:
                 AX,CX
         mov
                 EDI,2
         mov
                 BX,10
         mov
again:
         cwd
         div
                 BX
                 DL,30h
         add
                 rez[EDI],DL
         mov
         dec
                 EDI
                 AX, 0
         cmp
          jne
                 again
```

Invoke StdOut, ADDR otw

## Функции преобразования данных

- 1. Функция преобразования завершающейся нулем строки в число:
  - atol proc lpSrc:DWORD; результат в EAX
- 2. Функция преобразования строки (зав. нулем) в беззнаковое число:
  - ustr2dw proc pszString:DWORD; результат в EAX
- 3. Функция преобразования строки в число: atodw proc uses edi esi, String:PTR BYTE; результат в EAX
- 4. Процедура преобразования числа в строку (16 байт): Itoa proc IValue:DWORD, IpBuffer:DWORD
- 5. Процедура преобразования числа в строку:
  dwtoa proc public uses esi edi, dwValue:DWORD, lpBuffer:PTR
  BYTE
- 6. Процедура преобразования беззнакового числа в строку: udw2str proc dwNumber:DWORD, pszString:DWORD

## Пример 3.5 Преобразование ввода

Start:

; BBOM

vvod: Invoke StdOut, ADDR zap

Invoke StdIn, ADDR string, LengthOf string
Invoke StripLF, ADDR string

; Преобразование

Invoke atol, ADDR string ; результат в EAX

mov DI, AX

### Пример 3.5 Преобразование вывода

```
; Преобразование
                                           root
preobr:
         mov word ptr root, CX
                                                       00 00
         Invoke dwtoa,root,ADDR rez
                                           CX
  Вывод
         Invoke StdOut, ADDR otw
          . DATA
root
         DWORD 0
                13,10,'Root ='
otw
         DB
                16 dup (?)
         DB
rez
              otw
                           rez
                  13 10 Root =
```

#### 3.5 Создание рекурсивных процедур

Рекурсивные алгоритмы предполагают реализацию в виде процедуры, которая сама себя вызывает.

При этом необходимо обеспечить, чтобы каждый последовательный вызов процедуры не разрушал данных, полученных в результате предыдущего вызова. Для этого, каждый вызов должен запоминать свой набор параметров, регистры и все промежуточные результаты.

Для сохранения данных очередного вызова и передачи параметров следующей активации процедуры лучше использовать стек. А удобную организацию стека позволяет организовать структуры.

### Структура

Структура представляет собой шаблон с описаниями форматов данных, который можно накладывать на различные участки памяти, чтобы затем обращаться к полям этих участков памяти с помощью имен, определенных в описании структуры.

Формат описания структуры:

```
<Имя структуры> STRUCT 
<Описание полей> 

<Имя структуры> ENDS
```

где <Описание полей> – любой набор псевдокоманд определения переменных или вложенных структур.

#### Пример:

```
Student struct
```

```
Family db 20 dup (''') ; фамилия студента
Name db 15 dup(''') ; Имя
Birthdata db '//' ; Дата рождения
```

Student ends

Последовательность директив описывает, но не размещает в памяти структуру данных!!!

### Структура (2)

Кроме того, структуры используются, когда в программе многократно повторяются сложные коллекции данных с единым строением, но с различными значениями полей. В этом случае, для создания такой структуры в памяти достаточно использовать имя структуры как псевдокоманды по шаблону:

<Имя переменной> <Имя структуры><<3начение поля 1>, ...,<3начение поля n>>

#### Примеры:

```
stud1 Student <'Иванов','Петр','23/12/72'> stud2 Student <'Сидоров','Павел','12/05/84'>
```

Для чтения или записи в элемент структуры применяется точечная нотация:

<Имя структуры>. <Имя поля>.

#### Пример:

stud1.Name[EBX]

# Пример Ex03\_06. Вычисление факториала

```
N^*(N-1)! , при N\neq 0 — рекурсивное утверждение; N!=\{1, npu \ N=0 - базисное утверждение.
```

Фрейм активации включает:

- значение регистра ЕВР 4 байта,
- адрес возврата для случая ближнего вызова 4 байта,
- число N на данном уровне рекурсии 2 байта,
- адрес результата 4 байта.

Для работы с фреймом опишем структуру, перечисляя поля в том порядке, в котором они будут размещаться в стеке:

#### FRAME STRUCT

```
SAVE_EBP DD ?
SAVE_EIP DD ?
N DW ?
RESULT_ADDR DD ?
```

#### Факториал. Основная программа

```
. DATA
               5 ; исходное число
         DW
n
         .DATA?
result
         DW
                    ; память под результат
         . CODE
Start:
         push offset result ; запись адреса результата
         push
                n
                                 запись исходного числа
         call fact
```

```
ESP
адрес возвр.

п
адрес рез.
```

#### Факториал. Рекурсивная процедура

```
fact
         PROC
         push
                 EBP
                 EBP, ESP
         mov
                                                   адрес возвр.
         push
                 EBX
                 AX
         push
                                                    адрес рез.
  извлечение из
                 стека адреса результата
                                                    AX
                 EBX,FRAME.result addr[EBP]
         mov
                                                      EBX
                 стека текущего N
  извлечение из
                                       EBP=ESP
                                                      EBP
                 AX, FRAME.n[EBP]
         mov
                                                   адрес возвр.
                 AX, 0
                                                    n
         cmp
                                                    адрес рез.
                 done
          je
                           выход из рекурсии
         push
                 EBX
                           сохранение в стеке адреса рез.
         dec
                 AX
                           N=N-1
                 AX
         push
                           сохранение в стеке очередного N
         call
                 fact
                           рекурсивный вызов
                                                          44
```

# Факториал. Рекурсивная процедура (2)

```
извлечение из стека адреса результата
                 EBX,FRAME.result addr[EBP]
         mov
  вычисление результата очередной активации
                 AX, [EBX]
                                                    AX
         mov
                                                       EBX
         mul
                 FRAME.n[EBP]
                                       EBP=ESP
                                                       EBP
                 short return
          jmp
                                                   адрес возвр.
done:
                 EAX, 1
         mov
                                                     n
                                                    адрес рез.
; запоминаем результат активации
return:
                 [EBX],AX
         mov
                                                    AX
                                                       EBX
                 AX
         pop
                                       EBP=ESP
                                                       EBP
                 EBX
         pop
                                                   адрес возвр.
                 EBP
         pop
                                                     n
                 6
         ret
                                                    адрес рез.
fact
         ENDP
         End
                 Start
```

#### 3.6 Связь разноязыковых модулей

Основные проблемы связи разноязыковых модулей:

- осуществление совместной компоновки модулей;
- организация передачи и возврата управления;
- передача параметров:
  - с использованием глобальных переменных,
  - □ с использованием стека (по значению и по ссылке),
- обеспечение возврата результата функции;
- обеспечение корректного использования регистров процессора.

#### Конвенции о связях WINDOW's

#### Конвенции о связи определяют правила передачи параметров.

			i e	<del> </del>		1	<del> </del>
Nº	Название	Delphi	C++Builder	Visual C++	Порядок	Удале-	Исполь-
	В	Pascal			записи	ние	зование
	MASM32				пар-ров	пар-ров	регист-
					в стек	из стека	ров
1	PASCAL	pascal	pascal	-	прямой	проце- дура	-
2	С	cdecl	cdecl	cdecl	обрат-	OCH.	-
					НЫЙ	прогр.	
3	STDCALL	stdcall	stdcall	stdcall	обрат-	проце-	-
					НЫЙ	дура	
4	-	register	fastcall	fastcall	обрат-	проце-	до 3-х
					НЫЙ	дура	( <b>VC</b> – до
							2-x)
5	-	safecall	-	-	обрат-	проце-	
					НЫЙ	дура	47

#### Конвенции о связях WINDOW's (2)

- тип вызова: NEAR;
- модель памяти: FLAT;
- пролог и эпилог стандартные, текст зависит от конвенции и наличия локальных переменных:
  - □ пролог:

```
push EBP
```

mov EBP, ESP

[sub ESP, < Размер памяти локальных переменных >]

□ эпилог:

mov ESP, EBP

pop EBP

ret [<Размер области параметров>]

### Конвенции о связях WINDOW's (3)

• особенности компиляции и компоновки:

Delphi	C++ Builder	Visual C++
Преобразует все строчные буквы имен в прописные	Различает прописные и строчные буквы в именах	Различает прописные и строчные буквы в именах
Не изменяет внешних имен	Помещает «_» перед внешними именами	Помещает «_» перед внешними именами
Внутреннее имя совпадает с внешним	@<имя>\$q<описание параметров>	@<имя> @ <количество параметров * 4>

- можно не сохранять регистры: **EAX**, **EDX**, **ECX**.
- необходимо сохранять регистры: **EBX**, **EBP**, **ESI**, **EDI.** ₄9

#### 3.6.1 Delphi PASCAL – MASM32

 в модуле на Delphi Pascal процедуры и функции, реализованные на ассемблере, должны быть объявлены и описаны как внешние external с указанием конвенции связи, например:

procedure ADD1 (A,B:integer; Var C:integer); pascal;external;

 модуль ассемблера предварительно ассемблируется и подключается с использованием директивы обычно – в секции реализации модуля Delphi Pascal:

{\$I <Имя объектного модуля>}

#### **Delphi PASCAL – MASM32**

совместимость часто используемых данных:

Word – 2 байта, Byte, Char, Boolean – 1 байт,

Integer, Pointer – 4 байта,

массив – располагается в памяти по строкам, строка (**shortstring**) – содержит байт длины и далее символы;

- параметры передаются через стек:
  - по значению в стеке копия значения,
  - □ по ссылке в стеке указатель на параметр;
- результаты функций возвращаются через регистры:
  - □ байт, слово в **АХ**,
  - □ двойное слово, указатель в EAX,
  - строка через указатель, помещенный в стек после параметров.

#### Пример 3.7 Delphi PASCAL – MASM32

Описание в Delphi:

**Implementation** 

{\$I <Конвенция>.obj} // Имя файла совпадает с конвенцией procedure ADD1 (A,B:integer; Var C:integer); <Конвенция>;external;

Вызов процедуры: ADD1(A,B,C);

#### Указание

Для ассемблирования установить в настройках проекта RadASM:

**3,O,\$B\ML.EXE/c,2** или

добавить в Turbo Delphi инструмент (меню **Tools/Configure tools/Add**), назначив в качестве инструмента программу-ассемблер ml.exe:

Title: Masm32 - название;


Program: C:\masm32\bin\ml.exe - путь и ассемблер;

Working Dir: - пусто (текущий каталог);

Parameters: /c /FI \$EDNAME - текущий файл редактора среды, ассемблирование и листинг


### Пример 3.7 Конвенция PASCAL

.586 .model flat . code public ADD1 ADD1 proc push **EBP** EBP, ESP mov EAX, [EBP+16] mov add EAX, [EBP+12] EDX, [EBP+8] mov [EDX], EAX mov **EBP** pop 12 ret ADD1 endp end



### Пример 3.7 Конвенция cdecl


```
.586
       .model
              flat
       . code
                                      EBP=ESP
      public
               ADD1
                                            +8
ADD1
      proc
                                            +12
      push
                EBP
                                            +16
                EBP, ESP
      mov
                EAX, [EBP+8]
      mov
      add
                EAX, [EBP+12]
                EDX, [EBP+16]
      mov
                [EDX], EAX
      mov
                EBP
      pop
      ret
ADD1
      endp
      end
```



4 байта

# Пример 3.7 Конвенция stdcall (safecall = stdcall + исключение при ошибке)

```
.586
               flat
       .model
       . code
      public
               ADD1
ADD1
      proc
      push
                EBP
                EBP, ESP
      mov
                EAX, [EBP+8]
      mov
      add
                EAX, [EBP+12]
                EDX, [EBP+16]
      mov
                [EDX], EAX
      mov
                EBP
      pop
                12
      ret
ADD1
      endp
      end
```







```
.586
       .model
                flat
       . code
      public
                ADD1
ADD1
      proc
      add
                EDX, EAX
                [ECX], EDX
      mov
      ret
ADD1
      endp
      end
```

1-й параметр A в EAX; 2-й параметр B в EDX; 3-й параметр &C в ECX остальные параметры в обратном порядке в стеке

Ад.возврата




#### Окно CPU



### Пример 3.7 Процедура без параметров

```
Увеличение каждого элемента массива А на 5
procedure Array add;pascal;external;
           .586
                                      ESP
                                            Адрес возв.
           .MODEL flat
           . DATA
           EXTERNDEF A:SBYTE; описание внешнего имени
           CODE
           PUBLIC Array add
Array add
           proc
           mov eax, offset A ; обращение к массиву A
           mov ecx, 5
           add byte ptr 0[eax],5
cycl:
           inc eax
           loop cycl
           ret
           endp
Array add
           end
                                                      59
```

#### Пример 3.7 Pascal – Assembler - Pascal




```
implementation
                                       EBP=ESP
                                                    EBP
{$L string.obj}
                                                 Ад.возврата
                                             +8
function Dell1(S:ShortString):
                                                 Адрес рез.
                                             +12
     ShortString;pascal;external;
                                                  Адрес S
procedure Print(n:byte);pascal;
                                       EBP=ESP
                                                    EBP
begin
                                                 Ад.возврата
                                             +8
   Form1.Edit3.text:=inttostr(n);
end;
```

# Пример 3.7 Pascal – Assembler – Pascal (2)

```
.586
         .MODEL flat
         . CODE
                             ESP
         PUBLIC Dell1
                                        EBX
         EXTERNDEF Print:near
                                        EDI
                                        ESI
Dell1
         PROC
                                                      DS:EDI
                             EBP
                                        EBP
        push
                EBP
                                     Ад.возврата
                EBP, ESP
                                 +8
         mov
                                      Адрес рез.
                                 +12
        push
                ESI
                                       Адрес S
        push
                EDI
                                                      ES:ESI
         push
                EBX
                ESI, [EBP+12] ; адрес исходной строки
        mov
                EDI, [EBP+8]
        mov
                               ; адрес строки-результата
                ECX, ECX
         xor
                CL, [ESI]
        mov
                               ; загрузка длины строки
         inc
                ESI
                EDI
         inc
```

# Пример 3.7 Pascal – Assembler – Pascal (3)

DL,0 mov prod3 jcxz BX,1 mov cld cycl1: lodsb AL,' cmp jе prod1 BX,0 mov inc DL stosb prod2 jmp prod1: BX,1 cmp prod2 jе BX,1 mov inc DL stosb prod2: loop cycl1




# Пример 3.7 Pascal – Assembler – Pascal (4)

```
DL,0
         cmp
         jе
                prod3
                BX,1
         cmp
              prod3
         jne
         dec
               DL
prod3:
         mov AL, DL
                                ESP
         mov
                EDI, [EBP+8]
                                          EBX
                                                      EBP
         stosb
                                          EDI
                                                   Ад.возврата
                EBX
         pop
                                          ESI
                                                    n
                                EBP
                EDI
         pop
                                          EBP
                ESI
         pop
                                                        DS:EDI
                                       Ад.возврата
                                   +8
         push AX
                                       Адрес рез.
                                   +12
         call Print
                                        Адрес S
                ESP, EBP
         mov
                EBP
         pop
                                                        ES:ESI
                8
         ret
Dell1
         endp
         end
                                                            63
```



Паскаль не позволяет создавать в подпрограммах глобальные переменные, поэтому в подпрограммах работают с локальными данными, размещаемыми в стеке.

# Пример 3.13. Организация локальных переменных без использования директив ассемблера



# Пример 3.13. Организация локальных переменных

```
implementation
{$L Copy}
{$R *.dfm}
function
  CopyS(St:ShortString):ShortString;pascal;external;
procedure Print(n:integer);pascal;
begin Form1.Edit3.Text:=inttostr(n);end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
Var S,St:ShortString;
begin St:=Edit1.Text;
      S:=CopyS(St);
      Edit2.Text:=S;
end;
```

#### Пример 3.13а. Без использования директив

```
. 586
           MODEL
                   flat
          STRUCT
                                   объявляем структуру
                   256 DUP (?)
          BYTE
                                   лок. переменная
A
          ENDS
                                   завершение структуры
          . CODE
                                              -256
                                                   Локальная
           public
                    CopyS
                                                   переменная
          externdef
                        Print:near
                                                     в стеке
CopyS
          proc
                                           FBP
                                                     EBP
          push
                    EBP
                              ; сохранение ЕВР
                    EBP, ESP
          mov
                                загрузка нового ЕВР
          sub
                    ESP,260
                               место под лок. переменные
          push
                    ESI
                             ; сохранение регистров
          push
                    EDI
                    ESI, [EBP+12]
           mov
                                    ; адрес параметра
           lea
                    EDI, A.S [EBP-256] ; обращение к лок.п.
                    EAX, EAX
          xor
           lodsb
                                 загрузка длины строки
          stosb
                                 сохранение длины строки
```

#### Пример 3.13а. Без использования директив

```
ЕСХ, ЕАХ ; загрузка счетчика
   mov
   cld
rep movsb
                       ; копирование строки
            ESI, A.S[EBP-256]; загрузка адр. копии
   lea
            EDI,[EBP+8] ; загрузка адр. рез-та
   mov
   lodsb
                ; загрузка длины строки
   stosb
                 ; сохранение длины строки
            ECX, EAX
                       ; загрузка счетчика
   mov
 rep movsb
                        копирование строки
            EDI
   pop
                       ; восстановление регистров
            ESI
   pop
   push
            EAX
                       ; сохранение длины строки
   call
            Print
                         вывод длины строки
            ESP, EBP
   mov
                       ; удаление лок. переменных
            EBP
                         восстан. старого ЕВР
   pop
            8
   ret
                         выход и удал. параметров
  endp
   end
```

CopyS

69

# Пример 3.13б. С помощью директив

```
.CODE
         public
                   CopyS
        externdef
                       Print:near
CopyS
        PROC
                  NEAR PASCAL PUBLIC USES ESI EDI,
                  Str1:PTR DWORD,Str2:PTR DWORD
        LOCAL
                  S[256]:byte
  Копируем строку в локальную память
                   ESI, Str1
         mov
         lea
                   EDI,S
                                                 -256
                   EAX, EAX
         xor
                                                                   S
                                                       Локальная
         lodsb
                                                       переменная
         stosb
                                                         в стеке
         mov
                   ECX, EAX
                                            EBP=ESP
                                                          EBP
         cld
                                                       Ад.возврата
                                                   +8
      rep movsb
                                                       Адрес рез.
                                                                   Str2
                                                   +12
                                                        Адрес S
                                                                   Str1
```

### Пример 3.13б. С помощью директив

```
Копируем строку в результат
           lea
                    ESI,S
                    EDI, Str2
          mov
          lodsb
           stosb
                    ECX, EAX
          mov
        rep movsb
  Выводим длину строки
          push
                    EAX
                    Print
          call
          ret
          endp
CopyS
          end
```

#### 3.6.3 Visual C++ - MASM32

■ в модуле на Visual C++ подключаемые процедуры и функции должны быть объявлены как внешние **extern** с указанием конвенции связи, например:

```
extern void pascal add1(int a,int b,int *c);
```

- при ассемблировании должны быть использованы опции:
  - □ для Masm32: ml /coff /c add1.asm
  - □ для Tasm 5.0: tasm32 /ml add1.asm

если ассемблирование выполняется в Visual Studio, то необходимо добавить внешний инструмент **Tools\External Tools...\Add**:

```
Title: Masm32
```

Command: C:\masm32\bin\ml.exe

Arguments: /coff /c /Fl \$(ItemPath)

Initial directory: \$(ItemDir)

- файл с расширением .obj необходимо подключить к проекту посредством пункта меню Project/Add existing item...
- вызов процедуры должен оформляться по правилам С++, например:

#### Пример 3.9 Конвенция \_ \_cdecl

```
extern "C" void cdecl add1(int a,int b,int *c);
      .586
      .model flat
                                      EBP=ESP
                                                  EBP
      . code
                                               Ад.возврата
      public add1
                                           +8
                                                   Α
add1 proc
                                           +12
                                                   В
      push
               EBP
                                           +16
                                                   &C
               EBP, ESP
      mov
                                                4 байта
               EAX, [EBP+8]
      mov
      add
               EAX, [EBP+12]
               EDX, [EBP+16]
      mov
               [EDX], EAX
      mov
               EBP
      pop
      ret
add1 endp
      end
```

#### Пример 3.10 Объявление внешних переменных


```
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
extern "C" void cdecl ADD1(int a,int b);
extern int d;
int main()
{ int a,b;
    printf("Input a and b:\n");
    scanf("%d %d",&a,&b);
    ADD1 (a,b);
    printf("d=%d.",d);
    getch();
    return 0;
```

# Объявление внешних переменных в процедуре на ассемблере

```
.586
      .model flat
      .data
     public ?d@@3HA
?d@@3HA DD
      . code
     public ADD1
ADD1 proc
     push
           EBP
              EBP, ESP
     mov
              EAX, [EBP+8]
     mov
     add
              EAX, [EBP+12]
              ?d@@3HA,EAX
     mov
             EBP
     pop
      ret
ADD1 endp
      end
```

#### Пример 3.11 Конвенция \_ \_stdcall

```
extern "C" void stdcall ADD1(int a,int b,int *c);
      .386
      .model flat
      . code
      public ?ADD1@@YGXHHPAH@Z
?ADD1@@YGXHHPAH@Z proc
     push EBP
     mov EBP, ESP
     mov ECX, [EBP+8]
      add ECX, [EBP+12]
     mov EAX, [EBP+16]
     mov [EAX], ECX
     pop EBP
      ret 12
?ADD1@@YGXHHPAH@Z endp
      end
```



4 байта

### Пример 3.12 Конвенция fastcall

```
extern "C" void fastcall add1(int a,int b,int *c);
                                          Только два параметра в
       .386
                                               регистрах
       .model flat
                                           ECX и EDX, третий и
       . code
                                            далее в обратном
                                             порядке в стеке
      public @ADD1@12
@ADD1@12 proc
      push
             EBP
                                       EBP=ESP
                                                    EBP
             EBP, ESP
      mov
                                                 Ад.возврата
                                             +8
      add ECX, EDX
                                                     &C
             EDX, [EBP+8]
      mov
             [EDX], ECX
      mov
             EBP
      pop
      ret
             4 ; стек освобождает процедура
@ADD1@12
            endp
                                                           81
      end
```