《高级操作系统》 实验1

虚拟机安装openEuler及内核编译与安装



实验内容

• 任务一: 虚拟机安装openEuler操作系统

• 任务二: openEuler内核编译与安装

• 任务三: 内核模块编程



openEuler简介



• openEuler是什么

- 由原来的华为服务器操作系统 EulerOS 开源后命名为 openEuler。
- openEuler 是一个开源免费的Linux发行版系统/平台。
- 通过开放的社区形式与全球的开发者共同构建一个开放、多元和架构包容的软件生态体系。

• openEuler的发展历程

- 2019年9月18日,华为宣布 openEuler 开源,openEuler 开源社区正式上线。
- 2019年12月31日,openEuler 开源社区(以下简称"openEuler 社区")正式开放源代码、镜像及开发测试环境,openEuler 开源代码正式上线。后续华为会逐步把操作系统、编译器/JDK等领域的华为内部基础平台能力开源至openEuler社区。
- 2020年3月27日, openEuler 开源社区正式发布 openEuler LTS 20.03(Long Term Support)版本。这标志着 openEuler 已经有了成熟的规模商用能力。



openEuler特点

• openEuler特点

- openEuler 是面向企业级的通用服务器架构平台,基于 Linux 稳定的系统内核,支持鲲鹏处理器和容器虚拟化技术,特性包括:系统高可靠、高安全以及高保障。
- 硬件兼容性方面,支持 x86/ARM 64、TaiShan 2280 均衡型,以及 FusionServer Pro 2288H VS。
- 软件方面的关键特性包括:
 - 多核调度技术:采用多核调度技术,拥有三级智能调度,使得 Nginx 性能平均提升了15%、 多进程并发时延缩短 60%、 Web 服务器性能提升 137%。
 - iSula 轻量级容器: iSula 是一种云原生轻量级容器解决方案,可通过统一、灵活的架构满足 ICT 领域端、边、云场景的多种需求。具备轻、快、易、灵的特点; 启动时间缩短35%, 内存资源消耗降低68%。
 - A-Tune 场景自优化: A-Tune 是智能性能优化系统软件,即通过机器学习引擎对业务应用建立精准模型,再根据业务负载智能匹配最佳操作系统配置参数组合,实现系统整体运行效率提升。典型场景的智能自优化,可以提升系统调优效率30%。
 - 集成 KAE 插件:采用了集成 KAE 加速引擎插件,软硬协同,助力鲲鹏实现10%-100%性能提升。



任务一: 虚拟机安装openEuler

- 基本步骤
 - 1.下载安装虚拟机virtualbox
 - 2. 创建新虚拟机。
 - 3. 载入系统镜像, 按照提示安装系统。



任务一: 虚拟机安装openEuler

所需软件:

1. 虚拟机软件virtualbox



https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

2. openEuler镜像



https://www.openeuler.org/zh/download/



■ 任务一: 虚拟机安装openEuler


1. 打开虚拟机软件





任务一: 虚拟机安装openEuler

2.创建虚拟机





任务一: 虚拟机安装openEuler

3.选择新建

4.下一步,设置内存为4G



 \times

任务一: 虚拟机安装openEuler

5.选择现在创建虚拟硬盘

6.选择默认VDI格式

? ×

新建虚拟电脑

虚拟硬盘

你可以添加虚拟硬盘到新虚拟电脑中。新建一个虚拟硬盘文件或从 列表或用文件夹图标从其他位置选择一个。

如果想更灵活地配置虚拟硬盘,也可以跳过这一步,在创建虚拟电脑之后在配置中设定。

建议的硬盘大小为 8.00 GB。

- 不添加虚拟硬盘(D)
- 现在创建虚拟硬盘(C)
- 使用已有的虚拟硬盘文件(U)

没有盘片

创建

取消

- 创建虚拟硬盘

虚拟硬盘文件类型

请选择您想要用于新建虚拟磁盘的文件类型。如果您不需要其他虚拟化软件使用它,您可以让此设置保持不更改状态。

- VDI (VirtualBox 磁盘映像)
- VHD (虚拟硬盘)
- VMDK (虚拟机磁盘)



下一步(N)

取消



务一: 虚拟机安装openEuler

7.选择动态分配

8. 调整硬盘大小,这里设置为 **20GB**

 \times

取消

X

创建虚拟硬盘

存储在物理硬盘上

请选择新建虚拟硬盘文件是应该为其使用而分配(动态分配),还是应该 创建完全分配(固定分配)。

动态分配的虚拟磁盘只是逐渐占用物理硬盘的空间(直至达到 **分配的大小**),不过当其内部空间不用时不会自动缩减占用的物理硬盘空间。

固定大小的虚拟磁盘文件可能在某些系统中要花很长时间来创建,但它 往往使用起来较快。

- 动态分配(D)
- 固定大小(F)

创建虚拟硬盘

文件位置和大小

请在下面的框中键入新建虚拟硬盘文件的名称,或单击文件夹图标来选 择创建文件要保存到的文件夹。

D:\openEuler\openEuler.vdi



201.00 GB

选择虚拟硬盘的大小。此大小为虚拟硬盘文件在实际硬盘中能用的极限 大小。

2.00 TB 4.00 MB



下一步(N)

创建

取消

任务一: 虚拟机安装openEuler


9.已经创建好的一个虚拟机





任务一: 虚拟机安装openEuler


10.载入系统镜像






任务一: 虚拟机安装openEuler

11.启动虚拟机,选择第一项 12.进入GUI安装界面 Install openEuler








任务一: 虚拟机安装openEuler

13.配置系统


14.点击 安装目的地,然后点击 完成






任务一: 虚拟机安装openEuler

15.选择网络和主机名,打开已连 16.点击配置按钮,在常规选项卡接 下勾选【自动以优先级连接】






任务一: 虚拟机安装openEuler

17.点击 根密码 设置密码


18.全部配置好后,点击开始安装






子:虚拟机安装openEuler

19.安装完成后关闭虚拟机,在 20.重新启动虚拟机 设置中移除虚拟盘,避免从光 盘启动








任务一: 虚拟机安装openEuler

21.输入用户名和密码。默认用户 22.成功登入系统 名为root








任务一: 虚拟机安装openEuler

如果安装出现"kernel panic"等字样,说明当前CPU型号可能与openEuler不兼容,可考虑更换openEuler版本或使用VMWare。





任务一: 虚拟机安装openEuler

如果出现如上页的shell安装界面,在(5)Installation Destination中选择创建的虚拟硬盘,(3)中会自动识别iso镜像文件。 在一切都设置完成后,输入b键开始安装。

```
nstallation
1) [x] Language settings
                                        2) [x] Time settings
       (English (United States))
                                                (Asia/Shanghai timezone)
1) [x] Installation source
                                        4) [x] Software selection
       (LABEL=openEuler-24.03-LTS-
                                                (Minimal Install)
      x86 64:)
5) [x] Installation Destination
                                        6) [x] Network configuration
       (Automatic partitioning
                                                (Unknown)
      selected)
[x] Root password
                                        8) [ ] User creation
       (Root password is set)
                                                (No user will be created)
Please make a selection from the above ['b' to begin installation, 'g' to guit,
```



文装可视化操作界面 (可选)

• openEuler支持安装第三方桌面环境

安装命令

sudo dnf install ukui

设置图形化启动


systemctl set-default graphical.target

官方参考文档: https://docs.openEuler.org/zh/docs/21.09/docs/desktop/desktop.html



安装可视化操作界面 (可选)


• 输入用户名密码进入桌面





安裝增强功能 (可选)


• 开启剪贴板、拖拽共享






安装增强功能 (可选)

•安装增强功能,实现主机与虚 •双击autorun.sh即可自动安装 拟机的双向剪贴板、拖拽共享



- 安装完后重启生效



任务二: openEuler内核编译与安装

• 任务描述

- 下载 openEuler-21.09 版本镜像对应的内核源码,编译内核源码。
- 编译完成后安装/更新内核。

• 审核要求

[root@openEuler ~]# date

- 正确编译内核源码,并完成安装。
- 提交新旧内核版本的截图。

```
[root@openEuler ~]# date
Tue Jun 2 02:29:36 UTC 2020
[root@openEuler ~]#
[root@openEuler ~]#
[root@openEuler ~]# uname -a
Linux openEuler 4.19.90-00782-g241fba542c1a #1 SMP PREEMPT Wed Apr 15 18:24:58 CST 2020 aarch64 aarch64 GNU/Linux
[root@openEuler ~]#
```

```
SCAS
```

Tue Jun 2 02:35:31 UTC 2020
[root@openEuler ~]#
[root@openEuler ~]# uname -a
Linux openEuler 4.19.90 #2 SMP PREEMPT Mon Jun 1 16:43:01 UTC 2020 aarch64 aarch64 GNU/Linux
[root@openEuler ~]#

任务二: openEuler内核编译与安装

• openEuler内核源码下载

```
# dnf install wget

# wget https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/linux-
5.16.10.tar.xz

# tar -xf linux-5.16.10.tar.xz

# cd linux-5.16.10 # 进入内核源码根目录
```



■ 任务二: openEuler内核编译与安装

• 安装openEuler内核编译所需工具包

dnf install flex bison elfutils-libelfdevel ncurses-devel openssl-devel



任务二: openEuler内核编译与安装

• 使用menuconfig工具配置编译选项

\$ make menuconfig

```
.config - Linux/x86 4.19.124 Kernel Configuration
  Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ---).
  Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes
  features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in
   [ ] excluded <M> module <> module capable
               *** Compiler: gcc (GCC) 7.3.0 ***
                General setup --->
            [*] 64-bit kernel
                Processor type and features --->
                Power management and ACPI options --->
               Bus options (PCI etc.) --->
               Binary Emulations --->
                Firmware Drivers --->
           [*] Uirtualization --->
                General architecture-dependent options --->
            [*] Enable loadable module support --->
           -*- Enable the block layer --->
               Executable file formats --->
               Memory Management options --->
            [*] Networking support --->
                Device Drivers --->
                File systems --->
                Security options --->
            -*- Cryptographic API --->
                Library routines --->
                Kernel hacking --->
                                                                  < Load >
                                          < Help >
                                                      < Save >
```

Y入内核

N 不入内核

M 以模块形式编译



任务二: openEuler内核编译与安装

• 编译

```
# make -j2
```

• 安装模块

```
# make modules_install
```

• 安装内核

make install



任务二: openEuler内核编译与安装

• 重启查看内核版本号

```
openEuler (4.19.124) 20.03 (LTS)
openEuler (4.19.90-2003.4.0.0036.oe1.x86_64) 20.03 (LTS)
openEuler (0-rescue-e75a1aa48b3b47feab1183cf941dab72) 20.03 (LTS)
```

```
Authorized users only. All activities may be monitored and reported.
localhost login: admin
Password:
Last login: Tue May 26 10:30:29 on tty1
Authorized users only. All activities may be monitored and reported.
Welcome to 4.19.124
System information as of time: Tue May 26 10:32:06 CST 2020
System load:
               0.57
Processes:
                88
               11.0%
Memory used:
Swap used:
               0.0%
Usage On:
                11%
IP address:
               10.0.2.15
Users online:
[admin@localhost ~1$ uname -r
 .19.124
```



任务三: 内核模块编程

• 任务描述

- 编写内核模块,功能是打印"hello, world!" 字符串。
- 编写对应 Makefile 文件,并使用 make 编译上述内核模块。
- 手动加载内核模块, 查看加载内容。
- 手动卸载上述内核模块。

• 审核要求

- 正确编写满足功能的源文件,正确编译。
- 正常加载、卸载内核模块; 且内核模块功能满足任务所述。
- 提交相关源码与运行截图。



任务三: 内核模块编程

• 任务描述

- 编写内核模块,功能是打印"hello, world!" 字符串。
- 编写对应 Makefile 文件。
- 手动加载内核模块,查看加载内容。
- 手动卸载上述内核模块。

• 审核要求

- 正确编写满足功能的源文件,正确编译。
- 正常加载、卸载内核模块,且内核模块功能满足任务所述。
- 提交相关源码与运行截图。



任务三: 内核模块编程

• 1. 内核模块基本结构



任务三: 内核模块编程

- 2. Makefile 文件
 - 内核模块的编译还需要 Makefile 文件
 - 注意: M是大写,不是makefile

```
obj-m += hello.o
SRC := $(shell pwd)
KERNEL_SRC:=/lib/modules/$(shell uname -r)/build
all:
         $(MAKE) -C $(KERNEL_SRC) M=$(SRC)
modules_install:
         $(MAKE) -C $(KERNEL_SRC) M=$(SRC) modules_install
clean:
         $(MAKE) -C $(KERNEL_SRC) M=$(SRC) clean
```

任务三: 内核模块编程

- 内核模块常用操作
 - 查看内核模块: Ismod
 - 如: Ismod | grep hello
 - 若模块未加载,加载内核模块: insmod
 - cd /lib/modules/5.15.6-yocto-standard/extra //模块位置
 - insmod hello.ko
 - 若模块已经加载,卸载内核模块: rmmod
 - 如: rmmod hello.ko

- 加载/卸载内核模块后, 查看模块打印信息:
 - dmesg | tail -n 2 tail -n <行数> 显示文件的尾部 n 行内容



作业

• 任务一: 成功安装openEuler

• 任务二: openEuler中内核配置的修改和内核编译安装

• 任务三:编写第一个内核模块,并编译、加载、卸载内核模块。通过查看内核消息了解操作是否成功。

作业提交:

每一个任务关键操作截图,所有任务结果保存到一个Word文件中。 内核模块以自己的学号命名。

交作业截止日期: 2024.10.21日之前。



本节完

