【认准一手完整 www.ukoou.com】

问题: 新版 electron (>12) 出现 window.require is not a function

原因追踪

新版 electron 禁止在 window 上随意添加属性,所以这种方式会报错。

解决方法

关键时,使用新建 BrowserWindow webPreferences 的一个特殊属性 preload

preload 字符串(可选)- 指定在页面中其他脚本运行之前被加载的脚本。 无论打开还是关闭 integration,此脚本始终可以访问 node API。

第一步,创建 preload 脚本,在哪里都可以,我选择和 main.js 在同一位置下。

```
// 在这个文件中可以访问所有的 nodejs API,我们将 require 扩展到 window 上面去 window.require = require
```

第二步,新建窗口的时候使用刚才说的特别的参数,以及一个特殊的参数

```
const mainWindow = new BrowserWindow({
    width: 800,
    height: 600,
    webPreferences: {
        // 对应 preload 的文件路径
        preload: path.join(__dirname, 'preload.js'),
        nodeIntegration: true,
        // https://www.electronjs.org/zh/docs/latest/tutorial/context-isolation
        // 关闭上下文隔离,它会让 preload 里面的内容和 renderer 无法互相访问,默认为 true,设置为 false contextIsolation: false,
```

第三步,现在可以自由的 renderer.js 脚本中访问 node 的 API 了

```
// renderer.js
const fs = window.require('fs')
```