第11章 非受限联合类型

《现代C++语言核心特性解析》 谢丙堃

联合类型在C++中的局限性

• 传统联合类型的成员类型不能是一个非平凡类型

```
union U
{
    int x1;
    float x2;
    std::string x3;
};
```

现代CPP随笔

使用非受限联合类型

• 需要提供联合类型的构造和析构函数

```
union U {
   U() {} // 存在非平凡类型成员,必须提供构造函数
   ~U() {} // 存在非平凡类型成员,必须提供析构函数
   int x1;
   float x2;
   std::string x3;
   std::vector<int> x4;
int main()
   U u;
   u.x3 = "hello world";
   std::cout << u.x3;</pre>
```

现代CPP随笔 3

使用非受限联合类型

• 更进一步, 实现构造和析构

```
union U
{
    U() : x3() {}
    ~U() { x3.~basic_string(); }
    int x1;
    float x2;
    std::string x3;
    std::vector<int> x4;
};
```

现代CPP随笔

使用非受限联合类型

• 正确的使用方法

```
union U
{
     U() {}
     ~U() {}
     int x1;
     float x2;
     std::string x3;
     std::vector<int> x4;
};
```

```
int main()
{
    U u;
    new(&u.x3) std::string("hello world");
    std::cout << u.x3 << std::endl;
    u.x3.~basic_string();

    new(&u.x4) std::vector<int>;
    u.x4.push_back(58);
    std::cout << u.x4[0] << std::endl;
    u.x4.~vector();
}</pre>
```

感谢聆听双迎关注