第23章 指针字面量nullptr

《现代C++语言核心特性解析》 谢丙堃

零值整数字面量

• 0既是一个整型常量又是一个空指针常量

零值整数字面量

• 二义性问题

```
void f(int)
{
    std::cout << "int" << std::endl;
}
void f(char *)
{
    std::cout << "char *" << std::endl;
}

f(NULL);
f(reinterpret_cast<char *>(NULL));
```

```
std::string s1(false);
std::string s2(true);
```

nullptr关键字

• nullptr表示空指针的字面量,是一个std::nullptr_t类型的纯右值

```
char* ch = nullptr;
char* ch2 = 0;
assert(ch == 0);
assert(ch == nullptr);
assert(!ch);
assert(ch2 == nullptr);
assert(nullptr == 0);
```

nullptr关键字

• std::nullptr_t类型的定义

```
namespace std
{
    using nullptr_t = decltype(nullptr);
    // 等价于
    typedef decltype(nullptr) nullptr_t;
}
static_assert(sizeof(std::nullptr_t) == sizeof(void *));
```

用std::nullptr创建nullptr

• 例子

```
std::nullptr_t null1, null2;

char* ch = null1;
char* ch2 = null2;
assert(ch == 0);
assert(ch == nullptr);
assert(ch == null2);
assert(null1 == null2);
assert(null1 == null1);
```

nullptr是纯右值

• 例子

```
// null1和null2是左值,可以成功获取对象指针,
// 并且指针指向的内存地址不同
std::nullptr_t null1, null2;
std::cout << "&null1 = " << &null1 << std::endl;
std::cout << "&null2 = " << &null2 << std::endl;
// 编译失败,取地址操作需要一个左值
std::cout << "&nullptr = " << &nullptr << std::endl;
```

感谢您的观看 欢迎关注