## 02.Vite 安装 Vue-Router

## 学习要点:

1. Vue-Router 安装

本节课我们来要在 Vite 项目中安装 Vue-Router 路由插件;

## 一. Vue-Router 安装

- 1. 进入项目目录,比如: vite-01,使用如下命令安装路由; npm install vue-router@next
- 2. 在 package.json 中或 node\_modules 查看是否存在 vue-router;
- 3. 由于不是和脚手架安装时勾选插件模块,路由并不会自动生成配置,需要手动;
- 4. 第一步: 先注册路由,在 main.js 下注册路由;

```
import router from './router'
createApp(App).use(router)...
```

5. 第二步: 创建路由配置文件 router/index.js,可复制《Vue3.x 工具篇》的配置;

```
import { createRouter, createWebHistory } from 'vue-router'
const routes = [...]
const router = ...
export default router
```

- 6. 第三步: 创建视图组件 views/\*.vue,比如: Home.vue 和 About.vue;
- 7. 第四步:在 App.vue 中移植主页信息到 Home.vue,并设置 link;

```
<div id="nav">
     <router-link to="/">Home</router-link> |
     <router-link to="/about">About</router-link>
</div>
<router-view/>
```

8. 别名@, 也需要设置, 并不是自动支持的; 在 vue.config.js 中设置;

```
import { resolve } from 'path'
resolve: {
    alias: {
       '@': resolve('./src')
    }
}
```