【十天技能课堂系列】 主讲:李炎恢

17. 组件 Prop 类型

学习要点:

- 1.静态 Prop
- 2.Prop 类型

本节课我们来开始学习 Vue3.x 的组件中 Prop 类型的设置方法。

一. 静态 Prop

1. 我们之前使用的 v-bind:parent-message="message", 这是动态 Prop; <html-a v-bind:parent-message="message"></html-a>

PS: 动态 Prop 可以将父组件的数据属性传递到子组件中;

2. 那么静态 Prop 又是什么意思? 其实就是直接通过 HTML 端给子组件赋值; </html-a>

PS: 没有使用 v-bind 就是静态 Prop, 然后将字符串直接赋值给 parentMessage;

二. Prop 类型

- 1. 上一节课, 我们采用了 props : ['abc', 'def']这种形式构建数据父传子;
- 2. 而这种方式,是以字符串的形式来进行值传递的,其实还可设置数据类型;

```
props: {
    title: String,
    likes: Number,
    isPublished: Boolean,
    commentIds: Array,
    author: Object,
    callback: Function,
    contactsPromise: Promise // 或任何其他构造函数
}
```

PS: 手册摘入的所有数据类型;

3. 当我们传入数值时,我们可以通过 Prop 类型进行限制和验证;

```
<!--传入数值-->
<html-a v-bind:parent-message="100"></html-a>

//prop 通信
props : {
    parentMessage : Number
},
```

PS: 当传入字符串的时候,不需要 v-bind 的,当传入数字、数组、布尔和对象时则需要; PS: 当传入不匹配的类型时,控制台会提示警告; null 和 undefined 会通过任何类型检查;

4. 在父类设置一个对象,然后属性设置一个值传递给子组件;

```
// 第一步, 父组件
return {
    message : '父组件 Vue3.x~',
    post : {
        likes : 100
    }
}
```

// 第二步 , HTML 端

```
<html-a v-bind:parent-message="post.likes"></html-a>
```

```
// 第三步,子组件
props : {
    parentMessage : Number
},
```

5. 当直接传递一个对象的时候,我们可以在插值通过对象的调用方法获取值;

PS: 当然,也可以直接传递父组件的对象,一个意思;而数组、布尔等类型都一样自行练习;

6. 也可以传入对象的所有 property(属性), 然后通过查看器查看节点变化; <html-a v-bind="post"></html-a>